resume.md 07/12/2021

Lancer machines virtuelles

Lancer: ~/iut-vms/vnet/nemu-vnet <nom>

Restore: ~/iut-vms/vnet/nemu-restore ~/vnet/netadm.tgz

save() reboot() quit()

Commandes principales

passwd: Change le mot de passe d'un utilisateur

adduser: Ajoute un nouvel utilisateur

traceroute: Liste l'ensemble des routeurs empruntés par un paquet pour arriver à destination

ifup eth0: Configure une interface réseau définie dans le fichier /etc/network/interfaces

ifdown eth0: Déconfigure une interface réseau définie dans le fichier /etc/network/interfaces

ifconfig: Configure et affiche les informations des interfaces réseau IP. Argument possibles:

- -a: Affiche toutes les interfaces, actives ou non
- eth0: Obtenir les informations de l'interface eth0
- netmask: Assigner un masque de sous réseau
- up/down: Activer/désactiver une interface.

busybox httpd -f -vv -h /var/www: Lance un serveur web avec le code html présent dans le dossier /var/www. L'ip du serveur web est alors http://IP_de_la_machine

arp: Protocole effectuant la traduction d'une adresse IP en une adresse ethernet. Arguments possibles:

• -n: Affiche la table de correspondance entre adresse IP et MAC.

```
wireshark -i eth0 -k: Ouvrir wireshark en écoute sur l'interface eth0.
```

```
systematl restart isc-dhcp-server: Redémarrer le service DHCP.
```

systemctl status isc-dhcp-server: Vérifier l'état du service DHCP.

dhclient -d eth0: Démarrer le client DHCP.

dhclient -r eth0: Indiquer la libération du bail.

Questions

Comment peut-on caractériser un réseau/24?

resume.md 07/12/2021

Un réseau /24 se caractérise par: "Les 24 bits de points fort soit les plus à gauche correspondent à la partie réseau de l'adresse IP." En gros cela veut dire que le masque de sous-réseau sera codé sur 24 bit, soit les 24 premiers bits à gauche auront comme valeur 1. Soit le masque de sous-réseau suivant: 255.255.255.0

Afin de créer une passerelle par défaut:

route add default gw + IP

Qu'est ce qu'une attaque "Man In The Middle "?

C'est une attaque permettant d'intercepter des paquets entre deux parties, sans que ni l'un ni l'autre ne puisse s'en rendre compte.

Comment faire?

Utiliser la commande arpspoof -t <@IP victime> <@IP vraie passerelle>

Qu'est ce que DHCP?

Le DHCP est un protocole réseau chargé de la configuration automatique des adresses IP

Comment configurer le réseau DHCP ?

```
Ajoute une bloc subenet vide dans /etc/dhcp/dhecpd.conf.

Exemple:
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.1.2 192.168.1.12 // Autorise le client DHCP les 10 IP de cet intervalle.
    // Si on veut affecter une adresse fixe:
    host server {
        hardware ethernet a2:00:00:00:00:07;
        fixed-address 192.168.1.13;
}
```

Principaux PATH

Pour indiquer qu'un système doit faire office de passerelle, soit actier le routage IP ou l'IP forwarding:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Associer une adresse IP à un nom:

resume.md 07/12/2021

nano /etc/hosts et modifier le fichier

Fixer la configuration réseau:

/etc/network/interfaces

Exemple:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

/etc/default/isc-dhcp-server indiquer à la ligne INTERFACESv4 la valeur eth0, afin de n'activer le futur service DHCP que sur la première interface réseau (eth0).

/etc/dhcp/dhcpd.conf: Fichier de configuration de DHCP.

tail -20 /var/log/syslog: Permet d'accèder aux 20 dernières lignes des logs DHCP.

/var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases: Permet d'accèder à tous les baux DHCP du client

cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases: Permet d'accèer à tous les baux DHCP qu'à délivrer le serveur.