14. HAFTA



BLM327

BILGISAYAR BILIMINE GIRIŞ

Öğr. Gör. Dursun EKMEKCİ

dekmekci@karabuk.edu.tr

KBUZEM

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sugeno Bulanık Çıkarım Sistemi ve ANFIS

Örnek 2;


 $y = f(x) = (220)^*(\sin(\square^*x) + 0.3^*\sin(5^*\square^3x))$ fonksiyonuna yak ınsama yapalım.

x = [-2:0.01:2]

 $yd = 220*(\sin(pi* x)+0.3*\sin(5*pi* x))$

plot(x,yd)

egit=[x;yd]'




Workspace de oluşturma;

fis1 = genfis1(egit,[20],char('trimf'));

 $epoch_n = 500;$

fis1 = anfis(egit, fis1,epoch_n);

xg=x' y1 = evalfis(xg,fis1)yc=y1' plot(x,yd,'o',x,yc,'*');



ANFIS;

Matlab ortamında ANFIS çözümleri sadece tek çıkışa izin verir.

Daha fazla çıkış için paralel ANFIS yapıları kullanılabilir.

Birden fazla giriş olabilir.

Ör: iki girişli bir FIS;

y1 = evalfis(xg,fis1)

plot(yd,yc,'o');

yc=y1'

Bu durumda eğitilecek FIS tek girişli FIS e benzer şekilde oluşturulur.

```
x1 = [0:0.01:1]

x2 = [0:0.01:1]

yd = sin(pi*x1)+sin(5*pi*x2)

egit=[x1;x2;yd]'

fis1 = genfis1(egit,[3,3],char('trimf','trimf'));


epoch_n = 100;

fis1 = anfis(egit,fis1,epoch_n);


xg=[x1;x2]'
```

Hızlı Gaz Konsantrasyon Tespiti için Örnek uygulama

Yıkama ölçümleri çıkarıldıktan sonraki Toluene için örnek frekans cevabı ve eğim bilgisi;



Sueno çıkarım metodunun kullanımı;




Örnek Sugeno çıkarım sistemi kuralları;

Rule
$$l$$
: If Δf is A_l and $S\Delta f$ is B_l . Then $PPM_l = p_l * \Delta f + q_l * S\Delta f + r_l$

$$\mu_{\Delta fi} = A_i(\Delta f), \mu_{S\Delta fi} = B_j(S\Delta f), w_l = \mu_{\Delta fi} * \mu_{S\Delta fi}$$


$$PPM = \frac{\sum_{l=1}^{99} w_l * PPM_l}{\sum_{l=1}^{99} w_l}$$

Grafiksel olarak örnek kural işleyişi aşağıdaki gibidir;



$$\begin{array}{c} \text{PPM}_{50} = \ 19.2 * \Delta f + 15.5 * S \Delta f + 1.2 \\ \\ \text{PPM}_{51} = \ 20.7 * \Delta f + 2.6 * S \Delta f - 0.28 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{Aggregation} \\ \\ \\ \text{Weighted} \\ \text{average} \\ \\ \text{PPM} = \frac{\text{W}_{50} * \text{PPM}_{50} + \text{W}_{51} * \text{PPM}_{51}}{\text{W}_{50} + \text{W}_{51}} \end{array} \end{array} \right) \\ \text{Defuzzification}$$

Sugeno FIS in ANFIS eşdeğeri;



Matlabda oluşturulmuş örnek FIS ın kullanımı ve performans hesabı;

g=importdata('gt.txt')
t=importdata('tt.txt')
gfis=readfis('ftrans.fis')
c=evalfis([g],gfis)

fark=abs(t-c) for i=1:66 fark(i)=fark(i)/500 end for i=67:131 fark(i)=fark(i)/1000 end for i=132:197 fark(i)=fark(i)/3000 end for i=198:263 fark(i)=fark(i)/5000 end for i=264:330 fark(i)=fark(i)/8000 end s=100*sum(fark)/330 m=100*max(fark)

$$E(RAE) = \frac{1}{n_{test}} \sum_{tetset} \left(\frac{\left(PPM_{predicted} - PPM_{true} \right)}{PPM_{true}} \right) \forall PPM_{true} \neq 0$$

Konsantrasyon tahmin sonuçları;

Gas	PPM _{true}	PPM _{predicted}	E(RAE) (%)
Toluene	500	462,,556	
	1000	945,,1068]
	3000	2977,,3039	0.90
	5000	4997,,5003]
	8000	8000,,8000	
Chloroform	500	481,,545	
	1000	968,,1047	
	3000	2982,,3021	0.78
	5000	4998,,5000	
	8000	8000,,8000	
Acetone	500	487,,539	
	1000	976,,1029	
	3000	2991,,3018	0.72
	5000	4999,,5000]
	8000	8000,,8000	

Kaynakça

• Dr. F. Temurtaş Ders Notları