# VLANs en Redes Cisco

## Concepto de VLAN

- **Definición**: Una VLAN es una red lógica creada sobre la infraestructura de switches.
- Dominio de broadcast: Cada VLAN es un dominio independiente; un broadcast en una VLAN no se propaga a las demás.
- Identificación: Cada VLAN se identifica con un número (VLAN ID, 1–4094).
- Ejemplo: VLAN 10 = Ventas, VLAN 20 = Finanzas, VLAN 30 = IT.

#### **Beneficios**

- Aislamiento de tráfico → mayor seguridad.
- Broadcast limitado → menor congestión.
- Flexibilidad → usuarios en distintas áreas físicas pueden estar en la misma VLAN.

## VLAN por defecto vs. VLAN nativa

## VLAN por defecto

- En switches Cisco, la **VLAN 1** es la VLAN por defecto.
- Todos los puertos, por defecto, pertenecen a VLAN 1.
- No es recomendable usarla para usuarios ni para administración, porque es objetivo común en ataques.

#### VLAN nativa

- Es la VLAN que no lleva etiqueta (untagged) en un enlace troncal 802.1Q.
- Por defecto, la VLAN nativa también es la VLAN 1, pero se recomienda cambiarla a otra VLAN por seguridad.
- Importante: la VLAN nativa debe coincidir en ambos extremos del troncal, de lo contrario se generan inconsistencias (mismatched native VLAN).

# Puertos de acceso y puertos troncales

## Puertos de acceso (Access ports)

- Conectan dispositivos finales (PCs, impresoras, teléfonos IP).
- Transportan una sola VLAN.
- Configuración típica:

```
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

## Puertos troncales (Trunk ports)

- Conectan switches entre sí (o hacia routers/switches multicapa).
- Transportan múltiples VLANs en el mismo enlace.
- Encapsulación: 802.1Q (estándar).
- Configuración típica:

```
interface gigabitEthernet 0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

• Allowed VLAN: define qué VLANs viajan por el troncal (mejora la seguridad).

## Comunicación entre VLANs (Inter-VLAN Routing)

Las VLANs son redes lógicas diferentes, por lo tanto necesitan un dispositivo de capa 3 para comunicarse.

## Switch Multicapa (Layer 3 Switch)

- Permite hacer **routing interno** entre VLANs mediante SVIs (Switch Virtual Interfaces).
- Cada VLAN tiene su propia interfaz VLAN con una IP que actúa como puerta de enlace para los hosts.
- Ejemplo:

```
! Activar routing en el switch ip routing
! VLAN 10 (Ventas) interface vlan 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown
! VLAN 20 (Finanzas) interface vlan 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 no shutdown
! VLAN 30 (IT) interface vlan 30 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 no shutdown
```

- Los hosts de cada VLAN usan como gateway la IP configurada en su respectiva interfaz VLAN.
- El switch enruta el tráfico internamente.

#### Router-on-a-Stick (Router con subinterfaces)

- · Usado cuando no hay switch multicapa.
- El router se conecta al switch mediante un puerto troncal.
- Se crean subinterfaces en la interfaz física del router, una por cada VLAN.
- Ejemplo:

```
interface gigabitEthernet 0/0
no shutdown
! VLAN 10
interface gigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
! VLAN 20
interface gigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
! VLAN 30
interface gigabitEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```


- El switch se configura con un puerto troncal hacia el router.
- El router hace el enrutamiento entre VLANs.

# Buenas prácticas

- No usar la VLAN 1 ni como VLAN de usuarios ni como VLAN nativa.
- Crear una VLAN dedicada para administración (ejemplo VLAN 99).
- Limitar las VLANs en troncales con allowed vlan.
- Usar ACLs para restringir tráfico entre VLANs cuando sea necesario.
- Documentar la asignación de VLANs en el diseño de red.

# Laboratorios

## Router On a Stick



- **1.** Crear las VLANs necesarias en cada Switch y configurar los puertos conectados a las PCs como puertos de acceso en sus respectivas VLANs. Configurar la VLAN 99 como la VLAN nativa.
- **2.** Configurar la conección entre SW1 y SW2 como troncal, permitiendo unicamente las VLANs necesarias (Asegurarse que las VLANs necesarias existan en cada switch).
- **3.** Configurar la conexión entre SW2 y R1 usando Router On A Stick. Asignar la última dirección IP disponible de cada subred a cada subinterface del router.
- 4. Testear la conectividad entre VLANS.

(Las PCs ya fueron configuradas con sus respectivas IPs y Default Gateway)

## Resolución del laboratorio

#### 1. Puertos de accesso

#### SW1:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch (config) #vlan 10
Switch (config-vlan) #name VLAN10
Switch (config) #exit
Switch (config) #vlan 30
Switch(config-vlan) #name VLAN30
Switch (config) #exit
Switch(config) #vlan 99
Switch(config-vlan) #name Nativa
Switch (config) #exit
Switch (config) #interface f0/1
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switchport access vlan 10
Switch (config) #exit
Switch(config)#interface f0/2
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switchport access vlan 30
```

#### **SW2:**

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch (config) #vlan 10
Switch (config-vlan) #name VLAN10
Switch (config) #exit
Switch(config) #vlan 20
Switch(config-vlan) #name VLAN20
Switch (config) #exit
Switch (config) #vlan 30
Switch (config-vlan) #name VLAN30
Switch (config) #exit
Switch (config) #vlan 99
Switch (config-vlan) #name Nativa
Switch (config) #exit
Switch (config) #interface f0/1
{\tt Switch (config-if) \# switch port mode access}
Switch(config-if) #switchport access vlan 20
Switch (config) #exit
Switch(config) #interface f0/2
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 10
```

#### 2. Puerto troncal (trunk) y VLANs necesarias

## SW1:

```
Switch(config) #interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,30,99
Switch(config-if) #switchport trunk native vlan 99
```

## **SW2:**

```
Switch(config) #interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,30,99
Switch(config-if) #switchport trunk native vlan 99
```

#### 3. Router On A Stick (ROAS)

#### Router:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config) #interface g0/0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #exit
Router(config) #interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif) #ip address 10.0.0.62 255.255.255.192
Router(config-if) #exit
Router(config) #interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) #ip address 10.0.0.126 255.255.255.192
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif) #ip address 10.0.0.190 255.255.255.192
```

#### SW2:


Switch(config) #interface gigabitEthernet 0/1 Switch(config-if) #switchport mode trunk

#### 4. Conectividad entre PCs

#### PC1:

```
C:\>ping 10.0.0.129
Pinging 10.0.0.129 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.0.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.129: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 10.0.0.129:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.0.0.65
Pinging 10.0.0.65 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.0.0.65:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Ping statistics for 10.0.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

# Switch Multicapa (Switch de capa 3)



Se reemplaza SW2 por un Switch Multicapa, manteniendo las configuraciones del laboratorio anterior.

- 1. Crear las VLANs necesarias en el Switch Multicapa. Configurar la VLAN 99 como la VLAN nativa.
- 2. Configurar la conexión con SW1 como troncal, permitiendo únicamente las VLANs necesarias.
- **3.** Configurar SVIs en el switch multicapa, una por cada VLAN. Asignar la última IP usable de cada subred a la correspondiente SVI.
- 4. Testear conectividad entre VLANs.
- 5. Testear conectividad con la IP 8.8.8.8.

(El router y la interfaz G0/2 del switch multicapa ya fueron configurados, como así también los enrutamientos.)

## Resolución del laboratorio

#### 1. Creación de VLANs

```
SWMulticapa(config) #vlan 10
SWMulticapa(config-vlan) #name VLAN10
SWMulticapa (config) #exit
SWMulticapa(config) #vlan 20
SWMulticapa(config-vlan) #name VLAN20
SWMulticapa (config) #exit
SWMulticapa(config)#vlan 30
SWMulticapa(config-vlan) #name VLAN30
SWMulticapa (config) #exit
SWMulticapa (config) #vlan 99
SWMulticapa (config-vlan) #name Native
Switch (config) #interface f0/1
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 20
Switch (config) #exit
Switch (config) #interface f0/2
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 10
```

#### 2. Puerto troncal (trunk)

```
SWMulticapa(config) #int g0/2

SWMulticapa(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

SWMulticapa(config-if) #switchport mode trunk

SWMulticapa(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,30,99

SWMulticapa(config-if) #switchport trunk native vlan 99
```

#### 3. Switch VLAN Interface (SVI)

```
SWMulticapa(config) #ip routing
SWMulticapa(config) #interface vlan 10
SWMulticapa(config-if) #ip address 10.0.0.62 255.255.255.192
SWMulticapa(config-if) #no shutdown
SWMulticapa(config-if) #exit
SWMulticapa(config) #interface vlan 20
SWMulticapa(config-if) #ip address 10.0.0.126 255.255.255.192
SWMulticapa(config-if) #no shutdown
SWMulticapa(config-if) #exit
SWMulticapa(config-if) #exit
SWMulticapa(config-if) #ip address 10.0.0.190 255.255.255.192
SWMulticapa(config-if) #ip address 10.0.0.190 255.255.255.192
SWMulticapa(config-if) #no shutdown
SWMulticapa(config-if) #exit
```

## 4. Conectividad

#### PC1:

```
C:\>ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 10.0.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.0.129
Pinging 10.0.0.129 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.0.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.129: bytes=32 time=1ms TTL=127</pre>
```

```
Ping statistics for 10.0.0.129:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.0.0.65
Pinging 10.0.0.65 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 10.0.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.0.0.65:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data: Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=254
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

## Conclusión

Las VLANs son la **piedra angular** en el diseño de redes LAN modernas. Permiten segmentar la red para mejorar seguridad y eficiencia, y requieren del uso de **puertos** de acceso y troncales para su implementación.

Para la comunicación entre VLANs, disponemos de dos métodos:

- Switch multicapa con IP routing, ideal en redes empresariales.
- Router-on-a-Stick con subinterfaces, útil en entornos pequeños o cuando no se dispone de un switch L3.

Entender bien conceptos como la **VLAN nativa** y la **VLAN por defecto** es fundamental para evitar errores de seguridad y de configuración.