Despliegue de Aplicaciones Web

Tarea 4

José Luis Comesaña Cabeza

Marzo de 2013

1. Instalar un servidor ftp: ProFTPD(proftpd)

A la hora de instalar ProFTPd, debemos tener en cuenta que nos debe permitir subir archivos de gran tamaño y que nos permita constantes accesos al servidor, por lo que instalaremos

proftpd como servidor independiente, para lo cual hemos de buscar su paquete en el sistema.

Para la realización de los ejercicios vamos a logarnos como administradores con sudo su y a continuación:

1-1 Actualizamos los repositorios:

apt-get update

1-2 Actualizamos el sistema operativo

apt-get upgrade

1-3 Buscamos el paquete proftpd

apt-cache search proftpd

1-4 Vemos que disponemos del paquete basic que es el que instalamos

apt-get install proftpd-basic

1-5 Lo instalamos como servidor FTP independiente, ya que se pretende tener un tráfico de datos importante

1-6 Comprobamos que ya lo tenemos instalado en /etc

ls -l /etc/proftpd

1.7 activamos el servicio proftpd:

service proftpd start

```
Configurando postgresql-client-9.1 (9.1.8-dubuntu12.04) ...
Procesando disparadores para libc-bin ...
Idconfig deferred processing now taking place
rootgjoseluis-VirtualBox:/home/joseluis# ppt-cache search profitod
auth/db-filters - Auth/db defaults filters pack
failzban - ban hosts that cause multiple authentication errors
fipd - File Transfer Protocol (FTP) server
gadmin-profitod - GTK+ configuration tool for profitod
gadmin-profitod - GTK+ configuration tool for profitod debug package
gadmintools - GTK+ server administration tools (meta-package)
gforge-ftp-profitod - collaborative development tool - FTP management (using Profitod)
prelude-lnl - Security Information Management System [ Log Agent ]
profitod-basic - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - binaries
profitod-dev - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - development files
profitod-mod-case - Profito module mod_case
profitod-mod-case - Profito module mod_case
profitod-mod-case - Profito module mod_case
profitod-mod-fishe - Profito module mod_dasbl
profitod-mod-sync - Profito module mod_fishe
profitod-mod-dasbl - Profito module mod_msg
profitod-mod-sync - Profito module mod_msg
profitod-mod-msg - Prafito module mod_msg
profitod-mod-msg - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - MySQL module
profitod-mod-msg - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - Profitod-mod-laps - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - SQLite3 module
profitod-mod-squit - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - SQLite3 module
profitod-mod-vout - Profito module mod_vout - Profitod-module mod_vout - Profitod-mo
```

```
ProfitPD puede ejecutarse como un servicio desde inetd o como un servicior independiente. Anbas opciones tienen sus ventajas. Si solo recibe unas pocas conexiones FTP diarias, probablemente sea mejor ejecutar ProfitPD desde inetd para aborrar recursos.

Por otro lado, com más tráfico, ProfitPD debería ejecutarse como un servicior independiente para evitar crear un proceso nuevo por cada conexión entrante.

Ejecutar profitpd:

desde inetd
Independiente

«Aceptar»
```

```
rootojoseluis-VirtualBox:/home/joseluis

Aviso: No se puede acceder al directorio personal /var/run/proftpd que especific

Aviso: No existe el archivo o el directorio.

Anadiendo el usuario del sistema 'proftpd' (UID 119) ...

Anadiendo un nuevo usuario 'proftpd' (UID 119) con grupo 'nogroup' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'proftpd' (UID 119) con grupo 'nogroup' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Anadiendo el directorio personal /srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio personal /srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio personal /srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio personal /srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio personal /srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio 'gesonal /srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio 'gesonal /srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio 'gesonal 'srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio es sonal 'srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio es sonal 'srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) con grupo 'nogroup' ...

Freando el directorio el sastorio en servirio 'nogroup' ...

Freando el directorio es sonal 'srv/ftp' ...

Anadiendo un nuevo usuario 'ftp' (UID 120) ...

Anadiendo un nuevo usuario el
```

2. Configurar el servidor ProFTPd con:

2.1. El usuario virtual: dirección con permisos de escritura

Para ello hemos de crear el directorio al que deseamos acceder a través de ftp (esto lo deberíamos haber realizado anteriormente, pero como aún no hemos accedido a él, podemos hacerlo ahora)

```
mkdir /var/ftp
mkdir /var/ftp/todo-empresa-tarea-
daw04
```

Ahora, para crear el usuario virtual hemos de comprobar el nº de

identificación del usuario del sistema ftp, por lo que tecleamos:

```
root@joseluis-VirtualBox:/home/joseluis# mkdir /var/ftp
root@joseluis-VirtualBox:/home/joseluis# id fity
root@joseluis-VirtualBox:/home/joseluis# id fity
root@joseluis-VirtualBox:/home/joseluis# id fity
root@joseluis-VirtualBox:/home/joseluis# fitpassed pasted name direction fit
le/etc/passed valuarios virtualBox: home/joseluis# fitpassed pasted name direction fit
le/etc/passed valuarios virtualBox:/home/joseluis# fitpassed: var/ftp/todo empresa tarea d
and shell /bin/false
ftpassed: using alternate fite: /etc/passed.usuarios.virtuales
ftpassed: -passed: missing --gid argument: default gid set to uid
ftpassed: updating passed entry for user direction
ftpassed: /bin/false is not among the valid system shells. Use of
ftpassed: /RequireValidShell off" may be required, and the PAM
ftpassed: module configuration may need to be adjusted.

Password:
Re-type password:
ftpassed: entry updated
root@joseluis-VirtualBox:/home/joseluis#
```

```
id ftp
v el número que nos da es el que usaremos para la creación del usuario virtual.
```

y el número que nos da es el que usaremos para la creación del usuario virtual, por lo que pondremos:

```
ftpasswd --passwd --name direccion --file /etc/passwd.usuarios.virtuales --uid 120 --home /var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04 --shell /bin/false
```

con lo que le estaremos indicando que vamos a crear un usuario denominado direccion, sobre el que nos preguntará una contraseña que será almacenada en /etc/passwd.usuarios.virtuales. Este usuario tendrá el número de identificación 120, y su carpeta principal será la que se encuentra en /var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04, y no tendrá acceso al shell del sistema.

Las carpetas recién creadas tendrán que ser propiedad del usuario del sistema ftp por lo que pondremos:

```
chown ftp /var/ftp -R
```

con lo que le indicamos que el usuario ftp será el propietario de la carpeta ftp y de todas sus subcarpetas.

2.2 Un virtualhost basado en IP que permita el acceso, mediante ftp, al directorio del servidor ftp: todo-empresa-tarea-daw04

Para realizar este punto hemos de editar el fichero de configuración de proftpd:

```
gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
```

y descomentamos la línea que referencia a la inclusión del fichero que nos permite configurar virtualhosts (por defecto viene con la extensión .con, por lo que también le indicaremos que es .conf):

```
Include /etc/proftpd/virtuals.conf
```

Ahora toca comprobar la dirección IP que posee nuestro servidor, por lo que valiéndonos de la orden ifconfig, comprobamos que es la 192.168.1.50, que es la que nos valdrá para crear nuestro virtualhost basado en IP, por lo que entramos en el fichero virtuals.conf:

gedit /etc/proftpd/virtuals.conf

y le añadimos:

Con lo que estaríamos indicándole que queremos crear un virtualhost o host virtual para la dirección 192.168.1.50, al cual le indicamos un email para el administrador, un nombre

para el servidor, que los usuarios autorizados se encuentran en el fichero /etc/passwd.usuarios.virtuales, que el directorio raíz por defecto para este virtualhost será /var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04, que no requiere usuarios con un Shell del sistema válido y que se permite la escritura en él.

Si quisiéramos utilizar otra IP podríamos forzarla utilizando la información ofrecida por ifconfig y fijándonos en el interface de entrada a nuestro equipo, y si por ejemplo es el etho, podríamos hacer:

```
ifconfig eth0:1 192.168.100.250
```

con lo que obtendríamos otra conexión IP de número 192.168.100.250 que podríamos utilizar hasta que reiniciemos el sistema. Si la quisiéramos de forma definitiva, tendríamos que modificar el fichero //etc/network/interfaces

2.3. El cifrado TLS Explícito para asegurar la comunicación con empresa-tarea-daw04

Para realizar un cifrado TLS hemos de descomentar la línea:

```
include /etc/proftpd/tls.conf

del fichero proftpd.conf, y a continuación creamos las claves públicas y privadas mediante:
```

```
proftpd-gencert
```

y tras contestar todas las preguntas nos creará los ficheros de certificados (*válidos durante un año*) a los que cambiaremos los permisos, y modificaremos su ubicación:

```
mv /etc/ssl/private/proftpd.key /etc/ssl/
chmod 0600 /etc/ssl/proftpd.key
chmod 0644 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
```

Tras este proceso, editaremos el fichero tls.conf:

gedit /etc/proftpd/tls.conf

```
y descomentaremos las siguientes líneas:
```

```
<IfModule mod tls.c>
  <global>
     TLSEngine on
     TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
  </global>
  TLSProtocol SSLv23
  <global>
     TLSRSACertificateFile
                                 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
     TLSRSACertificateKeyFile
                                /etc/ssl/proftpd.key
                                 NoCertRequest EnableDialogs NoSessionReuseRequired
     TLSOptions
     TLSVerifyClient
                                 off
     TLSRequired
     TLSRenegotiate
                                 required off
  </global>
</IfModule>
```

3. Instalar el cliente ftp gráfico FileZilla (filezilla)

Para la instalación de FileZilla procederemos de la siguiente forma:

3.1. como ya actualizamos los repositorios en los puntos 1.1 y 1.2, procedemos a buscar si tenemos el paquete filezilla, por lo que tecleamos:

```
apt-cache search filezilla
```

3.2. Como vemos que sí existe, lo instalamos:

apt-get install filezilla

3.3. ya podemos arrancarlo con solo teclear su nombre y darle a intro

4. Configurar FileZilla con:

4.1. Una plantilla en el Gestor de Sitios de nombre EMPRESA que contenga la configuración pedida en el enunciado.

Pulsamos sobre Archivo / Gestor de sitios y, en la pantalla que aparece. pulsamos sobre el botón de Nuevo sitio, quedando espera que indiauemos un nombre para el sitio que vamos a crear. Tecleamos EMPRESA, y ahora nos vamos apartado del servidor donde teclearemos la dirección IP que coincidirá el servidor con que deseamos gestionar. En el puerto no ponemos nada,



ya que por defecto se cogerá el 21 como puerto de comunicaciones, y es el que dejamos puesto en la cláusula port de proftpd. Utilizaremos FTP como protocolo de transferencia de archivos y cifrado explícito sobre TLS. En el usuario pondremos direccion e indicarle que nos pida la contraseña cada vez que nos intentemos conectar.


Al pulsar sobre Aceptar ya tendremos definida nuestra plantilla, que podremos utilizar cada vez que queramos pulsando sobre Archivo / Gestor de sitios y seleccionando la plantilla que deseemos utilizar. Cuando pulsamos sobre Conectar comenzará el proceso de conexión con arreglo a todos los parámetros indicados en los puntos anteriores.

Una vez que intentemos conectarnos nos pedirá la contraseña que pusimos en el punto 2.1, pulsamos sobre aceptar y nos aparece el certificado creado en el punto 2.3 y cuando pulsemos sobre Aceptar ya estaremos preparados para poder enviar ficheros desde cualquier punto de nuestro equipo hacia el virtualhost creado para la carpeta /var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04



. c	ertificado desconoc	ida			
0	que se puede confiar en el se Detalles Desde válido: Hasta válido Número de serie: Algoritmo de clave pública:		tertificado para asegurarse de ervidor. 06/03/13 06/03/14 00:d8:e8:96:fb:55:87:3f:af		
	Asunto del certificado Nombre común: ftp.emp Organización: DIRECCI Pais: ES Estado o provincia: Sevilla Localidad: Almensi		7071	Agente de certificac Nombre común: Organización: País: Estado o provincia: Localidad:	ftp.empresa-tarea-daw04.local DIRECCION ES
	Detalles de la sesión Sitio: 192.168.1.50:21 Cifrado: AES-128-CBC MAC: SHA1				
	¿Conflar en este certificado y seguir conectando↑ ☐ Siempre conflar en el certificado en futuras sesiones.				
			Aceptar	Cancelar	

4.2 Por último, para probar nuestro servidor vamos a transferir el fichero subir.txt desde nuestra carpeta hasta el virtualhost recién creado. Nos tenemos que fijar en los mensajes de filezilla para comprobar que todo ha sido realizado con éxito.



Los ficheros resultantes quedarían así:

proftpd.conf

```
/etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
  To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
  it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups
                      off
ServerName
                      "FTP para la tarea4 de DAW (JLC)"
ServerType
                      standalone
DeferWelcome
                      off
MultilineRFC2228
                      on
DefaultServer
                      on
ShowSymlinks
```

```
TimeoutNoTransfer
                      600
                      600
TimeoutStalled
TimeoutIdle
                      1200
DisplayLogin
                      welcome.msa
DisplayChdir
                      .message true
"-1"
ListOptions
DenyFilter
                      \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
RequireValidShell
                      off
# El puerto por defecto es el 21.
Port
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts
                   49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress
                      1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod dynmasq.c>
# DynMasqRefresh
                      28800
</IfModule>
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances
# Set the user and group that the server normally runs at.
User
                      proftpd
Group
                      nogroup
\# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
                      022 022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite
                      on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd
                      off
# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder
                     mod auth pam.c* mod auth unix.c
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile
TransferLog
                      /var/log/proftpd/xferlog
                      /var/log/proftpd/proftpd.log
SystemLog
# Logging onto /var/log/lastlog is enabled but set to off by default
#UseLastlog
                      on
# In order to keep log file dates consistent after chroot, use timezone info
# from /etc/localtime. If this is not set, and proftpd is configured to
# chroot (e.g. DefaultRoot or <Anonymous>), it will use the non-daylight
# savings timezone regardless of whether DST is in effect.
#SetEnv TZ :/etc/localtime
```

```
<IfModule mod_quotatab.c>
   QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod ratio.c>
  Ratios off
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://www.securityfocus.com/bid/11430/discuss
# It is on by default.
<IfModule mod delay.c>
  DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod ctrls.c>
   ControlsEngine
   ControlsMaxClients
   ControlsLog
                      /var/log/proftpd/controls.log
  ControlsInterval
   ControlsSocket
                     /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod ctrls admin.c>
  AdminControlsEngine
                             off
</IfModule>
# Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
Include /etc/proftpd/tls.conf
# Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
Include /etc/proftpd/virtuals.conf
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
           ftp
   User
   Group
                      nogroup
    # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
   UserAlias
                     anonymous ftp
    # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
   DirFakeUser on ftp
   DirFakeGroup on ftp
   RequireValidShell
                            off
   # Limit the maximum number of anonymous logins
   MaxClients
                     10
    # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
    # in each newly chdired directory.
   DisplayLogin
                             welcome.msg
   DisplayChdir
                     .message
    # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
   <Directory *>
     <Limit WRITE>
       DenyAll
      </Limit>
   </Directory>
    # Uncomment this if you're brave.
#
    # <Directory incoming>
        \# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
        # (second parm) from being group and world writable.
```

tls.conf

```
# Proftpd sample configuration for FTPS connections.
# Note that FTPS impose some limitations in NAT traversing.
# See http://www.castaglia.org/proftpd/doc/contrib/ProFTPD-mini-HOWTO-TLS.html
#
 for more information.
<IfModule mod tls.c>
  <global>
     TLSEngine
     TLSLog
                 /war/log/proftpd/tls.log
  </global>
  TLSProtocol
                 SSL<sub>v23</sub>
   <global>
 Server SSL certificate. You can generate a self-signed certificate using
 a command like:
# openssl reg -x509 -newkey rsa:1024 \
          -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt \
          -nodes -days 365
# The proftpd.key file must be readable by root only. The other file can be
# readable by anyone.
# chmod 0600 /etc/ssl/private/proftpd.key
 chmod 0640 /etc/ssl/private/proftpd.key
#
     TLSRSACertificateFile
                                     /etc/ssl/certs/proftpd.crt
     TLSRSACertificateKeyFile
                                     /etc/ssl/proftpd.key
# CA the server trusts...
#TLSCACertificateFile
                                      /etc/ssl/certs/CA.pem
 ...or avoid CA cert and be verbose
     TLSOptions NoCertRequest
 ... or the same with relaxed session use for some clients (e.g. FireFtp)
#
     TLSOptions
                     NoCertRequest EnableDiags NoSessionReuseRequired
 Per default drop connection if client tries to start a renegotiate
 This is a fix for CVE-2009-3555 but could break some clients.
#TLSOptions
                                                    AllowClientRenegotiations
 Authenticate clients that want to use FTP over TLS?
     TLSVerifvClient
                             off
#
 Are clients required to use FTP over TLS when talking to this server?
     TLSRequired
                             on
# Allow SSL/TLS renegotiations when the client requests them, but
# do not force the renegotations. Some clients do not support
# SSL/TLS renegotiations; when mod_tls forces a renegotiation, these
# clients will close the data connection, or there will be a timeout
# on an idle data connection.
     TLSRenegotiate required off
  </global>
</IfModule>
```

virtuals.conf

```
# Proftpd sample configuration for Virtual Hosts and Virtual Roots.
# Note that FTP protocol requires IP based virtual host, not name based.
# A generic sample virtual host.
<VirtualHost 192.168.1.50>
  ServerAdmin
                           ftpmaster@empresa-tarea-daw04.local
  ServerName
                           "Servidor FTP para la tarea 4 de DAW (JLC)"
  TransferLog
                           /var/log/proftpd/xfer/ftp.server.com
  MaxLoginAttempts
  RequireValidShell
  AuthUserFile
                             /etc/passwd.usuarios.virtuales
  DefaultRoot
                           /var/ftp/todo-empresa-tarea-daw04
  AllowOverwrite
                           on
</VirtualHost>
# The vroot module is not required, but can be useful for shared
# directories.
<IfModule mod vroot.c>
#VRootEngine on
#DefaultRoot ~
#VRootAlias upload /var/ftp/upload
#<VirtualHost a.b.c.d>
#VRootEngine on
#VRootServerRoot /etc/ftpd/a.b.c.d/
#VRootOptions allowSymlinks
#DefaultRoot ^
#</VirtualHost>
</IfModule>
```