(IN-5050; 4 créditos)



Prof.: Ing. Alberto Espinoza Zamora Email: alberto.espinoza@ucem.ac.cr

Semana #3 DETECCION Y CORRECCION DE ERRORES

como nemos venido conversando, en una sesión de trabajo con el co información fluye, va y viene y el almacenamiento de esta información componentes, lo siguientes tres son de los más comunes:	'
Ahora bien, resulta que los actores de arriba son medios de almacena información como dije anteriormente viaja y son muchos los medios de ilevar esta información de un lado para otro. A ver cuáles medios de t podemos encontrar en una computadora o en un servidor:	lue se encargan de

Debido a lo anterior y a lo crítico de la información, es que se han desarrollado técnicas para la detección y corrección de errores y con esto garantizar la integridad de la información. Y es lo que nos compete en este momento.

En la transmisión de datos puede suceder algo que se llama **ruido** y que proviene de fuentes externas y que afecta considerablemente la integridad de la información. En redes existen técnicas para garantizar que la información llegue como tiene que ser (**acknowledge-sync-acknowledge**), pero ese es otro curso, cuando lo llevemos hablamos de eso. Veamos que sucede con la información que se maneja a nivel local en una PC.

Una de las técnicas para detectar y corregir errores es la implementación de **bits de paridad** para garantizar **la redundancia** de datos.

La información en la computadora viaja en lenguaje binario y se procesa en bloques de datos, entonces una técnica puede consistir en incluir suficiente información redundante en cada bloque y con esto detectar y corregir (**códigos de corrección de errores**). La otra puede ser reducir el número de bits de parida, de manera tal que sólo se detecten los errores (**códigos de detección de errores**).

Recuerden que en todo flujo de comunicación siempre habrá un emisor y un receptor y ambos tienen que ponerse de acuerdo. En nuestra lamentable red de telefonía celular sucede que a veces tenemos que decirle a la persona que se le corta y que nos repita, en las computadoras sucede igual.

(IN-5050; 4 créditos)



Prof.: Ing. Alberto Espinoza Zamora Email: alberto.espinoza@ucem.ac.cr

Códigos detectores

A. Paridad Simple / Paridad horizontal

Se agrega un único bit de paridad que indicará si la cantidad de unos es par o impar. Si es par entonces se agrega un 0 al final de la cadena y un 1 si es impar. Por ejemplo, en la cadena 11010101, la cantidad de 1s es impar, entonces la cadena quedaría 110101011, cuando el receptor recibe la información, procederá de la misma, a contar los unos sin incluir el último bit y luego compara el resultado. Si detecta un error lo notificará al emisor.

Este método puede fallar en algún momento por las razones obvias, se pueden cambiar dos valores y el resultado sería el mismo.

Por ejemplo, la cadena original es **11010101** y la que recibe el receptor es **10110101**, no habría manera para el recetor de darse cuenta del error y puede haber corrupción de datos.

B. Suma de comprobación

Este método se las trae, pero sólo funciona en cadenas pequeñas. Se recomiendan bloques no mayores a 16 bits.

Funciona de la siguiente manera:

- 1. El CPU o el sistema define la longitud de cada cadena (recuerden, nada mayor a 16 bits).
- 2. Luego se acuerda un sistema de numeración basado en la fórmula 2x 1
- 3. Se crean los bloques de bits de acuerdo a lo que se decidió en el paso 1.
- 4. Los bloques se convierten a su respectivo valor decimal y se asocia ese número con el bloque.
- 5. Se suman todos los valores y luego se agrega a la cadena el valor pero en negativo.
- 6. Se envía la cadena al receptor.

Veamos lo anterior con números. La siguiente es la cadena que se desea transmitir:

1010110001011110

Ahora ejecutemos los pasos, la cadena posee un total de 16 bits entonces:

- 1. 4 bits
- 2. 24 1 = 15
- 3. 1010 1100 0101 1110
- 4. 10 12 5 14
- 5. 10+12+5+14=41

Cuando el receptor recibe la cadena, sumará también todos los valores incluyendo el valor negativo y si el resultado es **cero** entonces procesa el mensaje, de lo contrario envía un mensaje de error.

(IN-5050; 4 créditos)



Prof.: Ing. Alberto Espinoza Zamora Email: alberto.espinoza@ucem.ac.cr

C. Hamming (distancia basada en comprobación)

Este método está bien loco, fue desarrollado por **Richard W. Hamming** y voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla y poco dolorosa. Este método al igual que los anteriores, emplea bits de paridad que en este caso son distribuidos a lo largo de la cadena y que tienen como objetivo detectar errores.

Esta técnica puede representarse en forma de una matriz o de una tabla. La nomenclatura es la siguiente:

(# bits totales, # bits información)

Por ejemplo, en la notación (10, 8) sabemos que son 10 los bits totales de la cadena, en donde 8 son aquellos que contienen la información. Cuando se hace la resta, entonces se puede sacar el número de bits de paridad, en nuestro ejemplo serían **2 bits**.

Hagamos un ejemplo. Para este caso, el código de Hamming que queremos implementar sería (11, 7) y en la tabla que se muestra a continuación p: bit de paridad y d: bit de datos.

$$Datos = 0101001$$

	p1	p2	d1	р3	d2	d3	d4	р4	d5	d6	d7
Posición	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Cadena			0		1	0	1		0	0	1
P ₁	1		0		1		1		0		1
P ₂		0	0			0	1				1
P ₃				0	1	0	1			0	
P ₄								1	0	0	1

Tener en cuenta:

1. Los bits de paridad en la tabla siempre irán en las posiciones de potencia de 2 (1,2,4,8,16, 32...).

En este ejemplo, los bits de paridad son 4 (11-7=4), entonces estos irían en las columnas 1-2-4 v8.

- Los bits de datos se acomodarían en el resto de las columnas.
- 3. Luego se procede a acomodar los bits de la cadena, en los espacios que representan los bits de datos.
- 4. Seguidamente, vamos a comenzar a calcular los bits de paridad. En la fila p1, lo que se hizo fue bajar aquellos bits que al final tienen el bit menos significativo que es
- 1. Por eso es que en la fila de posición, hemos anotado en binario los números del 1

(IN-5050; 4 créditos)



Prof.: Ing. Alberto Espinoza Zamora Email: alberto.espinoza@ucem.ac.cr

al 11 que es la longitud de la cadena. Ahora bien, en este sistema se va a trabajar con bits de paridad que sean pares. En p1 tenemos entonces un total de 3 1s y por eso es que hemos agregado un 1 (en rojo) como bit de paridad, para tener 4.

- 5. Para p2 hacemos lo mismo que hicimos con p1 pero bajando aquellos que en la segunda posición de derecha a izquierda, tengan el bit menos significativo, o sea 1. El bit de paridad queda en cero, porque como resultado nos quedaron dos 1s que ya es un número par.
- 6. Se procede a hacer lo mismo con p3 y con p4. Una vez llena la tabla, ya podremos formar la palabra código.
- 7. Si el receptor recibe la siguiente cadena 10001011000, notará el error porque el receptor haría el mismo proceso que ejecutó el emisor a la hora de calcular los bits de paridad y vería que ambas cadenas son diferentes

Palabra almacenada = 10001011001 Palabra con un error en un bit = 10001011000