第一章 概 述

刘 轶 北京航空航天大学 计算机学院

1.1 计算机网络定义与分类

1.1 计算机网络定义与分类


- 一、计算机网络的定义
- 计算机网络(Computer network)的简单定义 计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合 A collection of autonomous computers interconnected by a single
 - technology
- 网络的功能
 - 连通性
 - 资源共享
- 计算机网络与分布式系统(distributed system)
 - 在分布式系统中,一组独立的计算机展现给用户的是一个统一的整体, 就好像是一个系统似的
 - 计算机网络则没有这种统一性
 - 分布式系统建立在网络之上


1.1 计算机网络定义与分类

二、计算机网络分类

- 按作用范围(或覆盖范围)分类
 - 广域网 WAN (Wide Area Network)
 - 作用范围几十到几千公里
 - 局域网 LAN (Local Area Network)
 - 通常局限在一个建筑物或一个单位内
 - 城域网 MAN (Metropolitan Area Network)
 - 作用范围通常是一个城市
 - 常采用局域网技术建立
 - 一 个人区域网 PAN (Personal Area Network)
 - 在个人工作区域实现各种电子设备互连的网络,常用无线技术,因此又称为 WPAN(Wireless PAN),作用范围大约在10m左右
- 从网络的使用者进行分类
 - 公用网 (public network)
 - 专用网 (private network)


- 一、计算机网络发展的几个阶段(1/3)
- 主机-终端时代(20世纪50—60年代)
 - 计算机以大型主机形式存在







- 一、计算机网络发展的几个阶段(2/3)
- 主机互连时代(20世纪60--70年代)
 - 分布在各地的大型主机通过通信网络实现互连



- 资源子网
- 通信子网

- 一、计算机网络发展的几个阶段(3/3)
- 网络时代(20世纪70年代之后)
 - 1978年,TCP/IP协议诞生
 - 1983年,ARPANET采用TCP/IP协议
 - 加州大学伯克利分校推出内含TCP/IP的BSD UNIX
 - 80年代起,以IBM PC为代表的微机大量普及,微机 之间的互连需求推动了局域网技术的发展
 - 随后局域网间互连需求又推动了Internet的快速发展
 - 网络的发展以通信技术为基础,反过来又带动通信技术发展,例如:光纤通信使得宽带网络互连成为可能,网络带来的数据传输需求又带动光纤通信的传输速率不断提高

二、Internet发展概述

- 第一阶段: ARPANET→网际互联发展
 - 1969年,ARPANET由美国国防部高级研究计划局(ARPA—Advanced Research Project Agency)建立,冷战产物
 - 1983年,ARPANET采用TCP/IP协议,使得所有遵从TCP/IP的计算机可以通过该网络互连
- 第二阶段: 建成三级结构的Internet
 - 1985年,美国国家自然科学基金会NSF(National Science Foundation)以6个大型计算机中心为基础建立NSFNET
 - 网络分为主干网、地区网和校园网(或企业网)
 - NSFNET覆盖了美国主要大学和研究机构,主要服务于科研教学
- 第三阶段: 形成多层次ISP结构的Internet
 - 1993年起,多个商用Internet主干网逐渐替代了NSFNET
 - IP地址、域名管理等均交由专门企业运营
 - 商业化极大地推动了Internet的发展,进而形成了目前的Internet格局
- 注意: Internet特指现在的互联网(又称为因特网), internet指多个网络互连形成的网络

- 如何评价一个网络或者一项网络技术?
 - 性能指标
 - 非性能指标

一、性能指标(1/3)

速率

- 传送数据的速率,即数据速率(data rate)或比特率(bit rate)
- 单位: b/s, 也写为bps (bit per second), kb/s、Mb/s、Gb/s、...

• 带宽(bandwidth)


- 有两种含义
 - 原本指某个信号具有的频带宽度,如电话线上信号带宽为3.1kHz(300—3.4kHz);通信线路允许通过的信号频带范围称为线路带宽
 - 计算机网络中,指通信线路传送数据的能力,即最高数据率

• 吞吐量(throughput)

- 单位时间内通过网络的数据量
- 常用做实际网络的测量指标

- 一、性能指标(2/3)
- 时延(delay, latency)
 - 指数据从网络(或链路)一端传送到另一端所需的时间,又称为延迟
 - 网络时延由多个部分组成
 - 发送时延
 - 传播时延
 - 处理时延
 - 排队时延

- 一、性能指标(3/3)
- 时延带宽积



- 又称为以比特为单位的链路长度
- 往返时间(RTT—Round-Trip Time)
 - 又称为环路时延、回路时延
 - 从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的应答所经历的时间

• 利用率

- 包括信道利用率和网络利用率
- 信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)
- 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值

- 二、非性能指标
- 费用
- 质量
- 标准化
- 可靠性
- 可扩展性和可升级性
- 易于管理和维护

- 一、网络体系结构概述
- 计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其 协议的集合

7 应用层 表示层 6 5 会话层 OSI体系结构 传输层 4 3 网络层 2 数据链路层 物理层 1

一、网络体系结构概述

- 分层原因:实现信息在网络中传输非常复杂,分层是将复杂问题简单化、局部化的有效方法
 - 传输介质: 有线(铜线、光纤)、无线
 - 连接到网络中的计算机硬软件平台各不相同
 - 通信双方距离可长可短(可能需经过多条链路)
 - 需保证信息传输的可靠性、顺序性
 - 需满足各种应用的需要: 文件传输、电子邮件、实时多媒体、...
 - ...
- 典型的网络体系结构
 - 1974年, IBM SNA(System Network Architecture)
 - 1977年, ISO开始制订OSI(Open System Interconnection Reference Model), 1983年形成标准
 - TCP/IP


二、具有七层和五层协议的体系结构

OSI体系结构 TCP/IP体系结构 五层体系结构 7 应用层 表示层 6 应用层 应用层 会话层 5 传输层 传输层 传输层 4 3 网络层 网际层 网络层 数据链路层 数据链路层 网络接口层 物理层 物理层

- (1) 物理层 (physical layer)
- (2) 数据链路层 (data link layer)
- (3) 网络层 (network layer)
- (4) 传输层 (transport layer)

(7) 应用层 (application layer)


数据在各层之间的传递过程




- 协议数据单元PDU(Protocol Data Unit): 对等层次之间传送的数据单位
- 有些文献将多个层次的协议称为协议栈(protocol stack)

三、实体、协议、服务和服务访问点


- 若干概念
 - 实体(entity): 任何可发送或接收信息的硬件或软件进程
 - 协议(protocol): 控制两个对等实体进行通信的规则的集合
 - 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供<mark>服</mark> 务(service);要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务
 - 同一系统相邻两层的实体进行交互的地方,称为服务访问点 SAP (Service Access Point)
 - 协议对上层的服务用户是透明的,服务用户只能看到下层提供的服务



- 三、实体、协议、服务和服务访问点
- 协议的设计不但要考虑正常情况,还要考虑各种异常情况,较为复杂
- 网络协议的经典问题: 两军问题(蓝白军问题)
 - 蓝军1和蓝军2占据山顶,白军占据山谷
 - 两支蓝军协同作战可战胜白军,单独攻击则会失败
 - 两支蓝军的信息需派人经过白军驻扎的山谷传递(信息可能丢失)
 - 蓝军1拟于次日正午发起攻击,需通知蓝军2
 - 如何保证协同攻击能够成功发起并且取胜?




四、TCP/IP的体系结构



路由器在转发分组时最高只用到网络层而没有使用传输层和应用层。

四、TCP/IP的体系结构



一、概述

- 标准化对于计算机网络至关重要
 - 要实现不同厂商的硬、软件之间的互连,大家必须遵从统一的标准
- 标准的分类
 - 法定标准: 由权威机构制定的正式的、合法的标准
 - 事实标准:某些公司的产品在竞争中占据了主流,时间长了 ,这些产品中的协议和技术就成了标准。如TCP/IP

二、标准化组织

• ITU-T

- 国际电信联盟电信委员会(International Telecommunication Union),前身是国际电报电话咨询委员会(CCITT)
- 各国按条约建立的机构,主要成员是各国的邮电部,主要负责制定电信行业的标准

• ISO

- 国际标准化组织(International Standard Organization)
- 负责各行业的标准制定,主要贡献: ISO/OSI RM

二、标准化组织

• IEEE

- 电子、电气学工程师学会(The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- 专业性组织,学术团体,主要贡献: IEEE 802系列局域网标准。

• IETF

- Internet 工程任务组(Internet Engineering Task Force)
- 负责Internet相关标准的制定
- 标准形式: RFC xxxx, RFC指Request for Comment