
第三章 数据链路层

刘 轶 北京航空航天大学 计算机学院


本章内容

- 3.1 数据链路层设计要点
- 3.2 错误检测和纠正
- 3.3 基本数据链路协议
- 3.4 滑动窗口协议
- 3.5 点对点协议 PPP
- 3.6 介质访问控制
- 3.7 以太网
- 3.8 局域网互连

- 一、数据链路层概述(1/2)
- · 物理层实现了比特流的传输,数据链路层在其基础上实现帧(frame)的传输
 - 数据链路层传输的协议数据单元(PDU)是帧



- 一、数据链路层概述(2/2)
- 数据链路层使用的信道类型
 - 点对点信道
 - 使用一对一的点对点通信方式。
 - 广播信道
 - 使用一对多的广播通信方式
 - 广播信道上连接多个主机,必须采用专门的共享信道协议来协调数据 发送
- 数据链路层涉及的问题
 - ① 成帧(framing): 怎样组成帧、怎样使接收方识别帧
 - ② 差错控制: 帧在传输过程中出错的检测
 - ③ 流量控制及可靠传输: 仅是数据链路层的选项
 - ④ 广播信道中的介质访问控制




- 二、成帧方法
- 成帧要考虑的问题:接收方如何识别帧的边界?
- 常用的成帧方法
 - (1) 字符计数法 在帧头部字段中指明本帧的字节数,接收方通过该字段得知该接收多少字节
 - ·(2) 字符填充的首尾定界法 定义专门的字符作为帧的起始/结束标志,并使用字符填充方式将标志字 符与数据区分开来
 - (3) 比特填充的首尾定界法 定义专门的比特序列作为帧的起始/结束标志,并使用比特填充方式将标 志序列与数据区分开来
 - (4) 物理编码违例法 使用无效的物理编码作为帧的开始/结束标志,供接收方识别

本章 PPP协 议中可 看到 例

- 一、检错编码(Error detecting code)
- 任何通信链路在传输数据时都可能出错
- 一般用误码率BER(Bit Error Rate)表示链路可靠性

例如: 误码率为10-10表示平均每传送1010个比特会出现一个比特出错

- 处理方法
 - 使用可检测并纠正错误的编码: 纠错码
 - 使用可检测错误的编码+重传: 检错码
- 常用检错编码方法
 - 奇偶校验
 - 简单累加和(校验和)
 - 循环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)



(使传输数据中 有奇数个"1")

- 一、检错编码(Error detecting code)
- · 循环冗余校验CRC原理
 - 发送方把数据划分为组,设每组 k 个比特,在其后添加供差错检测用的n 位冗余码,(k+n)比特一起发送
 - 对数据M计算n位冗余码的过程:
 - ① 用二进制的模 2 运算进行 2ⁿ乘 M 的运算,这相当于在 M 后面添加 n 个 0
 - ② 得到的 (k+n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n+1) 位的除数 P, 得出商是 Q 而余数是 R, 余数 R 比除数 P少1 位, 即 R 是 n 位
 - ③ R作为冗余码,添加在数据M后面,最终发送数据: 2ⁿM+R 注: 除数P为双方事先商定
 - 接收方对收到的(k+n)比特计算冗余码,结果为0表示传输正确,否则表示传输错误

例: 计算101001的3位CRC冗余码

已知: M=101001

k=6, n=3

设:除数P=1101

被除数: 2ⁿM = 101001000

模 2 运算的结果: 商 Q = 110101

余数 R = 001

发送的数据: 2ⁿM + R

即: 101001001, 共(k+n)位

```
110101 ← Q (商)
P(除数)→1101 101001000←2<sup>n</sup>M(被除数)
                  <u>1101</u>
                   1110
                   <u>1101</u>
                    0111
                    0000
                     1110
                     1101
                      0110
                      0000
                        1100
                        1101
```

- 通常用生成多项式P(x)表示除数P 例: 除数P=1101的生成多项式 $P(X)=X^3+X^2+1$
- 目前广泛使用的生成多项式 $CRC-16 = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$ $CRC-CCITT = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ $CRC-32 = X^{32} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$
- · 在网络中具体实现时,通常采用硬件电路生成 CRC校验和(checksum)

- 二、纠错编码(Error correcting code)
- 检错码只能发现数据出现了错误,无法得知哪个比特出错
- 纠错编码通过增加冗余信息使得能够检测错误发生所在
 - ,以便于纠正,又称为前向纠错(forward error correcting)
 - 海明编码
- 关于数据链路层检错/纠错的讨论
 - 通过检错码/纠错码可以做到帧的无差错接收,或者说"无比特差错"
 - 并不意味着可靠传输,其他的错误包括:
 - 帧丢失、帧重复、帧失序

未考虑接收方的处理速度

设想:发送方发送>接收方处理速度

一、无限制的单工协议

- 假设前提
 - 单向传输
 - 理想信道
 - 发送方总有数据发送
 - 接收方总能及时处理所收到的数据

发送方

接收方

```
void receiver1(void)
{
    frame r;
    event_type event; //等待到的事件
    while (true)
    {
        wait_for_event(&event); //等待帧到达
        from_physical_layer(&r);//接收帧
        to_network_layer(&r.info);//上交给网络层
    }
}
```

考虑了接收方的处理速度 但未考虑传输出错

- 二、单工停-等(stop-and-wait)协议
- · 按照"无限制的单工协议",如果接收方处理帧的速度不及发送方,则帧可能丢失
- 解决方法:增加流量控制(flow control)机制,得到单工停等协议
 - 接收方每收到一帧,都向发送方返回一个应答帧
 - 发送方每发送一帧,都等待来自接收方的应答帧,之后才发送下一帧 发送方 接收方

```
void receiver2(void)
{
    frame r, s;
    event_type event; //等待到的事件
    while ( true )
    {
        wait_for_event( & event ); //等待帧到达
        from_physical_layer( &r );//接收帧
        to_network_layer( &r.info );//上交给网络层
        to_physical_layer( &s ); //发送应答帧
    }
}
```

三、有噪声信道的单工协议

- 在有噪声信道中,帧在传输过程中可能出错
- 解决方法 ---ARQ(Automatic Repeat reQuest)协议
 - 校验和: 使接收方能够检测帧是否出错
 - 确认帧: 使发送方知道帧已被正确接收
 - 超时重发: 发送方在规定时间内未收到确认帧,则重发帧
 - 帧序号: 保证接收方不会重复接收帧
- 协议设计要考虑的三种情形
 - ① 数据帧被正确接收 接收方返回确认帧,发送方收到后继续发送下一帧
 - ② 数据帧出错或丢失接收方未收到帧或校验出错丢弃该帧,发送方等待确认帧超时后,重发数据帧
 - ③ 确认帧出错或丢失 发送方未收到有效的确认帧,重发数据帧,接收方收到后,检查帧序号 重复,不上交该帧,只返回确认帧

发送方

```
void sender3(void)
 next frame to send = 0; //帧序号清0
  from_network_layer( &buffer ); //从网络层取包
  while (true)
                            //拷贝到s中发送
   s.info = buffer;
   s.seq = next frame to send;
                            //帧序号
                        //通过物理层发送
   to physical layer(&s);
                       //启动计时器
   start timer(s.seq);
   wait for event( & event ); //等待应答帧
   if (event == 应答帧到达)
     from physical layer( &s ); //接收应答帧
     if (s.ack == next frame to send)//检查帧序号
        stop timer(s.ack);
                        //停止计时器
        from network layer( &buffer ); //取下一帧
        inc( next frame to send ); //0,1切换
```

接收方

```
void receiver3(void)
 frame expected = 0; //期待的帧序号
 while (true)
   //可能的事件: 帧到达、校验错
   wait for event( & event );
   if (event == 帧到达) //收到有效帧
     from physical layer(&r);//接收帧
     if (r.seq == frame expected)//帧序号
       to network layer(&r.info);//上交
       inc(frame expected); //0,1切换
     s.ack = 1 – frame expected;//应答序号
     to_physical_layer( &s ); //发送应答帧
```

3.4 滑动窗口协议

一、简介


- 传输链路存在时延,而ARQ协议在同一时刻仅有一个 帧在链路上传输(数据帧或确认帧),其对信道的利用率 较低
 - 请回忆第1章介绍的时延带宽积概念
- · ARQ协议的信道利用率过低(尤其当传输时延较长时)

$$U = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A}$$

 T_D : 发送数据帧的时间

RTT: 往返时延/环路时延

 T_A : 发送应答帧的时间



3.4 滑动窗口协议

2020年的一道考研题:

假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧,数据帧 和确认帧长度均为1000B,传输速率是10kbps,单向传播 时延是200ms。则主机甲的最大信道利用率:

A. 80% B. 66.7% C. 44.4% D. 40%

解:


$$T_D = T_A = (1000Bx8)/10000bps = 800ms$$

 $RTT = 200x2 = 400ms$
 $U = T_D/(T_D + RTT + T_A) = 800/(800 + 400 + 800) = 800/2000 = 0.4$

- 二、滑动窗口协议原理(sliding window protocol)
- 滑动窗口协议的基本思想
 - 允许发送方连续发送多个帧
 - 通过滑动窗口实现流量控制
 - 每个待发送的帧都有一个序列号
 - 发送方维护一个发送窗口,它包含一组序列号,对应允许它发送的帧
 - 接收方维护一个接收窗口,对应允许它接收的帧
- 问题: 发送窗口和接收窗口的宽度如何确定?
 - -接收窗口宽度:
 - 发送窗口宽度:


二、滑动窗口协议原理

- 发送方
 - 发送窗口内的序列号代表允许它发送的帧
 - 窗口内最大的序列号称为窗口上边界,或窗口上沿、前沿
 - 窗口内最小的序列号称为窗口下边界,或窗口下沿、后沿
 - 每当从网络层得到一个数据包,将其组成帧发出后,发送窗口的上边界+1
 - 发送窗口下边界的帧被接收方确认后,下边界+1
- 接收方
 - 接收窗口内的序列号代表它可以接收的帧
 - 收到的帧序列号等于窗口下边界时,将该帧上交网络层,并返回确认帧,同时整个窗口向前移动1个位置
 - 如果收到帧序列号落在接收窗口之外,则将其丢弃
 - 注意:接收窗口总是保持固定大小



假设:发送窗口 $W_T = 1$,接收窗口 $W_r = 1$

窗口最大尺寸为1的滑动窗口协议称为1位滑动窗口协议,即为ARQ协议



假设: 发送窗口 $W_T = 2$,接收窗口 $W_r = 2$