

麦克斯韦方程

第12章 电磁感应与电磁场

弦第磁 爱样应拉电感定的用






M.法拉第(1791~1869)伟大的物理学家、化学家、19世纪最伟大的实验大师。右图为法拉第用过的螺绕环

§ 12.1 电磁感应

一. 电磁感应现象

电流 → 磁场





电磁感应实验的结论


当穿过一个闭合导体回路所限定的面积的磁 通量发生变化时, 回路中就出现感应电流

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B \cos\theta \, dS$$

B、S、 θ 变




产生感应电流



二. 电动势

定义

$$\varepsilon = \frac{A_K}{q}$$



$$\varepsilon = \frac{\int_{\mathbf{B}}^{A} \vec{F}_{K} \cdot d\vec{l}}{q}$$

非静电性场强

2022-10-20

$$\vec{E}_K = \vec{F}_K / q$$

$$\varepsilon = \int_{B}^{A} \vec{E}_{K} \cdot d\vec{l}$$

若闭合电路上处处有非静电力

$$\varepsilon = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

- 表征了电源非静电力作功本领的大小
- 标量。方向由负极指向正极(经电源内部)


电源 $u_{AB} = u_A - u_B$


三. 电磁感应定律

• 法拉第的实验规律

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

负号一确定感应电动势的方向







讨论

(1) 若回路是 N 匝线圈串联

$$\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots + \mathcal{E}_N = -\frac{\mathrm{d}(\sum \Phi_i)}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

$$\sum \Phi_i = \psi$$
 磁通链数

若各匝线圈的通量相等
$$\varepsilon_i = -N \frac{d(\Phi)}{dt}$$


(2) 若闭合回路中电阻为R


$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{R\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t}$$

感应电荷
$$q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} -\frac{1}{R} d\Phi = (\Phi_1 - \Phi_2)/R$$

• 楞次定律

感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因





例 匀强磁场中,导线可在导轨上滑动,

求回路中感应电动势。

解 规定回路的法线方向

在
$$t$$
 时刻 $\Phi(t) = Bls(t)$

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{Bl\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -Bl\upsilon < 0$$

$$\begin{array}{c|cccc}
\vec{B} & \vec{n} & l \\
\otimes \vec{n} & l \\
s(t) & b
\end{array}$$

方向
$$b \rightarrow a$$

若
$$B = B(t) = B_0 t$$

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt} (B_0 t \cdot ls(t))$$

$$= -(B_0 ls + B_0 t l v)$$

例 两个同心圆环,已知 $r_1 << r_2$,大线圈中通有电流 I,当小圆环绕直径以 ω 转动时

求 小圆环中的感应电动势

解 大圆环在圆心处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r_2}$$

通过小线圈的磁通量

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2r_2} \pi r_1^2 \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2r_2} \pi r_1^2 \cos \omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mu_0 I \pi r_1^2 \omega}{2r_2} \sin \omega t$$

§ 12.2 感应电动势

两种不同机制


• 动生电动势

• 感生电动势

一. 动生电动势

$$\varepsilon_i = \left| \frac{\mathrm{d} \Phi}{\mathrm{d} t} \right| = B l v$$

单位时间内导线切割的磁场线数



• 电子受洛伦兹力

$$\vec{f}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$
 —— 非静电力 \vec{F}_K

$$\vec{f}_e = -e\vec{E}$$

• 非静电场


$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

• 动生电动势

$$\varepsilon_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

应用


$$\varepsilon_{i} = \int_{b}^{a} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$
$$= \int_{b}^{a} vB dl = vBl > 0$$



方向 $b \rightarrow a$



(1) 注意矢量之间的关系



(2) 对于运动导线回路, 电动势存在于整个回路

$$\varepsilon_{i} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \int \vec{B} \cdot (\vec{v} \times d\vec{l})$$

$$= -\oint \vec{B} \cdot (\vec{v} \Delta t \times d\vec{l}) / \Delta t$$

$$= -\int \vec{B} \cdot d\vec{S}' / \Delta t = -\Delta \Phi / \Delta t$$
 (法拉第电磁感应定律)

(3) 感应电动势的功率


设电路中感应电流为/

$$P = I\varepsilon_i = IBlv$$

导线受安培力 $F_m = IBl$

导线匀速运动 $\vec{F}_{\text{外力}} = -\vec{F}_{m}$

$$P_{\beta \vdash j} = F_{\beta \vdash j} \upsilon = IBl\upsilon = P$$



电路中感应电动势提供的电 能是由外力做功所消耗的机 械能转换而来的

(4) 感应电动势做功, 洛伦兹力做功?

$$\vec{F} \cdot \vec{V} = (\vec{f} + \vec{f}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}')$$

$$= \vec{f} \cdot \vec{v}' + \vec{f}' \cdot \vec{v}$$

$$= evBv' - ev'Bv = 0$$
202**%经次力做功为**零

