电磁感应定律

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

楞次定律

感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

(3) 感应电动势的功率


设电路中感应电流为/

$$P = I\varepsilon_i = IBlv$$

导线受安培力 $F_m = IBl$

导线匀速运动 $\vec{F}_{\text{外力}} = -\vec{F}_{m}$

$$P_{\text{Sh-}1} = F_{\text{Sh-}1} \upsilon = IBl\upsilon = P$$



电路中感应电动势提供的电 能是由外力做功所消耗的机 械能转换而来的


(4) 感应电动势做功, 洛伦兹力做功?

$$\vec{F} \cdot \vec{V} = (\vec{f} + \vec{f}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}')$$

$$= \vec{f} \cdot \vec{v}' + \vec{f}' \cdot \vec{v}$$

$$= evBv' - ev'Bv = 0$$

202洛伦兹力做功为零




例 在匀强磁场 B 中,长 R 的铜棒绕其一端 O 在垂直于 B 的 平面内转动,角速度为 ω

求 棒上的电动势

解

$$\varepsilon_{i} = \int_{O}^{A} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$
$$= -\int_{O}^{R} vB dl = -\int_{O}^{R} l\omega B dl$$

$$=-\frac{BR^2}{2}\omega$$
 方向 $A \to O$



$$\left| \vec{\upsilon} \times \vec{B} \right| = \upsilon B$$

二. 感生电动势

• 有旋电场假说

无论有无导体或导体回路,变化的磁场都将在其周围空间产 生具有闭合电场线的电场,并称此为感生电场或有旋电场

有旋电场力充当非静电力

感生电动势
$$\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$$
 \vec{E}_V 是感生电场

闭合回路中
$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

2022 - 11 - 04

• 感生电场与变化磁场之间的关系

$$\oint_{L} \vec{E}_{V} \cdot d\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$




讨论

(1) 感生电场与磁场的变化率成左螺旋关系


空间存在变化磁场

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

在空间存在感生电场 \vec{E}_{ν}



(2) 感生电场是无源有旋场



二者都对电荷有力的作用,都具有能量。

例: 轴对称分布的变化磁场产生的感应电场

设一个半径为R 的长直载流螺线管, 内部磁场强度为<u>R</u>, 若 ∂<u>R</u>/∂t为大于零 的恒量。求管内外的感应电场。

$$r < R \qquad \varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = E_V \oint_L dl$$
$$= E_V 2\pi \ r = -\frac{\partial B}{\partial t} \pi \ r \cos \pi$$

$$= \frac{\partial B}{\partial t} \pi r^2 \qquad \longrightarrow \qquad E_V = \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$E_V = \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$r > R \qquad \varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = E_V 2\pi \ r$$
$$= -\frac{\partial B}{\partial t} \pi \ R^2 \cos \pi \implies E_V = \frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t}$$

 \overline{M} 一被限制在半径为 R 的无限长圆柱内的均匀磁场 B , B 均匀增加, B 的方向如图所示。

求 导体棒MN、CD的感生电动势

解 方法一(用感生电场计算):

$$E_V = \frac{r}{2} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} (r < R)$$

$$\varepsilon_{MN} = \int_{M}^{N} \vec{E}_{V} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\varepsilon_{CD} = \int_{C}^{D} \vec{E}_{V} \cdot d\vec{l} = \int_{C}^{D} E_{V} \cos\alpha dl = \int_{o}^{L} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \frac{h}{r} dl = \frac{hL}{2} \frac{dB}{dt}$$

方法二(用法拉第电磁感应定律): (补逆时针回路 OCDO)


$$\varepsilon_{i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(BLh/2)}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_{OC} + \varepsilon_{CD} + \varepsilon_{DO} = \varepsilon_{CD} = \frac{hL}{2} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$
2022-11-04

MN中有无感生电动势?

G中有无感生电流?

CD中有无感生电动势?

G′中有无感生电流?



当问题中既有动生、又有感生电动势,则总感应电动势为

$$\varepsilon_{i} = \int_{a}^{b} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_{a}^{b} \vec{E}_{V} \cdot d\vec{l}$$
 (导体不闭合)


$$\varepsilon_i = \oint_I (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \oint_I \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$$
 (导体闭合)


$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}$$

三. 涡流

由于变化磁场激起感生电场,则在导体内产生感应电流。

这些感应电流的流线呈闭合的涡旋状,故称涡电流(涡流)





- 高频感应加热原理
- •减小电流截面,减少涡流损耗

2022-11-04