


Project Atlas 사내 중앙 서버 구축 및 배포 가이드

본 가이드는 각 사원들의 컴퓨터에 설치된 **Project Atlas 윈도우 앱**에서 생성한 데이터(인력 배분, 일정, 업무 코멘트, 서류 라이브러리 파일 등)를 사내 중앙 서버 컴퓨터에 통합 저장하고 실시간으로 동기화하기 위한 서버 환경 구축 가이드입니다.

1. 개요 및 구성 방식

중앙 서버를 하나 지정하여 가동하면 모든 직원이 동일한 데이터베이스(DB)와 파일 저장소를 공유하게 됩니다.



2. 서버 컴퓨터 준비 사항

서버로 사용할 컴퓨터는 **늘 켜져 있고 사내 공유기 네트워크(LAN/Wi-Fi)에 상시 연결된 컴퓨터**여야 합니다. (윈도우, 리눅스, macOS 모두 지원)

2.1 Node.js 설치

- Node.js 공식 홈페이지(<https://nodejs.org>)에 접속하여 **LTS 버전**을 다운로드하고 설치합니다.
- 설치 완료 후 터미널(명령 프롬프트/cmd)에서 아래 명령어를 실행하여 설치를 확인합니다.

```
node --version
npm --version
```

3. 서버 프로그램 세팅 순서

3.1 서버 소스 코드 복사

현재 개발 폴더(`d:\테스트\forder`) 내부의 `server` 폴더만 통째로 압축하거나 복사하여 서버 컴퓨터로 이동시킵니다.

중요 백업 안내

`server` 폴더 내부의 `local.db` 파일이 실제 전체 데이터베이스 파일이며, `uploads/` 폴더가 업로드된 문서 파일들이 저장되는 물리 저장소입니다. 백업 시 이 파일과 폴더를 안전한 외부 저장소에 주기적으로 보관하십시오.

3.2 패키지 의존성 라이브러리 설치

서버 컴퓨터에서 복사한 `server` 폴더를 열고 주소창에 `cmd` 를 입력하거나 터미널을 실행한 뒤 다음 명령어를 입력합니다.

```
# 1. 서버 실행에 필요한 라이브러리(Express, SQLite3, Multer 등) 설치
npm install
```

3.3 백엔드 서버 시작

의존성 설치가 끝난 후 아래 명령어를 입력하여 서버를 구동시킵니다.

```
# 2. 서버 구동
npm start
```

콘솔에 아래와 같이 문구가 뜨면 서버가 정상적으로 대기 중인 상태입니다.

```
=====
Project Atlas Backend ERP running on port 5000
=====
Connected to SQLite local.db at: D:\...\server\local.db
```

4. 윈도우 방화벽 포트(5000번) 열기

다른 직원 PC의 윈도우 앱이 서버 컴퓨터의 `5000` 번 포트로 접속할 수 있도록 방화벽을 개방해 주어야 합니다.

1. 서버 컴퓨터의 윈도우 시작 메뉴에서 "**고급 보안이 포함된 Windows 방화벽**"을 검색하여 실행합니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 **[인바운드 규칙]**을 클릭하고, 오른쪽 메뉴에서 **[새 규칙...]**을 클릭합니다.
3. 규칙 종류에서 **[포트]**를 선택하고 **[다음]**을 누릅니다.
4. 프로토콜 및 포트에서 **[TCP]** 및 **[특정 로컬 포트]**를 선택한 후, 입력 칸에 `5000` 을 적고 **[다음]**을 누릅니다.
5. 작업에서 **[연결 허용]**을 선택하고 **[다음]**을 누릅니다.

6. 프로필에서 [도메인], [개인], [공용]을 모두 체크하고 [다음]을 누릅니다.
7. 이름에 **Project Atlas API Server (5000)** 를 적고 [마침]을 클릭합니다.

5. 직원 PC 윈도우 앱 연동 방법

서버 세팅이 완료되었다면 직원들이 각자 자신의 앱에서 서버에 접속하도록 설정합니다.

5.1 서버 컴퓨터의 사내 IP 확인

서버 컴퓨터의 명령 프롬프트(cmd)에서 **ipconfig** 를 입력하여 **IPv4** 주소를 확인합니다. (예: **192.168.0.50**)

5.2 윈도우 앱에서 IP 등록

1. 직원 PC에서 빌드된 **Project Atlas** 앱을 실행합니다.
2. 좌측 사이드바 하단의 [환경 설정] 메뉴로 이동합니다.
3. 새롭게 추가된 [사내 서버 연동 설정] 카드 섹션을 찾습니다.
4. 입력창에 서버 컴퓨터의 실제 주소와 포트를 적습니다. (예: **http://192.168.0.50:5000**)
5. [저장 및 반영] 버튼을 클릭하면 앱이 자동으로 새로고침되며 서버와 연결되어 실시간 동기화가 활성화됩니다.