



GAV Tracking 4.0

Impresión con protocol IPPS

2025

CONTENIDO

1.	CONFIGURACIÓN	3
1.1.	GENERALES	3
1.2.	REQUISITOS PREVIOS DE CONFIGURACIÓN	3
1.3.	VALIDACIÓN DEL SERVICIO ACTIVO	4
2.	CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES DE USUARIO	4
2.1.	CONSIDERACIONES	4
2.2.	CONFIGURACIÓN EN WINDOWS	5
2.3.	CONFIGURACIÓN EN MACOS	5
2.4.	CONFIGURACIÓN EN CHROMEOS	5

1. Configuración

1.1. Generales

La impresión por IPPS tiene una dependencia del ancho de banda disponible en la red local y su comunicación hacia el servidor de GAV Tracking, ya que el trabajo es enviado de la PC del usuario hacia el servidor. En consecuencia, cuando es liberado el trabajo éste es descargado desde el servidor por el dispositivo en donde se libere la impresión.

Esto también tiene un impacto en el rendimiento del dispositivo de impresión, en donde la mayoría de los modelos tienen pausas entre descarga y descarga de los archivos que se desean imprimir.

1.2. Requisitos previos de configuración

Asegúrese de tener las últimas actualizaciones de GAV Tracking antes de continuar con la configuración indicada en este manual.

Entorno Cloud

La activación de este servicio depende del acuerdo comercial que se tenga al momento de contratar el servicio, ya que requiere ser activado por los administradores de GAV Tracking en la nube.

Este servicio tiene un costo por cada impresión basado en los bytes descargados por el dispositivo al momento de imprimir, aclarando que el costo no está en la carga Usuario → Servidor si no únicamente en la descarga Servidor → Dispositivo.

Se puede obtener el consumo de estos datos en cualquiera de los reportes de GAV Tracking indicado en el valor Tamaño KB.

Entorno On premises

El consumo de datos descargados se puede obtener de cualquiera de los reportes de GAV Tracking en el valor Tamaño KB.

Para activar el servicio de IPP haga lo siguiente.

1. Ejecute el asistente de configuración de GAV Tracking.
2. Vaya paso a paso y deténgase en **Control de impresión**.
3. Active la casilla **Activar servidor de impresión HTTP**.
4. Termine de ejecutar el asistente de configuración.
5. Valide si el servicio está activo, lo cual es un requisito para completar este asistente.

1.3. Validación del servicio activo

Entorno Cloud

Visite el siguiente enlace, en donde [miDominio] corresponde al dominio de su sistema en la nube.

[https://\[miDominio\]/TRKServidorServicios/Print/SendJob/Enabled](https://[miDominio]/TRKServidorServicios/Print/SendJob/Enabled)

Al visitar esta URL, el valor que se desea obtener es la etiqueta “Enabled”, de lo contrario valide que la dirección sea correcta.

Entorno On premises

Visite el siguiente enlace, en donde [miServidor] corresponde al nombre de host o dirección IP de su servidor de GAV Tracking local. Es importante señalar que debe usar el valor que finalmente configurará en las estaciones de los usuarios y que a su vez, pruebe esta dirección desde un lugar diferente al servidor.

Otro punto es que en On Premises, si está utilizando un certificado auto firmado para el servidor, deberá usar http en lugar de https. Es deseable que sea https, pero para esto deberá instalar un certificado de confianza en el servidor.

Sin certificado de confianza: [http://\[miServidor\]:4002/Print/SendJob/Enabled](http://[miServidor]:4002/Print/SendJob/Enabled)

Con certificado de confianza: [https://\[miServidor\]:4001/Print/SendJob/lppEnabled](https://[miServidor]:4001/Print/SendJob/lppEnabled)

2. Configuración de estaciones de usuario

2.1. Consideraciones

Drivers

De preferencia use drivers originales y del tipo que al sistema operativo convenga más, como por ejemplo el hecho de que macOS y ChomeOS se llevan mejor con PostScript.

URL de impresión

En algunos sistemas y configuraciones se usará URL completa

- Entorno Cloud
 - **URL_IMPRESION:** [https://\[miDominio\]/TRKServidorServicios/Print/SendJob/lpp](https://[miDominio]/TRKServidorServicios/Print/SendJob/lpp)
- Entorno On premises
 - **URL_IMPRESION** sin certificado: [http://\[miServidor\]:4002/Print/SendJob/lpp](http://[miServidor]:4002/Print/SendJob/lpp)
 - **URL_IMPRESION** con certificado: [https://\[miServidor\]:4001/Print/SendJob/lpp](https://[miServidor]:4001/Print/SendJob/lpp)

Dirección y fila

En algunos sistemas se usará el host/IP y la ruta por separado

- Entorno Cloud
 - **HOST:** [https://\[miDominio\]:443](https://[miDominio]:443)
 - **RUTA_IMPRESION:** TRKServidorServicios/Print/SendJob/lpp
- Entorno On premises
 - **HOST** sin certificado: [http://\[miDominio\]:4002](http://[miDominio]:4002)
 - **HOST** sin certificado: [https://\[miDominio\]:4001](https://[miDominio]:4001)
 - **RUTA_IMPRESION:** Print/SendJob/lpp

2.2. Configuración en Windows

Considere esta configuración también como prueba, es una manera de saber si el servicio anda bien sin necesidad de tener algún otro sistema diferente a la mano.

1. Agregue una impresora manualmente y en el primer paso, use **Seleccione una impresora compartida por nombre** y coloque el valor **URL_IMPRESION** que corresponda.
2. Se requerirá la selección un controlador para el uso de esta impresora, selecciónelo y continúe con el asistente.
3. El nombre de la impresora será TRK_IPPS o TRK_IPP según la URL con o sin certificado.
4. Concluya con el asistente y la impresora estará agregada.

2.3. Configuración en MacOS

1. Abra **Configuración del Sistema** y busque **Impresoras y escáneres**.
2. Haga clic en **Agregar impresora, escáner o fax...**
3. Seleccione la pestaña **IP** y capture los siguientes datos
 - **Dirección:** Coloque el **HOST** que corresponda
 - **Protocolo:** Seleccione Protocolo IPP (Internet Pinten Protocolo)
 - **Fila:** Coloque el valor **RUTA_IMPRESION** que corresponda a su configuración
 - **Nombre:** Puede dejar el nombre predeterminado por la pantalla o cambiarlo
 - **Uso:** Seleccione el descriptor de página (o llamado también driver) que sea el mejor para esta impresora. Se prefiere el original
4. Haga clic en **Agregar** y al finalizar haga clic en **Ok**.

Cuando haga una impresión de página de prueba, en ocasiones puede aparecer el trabajo con el usuario "root", así que haga una prueba de impresión desde cualquier otra aplicación.

2.4. Configuración en ChromeOS

Asegúrese de tener el sistema operativo actualizado, ya que algunas versiones del año 2023 y anteriores tienen algunos problemas para la impresión por protocolo IPPS.

1. Abra **Configuración** y busque **Dispositivo → Imprimir** para ver las impresoras guardadas.
2. Expanda **Otras impresoras disponibles** y haga clic en **Agregar una impresora de forma manual**.

3. En la siguiente ventana capture los siguientes datos:
 - **Nombre:** El nombre de la impresora.
 - **Dirección:** Coloque el **HOST** que corresponda.
 - **Protocolo:** Seleccione **Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTPS)** si es Cloud o si es On Premise con certificado. De lo contrario seleccione su versión HTTP
 - **Cola:** Coloque el valor **RUTA_IMPRESION** que corresponda a su configuración.
4. Haga clic en **Agregar** y configure los datos de la impresora que se solicitan.
5. Haga clic en **Agregar**.

Uso de cuentas personales

Por políticas propias de Google, cuando se utilizan cuentas personales no se comparte la identificación del usuario ni del nombre de trabajo. Se utiliza en su lugar el usuario genérico "chronos".

Así que para identificar usuarios de cuentas personales puede agregar al final de **RUTA_IMPRESION** el usuario, quedando de la siguiente manera: TRKServidorServicios/Print/SendJob/lpp/usuario, donde usuario puede ser valor que requiera para identificarlo.

Sin embargo, esto solo será posible en implementaciones On premises y usando el protocolo HTTP (sin certificado). En la versión Cloud y en la versión On premises con certificado no es posible indicar el usuario al final de la URL, así que no sería posible usar cuentas personales.

Uso de cuentas empresariales

Con este tipo de cuentas, y si las políticas del administrador lo permiten, se identifica el usuario y el nombre de trabajo.