



GAV Tracking 4.0

Solicitud Instalador Control Cliente

2025 Rev2

CONTENIDO

1. INICIO	3
1.1. INTRODUCCIÓN	3
1.2. REQUISITOS	3
2. SOLICITUD DE ARCHIVO MSI.....	4
2.1. CONDICIONES.....	4
2.2. DATOS REQUERIDOS.....	4
2.3. PRUEBA DE LOS DATOS	5
2.4. ENTREGA DEL INSTALADOR.....	5
3. INSTALACIÓN CON LÍNEA DE COMANDOS	5
3.1. EJECUCIÓN DESDE LÍNEA DE COMANDOS	5
3.2. DESINSTALACIÓN	6
3.3. USO DE UN ARCHIVO .BAT O SCRIPTS COMPATIBLES.....	6

1. Inicio

1.1. Introducción

En inglés se usa la expresión “Deploy” y se refiere a la implementación masiva de una aplicación.

La aplicación Control Cliente puede ser desplegada de dos maneras:

- **Por medio de una política de grupo en un Directorio Activo de Windows.** Se requiere de un archivo de instalación .MSI
- **Microsoft Intune.** Puede desplegar un archivo de instalación .MSI mediante la herramienta esta herramienta de administración.
- **Línea de comandos.** Puede ejecutar el instalador de Control cliente con una línea de comandos, con un archivo .bat y con opción a hacerlo en modo silencioso.

1.2. Requisitos

Se requiere:

- Que el sistema está actualizado. Las opciones descritas en este manual corresponden a la última versión disponible y podrían no aplicarse correctamente si el sistema del cliente no está actualizado.
- Tener habilitado el acceso de usuarios habilitado para la aplicación Control Cliente. **Administrador → Configuración general → Autenticación → Control cliente**, debe tener un modo de acceso configurado.
- Se requiere el **PIN de Aplicación** específico que es único por cada sistema. **Administrador → Configuración general → Autenticación → Control cliente**, al seleccionar un modo de acceso se habilita el campo **PIN de aplicación** el cual podrá copiar para ser usado más adelante en este manual.
- Requiere un usuario de dominio o un usuario de GAV Tracking, y su contraseña. Este usuario debe tener acceso a instalar esta aplicación. **Administrador → Acceso → Componentes → Instalación clientes.**
- La contraseña del usuario elegido para la instalación no debería de cambiar constantemente. Cada cambio implicará el solicitar de nuevo un archivo de instalación lo cual tiene un límite de eventos por implementación.
- El archivo MSI se crea con la versión más actualizada, sin embargo, este archivo no es necesario reemplazarlo cada que se existan actualizaciones del sistema ya que, por su propia naturaleza, siempre se descarga la última versión disponible de la instancia de GAV Tracking a la que se conecta.
- Si ocurre alguna actualización de drivers descargados para la implementación actual, el ejecutar de nuevo el archivo de instalación MSI o el archivo .bat, aplicará la actualización de drivers en los usuarios.

2. Solicitud de archivo MSI

2.1. Condiciones

La solicitud de la creación de archivos MSI tiene como límite cuatro eventos por cada implementación de GAV Tracking.

El archivo MSI de instalación siempre se entrega firmado con el certificado digital de aplicaciones vigente por el desarrollador Digital Net Solutions GAV, que comprueba la confiabilidad del archivo creado. Así mismo, los drivers instalados están firmados digitalmente por el fabricante de marca que corresponda a cada uno.

2.2. Datos requeridos

Los siguientes datos deben ser enviados al soporte de GAV Tracking para solicitar el archivo MSI

Propiedad	Descripción
Servidor	Debe indicar el nombre del host, dominio o dirección IP del servidor de GAV Tracking principal o secundario al que se conectará. Solo un valor podrá usarse.
Puerto	El número de puerto del servidor, que puede ser 443 para implementaciones en la nube, 4001 para implementaciones OnPremise o algún otro si se ha personalizado el servidor.
Usuario	Indique el usuario que tiene el permiso para instalar y conectar el control cliente al servidor.
Contraseña	La contraseña del usuario con permiso de instalación.
Driver	El controlador a instalar - hp - xerox - none
Tamaño de papel	Aplica solo para HP, y es el tamaño de papel predeterminado: - letter - a4 - none (cuando es Xerox)
Color	Si color o monocromático será la opción predeterminada: - mono - color
Dúplex	Si dúplex o simplex será la opción predeterminada - duplex - simplex
Modo de usuario	El modo de usuario, si las estaciones son multiusuario (Una misma sesión de Windows y múltiples usuarios) o son de único usuario (Aunque sean múltiples usuarios, cada usuario tiene su propia sesión Windows)
PIN de aplicación	El PIN de aplicación indicado al inicio de este Manual en el tema requisitos.

2.3. Prueba de los datos

Antes de enviar la información, deben probarse la contraseña del usuario mediante una instalación manual y documentarse cualquier situación que impida dicha instalación.

2.4. Entrega del instalador

El instalador se entregará en un lapso aproximado de 24 horas hábiles.

Si por alguna razón no funciona correctamente, se pide de la manera más atenta el documentar la situación y enviar los archivos log de C:\ProgramData\GrupoGAV\TRKControlCliente.

Un evento de recreación sigue considerándose como la misma solicitud.

3.Instalación con línea de comandos

3.1. Ejecución desde línea de comandos

Podrá ejecutar la aplicación desde un símbolo del sistema, cmd o línea de comandos, como administrador o si no, la aplicación los solicitará por sí misma.

- Desde el símbolo de sistema anote el siguiente comando.
 - InstalarControlCliente.exe /s=<servidor> /p=<puerto> /usr=<usuario> /pws=<contraseña> /cm=<modoconexion> /drv=<driver> /um=<modousuario> /c=<pinaplicación> /q (Opcional, modo silencioso).
 - Ejemplo: InstalarControlCliente.exe /s=servidorlocal /p=4001 /usr=admin /pws=Pass1234@ /cm=cloud /drv=hp /um=simple /c=OCWwL8nt4Gexxxxxxxxxx
 - En el ejemplo omitimos “/q” para ver en pantalla el progreso de la instalación. Este proceso no puede ser cancelado.
- Las propiedades requeridas son las siguientes, y es sensible a mayúsculas y minúsculas. El valor “=” es requerido y sin espacios.

Propiedad	Descripción
/s	Debe indicar el nombre del host, dominio o dirección IP del servidor de GAV Tracking principal o secundario al que se conectará.
/p	El número de puerto del servidor, que puede ser 443 para implementaciones en la nube, 4001 para implementaciones OnPremise o algún otro si se ha personalizado el servidor.
/usr	Indique el usuario que tiene el permiso para instalar y conectar el control cliente al servidor.
/pwd	La contraseña del usuario con permiso de instalación.

/drv	El controlador para instalar, el tamaño de papel, el color predeterminado y la opción dúplex, en ese orden. Ejemplos: - xerox-none-color-simplex = Xerox en color y simplex - hp-letter-mono-duplex = HP en tamaño carta, monocromático y dúplex - none-none-none-none = Ningún controlador
/um	El modo de usuario. SIMPLE para un usuario que siempre usará esta sesión o MULTI para soportar diferentes usuarios en la misma sesión de Windows.
/c	El PIN de aplicación indicado al inicio de este Manual en el tema requisitos.
/q	Valor opcional. Si se indica no se mostrará ninguna ventana y se ejecutará la instalación en segundo plano.

3. Podrá probar o ejecutar este comando sin necesidad de desinstalar primero la aplicación, así que también sirve para reparar una instalación.
4. También puede ejecutar este comando usando el archivo instalado en C:\Program files\GAVTracking\TRKControlCliente\TRKControlCliente.exe cuando desea hacer una reparación de la configuración.
5. Si existiera algún error, deberá consultarlo en la siguiente carpeta:
 - C:\ProgramData\GrupoGAV\TRKControlCliente, busque el archivo de extensión .log

3.2. Desinstalación

1. Ejecute el comando:
 - InstalarControlCliente.exe /uninstall
 - También puede ejecutar este comando usando el archivo instalado en C:\Program files\GAVTracking\TRKControlCliente\TRKControlCliente.exe /uninstall

3.3. Uso de un archivo .bat o scripts compatibles

Podrá crear un archivo .bat para ejecutar este comando de instalación y facilitar así también.

La aplicación requiere nivel de administrador para poder ser instalada, así que si no ejecuta el archivo .bat o script con dicho privilegio, la aplicación lo solicitará al ser ejecutada.