

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	21 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Registro desde el Administrador con HP

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	21 de noviembre de 2025

Objetivo

El propósito de esta hoja de trabajo es proporcionarte una guía para **registrar equipos de la marca HP** en el **Administrador de GAV Tracking** de forma clara y sencilla.

Requisitos previos

- Administrador de GAV Tracking:**
Ya debe estar instalado y configurado
- Aplicabilidad:**
Esta hoja de trabajo está especializada en presentar cómo es el registro en el administrador GAV Tracking de la marca HP.
- Firmware:**
Versión 3 del FS, debe ser mayor a 3.8, 4.x o 5.x según el modelo según corresponda al modelo y de preferencia la última publicada en la página de soporte de HP.

Si la versión máxima de un modelo está limitada, este se considera como compatible. Aunque hay que tomar en cuenta que la Autenticación Optimizada está disponible a partir de la versión 4.11
- Configuración SNMP**
La conexión a los valores SNMP se hará vía HTTPS 443 sin importar el nombre de la comunidad GET. Incluso puede deshabilitar este protocolo sin afectar la configuración para los equipos con Future Smart.

Aun así, se recomienda configurar correctamente las propiedades configuradas en GAV Tracking en **General → Configuración general → pestaña HP**, en la sección SNMP.
- Puertos:**
Se debe tener cuidado de abrir los puertos necesarios del lado del escucha/host, no del lado del cliente/dispositivo. Revise el manual *TRK -Arquitectura de seguridad*, tanto para On Premises como para la nube.

Escucha	Puerto	Objetivo
Dispositivo	443 HTTPS	- A través de este puerto será necesario que te conectes para configurar el multifuncional. - El control de impresión usa este puerto para obtener los valores de monitoreo cuando es compatible con Future Smart.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	21 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Dispositivo	9100 RAW	- El control de impresión lo usa para enviar trabajos de impresión. - Control cliente lo usa también para el mismo propósito.
Dispositivo	7627 HTTPS	- El administrador usa este puerto para activar y configurar la contabilidad. - El control de impresión también lo utiliza para administrar el equipo.
Dispositivo	161 UDP	Usado para el monitoreo de contadores, niveles de consumible y alertas en equipos no compatibles con el monitoreo por 443 HTTPS.
Servidor On Premises	4001 HTTPS	- Es a donde el dispositivo se conecta para la autenticación y abrir la aplicación de GAV Tracking - Se requieren certificados de emisión valida para el servidor
Instancia en la nube	443 HTTPS	- Es el puerto que consume el dispositivo cuando se trata de una implementación en la nube - Hay que asegurar que el dispositivo podrá conectarse al dominio *.gavtrack.com o *.gavtrack.mx usando este puerto.

Desarrollo y configuración

Configuración del equipo HP

Paso N°	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Acceso al Panel Web Debes ingresar al panel web del equipo utilizando su IP o nombre de host.	
2	Activación del usuario administrador Si es la primera vez que ingresas al multifuncional ve al menú → Seguridad → Seguridad General y establece una contraseña para el administrador.	
3	Configuración de fecha y hora Dirígete al menú General → Configuración de fecha y hora , verifica que la fecha, hora y zona horaria estén correctamente configuradas, estás deben coincidir con la fecha y hora del servidor.	

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	21 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Seguridad de servicios Web

4

Seguridad → Seguridad de servicios web.

Activa la opción **Habilitar CORS (Cross – Origin Resource Sharing)**.

Haz clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

Certificados de seguridad

Por defecto, los equipos HP se conectan al servidor vía **HTTP** esto en implementaciones On Premises. Cuando es instancia en la nube, no tienes que preocuparte por eso.

Si deseas activar la conexión vía **HTTPS** en On Premises puedes realizar lo siguiente.

5

- ✓ **En el servidor IIS:**
Instala un certificado válido por una entidad certificadora.
 - ✓ **Ubicación de los certificados en el servidor**
Los equipos requerirán la instalación de certificados, el sistema lo hará automáticamente si los pegas en:
C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking\Certificados
- No importa el nombre que tengan, siempre que sean de extensión .crt o .cer

Registro en GAV Tracking

Paso Nº	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Inicia el Administrador de GAV Tracking y dirígete al menú Dispositivos → Dispositivos. Haz clic en Nuevo y selecciona la marca HP. Se abrirá una ventana donde podrás comenzar con las configuraciones del equipo.	

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>21 de noviembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>

Los datos y configuraciones requeridas son los siguientes. Procura no modificar nada más, y toma en cuenta que algunas opciones no aparecerán para sistemas basados en la nube.

Nombre del dispositivo	Es el nombre con el que se identificará el equipo.
Dirección IP	La dirección IP del dispositivo.
Contraseña	La contraseña del usuario admin , utilizada para acceder a la consola web del dispositivo.
Servidor de Capturas	Indica el servidor que corresponde a este equipo, debes elegir el correcto sobre todo si tienes varios servidores secundarios.
Habilitar Contabilidad	Esta casilla debe permanecer activa.
Pantalla de bloqueo personalizada	Activa la pantalla de bloqueo de GAV Tracking para personalizar el inicio o mostrar el código QR. Esta opción es requerida en instancias en la nube.
Autenticación Optimizada	Activa los procesos de autenticación optimizada, que son unidireccionales y mejoran el rendimiento. Esta opción es requerida en instancias en la nube.
Impresión directa de trabajos del servidor	Permite que los trabajos retenidos en el servidor se envíen directamente al equipo. Si se deshabilita usara el protocolo IPP para descargarlos Para instancias en la nube esta opción no está disponible y siempre se usará IPP para lo retenido en servidor, por ejemplo, trabajos de impresión móvil.
Obtener contadores diarios	Recupera todos los días, a la medianoche o lo más temprano posible, el contador físico del equipo .

Configuración de tarjeta de proximidad

Para activar el lector de tarjetas, da clic en **Avanzadas** e indica el **Tipo de lector**. Este parámetro requiere registro cada vez que se realiza un cambio.

Si usas el lector **HP Multiprotocol X3DOA3A** y deseas configurar la frecuencia o tipo de tarjeta, deberás habilitarlo en **General** → **Configuración General** → pestaña **HP** donde puedes seleccionar hasta cuatro frecuencias diferentes. Recomendamos usar únicamente los tipos que realmente se usarán.

Deberás registrar de nuevo los dispositivos para que se aplique esta configuración.

Haz clic en **Guardar** y, cuando se solicite confirmación para registrar el equipo, selecciona **Sí**.

Si deseas **reconfigurar el equipo**, haz clic en **Registrar**, botón que aparecerá la siguiente vez que consultes esta ventana.

Espera a que finalice el proceso de configuración; una vez completado exitosamente, la ventana se cerrará **automáticamente**.


	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>21 de noviembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>

Resultados y pruebas

- Si no aparece la aplicación de GAV Tracking en el dispositivo, toca Restablecer en el panel del equipo.
- También puedes optar por reiniciarlo y observar que todo inicie normalmente, es decir, que aparezca GAV Tracking.
- Haz las tres pruebas funcionamiento:
 - Autenticación.
 - Liberación de trabajos.
 - Revisión del detallado de impresión de este equipo en los reportes del sistema.

Problemas y soluciones

Síntoma	Solución
No opera correctamente el proceso de autenticación • Con el panel personalizado intento iniciar sesión, pero se queda como “congelado”, pero sí inicia sesión si uso el botón Registro • No inicia procesos de escaneo • No cierra botón con el botón de salir de la aplicación de GAV Tracking • No aparece el título ni el icono de la aplicación al abrir GAV Tracking en el panel del dispositivo	• Faltó habilitar CORS en la configuración del dispositivo. • Revisa de nuevo los pasos de esta hoja de trabajo para activarlo. • Si lo tienes activado y agregaste URLs permitidas, asegúrate de haber agregado la del servidor de GAV Tracking • Si registraste el equipo con panel personalizado, no debes modificar la aplicación predeterminada. Puedes cambiarlo temporalmente para poder editar el orden de las aplicaciones en el panel, pero debes dejarlo como estaba o volver a registrar.
Al registrar aparece un mensaje indicando que el equipo no es compatible	• Toma nota del mensaje y envíanos un correo a soporte.trk@grupogav.com para validar la compatibilidad, ya que en ese mensaje se debería mostrar el modelo clave del dispositivo que quieres registrar y tenemos que validar si es compatible. • En cambio, si aparece algún mensaje indicando que no es compatible con la contabilidad visita la siguiente URL del dispositivo: https://192.168.1.60/DevMgmt/DiscoveryTree.xml • Aparecerá información en XML y deberían aparecer mínimo los siguientes valores en su contenido para saber si es compatible realmente: uiconfiguration, statistics, authentication y authorization. • En este mismo archivo se puede ver también si el dispositivo es compatible con el monitoreo vía 443 HTTPS, buscando el valor ledm:snmp.
Aparece diversos mensajes que dicen cosas como lo siguiente: • El host no se encontró • Tiempo de espera de operación excedido • Aparecen mensajes de red o de los datos de red • Se observan eventos “Error printing” M1 y M2 en el registro de eventos • O simplemente aparece el mensaje “Timeout”	• Todos estos problemas tienen que ver con el funcionamiento y configuración de la red local. • Los mensajes M1 y M2 indican que ocurre un corte de comunicación durante la transmisión de los trabajos de impresión. • Cuando se trata de un host no encontrado, generalmente es porque el equipo no puede resolver el nombre en el servicio DNS • Un tiempo de espera excedido ocurre porque el equipo no está logrando conectarse al puerto de la dirección IP o host del servidor, ya sea porque el puerto está bloqueado o porque la IP no es accesible. • Hacer un ping del servidor a la impresora no dice nada acerca de la comunicación, ya que el ping funciona bajo el protocolo ICMP del servidor al equipo • Aquí el problema es que se requiere la conexión del equipo al servidor y usando un protocolo HTTP, HTTPS o RAW. • Puedes conectar una laptop en el nodo del equipo con la misma configuración red para validar si desde ahí tienes acceso a la consola web de GAV Tracking.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	21 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz
De manera intermitente marca errores como el descrito anteriormente De manera intermitente libera todos los trabajos, pero a veces faltan algunos, o incluso un mismo trabajo puede estar incompleto.	- Aquí sí se puede hacer una prueba de PING extendido del servidor al equipo para validar que haya comunicación constante. Esta prueba debe ejecutarse por al menos día completo de trabajo y comparar la hora en la que se reporta la desconexión contra la hora almacenada en el registro del PING. - En una línea de comandos del servidor, se debe ejecutar lo siguiente: <pre>ping -t 192.168.1.60 cmd /q /v /c "(pause&pause)>nul & for /l %a in () do (set /p "data=" && echo(!date! !time! !data!)&ping -n 2 192.168.1.60 >nul" > c:\PingExtendido.txt</pre> - La ruta del archivo final puede ser diferente, la usada en este ejemplo es para encontrar fácilmente el archivo. - NOTE que la IP del dispositivo aparece dos veces en el comando. - La aplicación queda como “colgada”, pero el archivo se está escribiendo y éste puede abrirse para visualización. - Para terminar, solo hay que cerrar la ventana o usar Ctrl+C. - Si se prueban varios MFP, se deben usar nombres de archivo diferentes. 	
No se liberan los trabajos del servidor, simplemente no imprime	- Puedes instalar en características de Windows Server la aplicación Cliente Telnet. - En una línea de comandos puedes ejecutar: <pre>telnet 192.168.1.60 9100</pre> - La pantalla debería quedar en color negro, lo que indicaría que sí se puede abrir el puerto. - Si escribes cualquier cosa, debería imprimirse algo.	
No se liberan los trabajos desde el control cliente, de hecho, cuando refresco la lista me muestra una advertencia	- Los usuarios con Control Cliente requieren acceso al puerto 9100 del dispositivo - Puedes instalar en características de Windows del usuario la aplicación Cliente Telnet. - En una línea de comandos puedes ejecutar: <pre>telnet 192.168.1.60 9100</pre> - La pantalla debería quedar en color negro, lo que indicaría que sí se puede abrir el puerto. - Si escribes cualquier cosa, debería imprimirse algo.	
El equipo no reporta contabilidad	- La contabilidad se reporta por el mismo puerto que el de la autenticación, así que no sería un problema de comunicación. - Valida el registro de eventos de GAV Tracking y si ves alguno que tenga relación con la IP, ábrelo y cópialo para enviarlo como TEXTO a soporte.trk@grupogav.com - Sin embargo, en equipos configurados como contabilidad local sí podría ser un problema de comunicación, así que una opción es conectar una laptop en el nodo del equipo con la misma configuración de red y ver si desde ahí se puede abrir la consola web de GAV Tracking. - Revisa la carpeta C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking\Bitacora con extensión .bt - Cuando el error es del dispositivo, también pueden guardarse archivos en C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking\Temp con extensión .log - Si ves algún archivo también lo puedes enviar para revisarlo.	
Al revisar la lista de dispositivos veo líneas marcadas en rojo o amarillo	- El listado de Dispositivos indica si existe actividad con la fecha errónea o dice también que algo anda mal. Última captura: Te indica la fecha y hora en la que se obtuvo información por última vez según la hora del servidor. Último registro: Es la fecha y hora del último registro procesado por el dispositivo. Si está atrasado podría ser porque tiene mal la fecha el equipo o porque está “atascado” o desconfigurado y no da más información. Última conexión: Indica la última vez que el sistema tuvo contacto con el dispositivo según la hora del servidor.	