

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	28 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Conexión con Directorio Activo

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	28 de noviembre de 2026

Objetivo

Esta hoja de trabajo tiene como propósito proporcionar una guía clara sobre el proceso de conexión con Directorio Activo para la sincronización de usuarios.

Beneficios

La conexión con Directorio Activo permite integrar la gestión de usuarios del sistema con la infraestructura existente, lo que facilita el control de accesos, la administración de perfiles y la actualización automática de información.

Esta sincronización mejora la eficiencia operativa, reduce errores manuales y contribuye a mantener una estructura ordenada y segura en todos los entornos.

Requisitos previos

- Base de usuarios a importar:**
Es necesario contar con una configuración previa en el Directorio Activo, de modo que usuarios y grupos puedan sincronizarse correctamente.
- Conexión al directorio activo:**
En implementaciones On Premises, el servidor es el que se conecta directamente al Directorio Activo.

Para instancias en la nube, es requerido el uso del conector de Directorio Activo, el cual debe instalarse antes de este proceso. Lo puedes encontrar en el Asistente de configuración en el botón **Opciones → Conector Directorio Activo para la nube**. Este debe tener acceso al directorio activo local y al servidor de la instancia en la nube que corresponda.
- Compatibilidad con otros directorios:**
Active Directory no puede convivir con Entra ID o con Workspace.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	28 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Desarrollo y configuración

Configuración de usuarios

Paso
Nº

Descripción del Procedimiento

Completado ✓

1

Configuración AD

Ingresa al administrador de **GAV Tracking**

Ve al menú **Cuentas y usuarios** → **Sincronización** haz clic en **Nuevo** → **Directorio Activo**.

Ingresa los datos que te pide el sistema

Dirección o Dominio	Tu dirección IP o Dominio a donde se conectará para la sincronización del AD.
Usuario y contraseña	Un usuario con acceso de lectura al directorio activo no requiere permisos especiales.
Casillas de configuración	Recuperar información de usuarios nuevos no sincronizados: Si un usuario nunca ha sido sincronizado, pero éste envía una impresión entonces se buscará e importará. De lo contrario se negará la impresión. Si el usuario se obtiene de la contabilidad, se buscará, aunque no esté habilitada esta opción ya que es un trabajo concluido y por lo tanto debe ser registrado. Sincronizar el valor del usuario habilitado/deshabilitado: Sincroniza este valor del directorio activo. Solo sincronizar usuarios ya autenticados o bajo demanda: Con esta opción habilitada no se importarán usuarios nuevos en cada sincronización. Se actualizará solamente lo que ya esté sincronizado y es recomendable para entornos de miles de usuarios para evitar la sincronización innecesaria de datos. De cualquier manera, conforme los usuarios vayan imprimiendo o se vayan autenticando, se irá armando la lista de usuarios activos. Así que no te preocupes si al activar esta opción no ves nada en la primera sincronización. Si se utiliza Control Cliente, se sugiere que éste se autentique con usuario y contraseña para armar esta lista. Permitir autenticación directa de control cliente: Es útil para entornos en la nube o con miles de usuarios. Cuando el usuario se autentique con control cliente se intentará primero la conexión directa de la PC del usuario con el dominio. Si falla, se intentará entonces la conexión a través del servidor.
Filtros	Aquí podrás realizar filtros del AD con consultas de LDAP. El valor predeterminado es (&(objectclass=user)) que es para buscar únicamente usuarios, pero tú puedes modificarlo si hace falta.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	28 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Nombre del NETBIOS y FQDN

Ingrese el nombre del NETBIOS y FQDN configurados en el servidor.
Ejemplo: NETBIOS = DOMINIOGAV, FQDN = dominio.grupogav.com

Valida la configuración en el botón **Asignación de campos**, ingresa un **usuario de prueba que tenga todos los datos**, y verifica que los datos se carguen correctamente

Una vez verificado la configuración da clic en **Guardar**.

Conexión Unidades Organizativas

Después de guardar la conexión, accede a la sección Unidades Organizativas. Allí veras el dominio o IP de servidor configurada.

Haz clic sobre el **Dominio o IP → Agregar** para definir las OUs que desees sincronizar. Si no agregas ninguna y dejaste habilitada la recuperación de usuarios, de todas formas, se agregarán los usuarios. Lo recomendable es sí configurarlas, es mas eficiente para el sistema.

Importante: Si decides sincronizar una OU hija, no podrás sincronizar posteriormente su OU padre. Para sincronizar toda la estructura, elimina primero las sincronizaciones individuales y luego selecciona la OU principal.

Si tu intención es sincronizar toda la estructura, primero elimina las sincronizaciones individuales y luego selecciona la OU padre para sincronizarla en su totalidad.

Para concluir da clic en **Agregar**

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	28 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Sincronización

Una vez agregadas las OU realiza la primera sincronización, haz clic en **Sincronizar**, observa la barra de carga y no deberá tener mensajes de error.

Recuerda que si usas la sincronización bajo demanda, no verás usuarios al inicio hasta que éstos comiencen a imprimir o autenticarse.

Para poder automatizar la sincronización de usuarios, debemos configurar una tarea, ve al meú **General → Tareas → Nuevo**

Configura la tarea:

4

Tipo de tarea	Sincronizar usuarios
Nombre	Un nombre tu elijas con el fin de identificar la tarea
Tarea activa	Esta casilla debe quedar activa, en caso de que ya no quieras una sincronización, sin necesidad de eliminar la tarea, puedes desactivar esta casilla y la tarea no se ejecutara
Tipo de frecuencia	Configura cada cuando se sincroniza esta tarea, puede ser desde minutos hasta de forma mensual
Siguiente fecha de ejecución	Selecciona la siguiente vez que requieres que se sincronice el AD, toma en cuenta que hasta esa fecha que selecciones no habrá ninguna sincronización de manera automática, todo seria de forma manual

Da clic en **Guardar** y la tarea comenzara a ejecutarse según la fecha y hora configuradas

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	28 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Asignación de Campos

Paso Nº	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Configuración de asignación de campos En esta sección puedes definir cómo se asignan los atributos del AD, toma en cuenta que al modificar esta sección la sincronización se detendrá Ingresa al administrador de GAV Tracking Menú Cuentas y Usuarios → Sincronización → Unidades Organizativas Selecciona la OU que desees modificar y haz clic en Abrir → Asignación de campos. Asignación de campos En esta sección puedes asignar los campos según la estructura actual de tu Active Directory (AD). Por ejemplo, en la interfaz verás columnas como Usuario, Nombre, Correo, etc. Esto con el fin de identificar cómo se representan esos campos en tu AD: • ¿Cuál es el atributo que corresponde al campo "Usuario"? • ¿Cómo se identifica el campo "Nombre"? Importante: Una vez asignados, estos valores no podrán modificarse desde la configuración del usuario. La asignación será fija y controlada desde esta sección. Grupo Aquí puedes vincular un grupo de AD a la sincronización. Por ejemplo, si en tu AD tienes configurado un atributo como Departamento, puedes asignarlo como grupo para que se sincronice automáticamente. Esto permite que los usuarios se agrupen según criterios como área, zona o departamento, facilitando su identificación y gestión. Permisos En esta sección puedes asignar permisos específicos o incluso bloquear usuarios según condiciones definidas. Ejemplo de configuración: Supongamos que quieres bloquear la función de escaneo para ciertos usuarios. La lógica se configura así: Bloquear escaneo → Member Of → Solo impresión • Bloquear escaneo: Acción que desees aplicar. • Member of: Condición que indica que el usuario pertenece a un grupo. • Solo impresión: Nombre del grupo de seguridad en AD. Esto te permite aplicar reglas dinámicas basadas en la estructura de tu AD. Inicia la sincronización	

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>28 de noviembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>

Resultados y pruebas

Solución de problemas

Síntoma	Solución
Al querer sincronizar el AD con muchos usuarios no sincroniza o la sincronización del AD tarda mucho en procesarse o no termina el proceso	- Solo da clic una vez, deja que el servidor complete la tarea. - Si aun así parece que no funciona, ejecuta el asistente de configuración de inicio a fin para reiniciar todo el proceso.
No aparecen usuarios	- Si usas la sincronización bajo demanda solo aparecerán usuarios ya autenticados, que hayan impreso o que estén contabilizados en algún dispositivo por una impresión directa. - También considera que cuando son más de 1000 usuarios, el administrador dejará de mostrar la lista completa. Puedes buscar un usuario manualmente o dar clic en Ver todo
Los grupos no se eliminan	- Los grupos no se eliminan de manera automática, de hecho, si haces cambios en la sincronización de ese campo puedes llenar el sistema de grupos sin uso - Puedes seleccionar varios grupos y eliminarlos manualmente
No puedo modificar datos del usuario	Los campos configurados en la asignación de campos no pueden ser modificado manualmente
El AD es tiene más de 1000 usuarios y no los refleja todos	- El listado de usuarios solo muestra más de 1000 usuarios a la vez, hay dos opciones en este caso, se buscan los usuarios que no se muestren para ver que realmente los sincronizo, o en su caso usar el botón Ver todo - Esto no es un error del sistema, es simplemente por eficiencia de recursos
Mensaje de error: server is not operational	Este es un mensaje genérico que el sistema muestra, pero en realidad lo que está diciendo es que no tienes acceso, o las credenciales que hayas ingresado están incorrectas, verifica las credenciales