

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	8 de diciembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Cuotas por Costo

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	8 de diciembre de 2025

Objetivo

El propósito de esta hoja de trabajo es brindar una guía sobre como es que se realiza la configuración de las cuotas por costo hacia los usuarios o grupos específicos.

Beneficios

El principal beneficio es que podrás establecer límites a los costos de los usuarios. Esto resulta muy útil, ya que, sin este control, cualquier usuario podría utilizar los dispositivos sin restricción y, en consecuencia, aumentar significativamente los gastos de impresión.

Requisitos previos

- Planificación:**
Antes de activar la cuota de impresión se debe planear su configuración ya que, si esta se activa antes de la configuración de la cuota, todos los usuarios dejaran de imprimir de manera inmediata a su activación.

La sugerencia es que primero se concluyan las configuraciones y después se habilite, pero te mostraremos como se hace para que tengas en mente en dónde se activa.

Toma en cuenta que se aplicarán los centros de costos siempre que esta opción esté activa. No es retroactiva, así que si olvidas activarlo no hay manera de hacer que se controle por medio del historial ya existente.
- Listas de precios:**
Ya debes de contar con las listas de precios configuradas. Refiérete a la hoja de trabajo *TC-3-01-Listas de precios* para entender cómo se configuran.
- Tarificación y centros de costos:**
Debe estar habilitada la tarificación para poder habilitar la cuota por costos. No es necesario crear centros de costos, aquí lo requerido es la lista de precios.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	8 de diciembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Desarrollo y configuración

Pasos de configuración

Paso Nº	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Ingresa al Administrador de GAV Tracking y dirígete al siguiente menú General → Configuración General. Habilitación del uso de cuotas Para poder iniciar con el uso de cuotas debemos habilitar este uso. Ingresa al Administrador de GAV Tracking → General → Configuración General → Pestaña Cuotas y tarificación. Ahí en la sección Cuotas y tarificación se debe habilitar la opción Habilitar tarificación y centros de costos. Así mismo en la sección Modo de cuota habilitamos la opción Habilitar sistema de cuotas por límite de costos. Esta opción se puede desactivar o cambiar sin perder información ya configurada. También es necesario indicar el Saldo mínimo que el usuario deberá tener para poder iniciar sesión, ya que en algunos modelos no siempre se tiene disponible la cuota en tiempo real. Haz clic en Guardar	
2	Configuración de cuotas Ahora ve al menú Tarificación y costos → Cuotas por costo. Haz clic en Nuevo y aparecerá una ventana para poder realizar la configuración	
3		

Datos generales**Nombre:**

Ingresar el nombre con el cual podrás identificar la cuota por costo

Cuota activa:

Es la casilla que manda si la cuota esta activada o desactivada, si deseas poner una pausa a las cuotas, pero no quieres eliminarlas, puedes desactivarla y así no perder la configuración para el futuro. Esta desactivación hará que los usuarios asignados no podrán imprimir.

Sin límite de cuota:

Lo habilitas y no habrá ningún límite en la cuota por costo, y el usuario podrá hacer uso sin limitaciones de costos.

Cuota para escaneo:

Si activas esta casilla podrás establecer también cuotas para el escaneo de documentos.

Notificar al usuario cambios individuales a la cuota:

Habilitas esta opción aquí, pero toma en cuenta que previamente se debe realizar una configuración para el envío de estos avisos, que le llegaran al usuario en caso de que hagas alguna modificación en su cuota. Más adelante revisaremos cómo se configura.

Costo limite**Cuota:**

Aquí asignas el limite en el costo según lo requieras

Haz clic en **Guardar**

En la parte inferior de la ventana, podrás configurar la asignación de la cuota de manera sencilla.

- 4** Para empezar, haz clic en el botón de **Agregar**, y se abrirá una ventana que te permitirá seleccionar los usuarios o grupos que deseas asignar a la cuota que has elegido previamente.

Una vez que hayas agregado estos usuarios, podrás hacer clic en cada uno de ellos para abrir sus detalles individuales y verificar su configuración específica.

Todos los usuarios o grupos agregados tendrán el mismo límite indicado en el grupo de cuotas. Sin embargo, puedes activar la casilla **Uso de límite individual** para establecer un valor propio del usuario o grupo seleccionado.

- 5** Por ejemplo, supongamos que asignaste un limite de \$50 (en tu moneda) pero dentro de ese limite agregaste un usuario que puede tener un limite inferior o superior al asignado a la cuota general, para que no tengas que modificar toda la cuota o agregar una cuota solo para ese usuario, puedes usar este campo para colocar un limite individual

NOTA: Es importante tener en cuenta que un usuario solo puede pertenecer a una cuota a la vez, por lo que, si necesitas reasignarlo a otra, lo ideal es hacerlo directamente sin eliminar su asignación actual. De esta manera, mientras el usuario siga activo en la cuota original.

Tarea reinicio de cuota

- 6** Dependiendo tus necesidades puedes configurar el reinicio de cuota, ya sea de forma diaria, semanal, Mensual.

Para ello en el mismo Administrador **General → Tareas** ahí haz clic en **Nuevo** y empezamos con la configuración de la tarea.

Generales	Tipo de tarea: Aquí selecciona la opción de reiniciar cuota. Nombre: Coloca un nombre con el cual podrás ubicar esta tarea, esto no influye en la configuración. Tarea activa: Esta casilla debe permanecer activa, ya que, si la deshabilitas, la tarea ya no se ejecutará y el reinicio de cuotas no se realizará.
Configuración	Aquí realizaremos la configuración de la frecuencia que queremos que se realice la tarea. Tipo de frecuencia: Aquí seleccionarás el tipo de frecuencia de la tarea según tus necesidades. Siguiente fecha de ejecución: Selecciona la fecha y hora de la siguiente fecha que se realizará el registro si es la primera vez que lo realizas, hazlo para que se ejecute dentro de los próximos 5 minutos, así la cuota estará lo más fresca posible
Cuotas y dispositivos	Haz clic en Agregar cuota en las opciones que te aparecen a un costado de este recuadro. Ahí selecciona la cuota o cuotas a la que esta tarea afectara, puedes tener diferentes tareas para reiniciar cuotas en diferentes periodos.
Notificación	Puedes avisar al usuario cada vez que su cuota sea reiniciada, toma en cuenta que esta tarea requiere configuración adicional que se explica más adelante.

Haz clic en guardar

Configuración de notificaciones

Realizaremos la configuración de las notificaciones de la siguiente manera.

Ve a **General → Conexiones del sistema** y haz clic en **Nuevo → Correo electrónico**.

Tipo de correo	Selecciona Envío de notificaciones
Nombre	Selecciona el tipo de servidor o servicio que se utilizará para enviar el correo.
Tipo de servidor	Selecciona en el tipo de servidor SMTP. Esto mostrara más campos para realizar configuraciones.
Datos de autenticación	Dependiendo del tipo de servidor, se te solicitarán los datos de autenticación. Si quieres usar Gmail o Outlook, deberás tener configurado primero un Registro de aplicación de Azure o de Workspace. Para instancias en la nube, aparecerá GAV Monitor Service. Para poder utilizarlo tienes que registrar el código de licencia de GAV Tracking en tu cliente dentro del portal de GAV Monitor.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>8 de diciembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>

Enviar prueba

Puedes poner una cuenta de correo electrónico con el fin de hacer una prueba y ver que el envío de correo esta funcionado de manera correcta.

Haz clic en Guardar.

Resultados y pruebas

- Establece un valor bajo de cuota a algún usuario, pero superior al límite mínimo permitido para iniciar sesión. Haz unas impresiones y valida que el contador de cuota de ese grupo de cuotas o del usuario cambie.
- Después de rebasar la cuota no deberías poder iniciar sesión.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
Los usuarios no pueden imprimir	• Deshabilita el modo cuota y valida que puedan imprimir ahora. • Si funciona, revisa que el usuario pertenece a un grupo de cuota ya configurado. • Habilita de nuevo el modo cuotas. • También valida que el límite sea superior al mínimo requerido para poder iniciar sesión.
Los usuarios suelen rebasar el límite	• El sistema solo controla el inicio de sesión, no los trabajos en curso. • Para la impresión con el agente de control de impresión, sí se valida el saldo antes de imprimir y no lo debería de permitir. • Pero para trabajos de copia, podría darse el caso que por ejemplo un usuario tiene disponibles 100 impresiones, entra en sesión, pero saca un trabajo de copiado de 1000 impresiones. Esto no puede ser controlado por el sistema, salvo alguna excepción de alguna marca o modelo. Aun así, estos excesos pueden aparecer. • Los excesos pueden obtenerse en el reporte de impresión
Algunos modelos o marcas cancelan la impresión directa cuando habilita el método de cuotas	• Revisa que el driver de impresión sea el correcto para el modelo específico o busca una manera de imprimir a través de GAV Tracking.