- iSQL User's Manual
 - ㅇ <u>서문</u>
 - 이 매뉴얼에 대하여
 - o <u>1.iSQL 이용방법</u>
 - iSQL의개요
 - iSQL 설정
 - <u>iSQL 커맨드 라인 옵션</u>
 - <u>iSQL</u> 명령어
 - iSOL 관련 환경변수
 - 개인별 iSQL 환경 설정
 - o 2.iSQL 사용 예
 - 로그인
 - Altibase의 구동 및 종료
 - 접속 연결 및 해제
 - 데이터베이스와 객체 정보 조회
 - 트랜잭션 제어
 - 파일 관리
 - <u>SELECT 결과 포맷팅</u>
 - 출력 옵션
 - <u>iSQL 화면 설정 보기</u>
 - 호스트 변수
 - PREPARE SQL문 수행
 - 프로시저 생성과 실행 및 삭제
 - 함수 생성과 실행 및 삭제
 - <u>사용자 편의 기능</u>
 - <u>내셔널 캐릭터 사용법</u>

Altibase® Tools & Utilities

iSQL User's Manual



Altibase Tools & Utilities iSQL User's Manual

Release 7.1

Copyright © 2001~2018 Altibase Corp. All Rights Reserved.

본 문서의 저작권은 ㈜알티베이스에 있습니다. 이 문서에 대하여 당사의 동의 없이 무단으로 복제 또는 전용할 수 없습니다.

㈜알티베이스

08378 서울시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워표 10층

전화: 02-2082-1114 팩스: 02-2082-1099

고객서비스포털: http://support.altibase.com

homepage: http://www.altibase.com

서문

이 매뉴얼에 대하여

이 매뉴얼은 데이터베이스에 접속해 데이터베이스 정보와 서버의 정보를 조회하고 제어할 수 있는 도구인 iSQL의 사용법에 대해 설명한다.

대상 사용자

이 매뉴얼은 다음과 같은 Altibase 사용자를 대상으로 작성되었다.

- 데이터베이스 관리자
- 성능 관리자
- 데이터베이스 사용자
- 응용 프로그램 개발자
- 기술지원부

다음과 같은 배경 지식을 가지고 이 매뉴얼을 읽는 것이 좋다.

- 컴퓨터, 운영 체제 및 운영 체제 유틸리티 운용에 필요한 기본 지식
- 관계형 데이터베이스 사용 경험 또는 데이터베이스 개념에 대한 이해
- 컴퓨터 프로그래밍 경험
- 데이터베이스 서버 관리, 운영 체제 관리 또는 네트워크 관리 경험

소프트웨어 환경

이 매뉴얼은 데이터베이스 서버로 Altibase 버전 7.1을 사용한다는 가정 하에 작성되었다.

이 매뉴얼의 구성

이 매뉴얼은 다음과 같이 구성되어 있다.

- 제 1장 iSQL 이용방법 이 장은 iSQL의 개요와 제공하는 명령어 및 사용방법에 대해 설명한다.
- 제 2장 iSQL 사용 예 이 장은 iSQL이 제공하는 각각의 명령어 대해 자세한 사용 예를 들어 설명한다.

문서화 규칙

이 절에서는 이 매뉴얼에서 사용하는 규칙에 대해 설명한다. 이 규칙을 이해하면 이 매뉴얼과 설명서 세트의 다른 매뉴얼에서 정보를 쉽게 찾을 수 있다.

여기서 설명하는 규칙은 다음과 같다.

- 구문 다이어그램
- 샘플 코드 규칙

구문 다이어그램

이 매뉴얼에서는 다음 구성 요소로 구축된 다이어그램을 사용하여, 명령문의 구문을 설명한다.

구성 요소	의미
Reserved word	명령문이 시작한다. 완전한 명령문이 아닌 구문 요소는 화살표로 시작한다.
-	명령문이 다음 라인에 계속된다. 완전한 명령문이 아닌 구문 요소 는 이 기호로 종료한다.
-	명령문이 이전 라인으로부터 계속된다. 완전한 명령문이 아닌 구문 요소는 이 기호로 시작한다.
- ;	명령문이 종료한다.
SELECT	필수 항목
NOT	선택적 항목
ADD	선택사항이 있는 필수 항목. 한 항목만 제공해야 한다.
ASC	선택사항이 있는 선택적 항목
ASC DESC ,	선택적 항목. 여러 항목이 허용된다. 각 반복 앞부분에 콤마가 와야 한다.

샘플 코드 규칙

코드 예제는 SQL, Stored Procedure, iSQL 또는 다른 명령 라인 구문들을 예를 들어 설명한다.

아래 테이블은 코드 예제에서 사용된 인쇄 규칙에 대해 설명한다.

규 칙	의미	예제
[]	선택 항목을 표시	VARCHAR [(size)] [[FIXED] VARIABLE]
{}	필수 항목 표시. 반드시 하나 이상을 선택해야 되는 표시	{ ENABLE DISABLE COMPILE }
	선택 또는 필수 항목 표시의 인자 구 분 표시	{ ENABLE DISABLE COMPILE } [ENABLE DISABLE COMPILE]
	그 이전 인자의 반복 표시 예제 코드 들의 생략되는 것을 표시	SQL> SELECT ename FROM employee; ENAME SWNO HJNO HSCHOI 20 rows selected.
그 밖 에 기 호	위에서 보여진 기호 이 외에 기호들	EXEC :p1 := 1; acc NUMBER(11,2);
기 울 임 꼴	구문 요소에서 사용자가 지정해야 하는 변수, 특수한 값을 제공해야만 하는 위치	SELECT * FROM table_name; CONNECT userIDI password;
소 문 자	사용자가 제공하는 프로그램의 요소 들, 예를 들어 테이블 이름, 칼럼 이름, 파일 이름 등	SELECT ename FROM employee;
대 문 자	시스템에서 제공하는 요소들 또는 구 문에 나타나는 키워드	DESC SYSTEM.SYS_INDICES;

관련 자료

자세한 정보를 위하여 다음 문서 목록을 참조하기 바란다.

- Installation Guide
- Getting Started Guide
- Administrator's Manual
- Replication Manual
- SQL Reference
- Stored Procedures Manual
- Error Message Reference

Altibase는 여러분의 의견을 환영합니다.

이 매뉴얼에 대한 여러분의 의견을 보내주시기 바랍니다. 사용자의 의견은 다음 버전의 매뉴얼을 작성하는데 많은 도움이 됩니다. 보내실 때에는 아래 내용과 함께 고객서비스포털(<u>http://support.altibase.com/kr/</u>)로 보내주시기 바랍니다.

- 사용 중인 매뉴얼의 이름과 버전
- 매뉴얼에 대한 의견
- 사용자의 성함, 주소, 전화번호

이 외에도 Altibase 기술지원 설명서의 오류와 누락된 부분 및 기타 기술적인 문제들에 대해서 이 주소로 보내주시면 정성껏 처리하겠습니다. 또한, 기술적인 부분과 관련하여 즉각적인 도움이 필요한 경우에도 고객서비스포털을 통해 서비스를 요청하시기 바랍니다.

여러분의 의견에 항상 감사드립니다.

1.iSQL 이용방법

iSQL의 개요

iSQL은 Altibase에 접속하여 SQL 문과 부가적인 여러 명령어를 통해 서버에 저장되어 있는 자료를 얻고, 수정하는 작업을 수행할 수 있는 사용자 도구이다.

iSQL의 주요 기능

- Altibase의 구동 및 종료 기능 Altibase 서버의 구동 및 종료 등의 데이터 베이스 관리를 하기 위해서 여러 개의 커맨드라인 명령어를 사용하는 대신에, iSQL 하나의 도구만을 사용하면 된다.
- 데이터베이스 접속 및 해제 기능 Altibase 구동 이후 데이터베이스 접속 시 다양한 사용자명으로의 접속 및 해제가 가능하다.
- 데이터베이스 객체 정보 조회 기능
 iSQL에서는 데이터베이스 객체에 대한 모든 정보를 SQL문으로 조회할 수 있으며,
 주요 객체에 대해서는 간편한 조회 명령어를 지원한다.
- SQL문 수행을 통한 데이터베이스 관리 기능 iSQL을 사용해 모든 SQL문을 수행할 수 있도록 지원하므로 트랜잭션 제어, 데이터베이스 변경 등을 빠르고 간편하게 수행할 수 있다.
- 사용자 편의 기능 위의 기능을 쉽고 편리하게 수행할 수 있도록 파일 처리 기능, 에디터 기능, iSQL상에서의 쉘 명령어 수행 기능, HISTORY 기능 등을 지원한다.

iSQL 설정

iSOL은 서버에 접속하기 위해서 다음과 같은 정보가 필요하다.

- ALTIBASE_HOME 서버 혹은 클라이언트가 설치된 경로
- server_name
 Altibase 서버가 구동되어 있는 컴퓨터 서버의 이름(또는 IP 주소)
- port_no
 TCP, IPC 또는 IPCDA로 접속할 때 사용할 포트 번호
- user_id
 데이터베이스에 등록된 사용자 ID
- password 사용자 ID와 일치하는 암호
- NLS_USE 데이터 검색 시, 사용자에게 보여주는 문자 집합

ALTIBASE_HOME은 환경 변수로 설정하도록 되어있으며, 나머지는 커맨드 라인 옵션을 통해서 설정할 수 있도록 되어 있다. (자세한 내용은 "iSQL 커맨드 라인 옵션"을 참고한다.)

ALTIBASE_HOME은 iSQL을 사용하기 위해서 반드시 설정해야 하는 환경 변수이다. 일반적으로 서버가 설치될 때 자동으로 설정되지만, 클라이언트의 경우에는 사용자가 직접 설정해야 한다. 설정되지 않았을 경우에는 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 실행 전에 올바르게 설정되어 있는지 확인할 것을 권한다.

port_no와 NLS_USE는 환경 변수 또는 서버 설정 파일(altibase.properties)을 이용해서 설정할 수도 있다. 세 가지 방법으로 모두 설정되어 있을 경우 적용 우선 순위는 다음과 같다.

- 1. 커맨드 라인 옵션
- 2. 환경 변수(ALTIBASE PORT NO, ALTIBASE NLS USE)
- 3. 서버 설정 파일(altibase.properties)

그러므로 이미 설정된 값과 다른 옵션으로 연결하고자 할 경우, 커맨드 라인 옵션을 사용하면 서버 설정 파일이나 환경 변수를 변경하지 않아도 된다.

옵션이 설정되어 있지 않을 경우에는 iSQL이 처음 실행될 때 옵션 입력 프롬프트를 띄우고 사용자에게서 해당 값을 입력 받는다. 이 때 바르지 않은 형식이나 유효하지 않은 값을 입력할 경우, iSQL은 올바르게 동작하지 않을 수도 있다.

특히 NLS_USE 옵션은 사용자가 설정하지 않았더라도 실행 시에 입력 프롬프트가 나타나지 않는다. 만약 사용자가 NLS_USE 옵션을 설정하지 않았다면 기본값인 US7ASCII를 이용해 접속을 시도한다. 이 때 데이터베이스의 캐릭터 셋이 US7ASCII이 아닐 경우에는 바르게 실행되지 않거나 사용자 데이터가 일부 깨질 수 있으므로 반드시 NLS USE를 사용 환경에 맞는 값으로 설정해야 한다.

원활한 iSQL 사용을 위해 다음 환경 변수를 설정할 것을 권장한다.

- ALTIBASE HOME: 서버 혹은 클라이언트가 설치된 경로
- ALTIBASE PORT NO: 서버에 접속할 때 사용할 포트 번호
- ALTIBASE_NLS_USE: 데이터 검색 시, 사용자에게 보여주는 문자 집합
- PATH: 실행 파일이 있는 경로인 \$ALTIBASE HOME/bin 추가

iSQL 커맨드 라인 옵션

iSQL을 실행하기 위해서는 반드시 Altibase 서버를 먼저 구동 시켜야 한다. 옵션은 대문자 또는 소문자 모두 사용할 수 있다.

```
isql
[-H]
[-S server_name]
[-PORT port_no]
[-U user_id] [-P password] [/NOLOG]
[-SYSDBA] [-KEEP_SYSDBA]
[-UNIXDOMAIN-FILEPATH filepath]
[-IPC-FILEPATH filepath]
[-SILENT]
[-F infile_name [param1 [param2]...]] [-O outfile_name] [-NLS_USE nls_name]
[-NLS_NCHAR_LITERAL_REPLACE 0|1]
[-prefer_ipv6] [-TIME_ZONE timezone]
[-ssl_ca CA_file_path | -ssl_capath CA_dir_path]
[-ssl_cert certificate_file_path]
```

[-ssl_key key_file_path]
[-ssl_verify]
[-ssl_cipher cipher_list]

-S server_name

Altibase 서버가 구동되어 있는 컴퓨터 서버의 이름(또는 IP 주소)을 명시한다. 만약 ISQL_CONNECTION 환경 변수가 IPC 또는 UNIX로 설정되어 있을 때, 이 옵션에 원격 서버를 명시해서 접속을 시도하면, iSQL은 ISQL_CONNECTION의 설정을 무시하고 TCP로 원격 서버에 접 속할 것이다. 이 때, ISQL_CONNECTION 설정이 무시되었다는 경고 메시지가 출력된다. IPv4 주소 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있다. IPv6 주소는 "["과 "]"로 에워싸여야 한다. 예를 들어, localhost 를 명시하고자 할 때, 가능한 값은 다음과 같다. localhost (호스트 이름), 127.0.0.1 (IPv4주소), [::1] (IPv6주소) IPv6 주소 표기법에 대한 자세한 내용은 Administrator's Manual을 참고하기 바란다.

• -PORT port_no

TCP, IPC 또는 IPCDA로 접속할 때 해당 포트 번호를 명시한다. 단 유닉스 환경에서 IPC로 접속시 이 옵션은 명시하지 않아야 한다. 만약 명시하면 경고 메시지가 출력된 후, 서버에 접속한다. TCP로 접속하려면 먼저 클라이언트에서 환경 변수 'ISQL_CONNECTION=TCP'를 설정하고, 옵션에 PORT_NO를 입력한다. ISQL_CONNECTION 환경 변수의 값이 IPC가 아니고 -PORT 옵션을 생략한 다면, ALTIBASE_PORT_NO와 PORT_NO 프로퍼티를 차례로 참조하고 모두 설정되어 있지 않다면, 포트 번호 입력 프롬프트가 출력된다.

• -U user_id

데이터베이스에 등록된 사용자 ID를 명시한다.

-P password

사용자 ID와 일치하는 암호를 명시한다.

/NOLOG

데이터베이스에 접속하지 않고 iSQL을 실행한다.

-SYSDBA

SYS 사용자가 관리자 모드로 iSQL 유틸리티를 사용하기 위해서 -SYSDBA 옵션을 사용할 수 있다. 서버가 구동되어 있지 않다면, iSQL은 idle 인스턴스로 접속할 것이며, 그 상태에서 서버를 구동할 수 있다.

-KEEP_SYSDBA

사용자가 -sysdba 옵션으로 관리자 모드로 접속 시, 서버 구동 후에는 서비스 세션으로 재접속 된다. -keep_sydba 옵션은 서버 구동 후 서비스 세션으로 재접속하지 않고 관리자 모드를 유지하게 한다.

• -UNIXDOMAIN-FILEPATH filepath

유닉스 환경에서 서버와 클라이언트가 유닉스 도메인 소켓으로 접속할 때 (ISQL_CONNECTION=UNIX), ALTIBASE_HOME이 서로 다르다면 유닉스 도메인의 소켓 경로가 다르게 되어 접속이 불가능하다. 이 때 서버와 클라이언트가 같은 파일 (e.g. ALTIBASE_HOME/trc/cm-unix)을 사용하도록 하면, 유닉스 도메인 통신이 가능해진다.

• -IPC-FILEPATH filepath

유닉스 환경에서 서버와 클라이언트가 IPC로 접속 (ISQL_CONNECTION=IPC)할 때, ALTIBASE_HOME이 서로 다르다면 유닉스 도메인의 소켓 경로가 다르게 되어 접속이 불가능하다. 이 때 ALTIBASE_HOME/trc/cm-ipc 파일을 이용하면, 유닉스 도메인 통신이 가능해져 공유 메모리의 정보를 가져올 수 있다. 그러나 이 옵션은 환경변수 ALTIBASE_IPC_FILEPATH를 설정하였다면, 생략해도 된다.

• -IPCDA-FILEPATH filepath

유닉스 환경에서 서버와 클라이언트가 IPCDA로 접속 (ISQL_CONNECTION=IPCDA)할 때, ALTIBASE_HOME이 서로 다르다면 유닉스 도메인의 소켓 경로가 다르게 되어 접속이 불가능하다. 이 때 ALTIBASE_HOME/trc/cm-ipcda 파일을 이용하면, 유닉스 도메인 통신이 가능해져 공유 메모리의 정보를 가져올 수 있다. 그러나 이 옵션은 환경변수 IPCDA FILEPATH를 설정하였다면 생략해도 된다.

• -F infile_name [param1 [param2]...]

iSQL 실행 후 바로 실행할 스크립트 파일을 명시한다.

파일 이름에 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰따옴표를 사용해야 한다. 예) -F \" file name\"

스크립트 파일의 치환 변수에 대입할 값을 파라미터로 지정할 수 있다. 치환 변수에 대한 설명은 'START 명령에 파라미터 전달'을 참조하기 바란다.

• -O outfile name

iSQL 실행 후 실행한 명령들에 대한 결과들을 저장할 파일을 명시한다. 이 파일은 현재 디렉터리에 생성된다. 파일이 기존에 존재할 경우, 기존 내용 위에 겹쳐 쓴다.

파일 이름에 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰따옴표를 사용해야 한다. 예) -O \" file name\"

• -H

iSQL의 실행 방법을 보여준다.

• -SILENT s

ilent 모드를 켜는 옵션이다. silent 모드를 켜면 Copyright 등의 부가적인 설명들을 보여주지 않는다.

• -NLS_USE 데이터 검색 시, 사용자에게 보여주는 문자 집합(Character Set)이다. iSQL을 실행하는 터미널의 encoding을 명시하여 준다. 생략 시 환경변수 ALTIBASE_NLS_USE, altibase.properties를 차례로 참조하며,

설정되지 않았을 경우에는 기본 문자 집합 (US7ASCII)을 사용한다.

- US7ASCII
- o KO16KSC5601
- o MS949
- o BIG5
- o GB231280
- MS936
- o UTF8
- SHIFTIIS
- o MS932

• EUCJP-NLS_NCHAR_LITERAL_REPLACE

0 : "N" 문자가 있는지 검사하지 않고 쿼리 문 전체를 데이터베이스 문자 셋으로 변환한다.

1 : "N" 문자가 붙어있는 NCHAR 리터럴은 데이터베이스 문자 셋으로 변환하지 않는다.

-prefer ipv6

-S 옵션으로 호스트 이름을 입력했을 때, 접속할 IP 주소의 버전을 결정하는 옵션이다.

이 옵션을 명시하면, 호스트 이름을 IPv6 주소로 바꾸어 접속한다.

이 옵션을 명시하지 않으면, isql은 IPv4 주소로 접속한다.

선호하는 버전의 IP 주소로의 접속이 실패하면, 다른 IP 버전 주소로 접속을 다시 시도한다.

예를 들어, -S 옵션에 "localhost"를 입력하고 이 옵션을 명시하면, isql 은

처음에 IPv6 주소인 [::1]로 접속하고, 이 접속이 실패하면 IPv4 주소인 127.0.0.1로 접속을 다시 시도한다.

• -TIME_ZONE timezone

클라이언트의 타임 존을 설정하는 옵션이다. 이 옵션에 DB_TZ를 지정하면 데이터베이스 서버와 동일한 타임 존이 사용된다. Asia/Seoul과 같은 타임 존의 이름이나 KST 같은 약어를 사용해서 지정할 수 있으며, +09:00 같은 UTC 오프셋 값을 지정할 수도 있다.

이 옵션을 생략하면 ALTIBASE_TIME_ZONE 환경 변수에 설정된 타임 존이 클라이언트의 타임 존으로 설정되며, 환경 변수도 설정되지 않았다면 데이터베이스 서버와 동일한 타임 존으로 설정된다.

• -ssl_ca *CA_file_path*

접속할 알티베이스 서버의 공개키(public key)가 포함된 CA(인증 기관, Certification Authority) 인증서 파일의 위치를 지정한다.

• -ssl_capath *CA_dir_path*

접속할 알티베이스 서버의 공개키가 포함된 CA 인증서 파일이 저장되어 있는 디렉토리를 지정한다.

- -ssl_cert certificate_file_path
 클라이언트 인증서 파일의 위치를 지정한다.
- -ssl_key key_file_path
 클라이언트 개인키 파일의 위치를 지정한다.
- -ssl_verify 이 옵션을 지정하면 클라이언트가 서버로부터 전달받은 인증서를 검증한다.
- -ssl_cipher cipher_list
 SSL 암호화를 위해 사용할 알고리즘의 이름 후보들을 지정한다. General Reference에서 SSL_CIPHER_LIST 프로퍼티를 참고한다.

위의 커맨드 라인 중 -S, -U, -P 옵션이 빠져 있는 경우에는 입력 프롬프트가 출력되어 사용자에게 그 옵션 값을 받는다.

iSQL 명령어

iSQL을 실행 시키면 iSQL 명령어 실행을 위한 프롬프트가 나오고, 이곳에 iSQL 명령어들을 입력하면 그 결과를 보여주는 형태로 프로그램이 동작한다. 아래의 표에 iSQL 각각의 명령에 대해 설명하였다.

분류	종류	명령어	설명
	구동	\$ isql [option]	쉘 상에서 이 명령어를 수행하면 iSQL이 구동 된다. 사용 가능한 옵션에 대해서는 iSQL 커 맨드 라인 옵션 절의 내용을 참조한다.
iSQL 구동 및 종료	프롬프트	iSQL>	iSQL 프롬프트로 명령어 입력 후 ENTER 키를 입력한다.
	종료	EXIT; QUIT;	iSQL을 종료한다.
Altibase 구동 및	Altibase 구동	STARTUP	PRE-PROCESS, PROCESS, CONTROL, META, SERVICE 중 하나의 옵션을 이용하여 Altibase의 다단계 구동을 수행한다.
종료	Altibase 종료	SHUTDOWN	NORMAL, IMMEDIATE, ABORT 중 하나의 옵 션을 사용하여 Altibase를 종료한다.
데이터베 이스 접속 및 해제	다른 사용 자로 서버 에 접속	CONNECT [logon] [nls] [AS sysdba]; logon:user1/pass1 nls: NLS=character_set	iSQL에서 데이터베이스 접속 후 다른 사용자로 접속하기 위한 명령어로 패스워드 pass1을 가진 user1이라는 사용자로 접속한다. 접속이 성공하면 이전 세션과 관련된 정보는 지워진다. AS 절은 SYS 사용자가 sysdba 관리자 모드로 서버에 접속하는 것을 허용한다. sysdba로 접속하는 것은 한 사용자만 허용된다. nls 옵션은 문자 집합을 설정한다. 문자집합에 대한 자세한 설명은 위의 절 iSQL 커맨드라인 옵션: -NLS_USE 옵션을 참조하기 바란다.
	접속해제	DISCONNECT;	현재 세션을 종료하고 서버와의 연결을 끊는 다.
	성능 뷰 목록 보기	SELECT * FROM V\$TAB;	시스템이 제공하는 모든 성능 뷰 목록을 보여 준다. 이 명령어는 iSQL에서만 사용가능 하 다.
데이티베	테이블 목 록 보기	SELECT * FROM TAB;	현재 생성된 테이블의 목록을 보여준다. 이 명령어는 iSQL에서만 사용가능 하다.
데이터베 이스 객체 정보 조회	테이블 구 조 보기	DESC samp;	samp 테이블의 구조를 보여준다.
	시퀀스 정 보 보기	SELECT * FROM SEQ;	SYS 계정으로 서버에 접속한 경우 모든 시퀀스 들의 정보를 보여준다. 일반 사용자로 서버에 접속한 경우는 그 사용자가 생성한 시퀀스들에 대한 정보만 보여준다. 이 명령어는 iSQL에서만 사용 가능하다.
파일 관리	파일에 결	SPOOL filename;	iSQL에서 실행한 명령의 결과를 filename에 기록하기 시작한다.
	과 저장	SPOOL OFF;	스풀링을 중지한다.

		START file_name;	script 파일을 읽어, 파일 내의 SQL문들을 순 차적으로 수행한다.
	sql script 의 실행	@ file_name;	iSQL 프롬프트 상에서 수행 시 start와 동일 한 기능을 갖는다.
		@@ file_name;	스크립트 파일 안에서 사용될 때 호출을 한 스크립트 파일이 위치하는 디렉터리에서 파 일을 찾아서 수행한다.
	SQL문 파 일 저장	SAVE abc.sql;	현재 iSQL 버퍼에 있는 명령어 중 가장 마지 막 명령어가 파일로 저장된다.
	SQL문의 load	LOAD abc.sql;	파일에 저장되어 있는 명령어 중 가장 첫 번째 명령어가 명령어 버퍼의 마지막으로 로드된다.
	DML문을 파일로 저 장	SET QUERYLOGGING ON; SET QUERYLOGGING OFF;	INSERT, UPDATE, DELTE, MOVE 등의 DML 문 실행 시 이를 \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기 록한다. 단, DML문 중 SELECT를 실행한 경우 에는 로그에 기록되지 않는다.
	질의문 편 집	ED[IT]	가장 최근에 실행된 질의문을 편집한다.
		ED[IT] filename[.sql]	기존 파일 또는 새로운 파일을 편집한다.
		2ED[IT] 또는 2 ED[IT]	히스토리 목록에 있는 번호가 2인 질의문을 편집한다.
출력 옵션 제어	Select 결 과 포맷팅	SET LINESIZE 100;	select 결과 출력 시 디스플레이 되는 한 라인의 사이즈를 설정한다. 10 에서 32767 사이의 값이어야 한다. 기본값: 80
		SET LOBSIZE 10;	CLOB 칼럼을 출력 시 디스플레이 되는 데이 터의 길이를 설정한다. 기본값: 80
		SET LOBOFFSET 3;	CLOB 칼럼을 출력 시 디스플레이 되는 데이 터의 오프셋을 설정한다. 기본값: 0
		SET FEED[BACK] ON; SET FEED[BACK] OFF; SET FEED[BACK] n;	쿼리 실행결과 건수의 출력여부를 설정한다.
		SET PAGESIZE 10;	select 결과 레코드들을 몇 개 단위로 출력할 지를 결정하는 명령어로 `0`으로 설정할 경 우 결과 레코드 전체를 한꺼번에 출력한다. 기본값: 0

	SET HEADING ON; SET HEADING OFF;	select 결과 출력 시 헤더 출력 유무 기본값: ON
	SET COLSIZE N;	CHAR, VARCHAR 타입 칼럼의 결과를 표시할 자릿수 설정. COLSIZE가 LINESIZE에 우선하여 적용된다.
	SET NUM[WIDTH] N;	NUMERIC, DECIMAL, NUMBER, FLOAT 타입 의 SELECT 결과를 표시할 자릿수 설정. 기본값: 11
	CL[EAR] COL[UMNS]	COLUMN으로 설정된 칼럼의 형식 해제
	COL[UMN] [{column expr} [option]]	SELECT 대상(target)이 되는 칼럼의 표시 형 식 설정 및 확인
	SET NUMF[ORMAT] format;	NUMERIC, DECIMAL, NUMBER, FLOAT 타입 의 SELECT 결과를 표시할 형식 설정
SQL문 실 행시간	SET TIMING ON; SET TIMING OFF;	SQL 명령 실행에 걸린 시간 출력유무 기본값: OFF
SQL문 실 행시간 출 력 단위 설정	SET TIMESCALE SEC; SET TIMESCALE MILSEC; SET TIMESCALE MICSEC; SET TIMESCALE NANSEC;	SQL문의 쿼리 수행 시간 단위를 초, 밀리초, 마이크로초, 나노초 등으로 설정한다.
Check 제 약조건 정 보 출력의 유무	SET CHKCONSTRAINTS ON; SET CHKCONSTRAINTS OFF;	테이블 구조(DESC)를 볼 때 Check 제약조건 정보 포함 출력 여부 설정. 기본값: OFF
foreign key 정보 출력의 유 무	SET FOREIGNKEYS ON; SET FOREIGNKEYS OFF;	테이블 구조(DESC)를 볼 때 외래 키 정보 포 함 출력 여부 설정. 기본값: OFF
파티션 정 보 출력의 유무	SET PARTITIONS ON; SET PARTITIONS OFF;	테이블 구조(DESC)를 볼 때 파티션 정보 포함 출력 여부 설정. 기본값: OFF
스크립트 실행 결과 의 출력 유무	SET TERM ON; SET TERM OFF;	스크립트 파일 실행의 결과 및 명령어를 화면 상에 보여줄지를 결정한다. 기본값: ON

스크림트 명령어 출				
지환 변수 대체 여부 SET DEFINE ON; SET DEFINE OFF; 기본값: OFF 지환 변수 교체 전후 내용 출력 SET VERIFY ON; SET VERIFY ON; SET VERIFY OFF; 기본값: OFF 지환 변수 교체 전후 내용 출력 SET VERIFY OFF; 기본값: ON ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = ONLY; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = OFF; SET VERTICAL ON; SET VERTICAL ON; SET VERTICAL ONF; SET VERTICAL OFF; 기본값: OFF SELECT 결과 출력 망형 SHOW LINESIZE 현재의 LINESIZE 값을 보여준다. SHOW LOBSIZE 한재의 LOBSIZE 값을 보여준다. SHOW PLANCOMMIT OF 모드에서 명령어를 수행할 때 N SEDECTH. SHOW PLANCOMMIT PLAN EN DEM PLANCOMMIT OF 모드에서 명령어를 수행할 때 N SEDECTH. SHOW FEEDBACK 한재의 LOBSIZE 값을 보여준다. SHOW FEEDBACK 값을 보여준다. OPT 및 SEDECTH 및 SHOW FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW FEEDBACK 한재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 한재 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 한재 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 한재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 한재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 한재의 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW TIMING 한재의 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW TIMING 한재의 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW TERM 한재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 한재의 TIMING 실정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 한재의 TIMING 실정 여부를 보여준다.		명령어 출		의 출력 여부를 설정한다.
지한 연수 교체 전후 URSET VERIFY ON; SET VERIFY OFF; SET VERIFY OFF; SQL문을 출력할지 여부를 지정한다. 기본값: ON ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = ON; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = ON; ONLY; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = OFF; SET VERTICAL ON; SET VERTICAL OFF; 기본값: OFF ISQL 화면 설정 값 보기 ISQL 화면 설정 값 보기 SHOW LINESIZE 현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. 한재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. 한재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. 한재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. 당HOW PLANCOMMIT OFF 모드에서 명령어를 수행할 때 자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. SHOW QUERYLOGGING 보여준다. 한재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW FEEDBACK 한재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. 한재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. 한재 보여준다. SHOW TIMING 한재 LEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 한재 LEADING 설정 여부를 보여준다. 한재 LEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 한재 LEADING 설정 여부를 보여준다. 한재 LEADING 설정 여부를 보여준다. 한재 LEADING 설정 여부를 보여준다. 한재 CHO				용자가 입력한 파라미터 값으로 치환 변수를 대체할지 여부를 지정한다.
SET EXPLAIN PLAN = ON; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = ONLY; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = ONLY; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = OFF; SELECT 결과 출력 방향 SET VERTICAL ON; SET VERTICAL OFF; 기본값: OFF ISQL 화면 설정 값 보기 SHOW LINESIZE 현재의 LINESIZE 값을 보여준다. SHOW LOBSIZE 현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. SHOW LOBSIZE 현재의 LOBSIZE 값을 보여준다. SHOW PLANCOMMIT OFF 모드에서 명령어를 수행할때자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. SHOW QUERYLOGGING 원재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다.		교체 전후		환 변수가 파라미터 값으로 교체되기 전후의 SQL문을 출력할지 여부를 지정한다.
얼과 출력 방향 SET VERTICAL ON; SET VERTICAL OFF; 기본값: OFF 기본값: OFF 기본값: OFF 기본값: OFF 기본값: OFF 의제 UNINESIZE 값을 보여준다. 기본값: OFF 현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. SHOW LOBOFFSET 현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. SHOW PAGESIZE 현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. SHOW PAGESIZE 현재의 PAGESIZE 값을 보여준다. SHOW PLANCOMMIT 의 대자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. SHOW QUERYLOGGING 무료되는지 여부를 보여준다. SHOW FEEDBACK 현재의 HEADING 실정 여부를 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 실정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW ECHO 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다.			SET EXPLAIN PLAN = ON; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = ONLY; ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN	설정한다.
SHOW COLSIZE 현재의 COLSIZE 값을 보여준다. SHOW LOBOFFSET 현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. SHOW LOBSIZE 현재의 LOBSIZE 값을 보여준다. SHOW PAGESIZE 현재의 PAGESIZE 값을 보여준다. SHOW PLANCOMMIT OFF 모드에서 명령어를 수행할 때 자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. SHOW QUERYLOGGING DML 문이 실행될 때 \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기록되는지 여부를 보여준다. SHOW FEEDBACK 현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. GHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다.		결과 출력		면, SELECT의 결과가 세로로 보여진다.
SHOW COLSIZE 현재의 COLSIZE 값을 보여준다. SHOW LOBOFFSET 한 현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다. SHOW PAGESIZE 현재의 PAGESIZE 값을 보여준다. SHOW PLANCOMMIT OFF 모드에서 명령어를 수행할 때 자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. SHOW QUERYLOGGING DML 문이 실행될 때 \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기록되는지 여부를 보여준다. SHOW FEEDBACK 현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다.		-	SHOW LINESIZE	현재의 LINESIZE 값을 보여준다.
SHOW LOBSIZE 현재의 LOBSIZE 값을 보여준다. SHOW PAGESIZE 현재의 PAGESIZE 값을 보여준다. SHOW PLANCOMMIT OFF 모드에서 명령어를 수행할 때 자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. DML 문이 실행될 때 \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기록되는지 여부를 보여준다. SHOW FEEDBACK 현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW ECHO 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING			SHOW COLSIZE	현재의 COLSIZE 값을 보여준다.
SHOW PAGESIZE 현재의 PAGESIZE 값을 보여준다. SHOW PLANCOMMIT OFF 모드에서 명령어를 수행할 때 자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. SHOW QUERYLOGGING DML 문이 실행될 때 \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기록되는지 여부를 보여준다. SHOW FEEDBACK 현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMESCLAE 현재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇			SHOW LOBOFFSET	현재의 LOBOFFSET 값을 보여준다.
SHOW PLANCOMMIT PLANCOMMIT SHOW QUERYLOGGING SHOW FEEDBACK SHOW HEADING SHOW TERM SHOW TERM SHOW TIMING SHOW TIMESCLAE AUTOCOMMIT OFF 모드에서 명령어를 수행 할 때 자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. DML 문이 실행될 때 \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기록되는지 여부를 보여준다. 현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. 현재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇			SHOW LOBSIZE	현재의 LOBSIZE 값을 보여준다.
PLANCOMMIT 할 때 자동으로 커밋되는 여부를 보여준다. SHOW QUERYLOGGING SHOW FEEDBACK 현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW ECHO 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. 현재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇			SHOW PAGESIZE	현재의 PAGESIZE 값을 보여준다.
SHOW QUERYLOGGING \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기록되는지 여부를 보여준다. SHOW FEEDBACK 현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다. SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇				
SHOW HEADING 현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다. SHOW TERM 현재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW ECHO 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. 한재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇				\$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기
SHOW TERM 현재 TERM 설정 여부를 보여준다. SHOW ECHO 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. 한재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇			SHOW FEEDBACK	현재 설정된 FEEDBACK 값을 보여준다.
SHOW ECHO 현재 ECHO 설정 여부를 보여준다. SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. 한재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇			SHOW HEADING	현재의 HEADING 설정 여부를 보여준다.
SHOW TIMING 현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다. 현재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇			SHOW TERM	현재 TERM 설정 여부를 보여준다.
SHOW TIMESCLAE 현재의 SQL문의 쿼리 수행 시간 단위가 무엇			SHOW ECHO	현재 ECHO 설정 여부를 보여준다.
SHOW TIMES (TAE			SHOW TIMING	현재의 TIMING 설정 여부를 보여준다.
			SHOW TIMESCLAE	-

년수 선언 년수에 값 남당	SHOW USER SHOW CHKCONSTRAINTS SHOW FOREIGNKEYS SHOW PARTITIONS SHOW VERTICAL SHOW ALL VAR p1 INTEGER; VARIABLE p2 CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100; EXEC :p2 := 'abc';	현재 사용자를 보여준다. 현재의 Check 제약조건 설정 여부를 보여준다. 현재의 외래 키 설정 여부를 보여준다. 현재의 파티션 출력 여부 설정을 보여준다. 현재의 SELECT 결과가 세로로 출력되는지 여부를 보여준다. 현재 세션의 화면 설정 값을 보여준다. INTEGER 타입의 변수 p1을 선언한다. 변수 p1에 100을 할당한다.		
연수에 값	CHKCONSTRAINTS SHOW FOREIGNKEYS SHOW PARTITIONS SHOW VERTICAL SHOW ALL VAR p1 INTEGER; VARIABLE p2 CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100;	다. 현재의 외래 키 설정 여부를 보여준다. 현재의 파티션 출력 여부 설정을 보여준다. 현재의 SELECT 결과가 세로로 출력되는지 여부를 보여준다. 현재 세션의 화면 설정 값을 보여준다. INTEGER 타입의 변수 p1을 선언한다. CHAR 타입의 변수 p2를 선언한다.		
연수에 값	FOREIGNKEYS SHOW PARTITIONS SHOW VERTICAL SHOW ALL VAR p1 INTEGER; VARIABLE p2 CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100;	현재의 파티션 출력 여부 설정을 보여준다. 현재의 SELECT 결과가 세로로 출력되는지 여부를 보여준다. 현재 세션의 화면 설정 값을 보여준다. INTEGER 타입의 변수 p1을 선언한다. CHAR 타입의 변수 p2를 선언한다.		
연수에 값	PARTITIONS SHOW VERTICAL SHOW ALL VAR p1 INTEGER; VARIABLE p2 CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100;	현재의 SELECT 결과가 세로로 출력되는지 여부를 보여준다. 현재 세션의 화면 설정 값을 보여준다. INTEGER 타입의 변수 p1을 선언한다. CHAR 타입의 변수 p2를 선언한다.		
연수에 값	SHOW ALL VAR p1 INTEGER; VARIABLE p2 CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100;	부를 보여준다. 현재 세션의 화면 설정 값을 보여준다. INTEGER 타입의 변수 p1을 선언한다. CHAR 타입의 변수 p2를 선언한다.		
연수에 값	VAR p1 INTEGER; VARIABLE p2 CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100;	INTEGER 타입의 변수 p1을 선언한다. CHAR 타입의 변수 p2를 선언한다.		
연수에 값	VARIABLE p2 CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100;	CHAR 타입의 변수 p2를 선언한다.		
연수에 값	CHAR(10); EXECUTE :p1 := 100;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	100;	변수 p1에 100을 할당한다.		
! 0	FXFC 'n2 '= 'ahc''	변수 p1에 100을 할당한다.		
	exec.pz. abc,	변수 p2에 'abc'를 할당한다.		
변수 보기	PRINT VAR[IABLE];	현재 선언된 변수들을 보여준다.		
	PRINT p1;	변수 p1의 타입과 값을 보여준다.		
repared QL문 수 ქ	PREPARE SQL문;	Prepared SQL문으로 질의 최적화 과정과 실행 과정을 나누어 수행하게 한다. iSQL에서의 SQL문 수행은 기본적으로 최적화와 실행을 한번에 수행하는 Direct Execution 방법이다. iSQL 상에서 두 가지 수행 방법에 대한 결과에는 차이가 없으며 Prepared SQL문의 경우변수를 사용해 값을 바인딩 하여 SQL문 수행이 가능하다.		
스토리 록 보기	HISTORY; H;	현재 iSQL buffer에 저장되어 있는 명령어들 의 목록을 보여준다.		
·복 실행	1	현재 iSQL buffer의 명령어를 반복하여 실행 한다. 가장 최근에 수행한 명령어가 다시 실 행된다.		
	2/	HISTORY 명령에 의해 나타난 목록의 번호가 2인 명령어가 실행된다.		
<u></u> 명령]행	! shell command	느낌표 다음에 쉘 명령을 입력하면 iSQL에서 바로 쉘 명령이 실행된다.		
	SET SQLP[ROMPT] {text}	iSQL 명령 프롬프트를 설정한다.		
명령 프롬 트트 변경	/* comment */	여러 라인 주석 한 라인 주석		
<u> </u>	록 보기 복 실행 명 령 택 프롬 트 변경	목보기 H; / 목실행 2/ 명령 ! shell command 명 프롬 SET SQLP[ROMPT] 들 변경 {text}		

도움말	HELP; HELP INDEX; HELP EXIT;	도움말 사용법 명령어 리스트 출력 EXIT 명령어에 대한 설명
-----	------------------------------------	--

iSQL 관련 환경변수

ALTIBASE HOME

패키지가 설치된 디렉터리의 위치이다.

ALTIBASE_HOME은 iSQL을 사용하기 위해서 반드시 설정해야 하는 환경 변수이다. 일반적으로 서버가 설치될 때 자동으로 설정되지만 클라이언트의 경우에는 서버의 환경 변수와 충돌이 있을 수 있으므로 사용자가 직접 설정해야 한다.

ALTIBASE PORT NO

접속할 서버의 포트 번호이다. -PORT 옵션 또는 altibase.properties 파일 내의 프로퍼티를 통해서 지정할 수도 있다.

포트 번호 설정의 우선 순위는 -PORT 옵션, 환경변수 ALTIBASE_PORT_NO, altibase.properties 파일 내의 프로퍼티 순이며 아무것도 설정되지 않았을 경우에는 포트 번호 입력 프롬프트가 출력된다.

ALTIBASE SSL PORT NO

iSQL이 SSL/TLS 통신으로 접속할 서버의 포트 번호이다.

SSL 포트 번호의 우선 순위는 -PORT 옵션, 환경변수, ALTIBASE_SSL_PORT_NO, altibase.properties 파일 내의 프로퍼티 순이다. 만약 아무것도 설정되지 않았을 경우에는 포트 번호 입력 프롬프트가 출력된다.

ALTIBASE_NLS_USE

데이터 검색 시 사용자에게 보여주기 위해 사용되는 문자 집합이다.

- US7ASCII
- KO16KSC5601
- MS949
- BIG5
- GB231280
- MS936
- UTF8
- SHIFTJIS
- MS932
- EUCJP

-NLS_USE 옵션 또는 altibase.properties파일 내의 프로퍼티를 통해서 지정할 수도 있다.

NLS_USE 설정의 우선 순위는 -NLS_USE 옵션, 환경 변수 ALTIBASE_NLS_USE, altibase.properties 파일 내의 프로퍼티 순이며 설정되지 않았을 경우에는 기본 문자집합(US7ASCII)을 사용한다.

ALTIBASE NLS NCHAR LITERAL REPLACE

기본적으로 클라이언트는 쿼리 문 전체를 데이터베이스 문자 셋으로 변환하여 전송한다. 그러나, 특정 리터럴에 대해 이런 동작을 막으려면, 이 환경 변수의 값을 1로 설정하고 그 리터럴 앞에 "N" 문자를 덧붙이면 된다. 즉, NCHAR 리터럴로 만드는 것이다.

이 환경 변수의 값이 1일 때, 클라이언트는 쿼리 문 내의 모든 리터럴 앞에 "N" 문자가 있는지 찾는다. 만약 찾게 되면 클라이언트는 그 리터럴을 데이터베이스 문자 셋으로 변환하지 않고 그대로 전송하며 서버가 직접 내셔널 문자 셋으로 변환한다. 이것은 데이터베이스 문자 셋과는 다른 인코딩이 필요한 NCHAR 타입 데이터를 사용하고자 할 때 유용하다.

- 0: "N" 문자가 있는지 검사하지 않고 쿼리 문 전체를 데이터베이스 문자 셋으로 변환한다.
- 1: "N" 문자가 붙어있는 NCHAR 리터럴은 데이터베이스 문자 셋으로 변환하지 않는다.

이 값을 1로 설정하는 것은 클라이언트의 비용이 크게 발생하므로, 사용시 주의가 필요하다.

ISQL_CONNECTION

Altibase를 클라이언트-서버 구조로 운영할 때, 사용자는 응용 시스템의 구성에 적합한 클라이언트-서버 프로토콜을 선택하여 환경 변수를 설정할 수 있다. Altibase는 TCP/IP, IPC, IPCDA와 UNIX DOMAIN 소켓, SSL/TLS 프로토콜, 인피니밴드(Infiniband)를 제 공한다.

Altibase 서버와 통신하기 위한 기본값은 TCP/IP 프로토콜이다.

- TCP
- UNIX
- IPC
- IPCDA
- SSL
- IB

단, IPC 또는 IPCDA 프로토콜을 이용할 경우엔 Altibase 프로퍼티들 중에서 IPC 채널과 관련된 프로퍼티들의 값(IPC_CHANNEL_COUNT 또는 IPCDA_CHANNEL_COUNT)도 함께 고려해야 한다.

예) IPC 사용시 환경 변수 설정

CSH: setenv ISQL_CONNECTION IPC

 ${\tt SH: ISQL_CONNECTION=IPC; export ISQL_CONNECTION}\\$

주의: ISQL_CONNECTION 환경 변수의 설정 값이 UNIX 또는 IPC인 경우, -s 옵션에 원격서버를 명시해서 iSQL을 실행하면 ISQL_CONNECTION 설정이 무시되었다는 경고 메시지와 함께 TCP로 원격 서버에 접속한다.

ISQL BUFFER SIZE

쿼리를 저장할 버퍼의 크기를 환경변수를 이용하여 지정할 수 있다.

CSH: setenv ISQL_BUFFER_SIZE 128000

SH: ISQL_BUFFER_SIZE = 128000; export ISQL_BUFFER_SIZE

ALTIBASE DATE FORMAT

Date 데이터 타입인 data를 select 시 기본 날짜 형식인 YYYY/MM/DD HH:MI:SS을 환경변수 ALTIBASE_DATE_FORMAT을 설정하여 새로운 날짜 형식으로 나타낼 수 있다.

예) Born, Korn, 또는 Bash Shell의 경우

export ALTIBASE_DATE_FORMAT='DD-MON-YYYY'

ISQL EDITOR

기본 편집기(예: /bin/vi)를 바꾸기 위한 환경변수를 설정할 수 있다.

CSH: setenv ISQL_EDITOR /usr/bin/ed

SH: ISQL_EDITOR=/usr/bin/ed; export ISQL_EDITOR

ALTIBASE_IPC_FILEPATH

유닉스 환경에서 서버와 클라이언트가 IPC로 접속할 때 ALTIBASE_HOME이 다른 경우, 유닉스 도메인의 소켓 경로가 일치하지 않아 접속할 수 없다. 이 때 클라이언트 측의 ALTIBASE_IPC_FILEPATH 환경 변수 또는 iSQL 옵션인 –IPC-FILEPATH를 서버의 \$ALTIBASE_HOME/trc/cm-ipc파일로 설정하여 서버와 클라이언트가 같은 소켓 파일을 사용하도록 하면, IPC 접속이 가능하다.

IPCDA FILEPATH

유닉스 환경에서 서버와 클라이언트가 IPCDA로 접속할 때 ALTIBASE_HOME이 다른 경우, 유닉스 도메인의 소켓 경로가 일치하지 않아 접속할 수 없다. 이 때 클라이언트 측의 IPCDA_FILEPATH 환경 변수 또는 iSQL 옵션인 -IPCDA -FILEPATH를 서버의 \$ALTIBASE_HOME/trc/cm-ipcda파일로 설정하여 서버와 클라이언트가 같은 소켓 파일을 사용하도록 하면, IPCDA 접속이 가능하다.

ALTIBASE TIME ZONE

클라이언트의 타임 존을 설정하는 환경 변수이다. 이 환경 변수에 DB_TZ를 지정하면 데이터베이스 서버와 동일한 타임 존이 사용된다.

이 환경 변수는 Asia/Seoul과 같은 타임 존의 이름이나 KST 같은 약어를 사용해서 설정할 수 있다. 또는 +09:00 같은 UTC 오프셋 값을 사용해서 설정할 수도 있다.

ALTIBASE UT FILE PERMISSION

aexport, iLoader, iSQL이 생성하는 파일들의 권한을 설정하는 공통 환경변수이다.

값을 설정하지 않으면 666 (user:rw, group:rw, other: rw)로 설정된다.

예) user:rw, group:--, other:--로 설정하는 경우, export ALTIBASE_UT_FILE_PERMISSION=600

ISQL_FILE_PERMISSION, AEXPORT_FILE_PERMISSION, 또는 ILO_FILE_PERMISSION이 설정된 경우, ALTIBASE_UT_FILE_PERMISSION 환경 변수 보다 우선 처리된다.

예)export ALTIBASE_UT_FILE_PERMISSION=660; export ISQL_FILE_PERMISSION=600; iSQL에서 생성되는 파일의 권한은 ISQL_FILE_PERMISSION=600이 우선처리되어 user:rw, group:--, other:--으로 설정된다.

aexport, iloader가 생성하는 파일의 권한은 ALTIBASE_UT_FILE_PERMISSION=660에 따라 user:rw, group:rw, other:--으로 설정된다.

ISQL_FILE_PERMISSION

iSQL이 생성하는 파일 권한을 설정하는 환경 변수이다. 값을 설정하지 않으면 666 (user:rw, group:rw, other: rw)로 설정된다.

예) user:rw, group:--, other:--로 설정하는 경우, export ISQL_FILE_PERMISSION=600

개인별 iSQL 환경 설정

iSQL 사용자들은 특별한 방법으로 iSQL 환경을 설정하고 각 세션에서 그러한 설정을 다시 사용할 수 있다. 예를 들어, OS 파일을 통하여 질의 결과마다 현재 시간을 출력할 수 있도록 사용자가 원하는 출력 서식 형태로 만들 수 있다. 이러한 파일은 다음과 같이 두 가지로 나눌 수 있다.

glogin.sql

iSQL 시작 시의 초기화 작업을 위하여 DB 관리자에 의해 생성된 전역 스크립트 파일인 glogin.sql의 사용을 지원한다. iSQL은 임의의 사용자가 iSQL을 기동할 때 마다 이 스크립트를 실행한다. 전역 파일은 DB 관리자가 모든 사용자들에게 특별한 사이트에서 iSQL 환경을 설정할 수 있도록 한다. 전역 스크립트 파일은 \$ALTIBASE_HOME/conf 밑에 위치한다.

login.sql

iSQL은 또한 glogin.sql 후에 실행되는 login.sql 파일도 지원한다. 만약, glogin.sql 파일과 login.sql 파일이 모두 존재하는 경우 iSQL 구동 시 glogin.sql이 실행된 후 login.sql이 실행되므로 login.sql에 있는 명령어들로 우선수행 (override) 된다.

하나의 유닉스 계정을 여러 명이 사용할 경우에는 glogin.sql 파일을 개인적인 용도로 수정하기가 불가능할 수도 있다. 이런 경우 일반 사용자는 SQL 명령어들, 저장 프로시저, 또는 iSQL 명령어들을 각자의 개인용 작업 디렉터리 내에 login.sql 파일에 첨가할 수 있다. 사용자가 iSQL을 구동할 때, iSQL은 자동적으로 현재 디렉토리에서 login.sql 파일을 찾고, 그 안에 명령어들을 수행한다.

login.sql 파일은 iSQL 초기 설정이나 각각의 세션에 대한 동작을 조정할 수 없다.

LOGIN 파일 변경

사용자는 임의의 다른 스크립트들처럼 LOGIN 파일을 변경할 수 있다. 다음은 임의의 사용자(user1)가 autocommit mode를 off로 변경하고 SQL 문들을 실행하기 위하여 LOGIN 파일을 작성한 예이다.

```
$ vi glogin.sql
AUTOCOMMIT ON
SET HEADING OFF
SELECT sysdate FROM dual;

$ vi login.sql
AUTOCOMMIT OFF;
SET HEADING ON
```

```
DROP TABLE savept;
CREATE TABLE savept(num INTEGER);
INSERT INTO savept VALUES(1);
SAVEPOINT sp1;
INSERT INTO savept VALUES(2);
SELECT * FROM savept;
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
SELECT * FROM savept;
COMMIT;
$ isql
    Altibase Client Query utility.
    Release Version 7.1.0.1
    Copyright 2000, Altibase Corporation or its subsidiaries.
    All Rights Reserved.
Write Server Name (default:127.0.0.1) :
Write UserID : user1
Write Password:
ISQL_CONNECTION = TCP, SERVER = 127.0.0.1, PORT_NO = 20300
Set autocommit on success. -> 먼저 glogin.sql을 실행
28-DEC-2004
              -> heading off
1 row selected.
Set autocommit off success. -> glogin.sql이 실행된 후 사용자의 현재 작업 디렉터리에서
login.sql을 실행
Drop success.
Create success.
1 row inserted.
Savepoint success. -> autocommit mode off 에서만 실행 가능
1 row inserted.
SAVEPT.NUM
                      -> heading on
1
2 rows selected.
Rollback success.
SAVEPT.NUM
1 row selected.
Commit success.
```

주의 사항

LOGIN 파일에는 보안상의 이유로 사용자 이름과 비밀번호를 함께 입력하는 CONNECT 명령어를 사용할 수 없다. 만약 LOGIN 파일에 CONNECT 명령어가 포함된 경우 아래의 경고 메시지를 출력하고 해당 명령어는 실행되지 않는다.

```
WARNING: CONNECT command in glogin.sql file ignored
```

2.iSQL 사용 예

이 장은 iSOL을 이용하여 데이터베이스를 다루는 몇 가지 예를 설명한다.

로그인

iSQL 유틸리티를 사용하기 위해서는 먼저 로그인 과정을 거쳐야 하는데, 커맨드 라인 상에서 직접 연결 정보를 입력하는 방법과 입력 프롬프트 상에서 입력하는 방법이 있다.

```
isql -U userID -P password [-SYSDBA]
또는
isql [-SYSDBA]
```

서버와 연결하기 위한 부가 정보로는 서버 이름(-S), 사용자 ID(-U), 패스워드(-P)가 있다. 사용자 ID와 패스워드는 대소문자를 구별하지 않는다.

SYS 사용자가 관리자 모드로 iSQL 유틸리티를 사용하기 위해서는 -SYSDBA 옵션을 사용한다. SYSDBA 옵션으로 원격에서도 접속이 가능하다.

사용자 ID에 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰따옴표를 사용해야 한다.

```
$ isql -U \"user name\"
```

제한 사항

- SYSDBA 모드로 접속하는 것은 한 명의 사용자만 허용된다. 2명 이상의 사용자가 동시에 SYSDBA 모드로 접속할 수 없다.
- 원격에서 SYSDBA 모드로 접속할 수 있지만, DBMS를 구동할 수는 없다.

시스템 권한에 대한 자세한 정보는 SQL Reference 을 참조하기 바란다.

iSQL 사용 중 발생하는 에러에 대한 자세한 정보는 Error Message Reference를 참조하기 바란다.

```
$ isql -U sys -P manager [-SYSDBA]
```

Altibase의 구동 및 종료

Altibase의 구동 및 종료는 iSQL을 사용해 수행한다.

Altibase 구동

Altibase를 구동시키기 위해서는 데이터베이스 생성 시와 마찬가지로 우선 isql을 -sysdba 옵션으로 띄워야 한다.

Altibase의 startup 명령어는 Altibase(isql 포함)를 설치한 유닉스 계정으로만 수행이 가능하다.

다음은 iSQL를 이용한 Altibase 구동 예제이며 Altibase 구동에 대한 자세한 설명은 *Administrator's Manual* 제2장 Altibase 구동 및 종료의 내용을 참조한다.

```
$ isql -s 127.0.0.1 -u sys -p manager -sysdba
_____
    Altibase Client Query utility.
    Release Version 7.1.0.1
    Copyright 2000, Altibase Corporation or its subsidiaries.
    All Rights Reserved.
_____
ISQL_CONNECTION = TCP, SERVER = 127.0.0.1, PORT_NO = 20300
[Connected to idle instance]
iSQL(sysdba)> startup service
Connecting to the DB server... Connected.
TRANSITION TO PHASE: PROCESS
TRANSITION TO PHASE: CONTROL
TRANSITION TO PHASE: META
 [SM] Recovery Phase - 1 : Preparing Database
                       : Dynamic Memory Version => Parallel Loading
 [SM] Recovery Phase - 2: Loading Database
 [SM] Recovery Phase - 3: Skipping Recovery & Starting Threads...
                         Refining Disk Table
 [SM] Refine Memory Table :
......[SUCCESS]
 [SM] Rebuilding Indices [Total Count:100] .....
[SUCCESS]
TRANSITION TO PHASE : SERVICE
 [CM] Listener started: TCP on port 20300
 [CM] Listener started : UNIX
 [RP] Initialization: [PASS]
--- STARTUP Process SUCCESS ---
Command execute success.
```

Altibase 종료

현재 구동중인 Altibase 서버를 종료하려면 SHUTDOWN 명령어를 사용한다.

다음은 iSQL를 이용한 Altibase 종료 예제이며 Altibase 종료에 대한 자세한 설명은 *Administrator's Manual* 제2장 Altibase 구동 및 종료의 내용을 참조한다.

iSQL(sysdba)> shutdown normal
Ok..Shutdown Proceeding....

TRANSITION TO PHASE: Shutdown Altibase

[RP] Finalization : PASS shutdown normal success.

접속 연결 및 해제

접속 연결(CONNECT)

명시된 사용자 ID로 Altibase에 연결한다. 첫 연결 실패 시 CONNECT 명령어는 사용자 ID나 패스워드를 다시 프롬프트(prompt) 하지 않는다.

CONNECT [logon][nls] [AS SYSDBA];

logon: userID[/password]
nls: NLS=character_set

- userID/password
 Altibase에 연결하고자 하는 사용자의 id와 패스워드
- NLS=character_set 문자집합

iSQL> CONNECT sys/manager NLS=US7ASCII
Connect success.

AS SYSDBA

AS 절은 SYS 사용자가 sysdba 관리자 모드로 서버에 접속하는 것을 허용한다. CONNECT가 성공하면 현재의 세션을 종료하고 명시된 사용자 ID와 패스워드, altibase.properties 내의 프로퍼티 정보를 사용해서 서버에 접속한다. 따라서 이전의 세션 정보는 없어진다.

예를 들어 altibase.properties의 AUTOCOMMIT 모드가 TRUE였고, iSQL에서 AUTOCOMMIT 모드를 FALSE로 변경하여 쿼리를 수행하다가 이 CONNECT문을 수행하였다면 AUTOCOMMIT 모드는 altibase.properties 의 AUTOCOMMIT 프로퍼티에 의하여 TRUE로 변경된다. CONNECT가 실패한다면 이전의 세션은 종료되고 서버와의 연결이 끊어진 상태가 된다. 즉, 이후에 수행되는 SQL문의 결과는 모두 "Not connected." 이다. 만약, 다시 서버와 연결을 시도할 때는 CONNECT userID/password [AS SYSDBA];를 수행한다.

\$ isql

Altibase Client Query utility.

Release Version 7.1.0.1

```
Copyright 2000, Altibase Corporation or its subsidiaries.
     All Rights Reserved.
Write Server Name (default:127.0.0.1) :
Write UserID : SYS
Write Password:
ISQL_CONNECTION = TCP, SERVER = 127.0.0.1, PORT_NO = 20300
iSQL> SHOW USER;
User : SYS
iSQL> CREATE USER altiadmin IDENTIFIED BY altiadmin1234;
Create success.
iSQL> CONNECT altiadmin/altiadmin1234;
Connect success.
iSQL> SHOW USER;
User : ALTIADMIN
iSQL> CREATE TABLE altitbl(i1 INTEGER, i2 CHAR(5));
Create success.
iSQL> SELECT * FROM tab;
TABLE NAME
                                        TYPE
ALTITBL
                                        TABLE
33 row selected.
iSQL> CONNECT sys/manager;
Connect success.
iSQL> SHOW USER;
User : SYS
iSQL> CREATE TABLE systbl(i1 INTEGER, i2 CHAR(5));
Create success.
iSQL> SELECT * FROM tab;
USER NAME TABLE NAME TYPE
SYSTEM_ SYS_COLUMNS_ SYSTEM TABLE
SYSTEM_ SYS_CONSTRAINTS_ SYSTEM TABLE
ALTIADMIN ALTITBL TABLE.
SYS SYSTBL TABLE
93 rows selected.
```

주의사항

사용자 이름에 소문자, 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰따옴표를 사용해야 한다.

```
iSQL\> CONNECT "user name";
```

SSL 접속

서버 전용 모드

서버 전용 모드(SSL_CLIENT_AUTHENTICATION 프로퍼티 값이 0으로 설정)에서 개인 인증서를 사용하는 경우, 서버에서 클라이언트의 인증을 수행하지 않기 때문에 클라이언트 인증서와 개인키 파일의 위치를 지정할 필요가 없다.

서버에서 제공하는 인증서를 검증하기 위해서 -ssl_verify 옵션을 활성화시키고, 서버의 공개키(public key)가 포함된 CA 인증서 파일의 위치를 지정해야 한다.

```
$ export ISQL_CONNECTION=SSL
$ isql -s localhost -u sys -p MANAGER
or
$ isql -s localhost -u sys -p MANAGER -ssl_verify -ssl_ca ~/cert/ca-cert.pem
```

상호 인증 모드

상호 인증 모드(SSL_CLIENT_AUTHENTICATION 프로퍼티 값이 1로 설정)로 개인 인증서를 사용하는 경우, 서버에서 클라이언트 인증을 수행한다. 따라서 서버에 제공하는 클라이언트의 인증서와 개인키 파일의 위치를 지정해야 한다.

서버에서 제공하는 인증서를 검증하기 위해서는 -ssl_verify 옵션을 활성화시키고, 서버의 공개키가 포함된 CA 인증서 파일의 위치를 지정해야 한다.

```
$ export ISQL_CONNECTION=SSL
$ isql -s localhost -u sys -p MANAGER \
-ssl_cert ~/cert/client-cert.pem \
-ssl_key ~/cert/client-key.pem
or
$ isql -s localhost -u sys -p MANAGER \
-ssl_verify -ssl_ca ~/cert/ca-cert.pem \
-ssl_cert ~/cert/client-cert.pem \
-ssl_key ~/cert/client-key.pem
```

전속 해제

현재 세션을 종료하고 서버와의 연결을 끊는다. 이후에 수행되는 SQL문의 결과는 모두 "Not connected."이며, 다시 서버와 연결을 시도할 때는 CONNECT userID/password;를 수행한다.

```
Disconnect success.

iSQL> INSERT INTO systbl VALUES(3, 'A3');

[ERR-91020 : No Connection State]

iSQL> SELECT * FROM systbl;

[ERR-91020 : No Connection State]

iSQL> CONNECT sys/manager;

Connect success.
```

NOLOG 옵션으로 iSQL 실행

'/NOLOG' 옵션은 대상 데이터베이스에 접속하지 않고 iSQL을 실행하기 위해 제공된다. 이 옵션을 사용하려면, 서버에 접속하지 않더라도 서버 IP 주소와 포트 번호를 반드시 입력해야 한다.

```
isql -s localhost -port 20300 /NOLOG
```

iSQL을 구동한 후 SQL 구문을 수행하려면, CONNECT 명령어로 대상 데이터베이스 사용자 계정과 비밀번호를 입력하여 데이터베이스에 접속한 이후 가능하다.

데이터베이스와 객체 정보 조회

성능 뷰 조회

성능 뷰는 서버의 상태 및 데이터베이스 정보를 조회할 수 있는 데이터 딕셔너리 테이블의 일종으로 Altibase가 제공하는 성능 뷰의 목록을 확인하기 위해서는 다음 명령어를 사용한다.

ABLE NAME	TYPE	
ADLE NAME		
/\$ALLCOLUMN	PERFORMANCE VIEW	
v\$ARCHIVE	PERFORMANCE VIEW	
v\$BUFFPOOL_STAT	PERFORMANCE VIEW	
V\$DATABASE	PERFORMANCE VIEW	
V\$DATAFILES	PERFORMANCE VIEW	
V\$DISKGC	PERFORMANCE VIEW	
V\$DISKTBL_INFO	PERFORMANCE VIEW	
V\$FLUSHINFO	PERFORMANCE VIEW	

Altibase가 제공하는 전체 성능 뷰의 목록과 칼럼의 의미 등은 General Reference 의 데이터 딕셔너리 설명을 참조한다.

각 성능 뷰의 데이터는 일반 테이블 조회와 동일한 SELECT문을 사용하여 조회할 수 있으며 조인 등을 사용해 다양한 형태로 결과를 출력할 수 있다.

테이블 목록 보기

데이터베이스에 존재하는 모든 테이블에 대한 정보를 알고 싶으면 아래와 같은 명령을 사용하면 된다. sys_tables_ 메타 테이블은 Altibase에서 제공하는 데이터베이스 카탈로그 정보를 수록하는 시스템 내부 테이블이다.

```
iSQL> SELECT * FROM system_.sys_tables_;
.
.
iSQL> SELECT * FROM tab; -> 이 명령어는 iSQL에서만 사용가능.
USER NAME TABLE NAME TYPE
------
```

테이블 구조 보기

사용자가 생성한 테이블에 관한 정보를 알고 싶으면 아래와 같은 명령을 사용한다.

```
DESC table_name;
CREATE TABLE department (
     SMALLINT PRIMARY KEY, CHAR(30) NOT NULL,
DNO
DNAME
DEP_LOCATION CHAR(9),
MGR_NO INTEGER );
iSQL> DESC department; ->table_name: 테이블 정보(구조)를 알고 싶은 테이블명
[ TABLESPACE : SYS_TBS_MEM_DATA ]
[ ATTRIBUTE ]
             TYPE
______
            SMALLINT FIXED NOT NULL CHAR(30) FIXED NOT NULL
DNO
DNAME
          CHAR(9)
DEP_LOCATION
                       FIXED
MGR_NO
             INTEGER
                       FIXED
[ INDEX ]
______
             TYPE
                  IS UNIQUE
NAME
                           COLUMN
______
_SYS_IDX_ID_122
             BTREE UNIQUE
                           DNO ASC
[ PRIMARY KEY ]
_____
DNO
```

테이블 이름에 소문자, 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰따옴표를 사용해야 한다.

```
iSQL> DESC "table name";
iSQL> DESC "user name"."table name";
```

시퀀스 정보 보기

데이터베이스에 존재하는 모든 시퀀스에 대한 정보를 알고 싶으면 아래와 같은 명령을 사용하면 된다.

```
SELECT * FROM seq;
iSQL> CONNECT sys/manager;
Connect success.
iSQL> CREATE USER user1 IDENTIFIED BY user1;
Create success.
iSQL> CONNECT user1/user1;
Connect success.
iSQL> CREATE SEQUENCE seq1 MAXVALUE 100 CYCLE;
Create success.
iSQL> CREATE SEQUENCE seq2;
Create success.
iSQL> CONNECT sys/manager;
Connect success.
iSQL> CREATE SEQUENCE seq2 START WITH 20 INCREMENT BY 30;
Create success.
iSQL> CREATE SEQUENCE seq3 CACHE 40;
Create success.
iSQL> SELECT * FROM seq;
     ->SYS 계정으로 데이터베이스에 접속한 경우 생성된 모든 sequence의 정보를 출력한다.
USER_NAME
______
                                   CURRENT_VALUE INCREMENT_BY
SEQUENCE_NAME
-----
                  MAX_VALUE
                                      CYCLE
                                                   CACHE_SIZE
MTN VALUE
SYS
                                                30
SEQ2
                   9223372036854775806 NO
1
                                                    20
SYS
SEQ3
                                   1
                   9223372036854775806 NO
                                                    40
1
USER1
SEQ1
                                   1
                   100
                                                    20
                                      YES
USER1
SEQ2
                   9223372036854775806 NO
                                                    20
4 rows selected.
iSQL> CONNECT user1/user1;
Connect success.
iSQL> SELECT * FROM seq;
   -> user1이 생성한 모든 sequence 들의 정보를 출력한다.
SEQUENCE_NAME
                                  CURRENT_VALUE INCREMENT_BY
                                                   CACHE_SIZE
                   MAX_VALUE
                                      CYCLE
_____
SEQ1
                                                 1
1
                   100
                                      YES
                                                    20
```

SEQ2	1	L		1	
1	9223372036854775806		NO		20
2 rows selected.					

트랜잭션 제어

트랜잭션 모드 설정

한 번 명령어를 수행할 때마다 자동으로 commit 할 것인지 여부를 결정하는 기능이다.

iSQL> AUTOCOMMIT OFF; -> 사용자가 commit 하기 전에는 commit되지 않음 Set autocommit off success.

iSQL> AUTOCOMMIT ON; -> 명령어를 수행할 때마다 자동으로 commit Set autocommit on success.

PLANCOMMIT

SET PLANCOMMIT ON/OFF;

autocommit off (non-autocommit) 모드에서 explain plan이 on (또는 only) 조건일 때, desc, select * from tab; 또는 select * from seq; 등과 같은 명령어를 수행했을 때 자동으로 commit 할지를 결정하는 기능이다. 기본값은 OFF 이다.

참고: 기본값이 OFF 이므로 autocommit off 세션에서 explain plan이 on (또는 only) 조건일 때 Altibase는 위의 명령어(desc, select * from tab; 또는 select * from seq;)를 자동 commit 하지 않고 오류 메시지를 발생한다.

이 값이 ON이면, iSQL은 이런 명령어들을 실행한 후 commit을 수행해서 에러가 발생하지 않도록 한다.

파일 관리

작업 결과 저장

iSQL을 통해 작업한 결과를 지정한 파일로 저장하는 기능을 제공한다. 다음과 같이 spool 명령을 이용하면 지정한 book.txt 파일에 작업한 결과가 저장된다.

이 기능을 해제하고 싶으면 SPOOL OFF 명령을 사용한다.

iSQL> SPOOL book.txt
Spool start. [book.txt] -> 이후의 모든 명령과 그 결과들이 book.txt 파일에 저장된다. 이파일은 현재 디렉터리에 생성된다.
iSQL> SPOOL OFF
Spool Stop -> 더 이상 명령과 그 결과들을 파일에 저장하지 않는다.

스크립트 파일 실행

@ 명령어

@file_name[.sql] 또는 START file_name[.sql]

file_name[.sql]: 수행 될 스크립트 파일, 확장자를 생략하면 iSQL은 기본 스크립트 파일 확장자(.sql)로 간주한다.

iSQL 명령어와 SQL구문들이 저장된 스크립트 파일을 실행하면, 한번에 파일내의 명령어들을 순차적으로 실행한다.

@ 명령어는 START와 같은 기능을 갖는다.

- 스크립트 파일내의 exit 또는 quit 명령어는 iSOL을 종료시킨다.
- 스크립트 파일내에는 일반적으로 SQL문, iSQL 명령어, 또는 Stored Procedure 블록 등이 포함될 수 있다.

다음은 \$ALTIBASE_HOME/sample/APRE/schema 디렉터리에 있는 스크립트 schema.sql을 현재 디렉터리에서 수행하는 예이다.

iSQL> START schema.sql <- 파일내의 sql 문이 실행된다. 또는 iSQL> @schema.sql

스크립트 파일을 명시할 때, 사용자 계정의 Altibase 홈 디렉터리(\$ALTIBASE_HOME)를 의미하는 물음표("?")를 사용할 수 있다.

다음은 \$ALTIBASE_HOME/sample/APRE/schema 디렉터리에 있는 스크립트 schema.sql을 다른 디렉터리에서 수행하는 예이다.

iSQL> @?/sample/schema.sql

물음표("?")는 다음 iSQL 명령어에서도 사용할 수 있다:

edit, save, load, spool, start

스크립트 파일 내에서 주석의 사용은 -- 또는 /* */으로 가능하다.

--는 이 표시 다음부터 그 라인의 끝까지를 주석으로 처리하고 여러 라인을 주석으로 처리할 때는 주석부분을 /*와 */ 사이에 넣으면 된다.

@@ 명령어

@@file_name[.sql]

file_name[.*sql*]: 수행될 내포형 스크립트를 나타낸다. 확장자를 생략하면 iSQL은 기본 명령어 파일 확장자(.*sql*)로 간주한다.

명시된 스크립트를 수행한다. @@ 명령어는 @ 명령어와 유사한 기능을 갖는다.

이 명령어는 수행될 스크립트와 같은 경로에서 명시된 스크립트를 찾는 기능을 가지고 있기 때문에 내포형 스크립트를 수행하는데 유용하다.

@@ 명령어는 다음과 같은 용도로 쓰일 수 있다.

- 사용자가 임의의 스크립트 파일 내에 @@file_name.sql을 입력하고 그 스크립트 파일을 실행하면, iSQL은 file_name.sql을 호출한 스크립트 파일과 동일한 디렉터리에서 file_name.sql을 찾아서 수행한다. file_name.sql 은 이를 호출한 스크립트 파일과 같은 디렉터리에 있어야 한다. 만일 그런 파일이 존재하지 않으면, iSQL은 오류 메시지를 보여준다.
- 사용자가 iSQL 프롬프트 상에서 @@file_name.sql을 입력하여 실행하는 것은 @file_name.sql을 실행하는 것과 동일하다.
- 스크립트에는 일반적으로 SQL문, iSQL 명령어, 또는 Stored Procedure 블록 등이 포함될 수 있다.
- 스크립트 내에 exit 또는 quit 명령어는 iSQL을 종료시킨다.

다음은 \$ALTIBASE_HOME 디렉터리에서 a.sql 스크립트 파일을 실행하는 예제로, 이파일 내에서 schema.sql 스크립트 파일을 실행한다. 이 예제가 에러 없이 제대로 수행되려면, a.sql은 schema.sql파일이 위치하는 \$ALTIBASE_HOME/sample/APRE/schema 디렉터리에 같이 있어야 한다.

```
iSQL> @sample/APRE/schema/a.sql

$ cat a.sql
@@schema.sql
```

참고: 이 후의 예제는 위의 스크립트를 실행해서 생성된 테이블들을 (부록 Schema 참고) 가지고 iSQL 환경에서 질의에 따른 결과를 편집한 것이다.

START 명령에 파라미터 전달

```
START file_name[.sql] [param1 [param2] ...]
@file_name[.sql] [param1 [param2] ...]
@@file_name[.sql] [param1 [param2] ...]
```

[param1 [param2] ...] : 스크립트 파일에 파라미터로 전달할 값

스크립트 파일 내 SQL문의 특정 값을 고정하지 않고 사용자가 수행할 때마다 설정하고자 할 때 치환 변수를 사용한다. START, @ 또는 @@ 명령어로 스크립트 파일 수행 시, 치환 변수 자리에 대체하고자 하는 값을 입력하여 파라미터로 전달할 수 있다.

스크립트 파일 내의 치환 변수는 대체하고자 하는 자리에 &와 숫자를 붙여서 사용하며, 숫자는 순서를 의미한다. 단, 이 기능은 SET DEFINE ON이 설정된 경우에만 동작한다. 자세한 설명은 SET DEFINE을 참조하기 바란다.

예를 들어 아래와 같이 emp.sql 파일에 치환 변수가 사용된 경우

```
SELECT ENO, E_LASTNAME FROM EMPLOYEES

WHERE EMP_JOB = '&1'

AND SALARY > &2;
```

START 명령어 수행 시에 programmer, 2000을 파라미터로 같이 입력하면&1에 programmer, &2에 2000 값이 대체되어 수행된다. 즉 직업이 programmer이고, 월급이 2000을 초과하는 직원이 조회된다.

iSQL은 치환 변수를 포함하고 있는 라인에 대하여 파라미터 값이 치환되기 전후의 SQL 명령을 함께 출력한다. SET VERIFY OFF를 설정하면 대입 후의 SQL명령은 출력되지 않는다. 치환 변수는 하나의 스크립트에서 여러 번 사용될 수 있으며, 반드시 순서대로 사용하지 않아도 된다.

치환 변수는 아래와 같이 대화식으로도 스크립트의 변수를 파라미터로 치환할 수 있다.

```
START emp.sql
...
Enter value for 1: programmer
old 2: WHERE EMP_JOB = '&1'
new 2: WHERE EMP_JOB = 'programmer'
Enter value for 2: 2000
old 3: AND SALARY > &2;
new 3: AND SALARY > 2000;
```

또한 특정 문자를 치환 변수 뒤에 바로 연결하여 사용하려면, 마침표(.)를 사용하여 치환 변수와 문자를 구분해야 한다.

```
SELECT E_LASTNAME FROM EMPLOYEES WHERE ENO='&1.0';
Enter value for 1: 2
old 1: SELECT E_LASTNAME FROM EMPLOYEES WHERE ENO='&1.0';
new 1: SELECT E_LASTNAME FROM EMPLOYEES WHERE ENO='20';
```

SET DEFINE {ON | OFF}

지환 변수가 포함된 스크립트 파일을 START, @ 또는 @@ 명령어로 수행 시, 치환 변수를 사용자가 입력한 파라미터 값으로 대체할지 여부를 지정한다.

기본값은 OFF로 사용자가 입력한 파라미터 값으로 치환 변수를 대체하지 않는다. 즉, 치환 변수가 포함된 스크립트 파일 수행 시에는 반드시 ON으로 지정해야 한다.

SET VERIFY {ON | OFF}

지환 변수가 포함된 스크립트 파일을 START, @ 또는 @@ 명령어로 수행 시, 파라미터 값으로 교체되기 전후의 SQL문을 출력할지 여부를 지정한다.

기본값은 ON으로 전후 SOL문을 출력한다.

```
$cat Param1.sql
SELECT * FROM T1 WHERE I1 = &1;
```

```
iSQL> SET DEFINE ON;
iSQL> SHOW VERIFY;
Verify: On
iSQL> START Param1.sql 5;
iSQL> SELECT * FROM T1
WHERE I1 = \&1;
old 2: WHERE I1 = \&1;
new 2: WHERE I1 = 5;
       T1.I2
T1.I1
          Hyacinth
1 row selected.
iSQL> SET VERIFY OFF;
iSQL> SHOW VERIFY;
Verify: Off
iSQL> START Param1.sql 5;
iSQL> SELECT * FROM T1
WHERE I1 = \&1;
T1.I1
          T1.I2
         Hyacinth
1 row selected.
```

SQL문의 저장

현재 iSQLbuffer에 있는 명령어 중 가장 최근에 수행한 명령어를 파일로 저장하는 기능이다.

이 파일은 현재 디렉터리에 생성된다.

```
iSQL> SELECT * FROM book;
iSQL> SAVE book.sql; -> book.sql 파일에 'SELECT * FROM book;'가 저장된다.
Save completed.
```

SQL문의 로드

지정한 파일의 첫 번째 명령어를 iSQL버퍼의 마지막 위치에 로드시키는 기능이다.

```
iSQL> LOAD book.sql
iSQL> SELECT * FROM book;
Load completed.
iSQL> / -> SELECT * FROM book; 문이 실행된 것을 볼 수 있다.
```

DML문 저장

INSERT, UPDATE, DELETE, MOVE 등의 DML문 실행시 이를 \$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 기록한다. 단, DML문 중 SELECT를 실행한 경우에는 로그에 기록되지 않는다.

이 기능을 설정하려면 SET QUERYLOGGING을 ON으로 하고, 해제하려면 OFF하면 된다.

```
iSQL> SET QUERYLOGGING ON; -> 이후의 모든 DML 문이
$ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log에 저장된다.
iSQL> CREATE TABLE T1 ( I1 INTEGER );
Create success.
iSQL> INSERT INTO T1 VALUES (1);
1 row inserted.
iSQL> UPDATE T1 SET I1 = 2;
1 row updated.
iSQL> SELECT * FROM T1;
11
1 row selected.
iSQL> DELETE FROM T1;
1 row deleted.
iSQL> DROP TABLE T1;
Drop success.
iSQL> EXIT
% cat $ALTIBASE_HOME/trc/isql_query.log -> SET QUERYLOGGING ON으로 실행한 후의 DML
을 확인할 수 있다.
[2009/09/16 10:36:14] [127.0.0.1:25310 SYS] INSERT INTO T1 VALUES ( 1 )
[2009/09/16\ 10:36:31]\ [127.0.0.1:25310\ SYS]\ UPDATE\ T1\ SET\ I1 = 2
[2009/09/16 10:36:37] [127.0.0.1:25310 SYS] DELETE FROM T1
```

질의문 편집

최근 질의문 편집

iSQL 상에서 파일을 생성하고 편집할 수 있도록 명령어 edit를 제공한다.

인수 없이 ed를 실행하면 가장 최근 실행된 질의문이 iSQL.buf 라는 임시 파일로 생성되며 다음과 같은 화면을 볼 수 있다. (지면을 절약하기 위해 몇 줄만 화면으로 표시한다.)

```
iSQL> SELECT sysdate FROM dual;
SYSDATE
------
01-JAN-2000
1 row selected.

iSQL> ed
SELECT sysdate FROM dual;
~
~
~
"iSQL.buf" 1L, 26C
```

기존 파일 편집

존재하는 파일을 편집하기 위해서는 iSQL 상에서 ed 실행 시 그 파일 이름을 뒤에 넣으면 된다. 화면이 초기화 되어 있을 때 빈 줄 표시는 ~(tilde) 문자로 표시된다.

```
iSQL> ed myquery.sql
"myquery.sql"
INSERT INTO employee(ENO, E_FIRSTNAME, E_LASTNAME, SEX) VALUES(21, 'MSJUNG',
'F');
INSERT INTO employee(ENO, E_FIRSTNAME, E_LASTNAME, SEX, JOIN_DATE)
VALUES(22, 'Joshua', 'Baldwin', 'M', TO_DATE('2001-11-19 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS'));
~
~"myquery.sql"
```

히스토리 목록에 있는 질의문 편집

히스토리 목록에서 해당 번호를 사용하여 이전에 수행했던 명령을 편집할 수 있다. 즉, 해당 번호의 질의문이 iSQL.buf 임시 파일로 생성되어 편집을 할 수 있으며, 편집결과는 히스토리의 마지막에 등록되어 가장 마지막 명령을 재수행하는 '/' 으로도실행이 가능하다.

```
iSQL> h
1 : SELECT * FROM customers;
2 : SELECT * FROM employees;
iSQL> 2ed
or
iSQL> 2 ed
SELECT * FROM employees;
~
~
"iSQL.buf"
```

파일을 편집하기 위해서 명령 줄에 인수 2라는 파일 이름을 넣은 (iSQL> ed 2) 명령어와 구분된다.

편집 후 (employees를 orders로 변경)

```
iSQL> h <- 현재 isql buffer에 있는 히스토리 목록
1 : SELECT * FROM customers;
2 : SELECT * FROM employees;
: SELECT * FROM orders;
   <- 2 ed 명령어에 의해 편집된 질의문이 히스토리 목록에 가장 마지막 명령어로 저장된다.
iSQL> / <- 가장 최근에 수행한 명령어가 실행된다.
ORDERS.ONO ORDERS.ORDER_DATE ORDERS.ENO ORDERS.CNO
ORDERS.GNO ORDERS.QTY ORDERS.ARRIVAL_DATE ORDERS.PROCESSING
_____
0011290007
                  2000/11/29 00:00:00 12
                                              7111111431202
2000/12/02 00:00:00 C
0011290011 2000/11/29 00:00:00 12
E111100001 1000 2000/12/05 00:00
                  2000/12/02 00:00:00 C
                                              7610011000001
                  2000/12/31 00:00:00 19
                                              7308281201145
0012310012
                   2001/01/03 00:00:00 0
C111100001 250
30 rows selected.
```

주의사항

파일 이름에 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰따옴표를 사용해야 한다.

```
iSQL> SPOOL "file name.txt";
iSQL> START "file name.sql";
iSQL> EDIT "file name.sql";
```

SELECT 결과 포맷팅

SELECT 문에 대한 결과들을 사용자가 보기 좋게 포맷팅하는 기능이다.

SET LINESIZE

SELECT 문 결과 출력시 디스플레이되는 한 라인의 사이즈를 설정한다. 10 에서 200 사이의 값이어야 한다.

```
iSQL> SET LINESIZE 100; --> 한 라인의 디스플레이 크기를 100으로 설정한다.
```

SET LOBSIZE

CLOB 칼럼을 SELECT 문으로 조회 시 디스플레이 되는 데이터의 길이를 설정한다.

CLOB 칼럼의 데이터를 SELECT 문으로 조회하기 위해서 우선 트랜잭션 모드를 AUTOCOMMIT OFF로 설정해야 한다.

```
CREATE TABLE C1(I1 INTEGER, I2 CLOB);
INSERT INTO C1 VALUES(1, 'A123456789');
INSERT INTO C1 VALUES(2, 'A1234');
INSERT INTO C1 VALUES(3, 'A12345');
INSERT INTO C1 VALUES(4, 'A1234567890123');
iSQL> autocommit off; -> CLOB 칼럼 조회를 위해 트랜잭션 모드를 OFF로 설정한다.
Set autocommit off success.
iSQL> select * from c1;
C1.I1
         C1.I2
_____
  A123456789
2 A1234
3 A12345
  A1234567890123
4 rows selected.
iSQL> set lobsize 10; -> CLOB 칼럼의 데이터를 select 문으로 조회할 때 화면에 나타나는
데이터 길이를 설정한다.
iSQL> select * from c1;
      C1.I2
______
1
        A123456789
2
         A1234
3
         A12345
         A123456789
```

4 rows selected.

SET LOBOFFSET

CLOB 칼럼을 SELECT 문으로 조회할 때 디스플레이 되는 Clob 데이터의 시작 위치를 설정한다.

CLOB 칼럼의 데이터를 SELECT 문으로 조회하기 위해서 우선 트랜잭션 모드를 AUTOCOMMIT OFF로 설정해야 한다.

```
CREATE TABLE C1(I1 INTEGER, I2 CLOB);
INSERT INTO C1 VALUES(1, 'A123456789');
INSERT INTO C1 VALUES(2, 'A1234');
INSERT INTO C1 VALUES(3, 'A12345');
INSERT INTO C1 VALUES(4, 'A1234567890123');
iSQL> autocommit off;
Set autocommit off success.
iSQL> set loboffset 4; -> CLOB 칼럼의 데이터를 select 문으로 조회할 때 화면에 나타나는
데이터의 시작 위치를 설정한다.
iSQL> select * from c1;
C1.I1 C1.I2
          456789
1
2
         4
3
         45
       4567890123
4
4 rows selected.
```

SET FEEDBACK

SELECT 문 결과 출력시 선택된 결과 건수를 출력한다.

```
SET FEEDBACK ON\|OFF\|n
```

- ON: SELECT문 수행 후 결과 데이터 건수를 출력한다.
- OFF: SELECT문 수행 후 결과 데이터 건수를 출력하지 않는다.
- n: 결과 건수가 n이상일 경우에만 출력한다.

```
iSQL> SET FEEDBACK ON;
iSQL> SELECT * FROM employees WHERE ENO < 3;
       E_LASTNAME
                   E_FIRSTNAME
                                        EMP_JOB
           DNO
                    SALARY
                             SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS
                        Chan-seung
01195662365 3002
                                 designer
                   Susan
2 Davenport
                    1500 F 721219 18-NOV-2009 H
0113654540
2 rows selected.
```

SET PAGESIZE

결과 row들을 몇 개 단위로 보여줄 것인지 결정한다.

```
iSQL> SET PAGESIZE 2; -> 결과 row를 2개 단위로 보여준다.
iSQL> SELECT * FROM employees;
       E_LASTNAME
                      E_FIRSTNAME
                                 EMP_JOB
          DNO
                           SEX BIRTH JOIN_DATE
                   SALARY
   Moon
                      Chan-seung
01195662365 3002
                  Susan
2 Davenport
                                      designer
                   1500 F 721219 18-NOV-2009 H
0113654540
      E_LASTNAME
                      E_FIRSTNAME
                                     EMP_JOB
        DNO
                  SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS
                   Ken
       Kobain
3 Kobain Ken
0162581369 1001 2000 M 650226 11
4 Foster Aaron
0182563984 3001 1800 M 820730
ENO E_LASTNAME E_FIRSTNAME
                                      engineer
                  2000 M 650226 11-JAN-2010 H
                                     EMP_JOB
______
                   SALARY
           DNO
                           SEX BIRTH JOIN_DATE
                  Farhad
       Ghorbani
01145582310 3002
                  2500 M
                                  20-DEC-2009 H
6 Momoi
                   Ryu
                                      programmer
0197853222 1002 1700 M 790822 09-SEP-2010 H
20 rows selected.
iSQL> SET PAGESIZE 0; -> 결과 전체를 한 단위로 보여준다.
iSQL> SELECT * FROM employees;
                      E_FIRSTNAME
       E_LASTNAME
                                     EMP_JOB
______
        DNO
                  SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS
                      Chan-seung
      Moon
                                CEO
01195662365 3002
                   Susan
                                     designer
       Davenport
                   1500 F 721219 18-NOV-2009 H
0113654540
3 Kobain
                  Ken
                                      engineer
         1001
                  2000 M 650226 11-JAN-2010 H
0162581369
20 rows selected.
```

SET HEADING

결과에 헤더를 출력할지 결정한다.

```
iSQL> SET HEADING OFF; -> 결과에 헤더를 출력하지 않는다.
iSQL> SELECT * FROM employees;
1 Moon
           Chan-seung CEO
                     М
01195662365 3002
                Susan
2 Davenport
                                  designer
                 1500 F 721219 18-NOV-2009 H
0113654540
3 Kobain Ken engineer 
0162581369 1001 2000 M 650226 11-JAN-2010 H
20 rows selected.
iSQL> SET HEADING ON; -> 결과에 헤더를 출력한다.
iSQL> SELECT * FROM employee;
   E_LASTNAME
                    E_FIRSTNAME
                                 EMP_JOB
      DNO
              SALARY
                        SEX BIRTH JOIN_DATE
______
  Moon
                    Chan-seung
                                 CEO
1
01195662365 3002
                    M
2 Davenport Susan
                           designer
                1500 F 721219 18-NOV-2009 H
0113654540
3 Kobain
                Ken
                                  engineer
0162581369 1001 2000 M 650226 11-JAN-2010 H
20 rows selected.
```

SET COLSIZE

SELECT 문 결과 출력시 디스플레이되는 CHAR, VARCHAR 타입 칼럼의 사이즈를 설정하여, 길이가 긴 문자열을 포함하는 칼럼이 존재할 경우 인식을 용이하게 한다.

```
iSQL> CREATE TABLE LOCATION(
ID         INTEGER,
NAME         CHAR(20),
ADDRESS VARCHAR(500),
PHONE        CHAR(20));
Create success.
iSQL> INSERT INTO LOCATION VALUES(1, 'ALTIBASE', 'Inyoung Bldg, 5fl 44-11 Youidodong Youngdungpo-qu seoul, 150-890. Korea', '82-2-769-7500');
1 row inserted.
```

아래는 CHAR 또는 VARCHAR 타입 칼럼의 디스플레이 사이즈를 7로 설정하여 조회하는 예제이다.

```
iSQL> SET COLSIZE 7;
iSQL> SELECT ID, NAME, ADDRESS, PHONE FROM LOCATION;
        NAME ADDRESS PHONE
-----
        ALTIBAS 10Fl., 82-2-20
               Daerung 82-1000
         Ε
                post-to
                 wer II,
                 Guro-d
                 ong, Gu
                 ro-qu,
                 Seoul 1
                 52-790.
                 Korea
1 row selected.
```

SET NUM[WIDTH]

NUMERIC, DECIMAL, NUMBER, FLOAT 타입의 SELECT 결과를 표시할 자리수를 설정한다. 유효숫자의 개수가 많은 데이터는 이 값을 크게 설정하면 읽기가 쉽다.

아래는 NUMWIDTH를 30으로 설정한 후 NUMERIC, DECIMAL, NUMBER, FLOAT 칼럼을 조회하는 예제이다.

```
iSQL> CREATE TABLE t1
(
c_numeric NUMERIC(38, 0),
c_decimal DECIMAL(38, 0),
c_number NUMBER(38, 0),
c_float FLOAT(38)
);
Create success.
isqL> insert into t1 Values(12345678901234567890, 12345678901234567890,
12345678901234567890, 12345678901234567890);
1 row inserted.
iSQL> SET NUMWIDTH 30
iSQL> SELECT c_numeric, c_decimal, c_number, c_float FROM t1;
C_NUMERIC C_DECIMAL
______
C_NUMBER C_FLOAT
12345678901234567890 12345678901234567890
12345678901234567890 12345678901234567890
1 row selected.
```

SET NUMF[ORMAT]

구문

```
SET NUMF[ORMAT] format;
```

NUMERIC, DECIMAL, NUMBER, FLOAT 타입의 SELECT 결과를 표시할 수 있는 형식을 설정한다. 이 설정은 SET NUMWIDTH 설정보다 우선한다.

format에 설정할 수 있는 형식은 "General Reference> 자료형 > 숫자형 데이터 타입 > 숫자형 데이타 형식"을 참고한다.

아래는 지수 형식으로 조회하는 예제이다.

CL[EAR] COL[UMNMS]

COLUMN 명령어로 설정된 모든 칼럼의 표시 형식을 해제한다.

구문

```
CL[EAR] COL[UMNS]
```

COLUMN

SELECT 대상(target)이 되는 칼럼의 표시 형식을 설정하거나 확인할 수 있다. 아래의 데이터 타입일 경우에만 설정이 적용된다.

- 문자형 데이터 타입의 길이
- 숫자형 데이터 타입의 표시 형식

구문

```
COL[UMN] [{column | expr} [option]]
```

column 또는 expr은 SELECT 대상이 되는 칼럼 또는 식을 가리키며, select 문에 사용한 것과 동일하게 기술해야 한다. COL[UMN] [{column | expr}] 명령어만 사용하면 설정한 모든 칼럼 또는 지정한 칼럼에 설정된 형식을 확인할 수 있다.

option에서 설정할 수 있는 기능은 아래와 같다.

옵션	설명
CLE[AR]	지정된 칼럼의 설정을 해제
FOR[MAT] format	칼럼의 표시 형식을 설정한다. 문자형 칼럼: CHAR, VARCHAR 타입의 표시 길이 설정. format은 A10과 같은 텍스트 상수로 지정할 수 있다. SET COLSIZE 설정보다 우선한다. 숫자형 칼럼: NUMBER, DECIMAL, FLOAT, NUMERIC 타입의 표시 형식 설정 format에 설정할 수 있는 형식은 "General Reference> 자료형 > 숫자형 데이터 타 입 > 숫자형 데이타 형식"을 참고한다. SET NUMFORMAT 설정보다 우선한다.
ON OFF	설정한 표시 형식의 적용 여부 OFF: 칼럼에 대한 설정은 그대로 둔 채, 출력에는 적용하지 않는다. ON : 설정을 적용한다.

설명

SELECT 구문의 대상 칼럼에 대한 표시 형식을 설정할 수 있다. 동일한 칼럼을 여러 개의 표시 형식으로 설정하면 마지막 형식이 적용된다.

설정한 표시 형식을 적용하지 않으려면 CLEAR 또는 OFF 옵션을 사용할 수 있다. CLEAR 옵션은 설정을 완전히 해제하는 것이며, OFF는 출력만 적용되지 않는 차이가 있다.

예제

아래는 VARCHAR(60)의 address 칼럼의 길이를 20으로 표시하려는 예를 보여준다.

설정을 삭제하려면 아래와 같이 실행한다.

iSQL> COLUMN address CLE

출력 옵션

수행시간 출력

SQL 문을 실행하는데 걸린 시간을 알려주는 기능이다.

```
iSQL> SET TIMING ON; -> 명령 실행 후 마지막 라인에 실행시간을 출력한다.
iSQL> SELECT * FROM employees;
ENO E_LASTNAME E_FIRSTNAME EMP_JOB
```

수행시간 단위 설정

SQL문의 쿼리 수행 시간 단위를 설정하는 기능이다. 설정할 수 있는 단위는 다음과 같다.

- 초
- 밀리초
- 마이크로초
- 나노초

```
iSQL> SET TIMING ON
iSQL> SET TIMESCALE SEC;
iSQL> SELECT * FROM employees;
ENO E_LASTNAME E_FIRSTNAME EMP_JOB
           DNO
                    SALARY
                             SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS
1 Moon Chan-seung
                                  CEO
01195662365 3002
                             M
20 rows selected.
elapsed time: 0.00
iSQL> SET TIMESCALE MILSEC;
iSQL> SELECT * FROM employee;
ENO E_LASTNAME E_FIRSTNAME EMP_JOB
           DNO
                    SALARY
                             SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS
1 Moon
                   Chan-seung CEO
01195662365 3002
                             M
                                               R
20 rows selected.
elapsed time : 0.72
iSQL> SET TIMESCALE MICSEC;
iSQL> SELECT * FROM employee;
ENO E_LASTNAME
                       E_FIRSTNAME
                                        EMP_JOB
```

EMP_TEL	DNO	SALARY	SEX	BIRTH	JOIN_DATE	STATUS
1 M	loon	Chan-	-seung		CEO	
01195662365	3002		M			R
20 rows selec	ted.					
elapsed time	: 966.00					
- COL CET TTV		-				
iSQL> SET TIM						
iSQL> SELECT	* FROM emplo		STNAME		ЕМР_ЈОВ	
iSQL> SELECT NO E_	* FROM emplo LASTNAME	yee; E_FIRS				
iSQL> SELECT NO E_	* FROM emplo LASTNAME	yee;				STATUS
iSQL> SELECT NO E_	* FROM emplo LASTNAME	yee; E_FIRS				STATUS
iSQL> SELECT NO E EMP_TEL	* FROM emplo LASTNAME DNO	yee; E_FIRS SALARY	SEX	BIRTH	JOIN_DATE	STATUS
iSQL> SELECT NO E EMP_TEL 1 M	* FROM emplo LASTNAME DNO	yee; E_FIRS SALARY	SEX 		JOIN_DATE	
iSQL> SELECT NO E EMP_TEL 1 M	* FROM emplo LASTNAME DNO	yee; E_FIRS SALARY	SEX	BIRTH	JOIN_DATE	STATUS
iSQL> SELECT NO E EMP_TEL 1 M 01195662365	* FROM emplo LASTNAME DNO STATES OF THE STATES OF T	yee; E_FIRS SALARY	SEX 	BIRTH	JOIN_DATE	
iSQL> SELECT NO E	* FROM emplo LASTNAME DNO SOLUTION DNO SOLUTION BOON BOON BOON BOON BOON BOON BOON B	yee; E_FIRS SALARY	SEX 	BIRTH	JOIN_DATE	

외래키 출력

DESC 명령어를 사용하여 테이블 구조를 볼 때 외래 키에 대한 정보를 보여주는 기능이다.

[TABLESPACE : SYS_TBS_MEM_DA [ATTRIBUTE]	-		
NAME	ТҮРЕ		IS NULL
ENO		R FIXED	
E_LASTNAME	CHAR(20)) FIXED	NOT NULL
E_FIRSTNAME	CHAR(20)) FIXED	NOT NULL
EMP_JOB	VARCHAR	R(15) FIXED	
EMP_TEL	CHAR(15) FIXED	
DNO	SMALLIN	IT FIXED	
SALARY	NUMERIC	(10, 2) FIXED	
SEX	CHAR(1)	FIXED	
BIRTH	CHAR(6)	FIXED	
JOIN_DATE	DATE	FIXED	
STATUS	CHAR(1)	FIXED	
[INDEX]			
NAME		IS UNIQUE	
SYS_IDX_ID_238		UNIQUE	
EMP_IDX1	BTREE		DNO ASC
[PRIMARY KEY]			

iSQL> SET FOREIGNKEYS OFF; - iSQL> DESC employees; [ATTRIBUTE]	> 외래 키에 대한 정보를 출력히	사지 않는디	·.
NAME	ТҮРЕ		IS NULL
ENO	INTEGER		NOT NULL
E_LASTNAME	CHAR(20) FIXED		NOT NULL
E_FIRSTNAME	CHAR(20)	FIXED	NOT NULL
EMP_JOB	VARCHAR(15)	FIXED	
EMP_TEL	CHAR(15)	FIXED	
DNO	SMALLINT	FIXED	
SALARY	NUMERIC(10, 2)	FIXED	
SEX	CHAR(1)	FIXED	
BIRTH	CHAR(6)	FIXED	
JOIN_DATE	DATE	FIXED	
STATUS	CHAR(1)	FIXED	
[INDEX]			
NAME	TYPE IS UN		
SYS_IDX_ID_238	BTREE UNIQU		
EMP_IDX1	BTREE		DNO ASC
[PRIMARY KEY]			

Check 제약조건 출력

DESC 명령어를 사용하여 테이블 구조를 볼 때 Check 제약조건에 대한 정보를 보여주는 기능이다.

<pre>iSQL> SET CHKCONSTRAINTS ON; iSQL> DESC employees; [TABLESPACE : SYS_TBS_MEM_DATA] [ATTRIBUTE]</pre>	-> Check Constraint	네 대한 정보를	출력한다.
NAME	ТҮРЕ		IS NULL
ENO	INTEGER	FIXED	NOT NULL
E_LASTNAME	CHAR(20)	FIXED	NOT NULL
E_FIRSTNAME	CHAR(20)	FIXED	NOT NULL
EMP_JOB	VARCHAR(15)	FIXED	
EMP_TEL	CHAR(15)	FIXED	
DNO	SMALLINT	FIXED	
SALARY	NUMERIC(10, 2)	FIXED	
SEX	CHAR(1)	FIXED	
BIRTH	CHAR(6)	FIXED	
JOIN_DATE	DATE	FIXED	
STATUS	CHAR(1)	FIXED	
[INDEX]			

NAME		IS UNIQUE	
SYS_IDX_ID_238		UNIQUE	
EMP_IDX1	BTREE		DNO ASC
[PRIMARY KEY]			
ENO			
[CHECK CONSTRAINTS]			
NAME : EMP_CHECK_SEX1 CONDITION : SEX in ('M', 'F')			
iSQL> SET CHKCONSTRAINTS OFF; -: 다. iSQL> DESC employees; [TABLESPACE : SYS_TBS_MEM_DATA] [ATTRIBUTE]	> Check Cons	straint에 대현	한 정보를 출력하지 않는
NAME	TYPE		IS NULL
ENO	INTEGER		ED NOT NULL
	CHAR (20)) FIXI	ED NOT NULL
E_LASTNAME	CHAR (20)		
E_LASTNAME E_FIRSTNAME	CHAR (20)) FIXI	ED NOT NULL
	CHAR (20)) FIXI (15) FIXI	
E_FIRSTNAME	CHAR (20)	(15) FIXI	ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB	CHAR(20) VARCHAR CHAR(15) SMALLIN	(15) FIXI) FIXI T FIXI	ED ED ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY	CHAR(20) VARCHAR CHAR(15) SMALLIN NUMERIC	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI	ED ED ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX	CHAR(20) VARCHAR CHAR(15) SMALLIN NUMERIC CHAR(1)	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI FIXI	ED ED ED ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX BIRTH	CHAR (20) VARCHAR CHAR (15) SMALLIN NUMERIC CHAR (1) CHAR (6)	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI FIXI	ED ED ED ED ED ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE	CHAR (20) VARCHAR CHAR (15) SMALLIN NUMERIC CHAR (1) CHAR (6) DATE	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI FIXI FIXI	ED ED ED ED ED ED ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS	CHAR (20) VARCHAR CHAR (15) SMALLIN NUMERIC CHAR (1) CHAR (6)	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI FIXI	ED ED ED ED ED ED ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE	CHAR (20) VARCHAR CHAR (15) SMALLIN NUMERIC CHAR (1) CHAR (6) DATE	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI FIXI FIXI	ED ED ED ED ED ED ED
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS	CHAR (20) VARCHAR CHAR (15) SMALLIN NUMERIC CHAR (1) CHAR (6) DATE	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI FIXI FIXI FIXI FIXI FIXI TIXI TIXI	ED ED ED ED ED ED ED ED COLUMN
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS [INDEX]	CHAR (20) VARCHAR CHAR (15) SMALLIN NUMERIC CHAR (1) CHAR (6) DATE CHAR (1)	(15) FIXI) FIXI T FIXI (10, 2) FIXI FIXI FIXI FIXI FIXI FIXI TIXI TIXI	ED ED ED ED ED ED ED ED COLUMN
E_FIRSTNAME EMP_JOB EMP_TEL DNO SALARY SEX BIRTH JOIN_DATE STATUS [INDEX] NAME	CHAR (20) VARCHAR CHAR (15) SMALLIN NUMERIC CHAR (1) CHAR (6) DATE CHAR (1)	(15) FIXI (10, 2) FIXI (10, 2) FIXI FIXI FIXI FIXI FIXI FIXI	ED ED ED ED ED ED ED ED COLUMN

파티션 출력

DESC 명령어를 사용하여 테이블 구조를 볼 때 파티션에 대한 정보도 함께 보여주는 기능이다.

```
iSQL> create table t1_range(
c1 integer,
c2 integer,
c3 varchar(4))
PARTITION BY RANGE(c3)
(
PARTITION P_2000 VALUES LESS THAN ('2001') TABLESPACE sys_tbs_disk_data,
```

```
PARTITION P_2001 VALUES LESS THAN ('2002') TABLESPACE sys_tbs_mem_data,
PARTITION P_DEFAULT VALUES DEFAULT
) tablespace SYS_TBS_DISK_DATA;
iSQL> SET PARTITIONS ON; -> 파티션에 대한 정보를 출력한다.
iSQL> DESC t1_range
[ TABLESPACE : SYS_TBS_DISK_DATA ]
[ ATTRIBUTE ]
-----
NAME
            TYPE
                        IS NULL
_____
C1
            INTEGER
C2
            INTEGER
C3
            VARCHAR(4)
T1_RANGE has no index
T1_RANGE has no primary key
[ PARTITIONS ]
_____
Method: Range
Key column(s)
_____
NAME
C3
Values
PARTITION NAME MIN VALUE
                       MAX VALUE
_____
P 2000
                               '2001'
               '2001'
                              '2002'
P_2001
               '2002'
P_DEFAULT
Tablespace
_____
PARTITION NAME
                      TABLESPACE NAME
_____
P_2000
                        SYS_TBS_DISK_DATA
P_2001
                       SYS_TBS_MEM_DATA
P_DEFAULT
                       SYS_TBS_DISK_DATA
                    -> 파티션에 대한 정보를 출력하지 않는다.
iSQL> SET PARTITIONS OFF;
iSQL> DESC t1_range
[ TABLESPACE : SYS_TBS_DISK_DATA ]
[ ATTRIBUTE ]
_____
                              IS NULL
NAME
                 TYPE
_____
C1
                INTEGER
C2
                 INTEGER
C3
                VARCHAR(4)
T1_RANGE has no index
T1_RANGE has no primary key
```

스크립트 파일 실행결과 및 명령어 출력

SET TERM과 SET ECHO 명령어는 스크립트 파일 실행의 결과 및 명령어를 화면상에 보여줄지를 결정한다. 그러나 iSQL 프롬프트 상에서 질의를 직접 입력하는 경우 (예: iSQL> select * from t1;)에는 TERM과 ECHO 설정이 출력에 영향을 미치지 않는다.

스크립트 파일의 실행 결과는 출력(TERM ON)을 기본으로 한다. SET TERM 명령어를 사용해서 TERM 값을 변경하면 ECHO 값도 자동으로 TERM 값과 동일하게 변경된다. 예를 들어,TERM 값을 OFF로 설정하면 iSQL 상에서 스크립트 파일이 실행될 때 스크립트 파일 내의 명령어와 실행 결과가 화면에 출력되지 않는다.

TERM ON 상태에서 ECHO를 OFF로 설정하면 명령어는 출력되지 않고 실행 결과만 화면에 출력된다. 그리고 TERM을 OFF로 설정했더라도 ECHO를 ON으로 설정하면 스크립트 내의 실행된 명령어를 출력할 수 있다.

다음은 스크립트 파일 실행 결과를 출력하는 예제이다.

```
iSQL> SET TERM ON; -> 스크립트 실행 결과를 출력한다.
iSQL> @schema.sql
iSQL> ALTER SESSION SET AUTOCOMMIT = TRUE; ->결과 시작
Alter success.
iSQL> DROP TABLE ORDERS;
Drop success.
elapsed time : 0.00
iSQL> DROP TABLE EMPLOYEES;
Drop success.
elapsed time : 0.00
.
.
.
iSQL> CREATE INDEX ODR_IDX3 ON ORDERS (GNO ASC);
Create success.
elapsed time : 0.00 -> 결과 끝
```

아래는TERM OFF로 설정했더라도, ECHO를 ON 상태로 변경하면 @으로 실행된 스크립트 내의 명령어를 출력하는 예제이다.

```
-> 스크립트 실행 결과를 출력하지 않는다.
iSQL> SET TERM OFF;
iSQL> @schema.sql
iSQL> SELECT eno, e_firstname, e_lastname FROM employees;
   -> 질의를 직접 입력하는 경우 결과는 출력된다.
ENO
        E_FIRSTNAME
                          E_LASTNAME
______
        Chan-seung
1
                          Moon
2
        Susan
                         Davenport
3
                          Kobain
        Ken
4
       Aaron
                         Foster
5
        Farhad
                         Ghorbani
iSQL> SET ECHO ON; -> @으로 실행된 스크립트 내의 명령어만 출력한다.
iSQL> @schema.sql
ALTER SESSION SET AUTOCOMMIT = TRUE;
DROP TABLE ORDERS:
DROP TABLE EMPLOYEES;
```

```
.
iSQL> CREATE INDEX ODR_IDX3 ON ORDERS (GNO ASC);
Create success.
elapsed time : 0.00 -> 결과 끝
```

실행 계획 출력

SQL 튜닝을 위하여 iSQL상에서 실행 계획 (Explain Plan)을 출력하는 기능이다. SQL 문의 실행 계획은 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 등의 DML 문에 대해서 확인이 가능하다.

이를 위해서 SELECT 등의 구문을 수행하기 전에 다음 명령을 수행하여야 한다.

```
ALTER SESSION SET EXPLAIN PLAN = option;
```

여기서 option은 ON, OFF, ONLY의 세 가지 설정이 있으며, 기본 설정값은 OFF이다.

- ON: SELECT문 실행 후 결과 레코드와 함께 Execution Plan 을 보여준다.
- ONLY: SELECT문에 대해 Prepare 과정만 수행한 후 Execution 과정을 수행하지 않고 실행 계획만 보여준다. 주 언어 변수 바인딩이 존재하는 SELECT 문 또는 실행 수행 시간이 오래 걸리는 질의에 대해 단순히 실행 계획만 확인할 경우 이 기능을 사용한다.
- OFF: SELECT문 실행 후 결과 레코드만 보여준다.

사용자가 기술한 WHERE절에 존재하는 조건들의 처리 방법 등의 보다 자세한 정보가 필요한 경우는 다음 명령을 사용한다.

```
ALTER SYSTEM SET TRCLOG_DETAIL_PREDICATE = 1;
```

위의 구문처럼 해당 프로퍼티를 1로 설정하여 ON시키면, 실행 계획 정보에 WHERE절의 조건들이 FIXED KEY RANGE, VARIABLE KEY RANGE, FILTER 등으로 자세하게 분류되어 표시된다. 따라서 WHERE절을 복잡하게 사용한 경우 어떤 술어들이 인덱스 스캔을 통해 수행되는지 확인할 수 있다. 단, 특정 최적화 기법에 의해 질의가 변경된 경우는 이러한 정보가 출력되지 않을 수 있다.

다음은 해당 SOL문을 사용한 출력 예이다.

TRCLOG_DETAIL_PREDICATE을 설정하고 EXPLAIN PLAN = ON으로 한 경우

```
OR
ENO = 1
```

• TRCLOG DETAIL PREDICATE을 설정하지 않고, EXPLAIN PLAN = ON으로 한 경우

• TRCLOG DETAIL PREDICATE을 설정하지 않고, EXPLAIN PLAN = ONLY로 한 경우

EXPLAIN PLAN = ONLY인 경우 질의 실행 없이 실행 계획만 생성하므로 ACCESS 항목과 같이 실제 실행 후 그 값이 결정되는 항목들은 물음표 ("??")로 표시된다.

결과 출력 방향 설정

iSQL에서 SELECT 구문으로 조회할 경우, 결과를 세로로 보여줄 것인가 가로로 보여줄 것인가를 선택할 수 있다.

조회 결과가 행이 적고, 열이 많을 경우에 적합한 출력이다. 일반적으로 이러한 경우에 가로로 출력되면 해당하는 열을 맞춰 값을 보기가 어렵다. 하지만 출력 결과의 방향을 세로로 설정하면 보기가 편리하다.

```
iSQL>SET VERTICAL ON; -> 출력 결과 모드를 세로로 설정한다.
iSQL> SELECT * FROM employees WHERE eno = 2;
ENO : 2
E_LASTNAME : Davenport
E_FIRSTNAME : Susan
```

EMP_JOB : designer EMP_TEL : 0113654540

DNO

SALARY : 1500 SEX : F BIRTH : 721219

JOIN_DATE : 18-NOV-2009

STATUS : H

1 row selected.

iSQL 화면 설정 보기

다음은 현재 세션에서 iSQL 화면 설정 값을 보는 예를 보여준다.

iSQL> SHOW USER -> 현재 세션에 접속한 사용자

User: SYS

iSQL> SHOW COLSIZE colsize : 0

iSQL> SHOW LOBOFFSET

LobOffset: 0

iSQL> SHOW LINESIZE Linesize : 100 iSQL> SHOW LOBSIZE LobSize : 80 iSQL> SHOW NUMWIDTH

NumWidth: 11

iSQL> SHOW PAGESIZE

Pagesize: 0

iSQL> SHOW TIMESCALE TimeScale: Second iSQL> SHOW HEADING

Heading: On isqL> SHOW TIMING Timing: Off

iSQL> SHOW VERTICAL Vertical : Off

iSQL> SHOW CHKCONSTRAINTS

ChkConstraints : Off iSQL> SHOW FOREIGNKEYS ForeignKeys : Off iSQL> SHOW PLANCOMMIT PlanCommit: Off

iSQL> SHOW QUERYLOGGING QueryLogging : Off

iSQL> SHOW TERM

Term : On

iSQL> SHOW ECHO

Echo: OFF

iSQL> SHOW FEEDBACK

Feedback: 1 iSQL> SHOW ALL User : SYS Colsize : 0 LobOffset: 0

LineSize : 80

LobSize : 80

NumWidth : 11

PageSize : 0

TimeScale : Second

Heading : On

Timing : Off

Vertical : Off

ChkConstraints : Off

ForeignKeys : Off

Partitions : Off

PlanCommit : Off

QueryLogging : Off

Term : On

Term : On
Echo : Off
Feedback : 1
Fullname : Off
Sqlprompt : "iSQL> "

Define : Off

호스트 변수

호스트 변수를 선언하여 사용할 수 있다. 호스트 변수는 프로시저나 함수 실행 시유용하다.

호스트 변수 선언하기

구문

```
VAR[IABLE] var_name[INPUT|OUTPUT|INOUTPUT] var_type
```

INPUT 또는 OUTPUT 또는 INOUTPUT을 명시하지 않으면 기본값은 자동으로 부여된다.

타입

변수 선언 시 사용할 수 있는 타입은 다음과 같다.

```
INTEGER, BYTE(n), NIBBLE(n),
NUMBER, NUMBER(n), NUMBER(n,m),
NUMERIC, NUMERIC(n), NUMERIC(n,m),
CHAR(n), VARCHAR(n), NCHAR(n), NVARCHAR(n), DATE
DECIMAL, DECIMAL(n), DECIMAL(n,m),
FLOAT, FLOAT(n), DOUBLE, REAL
BIGINT, SMALLINT
```

예제

아래는 변수를 선언하는 예를 보여준다.

```
iSQL> VAR p1 INTEGER
iSQL> VAR p2 CHAR(10)
iSQL> VAR v_double DOUBLE
iSQL> VAR v_real REAL
```

호스트 변수에 값 할당하기

구문

```
EXEC[UTE] :var_name := value;
```

예제

아래는 변수에 값을 할당하는 예를 보여준다.

```
iSQL> EXECUTE :p1 := 100;
Execute success
iSQL> EXEC :p2 := 'abc';
Execute success
```

호스트 변수 보기

구문

```
PRINT VAR[IABLE]
```

선언된 모든 변수를 보여준다.

```
PRINT var_name
```

var_name의 타입과 값을 보여준다.

예제

다음은 선언된 모든 변수값을 보여준다.

```
iSQL> PRINT VAR
[ HOST VARIABLE ]
                  TYPE
NAME
                                    VALUE
Р1
                                    100
                 INTEGER
P2
                CHAR(10)
                                   abc
V_REAL
                REAL
                DOUBLE
V_DOUBLE
iSQL> PRINT p2 -> 변수 p2에 관한 정보만 출력한다.
                TYPE
P2
                 CHAR ( 10 )
                                     abc
```

PREPARE SQL문 수행

Prepared SQL문 수행과 Direct SQL문 수행의 차이

iSQL상에서 SQL문을 수행하면 기본적으로 Direct Execution 방법으로 수행된다. Direct Execution 이란 질의에 대한 구문 분석, 정당성 검사, 최적화 및 수행을 한번에 수행하는 것을 의미한다.

Prepared Execution 방법은 prepare를 할 때 질의에 대한 구문 분석, 정당성 검사, 최적화까지만 수행하여 질의의 실행 계획을 미리 수립한다. 그 후 클라이언트로부터 실행을 요청받으면, 수행을 하는 것이다. ODBC를 사용한 응용프로그램 작성의 경우 Prepared Execution 방법이 일반적으로 사용되며, 호스트 변수 바인딩이 된 SQL문에 대한 반복적인 수행이 필요한 경우에 속도의 이점을 볼 수 있다.

두 가지 수행 방법의 차이는 iSQL 상에서 변수 사용 여부의 차이가 존재하지만, 속도의 차이는 없다. 단, Prepared Execution 방법으로 수행하는 경우, 출력되는 그래프 정보와 실행 계획 정보가 다를 수 있다. 그래프 정보는 최적화까지의 중간 계획을 나타내고, 실행 계획은 변수에 실제 값이 적용된 이후의 계획을 나타내기 때문이다.

Prepared SQL문

구문

```
PREPARE SQL_statement;
```

예제

다음은 PREPARE 명령어를 사용한 SQL문 수행 예제이다.

프로시저 생성과 실행 및 삭제

프로시저 생성

프로시저를 생성하는 기능을 제공한다. 프로시저 생성시 반드시 아래의 구문으로 끝나야 한다.

```
END;
/
```

생성된 프로시저는 sys_procedures_ 메타 테이블을 참조하여 확인할 수 있다.

프로시저 실행

프로시저를 실행하는 기능을 제공한다. 프로시저를 실행함으로써 다양한 쿼리를 한꺼번에 수행할 수 있다. 실행할 프로시저에 파라미터가 있는 경우 반드시 프로시저 실행전에 파라미터 개수만큼 변수가 선언되어 있어야 한다.

예제1

다음은 INSERT 문을 수행하는 프로시저 emp proc를 생성하는 예를 보여준다. (IN 파라미터 이용)

```
iSQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE emp_proc(p1 IN INTEGER, p2 IN CHAR(20), p3 IN
CHAR(20), p4 IN CHAR(1))
AS
BEGIN
INSERT INTO employees(eno, e_firstname, e_lastname, sex)
VALUES(p1, p2, p3, p4);
END;
Create success.
iSQL> SELECT * FROM system_.sys_procedures_ order by created desc limit 1;
        PROC_OID
PROC_NAME
                                    OBJECT TYPE STATUS
PARA_NUM RETURN_DATA_TYPE RETURN_LANG_ID RETURN_SIZE
______
RETURN PRECISION RETURN SCALE PARSE NO
                                    PARSE LEN CREATED
LAST_DDL_TIME
2 3208680
EMP_PROC
                                    0
                                              0
                    2
                        192 29-FEB-2012
29-FEB-2012
1 row selected.
```

아래는 emp_proc를 실행하는 예를 보여준다.

```
iSQL> VAR eno INTEGER
iSQL> VAR first_name CHAR(20)
iSQL> VAR last_name CHAR(20)
iSQL> VAR sex CHAR(1)
iSQL> EXECUTE :eno := 21;
Execute success.
iSQL> EXECUTE :first_name := 'Joel';
Execute success.
iSQL> EXECUTE :last_name := 'Johnson';
Execute success.
iSQL> EXECUTE :sex := 'M';
Execute success.
iSQL> EXECUTE emp_proc(:eno, :first_name, :last_name, :sex);
iSQL> SELECT eno, e_firstname, e_lastname, sex FROM employees WHERE eno = 21;
          E_FIRSTNAME
                                E_LASTNAME
                                                     SEX
21
           Joel
                                 Johnson
```

```
1 row selected.
```

다음은 SELECT 문을 수행하는 프로시저 outProc를 생성하는 예를 보여준다.

```
iSQL> CREATE TABLE outTbl(i1 INTEGER, i2 INTEGER);
Create success.
iSQL> INSERT INTO outTbl VALUES(1,1);
1 row inserted.
iSQL> /
1 row inserted.
iSQL> SELECT * FROM outTbl;
OUTTBL.I1 OUTTBL.I2
-----
1
          1
1
          1
1
          1
5 rows selected.
iSQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE outproc(a1 OUT INTEGER, a2 IN OUT INTEGER)
BEGIN
 SELECT COUNT(*) INTO a1 FROM outTb1 WHERE i2 = a2;
END;
Create success.
```

아래는 outProc를 실행하는 예를 보여준다.

다음은 프로시저 outProc1을 생성하는 예를 보여준다.

```
iSQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE outProc1( p1 INTEGER, p2 IN OUT INTEGER, p3 OUT
INTEGER)
AS
BEGIN
 p2 := p1;
 p3 := p1 + 100;
END;
/
Create success.
iSQL> VAR v1 INTEGER
iSQL> VAR v2 INTEGER
iSQL> VAR v3 INTEGER
iSQL> EXEC :v1 := 3;
Execute success.
iSQL> EXEC outProc1(:v1, :v2, :v3);
Execute success.
iSQL> PRINT VAR;
[ HOST VARIABLE ]
NAME
                  TYPE
                                     VALUE
_____
٧1
                  INTEGER
V2
                  INTEGER
V3
                   INTEGER
                                     103
. .
```

예제4

다음은 SELECT 문을 수행하는 프로시저 inoutProc를 생성하는 예를 보여준다.

```
iSQL> CREATE TABLE inoutTbl(i1 INTEGER);
Create success.
iSQL> INSERT INTO inoutTbl VALUES(1);
1 row inserted.
iSQL> /
1 row inserted.
isQL> /
1 row inserted.
iSQL> SELECT * FROM inoutTbl;
INOUTTBL.I1
-----
1
1
3 rows selected.
iSQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE inoutProc (al IN OUT INTEGER)
AS
BEGIN
  SELECT COUNT(*) INTO a1 FROM inoutTbl where i1 = a1;
END;
```

다음은 프로시저 inoutProc1을 생성하는 예를 보여준다.

```
iSQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE inoutProc1( p1 INTEGER, p2 IN OUT INTEGER, p3
OUT INTEGER)
AS
BEGIN
   p2 := p1 + p2;
   p3 := p1 + 100;
END;
/
Create success.
```

아래는 inoutProc1을 실행하는 예를 보여준다.

```
iSQL> VAR v1 INTEGER
iSQL> VAR v2 INTEGER
iSQL> VAR v3 INTEGER
iSQL> EXEC :v1 := 3;
Execute success.
iSQL> EXEC :v2 := 5;
Execute success.
iSQL> EXEC inoutProc1(:v1, :v2, :v3);
Execute success.
iSQL> PRINT VAR;
[ HOST VARIABLE ]
NAME
                 TYPE
                                   VALUE
_____
٧1
                 INTEGER
V2
                 INTEGER
V3
                 INTEGER
                                   103
. .
```

프로시저 삭제

프로시저를 삭제하는 기능을 제공한다.

다음은 emp proc를 삭제하는 예를 보여준다.

```
iSQL> DROP PROCEDURE emp_proc;
Drop success
```

함수 생성과 실행 및 삭제

함수 생성

함수를 생성하는 기능을 제공한다. 함수 생성시 반드시 아래 구문으로 끝나야 하며 리턴 타입이 정의되어 있어야 한다.

```
END;
/
```

생성된 함수는 sys_procedures_ 메타 테이블을 참조하여 확인할 수 있다.

다음은 UPDATE 문과 SELECT 문을 수행하는 함수 emp_func를 생성하는 예를 보여준다.

```
iSQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION emp_func(f1 IN INTEGER)
RETURN NUMBER
AS
f2 NUMBER;
UPDATE employees SET salary = 1000000 WHERE eno = f1;
SELECT salary INTO f2 FROM employees WHERE eno = f1;
RETURN f2;
END;
Create success.
iSQL> SELECT * FROM system_.sys_procedures_;
USER_ID PROC_OID PROC_NAME
OBJECT_TYPE STATUS
                    PARA_NUM RETURN_DATA_TYPE RETURN_LANG_ID
RETURN_SIZE RETURN_PRECISION RETURN_SCALE PARSE_NO
                                                PARSE_LEN
           LAST_DDL_TIME
CREATED
          3300024
                            INOUTPROC1
2
                                2
                                          132
15-SEP-2010 15-SEP-2010
2
         3302344
                            EMP_FUNC
1
          0
                     1
                                6
                                            30000
23
         38
                    0
                                            209
```

```
15-SEP-2010 15-SEP-2010 36 rows selected.
```

함수 실행

함수를 실행하는 기능을 제공한다. 함수를 실행함으로써 다양한 쿼리를 한꺼번에 수행할 수 있다. 실행할 함수에 파라미터가 있는 경우 반드시 함수 실행전에 파라미터 개수만큼 변수가 선언되어 있어야 한다. 또한, 함수의 실행 결과를 저장할 변수도 정의되어 있어야 한다.

다음은 emp func를 실행하는 예를 보여준다.

함수 삭제

함수를 삭제하는 기능을 제공한다.

다음은 emp_func를 삭제하는 예를 보여준다.

```
iSQL> DROP FUNCTION emp_func;
Drop success
```

사용자 편의 기능

히스토리

이전에 수행했던 명령들의 리스트를 보여 준다.

해당 번호를 사용하여 이전에 수행했던 명령을 간단하게 실행할 수 있다.

```
iSQL> HISTORY; -> history 목록보기
```

또는

```
iSQL> H;
1 : SELECT * FROM tab;
2 : SELECT * FROM book;
3 : HISTORY;
iSQL> / -> 가장 마지막 명령(HISTORY;)을 재수행
iSQL> 2/ -> history 목록의 2번에 해당하는 명령(SELECT * FROM book;)실행
```

쉘 명령

iSQL에서 !다음에 바로 쉘 명령을 수행할 수 있는 편리한 기능이다.

```
isQL> !ls -al
total 3417
-rw-r---- 1 wlgml337 section 1198 Nov 1 13:30 .aliases
-rw----- 1 wlgml337 section 5353 Oct 18 21:17 .bash_history
-rw-r---- 1 wlgml337 section 1436 Nov 2 15:42 .bashrc
-rw-r---- 1 wlgml337 section 1549 Dec 13 17:36 .profile
drwxr-x--- 2 wlgml337 section 512 Nov 2 02:00 TEMP
drwxr-xr-x 2 root root 512 Oct 16 11:29 TT_DB
-rw----- 1 wlgml337 section 3446548 Dec 18 13:19 core
drwxr-x--- 2 wlgml337 section 512 Nov 11 16:33 cron
drwxr-x--- 2 wlgml337 section 512 Nov 15 10:52 test
drwxr-xr-x 6 wlgml337 section 512 Nov 11 11:45 work
```

명령 프롬프트

기본 명령 프롬프트인 'iSQL>' 대신 다른 값을 설정하여 프롬프트를 변경할 수 있다. 현재 접속한 사용자, 현재 시간 등의 런타임 변수가 포함된 경우 SET SQLPROMPT는 동적으로 변수를 치환한다.

```
SET SQLP[ROMPT] {text}
```

사용 가능한 치환 변수는 아래와 같다.

변수	설명
_CONNECT_IDENTIFIER	접속한 서버. "host:port_no"로 표현된다.
_DATE	현재 시간. DATE_FORMAT에 설정된 형식으로 표현된다.
_PRIVILEGE	iSQL 접속 권한을 보여준다. sysdba로 접속한 경우 '(sysdba)'로 치환 된다.
_USER	현재 접속한 사용자 이름.

```
iSQL>SET SQLPROMPT "_CONNECT_IDENTIFIER> "
iSQL>SET SQLP "_USER> "
iSQL>SET SQLPROMPT "_USER'@'_CONNECT_IDENTIFIER > "
iSQL>SET SQLPROMPT "_USER on _DATE from _CONNECT_IDENTIFIER> "
```

도움말

iSQL이 제공하는 명령에 대한 도움말을 제공한다. HELP 명령은 도움말 사용법을 보여주며 특정 명령에 대한 도움말은 HELP 명령 다음에 정보를 알고자 하는 명령을 입력하면 된다.

```
iSQL> HELP;
Use 'help [command]'
Enter 'help index' for a list of command
iSQL> HELP INDEX;
/
                            PARTITIONS
             EXIT
             EXPLAINPLAN
                            QUERYLOGGING
ALTER
             FEEDBACK
                            QUIT
AUTOCOMMIT FOREIGNKEYS
                           ROLLBACK
CHKCONSTRAINTS FULLNAME
                            SAVE
            H[ISTORY]
                           SELECT
CL[EAR]
COL[UMN]
             HEADING
                            SP00L
COLSIZE
             INSERT
                           SQLP[ROMPT]
             LINESIZE
                           START
COMMIT
             LOAD
CREATE
                            TERM
             LOBOFFSET
                           TIMESCALE
DEETNE
DELETE
             LOBSIZE
                            TIMING
DESC
             MERGE
                            UPDATE
              MOVE
DROP
                            USER
ECH0
            NUM[WIDTH]
                           VAR[IABLE]
             NUMF[ORMAT]
                            VERTICAL
EDIT
EXECUTE
             PAGESIZE
iSQL> HELP EXIT;
exit;
or
quit; - exit iSQL
```

내셔널 캐릭터 사용법

NCHAR 및 NVARCHAR 타입의 내셔널 캐릭터 상수 문자를 사용하기 위해서 아래와 같은 방법으로 환경변수 등을 설정해야 데이터의 손실 염려가 없다.

• 환경변수 ALTIBASE_NLS_NCHAR_LITERAL_REPLACE의 값을 1로 설정한다.

```
$ export ALTIBASE_NLS_NCHAR_LITERAL_REPLACE =1
```

• SQL 구문에서 NCHAR 타입 상수 문자열을 사용하기 위해 해당 문자열 바로 앞에 "N"을 붙여 사용한다.