# **Tableau User's Guide for Altibase**

- 개요
- 소프트웨어 설치 요구사항
- <u>Tableau에서 Altibase 사용을</u> 위한 설정

### 개요

Tableau Desktop에서 Altibase 사용을 위한 JDBC 설정을 설명한다.

#### Tableau 라?

Tableau Desktop 은 비즈니스 인텔리전스(BI)에 중점을 둔 데이터 시각화 툴로 Windows / Mac OS 플랫폼을 지원한다. 기타 Tableau의 자세한 내용은 홈페이지를 참조한다. (https://www.tableau.com/ko-kr)

### 소프트웨어 설치 요구사항

#### **Tableau**

- JDK 1.8 (64bit) 이상
- JDBC API Specification 4.0 이상 지원
- Type-4 JDBC 드라이버 (Pure Java)
- 자세한 내용은 Tableau 홈페이지 <u>관련 내용</u>을 참조

참고로 본 가이드는 TableauDesktop-64bit-2021-4-4 연동 테스트를 통해 작성되었습니다.

#### **Altibase**

- IDK 1.8 (64bit) 이상
- Altibase Server 7.1.0.7.1 이상
- JDBC API Specification 4.2을 부분 지원하는 Altibase 7.1.0.5.6 이상 JDBC 드라이버 필요

## Tableau에서 Altibase 사용을 위한 설정

- 1. Tableau 에 연동할 Altibase 서버를 위한 사전작업을 수행한다.
  - \$ALTIBASE\_HOME/conf/altibase.properties 에 다음 항목을 추가 활성화하여 서버 구동
    - TIMESTAMP TO DATE = 1
  - o <u>mysql date function.sql</u> 을 다운로드하여 수행

```
iSQL> connect sys/manager;
iSQL> @mysql_date_function.sql
```


- 2. Tableau 를 설치한다.
- 3. C:\Program Files\Tableau\Drivers 에 Altibase JDBC 드라이버를 복사한다.
  - o Altibase 7.1

\$ALTIBASE\_HOME/lib/Altibase42.jar를 사용한다. (※ Altibase 7.1.0.5.6 버전부터 JDBC API Specification 4.2을 부분 지원하는 JDBC 드라이버를 추가로 제공한다.)

o Altibase 7.2

\$ALTIBASE\_HOME/lib/Altibase.jar를 사용한다.

4. Tableau 실행 -> 연결 -> 서버에 연결 -> 자세히... -> 기타 데이터베이스(JDBC) 를 클릭한다.



- 5. 아래 항목을 입력하여 로그인 한다.
  - URL: jdbc:Altibase://host\_ip:port\_no/database\_name

ㅇ 사용자 이름 : 사용자 계정

ㅇ 암호: 사용자 패스워드

o 속성 파일: Altibase JDBC 드라이버를 선택 (아래 이미지는 Altibase 7.1 접속 예이다.)



6. 로그인 후 아래 화면이 출력 되며, '데이터베이스 선택'에서 대상 데이터베이스를 선택 -> 스키마 선택으로 Tableau를 사용한다.

