• General Reference

- 。 3.데이터 딕셔너리
- V\$LATCH
- V\$LIBRARY
- V\$LFG
- V\$LOCK
- V\$LOCK STATEMENT
- V\$LOG
- V\$LOCK_WAIT
- V\$MEMGC
- V\$MEMSTAT
- V\$MEMTBL INFO
- V\$MEM_BTREE_HEADER
- V\$MEM BTREE NODEPOOL
- V\$MEM_RTREE_HEADER
- V\$MEM RTREE NODEPOOL
- V\$MEM_TABLESPACES
- V\$MEM TABLESPACE CHECKPOINT PATHS
- V\$MEM_TABLESPACE_STATUS_DESC
- V\$MUTEX
- V\$NLS PARAMETERS
- V\$NLS_TERRITORY
- V\$OBSOLETE_BACKUP_INFO
- V\$PKGTEXT
- V\$PLANTEXT
- V\$PROCINFO
- V\$PROCTEXT
- V\$PROPERTY
- V\$REPEXEC
- V\$REPGAP
- V\$REPGAP_PARALLEL
- V\$REPLOGBUFFER
- V\$REPOFFLINE STATUS
- V\$REPRECEIVER
- V\$REPRECEIVER COLUMN
- V\$REPRECEIVER_PARALLEL
- V\$REPRECEIVER PARALLEL APPLY
- V\$REPRECEIVER STATISTICS
- V\$REPRECEIVER_TRANSTBL
- V\$REPRECEIVER_TRANSTBL_PARALLEL
- V\$REPRECOVERY
- V\$REPSENDER
- V\$REPSENDER_PARALLEL
- V\$REPSENDER_SENT_LOG_COUNT
- V\$REPSENDER_SENT_LOG_COUNT_PARALLEL
- V\$REPSENDER STATISTICS
- V\$REPSENDER TRANSTBL
- V\$REPSENDER_TRANSTBL_PARALLEL

- V\$REPSYNC
- V\$RESERVED_WORDS
- V\$SBUFFER STAT
- V\$SEGMENT
- V\$SEQ
- V\$SERVICE_THREAD
- V\$SERVICE_THREAD_MGR
- V\$SESSION
- V\$SESSION EVENT
- V\$SESSION_WAIT
- V\$SESSION_WAIT_CLASS
- V\$SESSIONMGR
- V\$SESSTAT
- V\$SFLUSHER
- V\$SFLUSHINFO
- V\$SNAPSHOT
- V\$SQLTEXT
- V\$SQL PLAN CACHE
- V\$SQL_PLAN_CACHE_PCO
- V\$SQL_PLAN_CACHE_SQLTEXT
- V\$STABLE_MEM_DATAFILES
- V\$STATEMENT
- V\$STATNAME
- V\$SYSSTAT
- V\$SYSTEM_CONFLICT_PAGE
- V\$SYSTEM_EVENT
- V\$SYSTEM_WAIT_CLASS
- V\$TABLE
- V\$TABLESPACES
- V\$TIME ZONE NAMES
- V\$TRACELOG
- V\$TRANSACTION
- V\$TRANSACTION_MGR
- V\$TSSEGS
- V\$TXSEGS
- V\$UDSEGS
- V\$UNDO_BUFF_STAT
- V\$USAGE
- V\$VERSION
- V\$VOL_TABLESPACES
- V\$WAIT_CLASS_NAME
- V\$XID
- 4.샘플 스키마
 - 예제 테이블 정보
 - E-R 다이어그램과 샘플 데이타

General Reference

ALTIBASE

Altibase Administration General Reference

Release 7.1

Copyright © 2001~2018 Altibase Corp. All Rights Reserved.

본 문서의 저작권은 ㈜알티베이스에 있습니다. 이 문서에 대하여 당사의 동의 없이 무단으로 복제 또는 전용할 수 없습니다.

㈜알티베이스

08378 서울시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워II 10층

전화: 02-2082-1114 팩스: 02-2082-1099

고객서비스포털: http://support.altibase.com

homepage: http://www.altibase.com

3.데이터 딕셔너리

V\$LATCH

버퍼 풀의 BCB 래치 정보를 보여준다. 래치 정보에는 읽기 혹은 쓰기가 시도된 페이지에 대하여 래치 시도 횟수와 바로 래치를 잡는 횟수, 잡지 못한 횟수 등이 포함된다. 이 통계 정보는 각각 읽기/쓰기 래치로 구분하여 보여준다.

Column name	Туре	Description
SPACE_ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
PAGE_ID	INTEGER	페이지 식별자
TRY_READ_LATCH	BIGINT	읽기 래치 시도 횟수
READ_SUCCESS_IMME	BIGINT	읽기 래치를 바로 성공한 횟수
READ_MISS	BIGINT	읽기 래치를 바로 잡지 못한 횟수
TRY_WRITE_LATCH	BIGINT	쓰기 래치 시도 횟수
WRITE_SUCCESS_IMME	BIGINT	쓰기 래치를 바로 성공한 횟수
WRITE_MISS	BIGINT	쓰기 래치를 바로 잡지 못한 횟수
SLEEPS_CNT	BIGINT	래치를 잡기 위하여 sleep한 횟수

V\$LIBRARY

C/C++ Internal procedure에서 동적으로 로드한 라이브러리의 정보를 보여준다. 라이브러리 정보를 통해서 원하는 라이브러리를 제대로 로드했는지 확인할 수 있다.

Column name	Туре	Description
FILE_SPEC	CHAR(4000)	동적 라이브러리 파일의 경로
REFERENCE_COUNT	INTEGER	동적 라이브러리를 참조하는 Internal procedure의 개수
FILE_SIZE	INTEGER	동적 라이브러리의 파일 크기 (Bytes)
CREATE_TIME	VARCHAR(48)	동적 라이브러리가 생성된 시간
OPEN_TIME	VARCHAR(48)	동적 라이브러리를 로드한 시간

칼럼 정보

FILE_SPEC

라이브러리 객체가 가리키는 동적 라이브러리 파일의 경로를 나타낸다. 라이브러리 파일이 위치하는 기본 경로 (\$ALTIBASE_HOME/lib)에 대한 상대 경로로 표시된다.

REFERENCE_COUNT

동적 라이브러리를 참조하는 Internal 저장 프로시저 또는 저장 함수의 개수를 나타낸다.

FILE_SIZE

동적 라이브러리 파일의 크기를 나타낸다. (단위: Bytes)

CREATE_TIME

동적 라이브러리를 생성한 일시를 나타낸다. 파일 정보에서 얻어서 저장한다.

OPEN_TIME

동적 라이브러리를 로드한 일시를 나타낸다.

V\$LFG

이 뷰는 데이터베이스 관리자가 그룹 커밋의 동작을 모니터링 할 수 있는 통계 정보를 제공한다. 각 칼럼에 대한 보다 상세한 정보는 이 매뉴얼의 그룹 커밋 부분을 참조한다.

Column name	Туре	Description
LFG_ID	INTEGER	로그파일그룹 식별자
CUR_WRITE_LF_NO	INTEGER	기록중인 로그 파일 번호
CUR_WRITE_LF_OFFSET	INTEGER	기록중인 로그 파일 옵셋
LF_OPEN_COUNT	INTEGER	열린 로그파일의 개수
LF_PREPARE_COUNT	INTEGER	미리 생성한 로그파일의 개수
LF_PREPARE_WAIT_COUNT	INTEGER	새 로그파일로 스위치시 대기 횟수
LST_PREPARE_LF_NO	INTEGER	가장 최근에 미리 생성한 로그파일의 번호
END_LSN_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)

Column name	Туре	Description
END_LSN_FILE_NO	INTEGER	Altibase 재구동시 리두가 시작될 LSN의 파일 번호 부분
END_LSN_OFFSET	INTEGER	Altibase 재구동시 리두가 시작될 LSN의 파일 오프셋 부분
FIRST_DELETED_LOGFILE	INTEGER	삭제된 첫 번째 로그파일
LAST_DELETED_LOGFILE	INTEGER	삭제된 마지막 로그파일
RESET_LSN_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)
RESET_LSN_FILE_NO	INTEGER	특정 시점으로 복구 후 새 로그가 기록될 LSN의 파일번호 부분
RESET_LSN_OFFSET	INTEGER	특정 시점으로 복구 후 새 로그가 기록될 LSN의 오프셋 부분
UPDATE_TX_COUNT	INTEGER	현재 데이터베이스에 변경을 가하는 트랜잭션의 개수 (그룹커밋에서만 유효하다)
GC_WAIT_COUNT	INTEGER	디스크 I/O를 기다린 횟수 (그룹커밋에서만 유효하다)
GC_ALREADY_SYNC_COUNT	INTEGER	이미 디스크 I/O가 수행된 횟수 (그룹커밋에서만 유효하다)
GC_REAL_SYNC_COUNT	INTEGER	그룹커밋 도중 실제 발생한 디스크 I/O 작업 횟수 (그룹커밋에서만 유효하다)

칼럼 정보

LFG_ID

이는 0의 값을 가진 로그파일 그룹 고유번호이다.

CUR_WRITE_LF_NO

현재 로그를 기록하기 위해 사용하고 있는 로그 파일의 번호이다.

CUR_WRITE_LF_OFFSET

현재 로그를 기록하기 위해 사용하고 있는 로그 파일의 오프셋이다.

LF_OPEN_COUNT

디스크상에 존재하는 로그 파일 중 Altibase가 사용하기 위해 오픈 (Open)한 로그파일의 개수를 나타낸다.

LF_PREPARE_COUNT

로그파일 생성 쓰레드가 지금까지 미리 생성한 로그파일의 개수이다.

LF_PREPARE_WAIT_COUNT

Altibase는 기록중이던 로그파일을 다 사용하면 새로운 로그파일로 스위칭한다. 이 값은 사용할 로그파일을 미리 만들어 두지 못해서 로그 파일이 생성되기를 기다린 횟수를 나타낸다.

이 값이 크다면 PREPARE_LOG_FILE_COUNT프로퍼티의 값을 더 큰 값으로 재설정하여 충분한 개수의 로그파일이 미리 만들어지도록 한다. PREPARE_LOG_FILE_COUNT 프로퍼티에 대한 설명은 2장을 참조한다.

LST_PREPARE_LF_NO

로그파일 생성 쓰레드가 가장 최근에 미리 생성한 로그파일의 번호이다.

END_LSN_FILE_NO

이 값은 Altibase 재구동 시 리두를 시작할 LSN (Log Sequence Number)중 로그파일의 번호 부분이다. 최소한 이 LSN 이후의 로그는 반드시 리두 된다는 것을 보장할 수 있다.

END_LSN_OFFSET

이 값은 Altibase 재구동 시 리두를 시작할 LSN (Log Sequence Number)중 로그파일 안의 오프셋 부분이다. 최소한 이 LSN 이후의 로그는 반드시 리두 된다는 것을 보장할 수 있다.

FIRST_DELETED_LOGFILE

이 값은 체크포인트중 불필요한 로그파일로 분류되어 삭제된 로그파일중 첫번째 로그파일의 번호이다. 이 칼럼의 값은 체크포인트중에 해당 로그파일 번호의로그파일까지 포함하여 삭제된 상태임을 의미한다.

LAST_DELETED_LOGFILE

이 값은 체크포인트중 불필요한 로그파일로 분류되어 삭제된 로그파일중 마지막로그파일이다. 이 칼럼의 값은 체크포인트중에 해당 로그파일까지 삭제된 상태임을의미한다.

RESET LSN FILE NO

RESET_LSN은 시스템 장애나 다른 이유로 인해 특정 시각까지만 데이터베이스를 복구한 후, 발생되는 새로운 작업들의 로그를 기록하는 LSN이다. 이 칼럼은 RESET_LSN중 로그파일 번호 부분이다.

RESET_LSN_OFFSET

RESET LSN중 로그파일 안의 오프셋 부분을 나타낸다.

UPDATE_TX_COUNT

현재 데이터베이스에 변경을 가하는 트랜잭션중 이 LFG에 속한 트랜잭션 수를 실시간으로 반환한다.

GC_WAIT_COUNT

그룹커밋을 위해 이 LFG에 속한 트랜잭션들이 디스크 I/O를 기다린 횟수를 보여준다.

GC_ALREADY_SYNC_COUNT

그룹커밋 도중 이 LFG에 속한 트랜잭션들을 위한 디스크 I/O가 이미 수행되었다면, 해당 트랜잭션에 대해서는 별도의 디스크 I/O를 수행할 필요가 없어진다. 이 값은 이것이 발생한 누적 횟수이다.

GC_REAL_SYNC_COUNT

그룹커밋 도중 이 LFG에 속한 트랜잭션들이 실제로 디스크 I/O를 수행한 횟수를 나타낸다.

V\$LOCK

현재 시점에서 데이터베이스의 모든 테이블에 대한 잠금(lock) 노드 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
LOCK_ITEM_TYPE	VARCHAR(7)	잠금 대상 객체의 종류 (Type)
TBS_ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
TABLE_OID	BIGINT	테이블 객체 식별자
DBF_ID	BIGINT	데이터베이스 파일 식별자
TRANS_ID	BIGINT	트랜잭션 식별자
LOCK_DESC	VARCHAR(32)	잠금 모드를 가리키는 문자열 Ex) IX, IS, X
LOCK_CNT	INTEGER	해당 잠금 노드의 잠금 개수
IS_GRANT	BIGINT	해당 테이블에 대하여 잠금을 잡고 있는지 대기하고 있는지 여부

칼럼 정보

LOCK_ITEM_TYPE

잠금 (Lock) 대상 객체 유형을 나타내며 다음의 값을 가진다.

Value	Description
NONE	이 값을 가질 수 없음.
TBS	테이블스페이스
TBL	테이블
DBF	데이터베이스 파일
UNKNOWN	객체 유형을 알 수 없음

V\$LOCK_STATEMENT

잠금 (lock)을 잡고 있는 구문 (statement)과 잠금을 획득하기를 대기하고 있는 구문 (statement) 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
SESSION_ID	INTEGER	세션 식별자
ID	INTEGER	statement 식별자
TX_ID	BIGINT	트랜잭션 식별자
QUERY	VARCHAR(16384)	질의문
STATE	INTEGER	statement 상태
BEGIN_FLAG	INTEGER	statement 시작 여부를 알려주는 플래그
LOCK_ITEM_TYPE	VARCHAR(7)	잠금 대상 객체의 종류 (Type)

Column name	Туре	Description
TBS_ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
TABLE_OID	BIGINT	테이블 객체 식별자
DBF_ID	BIGINT	데이터베이스 파일 식별자
LOCK_DESC	VARCHAR(32)	잠금 모드를 가리키는 문자열 예) IX, IS, X
LOCK_CNT	INTEGER	해당 잠금 노드의 잠금 개수
IS_GRANT	BIGINT	해당 테이블에 대하여 잠금을 잡고 있는지 대기하고 있는지 여부

V\$LOG

로그 앵커 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
BEGIN_CHKPT_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)
BEGIN_CHKPT_FILE_NO	INTEGER	가장 최근 수행된 체크포인트의 체크포인트 시작 로그의 로그 파일 번호
BEGIN_CHKPT_FILE_OFFSET	INTEGER	가장 최근 수행된 체크포인트의 체크포인트 시작 로그의 로그 오프셋
END_CHKPT_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)
END_CHKPT_FILE_NO	INTEGER	가장 최근 수행된 체크포인트의 체크포인트 종료 로그의 로그 파일 번호
END_CHKPT_FILE_OFFSET	INTEGER	가장 최근 수행된 체크포인트의 체크포인트 종료 로그의 로그 오프셋
SERVER_STATUS	VARCHAR(15)	서버의 상태를 나타낸다.
ARCHIVELOG_MODE	VARCHAR(12)	데이터베이스의 아카이브 로그 모드 여부
TRANSACTION_SEGMENT_COUNT	INTEGER	언두 테이블스페이스에 생성할 트랜잭션 세그먼트의 개수
OLDEST_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)
OLDEST_LOGFILE_NO	INTEGER	재구동 복구 시에 디스크 관련 리두가 시작되는 로그 파일 번호
OLDEST_LOGFILE_OFFSET	INTEGER	재구동 복구 시에 디스크 관련 리두가 시작되는 로그 파일 오프셋(offset)

칼럼 정보

SERVER_STATUS

이 값은 서버의 상태를 나타내는 문자열이다.

• SERVER SHUTDOWN: 종료된 상태

• SERVER STARTED: 동작중

ARCHIVELOG_MODE

데이터베이스의 아카이브 로그 모드 여부를 나타낸다.

- ARCHIVE: 이 모드에서는 미디어 복구 수행에 사용하기 위해 불필요한 로그 파일이 별도의 디렉터리에 저장된다.
- NOARCHIVE: 이 모드에서는 불필요한 로그 파일이 삭제된다.

V\$LOCK_WAIT

시스템에서 수행되는 트랜잭션 간의 대기 정보를 나타낸다.

Column name	Туре	Description
TRANS_ID	BIGINT	대기 트랜잭션 식별자
WAIT_FOR_TRANS_ID	BIGINT	대기 대상 트랜잭션 식별자

칼럼 정보

TRANS_ID

현재 대기하고 있는 트랜잭션의 식별자이다.

WAIT_FOR_TRANS_ID

대기하고 있는 TRANS_ID의 트랜잭션이 어떠한 트랜잭션에 대해 대기하고 있는지를 나타내는 식별자이다.

위에 예제에서, 트랜잭션 2208에 대해서 트랜잭션 1216과 트랜잭션 5344가 현재 대기하고 있다.

V\$MEMGC

메모리 공간 회수 즉, 가비지 콜렉션 (memory garbage collection) 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
GC_NAME	VARCHAR(128)	가비지 콜렉터의 이름 MEM_LOGICAL_AGER: 구버전 인덱스 키 슬롯 해제 쓰레드 MEM_DELTHR: 삭제된 레코드를 해제하고 DROP TABLE 등 지연(pending) 연산을 하는 쓰레드
CURRSYSTEMVIEWSCN	VARCHAR(29)	현재 시스템 view SCN
MINMEMSCNINTXS	VARCHAR(29)	메모리 관련 트랜잭션의 view SCN 중 가장 작은 SCN
OLDESTTX	INTEGER	가장 오랜된 트랜잭션 식별자(MINMEMSCNINTXS를 소유한 트랜잭션의 식별자)

Column name	Туре	Description
SCNOFTAIL	VARCHAR(29)	공간 회수 OID 리스트의 tail의 commit SCN
IS_EMPTY_OIDLIST	BIGINT	공간 회수 OID 리스트가 비어 있는지 여부 0: 비어 있음 1: 비어 있지 않음
ADD_OID_CNT	BIGINT	공간 회수 처리를 위하여 OID 추가를 발생시킨 트랜잭션의 개수
GC_OID_CNT	BIGINT	가비지 콜렉션으로 인해 OID를 회수한 횟수
AGING_REQUEST_OID_CNT	BIGINT	공간 회수 처리를 요청한 OID의 개수
AGING_PROCESSED_OID_CNT	BIGINT	공간 회수 처리된 OID의 개수
THREAD_COUNT	INTEGER	공간 회수 쓰레드의 개수

칼럼 정보

Altibase는 MVCC를 지원하므로 하나의 레코드에 대해 여러 버전이 생길 수 있다. 즉하나의 레코드는 1개의 최신버전과 다수의 구버전으로 구성된다. MVCC에 대한 자세한 내용은 *Getting Started Guide* 와 *Administrator's Manual*의 다중 버전 동시성 제어 (MVCC, Multi-Version Concurrency Control) 기법 부분을 참조한다.

AGING_REQUEST_OID_CNT

한 트랜잭션이 레코드 10건을 지우고 커밋할 경우, 10건의 구버전 레코드가 생기기 때문에 10건의 공간 회수 대상이 생긴다. 하지만 기존 ADD_OID_CNT는 트랜잭션 단위로 계산하기 때문에 1 증가한다. 이해 반해 AGING_REQUEST_OID_CNT는 OID 단위로 계산하기 때문에 10만큼 증가한다.

AGING_PROCESSED_OID_CNT

가비지 콜렉터(garbage collector 혹은 ager)가 하나의 가비지 콜렉션(garbage collection 혹은 aging) OID 리스트에 존재하는 구버전 레코드 10건을 지울 경우, GC_OID_CNT는 리스트 단위로 계산하기 때문에 1 증가한다. 이해 반해 AGING PROCESSED OID CNT는 OID 단위로 계산하기 때문에 10 증가한다.

THREAD_COUNT

공간 회수(garbage collection, aging) 쓰레드 개수를 나타낸다.

V\$MEMSTAT

Altibase 프로세스가 사용하는 메모리의 통계 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
NAME	CHAR(64)	메모리 모듈 이름
ALLOC_SIZE	BIGINT	해당 모듈의 메모리 사용량(단위: 바이트)
ALLOC_COUNT	BIGINT	해당 모듈에서 ALLOC_SIZE를 구성하는 단위 메모리의 개수
MAX_TOTAL_SIZE	BIGINT	해당 모듈이 보유했던 최대 메모리 크기(단위: 바이트)

NAME

Altibase가 사용하는 모듈 이름을 나타낸다. 이 칼럼은 다음의 메모리 모듈을 포함한다.

이름	설명
Altiwrap	Altiwrap을 위해 사용되는 메모리
Async_IO_Manager	비동기 I/O 발생시 사용되는 메모리
Audit_Manager	Audit 관리자용 메모리
CatalogCache_Memory	현재 사용되지 않음
Clock_Manager	클록 (Clock) 관리자를 위한 메모리. 클록 관리자는 시스템 시간을 확인할 때 CPU 클록을 사용한다.
CM_Buffer	통신(TCP, Unix Domain 소켓, IPC, IPCDA)을 위해 사용된 버퍼 메모리
CM_DataType	큰 패킷을 송수신하는데 사용되는 메모리
CM_Interface	CM Interface에서 사용되는 메모리
CM_Multiplexing	통신을 위한 세션 정보 저장을 위해 사용되는 메모리
CM_NetworkInterface	각 통신 노드에 대한 정보를 저장하기 위해 사용되는 메모리
Condition_Variable	다중 쓰레드 제어를 위한 condition variables를 관리하는데 사용되는 메모리
DatabaseLink	데이터베이스 링크에 의해 사용되는 메모리
Disaster_recovery	재해 복구에서 사용되는 메모리
Disaster_recovery_Control	재해 복구의 역할 관리자가 사용하는 메모리
Disaster_recovery_Executor	재해 복구관련 실행시 사용되는 메모리
Disaster_recovery_Storage	현재 사용되지 않음
Dynamic Module Loader	공유 라이브러리 로딩시 사용되는 메모리
External_Procedure	익스터널 프로시저에서 사용되는 메모리
External_Procedure_Agent	익스터널 프로시저 에이전트에서 사용되는 메모리
Fixed_Table	고정(Fixed) 테이블에서 사용되는 메모리
GIS_DataType	GIS 데이터를 처리하는데 사용되는 메모리
GIS_Disk_Index	GIS 데이터를 위한 디스크 공간 인덱스를 관리하는데 사용되는 메모리
GIS_Function	공간 관련 계산에 사용되는 메모리
GIS_TEMP_MEMORY	R-tree 인덱스 생성에 사용되는 메모리
IDU_MEM_OTHER	기타 용도

이름	설명
Index_Memory	인덱스 정보를 관리하는데 사용되는 메모리
InMemoryRecovery_Memory	현재 사용되지 않음
Latch	Latch에서 사용되는 관리자용 메모리
Legacy_Transaction_Manager	Legacy 트랜잭션 정보를 관리하기 위해 사용되는 메모리
LOG_Memory	현재 사용되지 않음
Main_Module_CDBC_CONDITIONBUF_MEMPOOL	현재 사용되지 않음
Main_Module_CDBC_CURSORDATA_MEMPOOL	현재 사용되지 않음
Main_Module_CDBC_MAIN	현재 사용되지 않음
Main_Module_CDBC_QP	현재 사용되지 않음
Main_Module_CDBC_STATE_MEMPOOL	현재 사용되지 않음
Main_Module_Channel	Altibase 메인 모듈에 의해 사용되는 메모리
Main_Module_DirectAttach	현재 사용되지 않음
Main_Module_Distributed	XA 관리를 위해 사용되는 메모리
Main_Module_Queue	큐를 위해 사용되는 메모리
Main_Module_Thread	쓰레드 관리를 위해 사용되는 메모리
Main_Module_Utility	현재 사용되지 않음
Mathematics	다양한 종류의 수학 연산을 위해 사용되는 메모리
MMAP	mmap 시스템 콜로 할당받아 온 메모리
Mutex	Mutax 관리자용 메모리
OS_Independent	현재 사용되지 않음
Process_ThreadInfo	현재 사용되지 않음
Profile_Manager	프로파일 관리자에 의해 사용되는 메모리
Query_Binding	호스트 변수 바인딩에 사용되는 메모리
Query_Common	기타 다른 목적으로 사용되는 메모리
Query_Common_Remote_Call	현재 사용되지 않음
Query_Conversion	현재 사용되지 않음
Query_DML	DML 구문 실행을 위해 사용되는 메모리
Query_Execute	쿼리 실행시 사용되는 메모리
Query_Execute_Cache	Deterministic 함수 결과의 캐시를 위해 사용되는 메모리
Query_Result_Cache	Result 결과의 캐시를 위해 사용되는 메모리

이름	설명
Query_Meta	서버 동작 중에 사용되는 캐시된 메타 정보 관리를 위해 사용되는 메모리
Query_Prepare	실행을 위해 쿼리를 prepare하는데 사용되는 메모리
Query_PSM_Concurrent_Execute	DBMS_CONCURRENT_EXEC 패키지를 실행하기 위해 사용되는 메모리
Query_PSM_Execute	PSM (Persistent Stored Module) 실행을 위해 사용되는 메모리
Query_PSM_Node	PSM에서 연관 배열을 위해 사용되는 메모리
Query_Sequence	시퀀스 관리를 위해 사용되는 메모리
Query_Transaction	트리거 실행을 위해 사용되는 메모리
Remote_Call_Client	현재 사용되지 않음
Remote_Call_Server	현재 사용되지 않음
Replication_Common	현재 사용되지 않음
Replication_Control	이중화 관리자에 의해 사용되는 메모리
Replication_Data	XLog 처리에 사용되는 메모리
Replication_Executor	현재 사용되지 않음
Replication_Met	메타 캐시에 의해 사용되는 메모리
Replication_Module_Property	현재 사용되지 않음
Replication_Network	이중화를 위한 통신에 사용되는 메모리
Replication_Receiver	이중화 수신자에 의해 사용되는 메모리
Replication_Recovery	이중화를 이용한 복구 수행시 사용되는 메모리
Replication_Sender	이중화 송신자에 의해 사용되는 메모리
Replication_Storage	XLog를 적용하는데 사용되는 메모리
Replication_Sync	이중화에서 동기화를 위해 사용되는 메모리
RESERVED	TLSF 메모리 관리자 사용시 할당받았으나 아직 분배하지 않은 영역
Socket_Manager	현재 사용되지 않음
SQL Plan Cache Control	SQL Plan Cache 실행 시 사용되는 메모리
Storage_DataPort	DataPort 실행 시 사용되는 메모리
Storage_Disk_Buffer	디스크 버퍼 관리자에 의해 사용되는 메모리
Storage_Disk_Collection	디스크 테이블에 대한 Direct-Path INSERT와 LOB 연산에 사용되는 메모리
Storage_Disk_Datafile	I/O 버퍼와 데이터 파일 노드 생성 같은 데이터 파일 관리 작업에 사용되는 메모리

이름	설명
Storage_Disk_Index	디스크 인덱스 관리에 사용되는 메모리
Storage_Disk_Page	디스크 LOB 세그먼트 descriptor와 디스크 테이블 페이지 리스트 뮤텍스 할당에 사용되는 메모리
Storage_Disk_Recovery	디스크 데이터베이스의 일관성 보장을 위해 사용되는 메모리
Storage_Disk_SecondaryBuffer	보조 디스크 버퍼 관리자에 의해 사용되는 메모리
Storage_Global_Memory_Manager	현재 사용되지 않음
Storage_Memory_Ager	가비지 콜렉터와 데이터베이스 정제 (refining) 쓰레드가 사용하는 메모리
Storage_Memory_Collection	메모리 테이블의 레코드 관리를 위해 사용되는 메모리
Storage_Memory_Index	메모리 인덱스 관리를 위해 사용되는 메모리
Storage_Memory_Interface	스토리지 모듈 인터페이스 레벨에서 사용되는 메모리
Storage_Memory_Locking	테이블과 테이블스페이스 잠금에 사용되는 메모리
Storage_Memory_Logical_Ager	현재 사용되지 않음
Storage_Memory_Manager	메모리 데이터가 실제로 저장되는 메모리
Storage_Memory_Page	메모리 페이지 관리를 위해 사용되는 메모리
Storage_Memory_Recovery	복구 수행을 위해 사용되는 메모리
Storage_Memory_Recovery_Archive_Thread	현재 사용되지 않음
Storage_Memory_Recovery_Chkpt_Thread	현재 사용되지 않음
Storage_Memory_Recovery_LFG_Thread	현재 사용되지 않음
Storage_Memory_Transaction	트랜잭션 정보를 관리하기 위해 사용되는 메모리
Storage_Memory_Utility	스토리티 관리자 툴이 이용될 때 사용되는 메모리
Storage_Tablespace	테이블스페이스 노드를 관리하고 할당하는데 사용되는 메모리
SYSTEM	malloc 함수를 이용하여 운영체제에서 직접 할당받은 메모리
Tablespace Free Extent Pool	테이블스페이스의 free 익스텐트 풀을 관리하기 위해 사용되는 메모리
Temp_Memory	임시 공간 할당시 사용되는 메모리
Thread_Stack	쓰레드가 생성될 때 쓰레드 스택용으로 사용하는 메모리
Timer_Manager	시스템 시간 확인 시 타이머 쓰레드를 사용하는 타이머 관리자를 위한 메모리
Transaction_DiskPage_Touched_List	트랜잭션에 의해 영향을 받은 디스크 데이터 페이지를 관리하기 위해 사용되는 메모리
Transaction_OID_List	메모리 데이터베이스의 OID (객체 식별자) 리스트를 만드는 데 사용되는 메모리

이름	설명
Transaction_Private_Buffer	현재 사용되지 않음
Transaction_Segment_Table	언두 세그먼트와 TSS (Transaction Status Slots)을 관리하는데 사용되는 메모리
Transaction_Table	트랜잭션 객체를 할당하는데 사용되는 메모리
Transaction_Table_Info	트랜잭션에 의해 변경되는 테이블 정보를 관리하는데 사용되는 메모리
Utility_Module	현재 사용되지 않음
Volatile_Log_Buffer	휘발성 로그 버퍼 메모리
Volatile_Memory_Manager	휘발성 메모리 데이터를 저장하는 메모리
Volatile_Memory_Page	휘발성 메모리 페이지를 관리하는데 사용되는 메모리
WATCHDOG	현재 사용되지 않음

ALLOC_SIZE

해당 모듈에서 사용하고 있는 메모리 사용량을 나타낸다.

ALLOC_COUNT

해당 모듈에서 ALLOC_SIZE를 구성하는 단위 메모리의 개수를 나타낸다.

MAX_TOTAL_SIZE

해당 모듈이 보유했던 최대 메모리 크기를 나타낸다.

V\$MEMTBL_INFO

메모리 테이블의 상태를 보여준다.

Column name	Туре	Description
TABLESPACE_ID	SMALLINT	테이블스페이스 식별자
TABLE_OID	BIGINT	테이블 객체 식별자
MEM_PAGE_CNT	BIGINT	테이블의 고정 길이 칼럼이 저장되는 페이지 개수
MEM_VAR_PAGE_CNT	BIGINT	테이블의 가변 길이 칼럼이 저장되는 페이지 개수
MEM_SLOT_PERPAGE	INTEGER	고정 길이 칼럼이 저장되는 페이지 하나에 들어갈수 있는 슬롯(slot)의 개수
MEM_SLOT_SIZE	BIGINT	테이블 레코드의 고정 영역의 크기
FIXED_ALLOC_MEM	DOUBLE	테이블에 할당한 고정 영역 메모리 크기 (단위: 바이트)
FIXED_USED_MEM	BIGINT	테이블에서 실제 사용하고 있는 고정 영역 메모리 크기 (단위: 바이트)
VAR_ALLOC_MEM	DOUBLE	테이블에 할당한 가변 영역 메모리 크기 (단위: 바이트)

Column name	Туре	Description
VAR_USED_MEM	BIGINT	테이블에서 실제 사용하고 있는 가변 영역 메모리 크기 (단위: 바이트)
MEM_FIRST_PAGEID	BIGINT	테이블의 고정 페이지 중 제일 앞에 있는 페이지 번호
STATEMENT_REBUILD_COUNT	BIGINT	statement를 재구성 (rebuild)한 횟수
UNIQUE_VIOLATION_COUNT	BIGINT	유일 키 제약조건이 위반된 횟수
UPDATE_RETRY_COUNT	BIGINT	갱신 시 재시도 횟수
DELETE_RETRY_COUNT	BIGINT	삭제 시 재시도 횟수
COMPRESSED_LOGGING	INTEGER	로그 압축 여부
IS_CONSISTENT	INTEGER	테이블의 일관성 여부

테이블 이름을 포함하여 보려면 다음과 같이 SYS_TABLES_ 메타 테이블과 조인하여 질의를 하여야 한다.

```
SELECT A.TABLE_NAME,

B.MEM_PAGE_CNT,

B.MEM_SLOT_SIZE,

B.MEM_FIRST_PAGEID

FROM SYSTEM_.SYS_TABLES_ A, V$MEMTBL_INFO B

WHERE A.TABLE_OID = B.TABLE_OID;
```

칼럼 정보

TABLESPACE_ID

해당 테이블이 저장되어 있는 테이블스페이스의 식별자이다. 다음의 테이블스페이스가 기본으로 생성된다. 사용자가 새로 생성하는 테이블스페이스의 식별자는 4보다 큰 값이다.

- 0: SYS TBS MEM DIC
- 1: SYS_TBS_MEM_DATA
- 2: SYS_TBS_DISK_DATA
- 3: SYS_TBS_DISK_UNDO
- 4: SYS TBS DISK TEMP

TABLE_OID

이는 테이블의 객체 식별자로, 테이블 정보를 갖고 있는 헤더의 물리적인 위치를 가리킨다. 이 값은 시스템에 의해 내부적으로만 사용된다.

STATEMENT_REBUILD_COUNT

Prepare-Execute할 때 한번 Prepare된 statement는 구문분석 (Parsing), 유효성 검사 (Validation), 최적화 (Optimizing) 없이 실행만 한다. 그런데 statement가 Prepare된 후 질의 대상 객체 (테이블스페이스, 테이블, 색인 등)에 대해 DDL이 수행된 경우, 실행시에 statement는 자동으로 재구성 (rebuild)되며 그 때마다 이 값은 증가된다.

UNIQUE_VIOLATION_COUNT

유일 키 제약조건이 위반될 때, 이 값이 증가된다.

UPDATE_RETRY_COUNT

갱신이 재시도될 때 이 값이 증가된다.

DELETE_RETRY_COUNT

삭제가 재시도될 때 이 값이 증가된다

V\$MEM_BTREE_HEADER

메모리 BTREE의 헤더 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
INDEX_NAME	VARCHAR(128)	인덱스 이름
INDEX_ID	INTEGER	인덱스 식별자
INDEX_TBS_ID	INTEGER	인덱스가 저장되어 있는 테이블스페이스 식별자
TABLE_TBS_ID	INTEGER	테이블이 저장되어 있는 테이블스페이스 식별자
IS_UNIQUE	CHAR(1)	유일 키 인덱스 여부
IS_NOT_NULL	CHAR(1)	널 (NULL) 허용 여부
USED_NODE_COUNT	INTEGER	인덱스가 사용중인 노드의 개수
PREPARE_NODE_COUNT	INTEGER	노드 요구를 대비하여 미리 할당된 노드 개수
BUILT_TYPE	CHAR(1)	인덱스 생성시 사용된 키 타입

칼럼 정보

INDEX_NAME

인덱스의 이름이다.

INDEX_ID

해당 인덱스가 갖는 시스템 내에서 고유한 식별자이다.

INDEX_TBS_ID

인덱스가 저장되어 있는 테이블스페이스 식별자이다.

TABLE_TBS_ID

해당 인덱스가 생성된 테이블이 저장되어 있는 테이블스페이스 식별자이다.

IS_UNIQUE

유일 키 인덱스 여부를 나타낸다. 유일 키 인덱스는 'T'를 갖고, 중복키 인덱스의 경우는 'F'를 갖는다.

IS_NOT_NULL

널(NULL)의 허용 여부를 나타낸다. 주 키 (primary key) 인덱스의 경우는 'F'를 갖고, 나머지 인덱스는 'T'를 갖는다.

USED_NODE_COUNT

현재 인덱스에 달려있는 노드의 총 개수를 의미한다. 이 개수는 노드 분할시에 증가되고, 노드 삭제시에 감소된다.

PREPARE_NODE_COUNT

노드 할당에 따른 시스템 부하를 고려하여 미리 할당받아 둔 노드의 개수를 의미한다.

BUILT_TYPE

인덱스 생성 시 키 값을 사용했는지 레코드 포인터를 사용했는지를 나타낸다. 키 값으로 생성되었을 경우 'V'를 갖고, 레코드 포인터로 생성되었을 경우 'P'를 갖는다.

V\$MEM_BTREE_NODEPOOL

메모리 BTREE 인덱스를 위한 노드 풀 정보를 보여준다. 해당 노드 풀은 모든 메모리 BTREE 인덱스의 노드 할당과 반환을 관리한다.

Column name	Туре	Description
TOTAL_PAGE_COUNT	INTEGER	노드 풀의 전체 페이지 수
TOTAL_NODE_COUNT	INTEGER	노드 풀의 전체 노드 수
FREE_NODE_COUNT	INTEGER	노드 풀 내에서 할당되지 않은 노드 수
USED_NODE_COUNT	INTEGER	인덱스로 할당된 노드 수
NODE_SIZE	INTEGER	노드의 크기 (바이트)
TOTAL_ALLOC_REQ	BIGINT	노드 풀에 요청된 노드 할당 횟수 (누적값)
TOTAL_FREE_REQ	BIGINT	노드 풀에 요청된 노드 삭제 횟수 (누적값)
FREE_REQ_COUNT	INTEGER	노드 풀에서 삭제 대기중인 노드 수

칼럼 정보

TOTAL PAGE COUNT

BTREE 인덱스를 위한 노드 풀에 할당된 페이지의 개수를 나타낸다.

TOTAL_NODE_COUNT

BTREE 인덱스를 위한 노드 풀에 할당된 노드의 개수를 나타낸다. TOTAL_PAGE_COUNT와 NODE_SIZE에 의해 결정된다.

FREE_NODE_COUNT

BTREE 인덱스에 할당되지 않고 노드 풀에 남아 있는 노드 수를 나타낸다.

USED_NODE_COUNT

현재 BTREE 인덱스에 할당된 노드의 총 수를 나타낸다.

NODE_SIZE

하나의 BTREE 인덱스 노드 크기를 나타낸다.

TOTAL_ALLOC_REQ

노드 풀에 요청된 노드 할당 횟수를 나타낸다. 시스템이 시작된 후부터 누적된 값을 유지한다.

TOTAL_FREE_REQ

인덱스에서 사용되었던 노드가 삭제되어 노드 풀에 반환 요청된 횟수를 나타낸다. 시스템이 시작된 후부터 누적된 값을 유지한다.

FREE_REQ_COUNT

삭제 대기중인 BTREE 인덱스에 사용되었던 노드 수를 나타낸다.

V\$MEM_RTREE_HEADER

메모리 RTREE 인덱스의 헤더 정보를 보여준다.

Column name	Type	Description
INDEX_NAME	CHAR(40)	인덱스 이름
INDEX_ID	INTEGER	인덱스 식별자
TABLE_TBS_ID	INTEGER	테이블이 저장되어 있는 테이블스페이스 식별자
TREE_MBR_MIN_X	DOUBLE	RTREE 인덱스의 최소 X 값
TREE_MBR_MIN_Y	DOUBLE	RTREE 인덱스의 최소 Y 값
TREE_MBR_MAX_X	DOUBLE	RTREE 인덱스의 최대 X 값
TREE_MBR_MAX_Y	DOUBLE	RTREE 인덱스의 최대 Y 값
USED_NODE_COUNT	INTEGER	인덱스가 사용 중인 노드의 개수
PREPARE_NODE_COUNT	INTEGER	노드 요구를 대비하여 미리 할당된 노드 개수

칼럼 정보

INDEX_NAME

인덱스의 이름이다.

INDEX ID

해당 인덱스가 갖는 시스템 내에서 고유한 식별자이다.

TABLE_TBS_ID

해당 인덱스와 연결되어 있는 테이블의 테이블스페이스 식별자이다.

TREE_MBR_MIN_X

해당 RTREE 인덱스의 최소 경계 사각형들 중 최소 X 값을 나타낸다.

TREE_MBR_MIN_Y

해당 RTREE 인덱스의 최소 경계 사각형들 중 최소 Y 값을 나타낸다.

TREE_MBR_MAX_X

해당 RTREE 인덱스의 최소 경계 사각형들 중 최대 X 값을 나타낸다.

TREE_MBR_MAX_Y

해당 RTREE 인덱스의 최소 경계 사각형들 중 최대 Y 값을 나타낸다.

USED_NODE_COUNT

현재 인덱스에 달려있는 노드의 총 개수를 의미한다. 해당 개수는 노드 분할시에 증가되고, 노드 삭제 시에 감소된다.

PREPARE_NODE_COUNT

노드 할당에 따른 시스템 부하를 고려하여 미리 할당받은 노드의 개수를 의미한다.

V\$MEM_RTREE_NODEPOOL

메모리 RTREE 인덱스를 위한 노드 풀 정보를 보여준다. 해당 노드 풀은 모든 메모리 RTREE 인덱스의 노드 할당과 반환을 관리한다.

Column name	Туре	Description
TOTAL_PAGE_COUNT	INTEGER	노드 풀의 전체 페이지 수
TOTAL_NODE_COUNT	INTEGER	노드 풀의 전체 노드 수
FREE_NODE_COUNT	INTEGER	노드 풀 내에서 할당되지 않은 노드 수
USED_NODE_COUNT	INTEGER	인덱스로 할당된 노드 수
NODE_SIZE	INTEGER	노드의 크기 (바이트)
TOTAL_ALLOC_REQ	BIGINT	노드 풀에 요청된 노드 할당 횟수(누적값)
TOTAL_FREE_REQ	BIGINT	노드 풀에 요청된 노드 삭제 횟수(누적값)
FREE_REQ_COUNT	INTEGER	노드 풀에서 삭제 대기중인 노드 수

칼럼 정보

TOTAL_PAGE_COUNT

RTREE 인덱스의 노드 풀에 할당된 페이지의 수를 나타낸다.

TOTAL_NODE_COUNT

RTREE 인덱스의 노드 풀에 할당된 노드의 수를 나타낸다. TOTAL_PAGE_COUNT와 NODE SIZE에 의해 결정된다.

FREE_NODE_COUNT

RTREE 인덱스에 할당되지 않고 노드 풀에 남아 있는 노드 수를 나타낸다.

USED_NODE_COUNT

RTREE 인덱스에 할당된 노드의 총 수를 나타낸다.

NODE_SIZE

하나의 RTREE 인덱스 노드 크기를 나타낸다.

TOTAL_ALLOC_REQ

노드 풀에 요청된 노드 할당 횟수를 나타낸다. 시스템이 시작된 후부터 누적된 값을 유지한다.

TOTAL_FREE_REQ

인덱스에서 사용되었던 노드가 삭제되어 노드 풀에 반환 요청된 횟수를 나타낸다. 시스템이 시작된 후부터 누적된 값을 유지한다.

FREE_REQ_COUNT

RTREE 인덱스에서 사용되었던 노드가 삭제 대기중인 노드 수를 나타낸다.

V\$MEM_TABLESPACES

메모리에 생성된 테이블스페이스 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
SPACE_ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
SPACE_NAME	VARCHAR(512)	테이블스페이스 이름
SPACE_STATUS	INTEGER	테이블스페이스 상태
SPACE_SHM_KEY	INTEGER	테이블스페이스의 공유 메모리 키
AUTOEXTEND_MODE	INTEGER	테이블스페이스의 자동 확장 모드
AUTOEXTEND_NEXTSIZE	BIGINT	자동 확장시 확장되는 크기 (bytes)
MAXSIZE	BIGINT	테이블스페이스의 최대 크기 (bytes)
CURRENT_SIZE	BIGINT	테이블스페이스의 현재 크기 (bytes)
DBFILE_SIZE	DOUBLE	데이터베이스 이미지 파일의 크기(bytes)
DBFILE_COUNT_0	INTEGER	파일 그룹이 0번인 데이터베이스 이미지 파일의 개수
DBFILE_COUNT_1	INTEGER	파일 그룹이 1번인 데이터베이스 이미지 파일의 개수
TIMESTAMP	VARCHAR(64)	테이블스페이스 생성 시각
ALLOC_PAGE_COUNT	BIGINT	테이블스페이스의 전체 페이지 개수
FREE_PAGE_COUNT	BIGINT	테이블스페이스의 프리(Free) 페이지 개수
RESTORE_TYPE	BIGINT	메모리에 테이블스페이스를 올리는 방법
CURRENT_DB	INTEGER	핑퐁 체크포인트 대상 파일 집합
HIGH_LIMIT_PAGE	BIGINT	테이블스페이스가 가질 수 있는 최대 페이지 개수
PAGE_COUNT_PER_FILE	BIGINT	데이터베이스 이미지 파일당 페이지 개수
PAGE_COUNT_IN_DIS K	INTEGER	디스크에 존재하는 페이지의 개수

칼럼 정보

테이블스페이스 상태 값이다. 자세한 내용은 V\$MEM_TABLESPACE_STATUS_DESC를 참고한다.

SPACE_SHM_KEY

테이블스페이스가 공유 메모리에 적재되었을 때 사용되는 공유 메모리 키를 나타낸다.

AUTOEXTEND_MODE

자동확장 (Autoextend) 모드 여부를 나타낸다. 1 이면 자동확장으로 설정된 상태이며, 1이 아니면 설정되지 않은 상태이다.

AUTOEXTEND_NEXTSIZE

자동 확장시 확장되는 크기 (bytes)이다.

MAXSIZE

테이블스페이스의 최대 크기 (bytes)이다.

CURRENT_SIZE

현재 테이블스페이스 크기 (bytes)를 나타낸다.

DBFILE_SIZE

테이블스페이스의 데이터베이스 이미지 파일의 크기 (bytes)를 나타낸다.

DBFILE_COUNT_0

Altibase는 핑퐁 체크포인트 방식을 사용하기 때문에 각 데이터베이스 이미지 파일 (database Image file) 별로 두 개씩 유지하는데, 이 중 0번 파일 그룹에 해당하는 파일 개수이다.

DBFILE_COUNT_1

Altibase는 핑퐁 체크포인트 방식을 사용하기 때문에 각 데이터베이스 이미지 파일 (database Image file) 별로 두 개씩 유지하는데, 이 중 1번 파일 그룹에 해당하는 파일 개수이다.

TIMESTAMP

테이블스페이스 생성 시점의 타임스탬프 값을 가진다.

ALLOC_PAGE_COUNT

테이블스페이스가 가지고 있는 페이지의 개수를 나타낸다.

FREE_PAGE_COUNT

테이블스페이스의 빈 (free) 페이지 개수를 나타낸다.

RESTORE_TYPE

테이블스페이스를 메모리에 올리는 방법이다. 다음의 값을 갖는다.

적재 방법	값	설명
RESTORE_TYPE_DYNAMIC	0	동적 메모리에 올린다.

적재 방법	값	설명
RESTORE_TYPE_SHM_CREATE	1	공유 메모리를 생성해서 테이블스페이스를 공유 메모리에 올린다.
RESTORE_TYPE_SHM_ATTACH	2	테이블스페이스를 공유 메모리에 Attach한다. 이미 데이터베이스가 공유 메모리에 올라와 있는 상태에서 공유 메모리를 프로세스에 Attach한다.

CURRENT_DB

체크포인트 시 더티 페이지 (Dirty Page, 변경된 페이지)가 내려가는 데이터베이스 이미지 파일 그룹으로 0 혹은 1 값을 가진다.

HIGH_LIMIT_PAGE

테이블스페이스가 가질 수 있는 최대 페이지 개수를 나타낸다.

PAGE_COUNT_PER_FILE

데이터베이스 이미지 파일 당 페이지의 개수를 나타낸다.

PAGE_COUNT_IN_DISK

디스크에 존재하는 데이터베이스 이미지 파일들의 전체 페이지의 개수이다. Altibase는 데이터베이스 확장 시 디스크에서 파일이 바로 확장되는 것이 아니라 체크포인트 시에 확장되기 때문에 메모리에 존재하는 데이터베이스 페이지 개수와 디스크에 존재하는 페이지 개수가 다를 수 있다.

V\$MEM_TABLESPACE_CHECKPOINT_PATHS

특정 테이블스페이스에 대해서 체크포인트 발생 시 변경된 페이지 (Dirty Page)가 반영되는 데이터베이스 이미지 파일의 위치 즉 디렉터리 경로를 보여준다.

Column name	Туре	Description
SPACE_ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
CHECKPOINT_PATH	VARCHAR(512)	데이터베이스 이미지 파일들이 위치한 디렉터리 경로

V\$MEM_TABLESPACE_STATUS_DESC

메모리 테이블스페이스의 상태를 나타내는 값과 그에 대한 설명을 보여준다. 이 값은 V\$MEM_TABLESPACES성능 뷰의 SPACE_STATUS칼럼이 가질 수 있는 값이다.

Column name	Туре	Description	
STATUS	INTEGER	메모리 테이블스페이스의 상태 값	
STATUS_DESC	VARCHAR(64)	상태 값에 대한 설명	

칼럼 정보

STATUS

메모리 테이블스페이스의 상태 값을 나타낸다.

STATUS_DESC

메모리 테이블스페이스의 상태 값에 대한 설명을 나타낸다.

메모리 테이블스페이스의 상태 값과 설명은 다음과 같다.

STATUS_DESC	Description
OFFLINE	테이블스페이스가 오프라인 상태이다.
ONLINE	테이블스페이스가 온라인 상태이다.
DISCARDED	테이블스페이스가 폐기 (DISCARD)되었다.
DROPPED	테이블스페이스가 삭제되었다.
BACKUP	테이블스페이스 백업 중이다.
CREATING	테이블스페이스 생성 중이다.
DROPPING	테이블스페이스 삭제 요청이 된 상태이다.
DROP_PENDING	테이블스페이스 삭제 중이다.
SWITCHING_TO_OFFLINE	테이블스페이스가 오프라인 상태로 바뀌고 있다.
SWITCHING_TO_ONLINE	테이블스페이스가 온라인 상태로 바뀌고 있다.
BLOCK_BACKUP	테이블스페이스에 대해서 백업할 수 없다. 현재 다른 연산을 수행하는 중이므로 백업은 이연산이 완료된 후에 할 수 있다.

V\$MUTEX

Altibase 프로세스에서 사용되고 있는 동시성 제어와 관련된 뮤텍스 통계 정보를 보여준다.

Column name	Type	Description
NAME	VARCHAR(64)	뮤텍스 이름
TRY_COUNT	BIGINT	잠금 (Lock) 시도 횟수
LOCK_COUNT	BIGINT	잠금 성공 횟수
MISS_COUNT	BIGINT	잠금을 잡지 못하여 대기한 횟수
SPIN_VALUE	INTEGER	향후 확장 예정
TOTAL_LOCK_TIME_US	BIGINT	잠금을 잡고 있던 시간의 총합 (microseconds)
MAX_LOCK_TIME_US	BIGINT	잠금을 잡고 있던 시간 중 최대 시간 (microseconds)
THREAD_ID	VARCHAR(64)	현재 잠금을 잡고 있는 쓰레드 ID

V\$NLS_PARAMETERS

서버 및 클라이언트의 NLS (National Language Support) 관련 정보를 세션 단위로 보여준다.

Column name	Type	Description

Column name	Туре	Description
SESSION_ID	BIGINT	세션 식별자
NLS_USE	VARCHAR(40)	클라이언트의 문자 집합
NLS_CHARACTERSET	VARCHAR(40)	데이터베이스 문자 집합
NLS_NCHAR_CHARACTERSET	VARCHAR(40)	국가 문자 집합
NLS_COMP	VARCHAR(7)	문자 비교 방법
NLS_NCHAR_CONV_EXCP	VARCHAR(7)	문자 집합 변환시 에러 처리 방법
NLS_NCHAR_LITERAL_REPLACE	VARCHAR(7)	SQL문 내에 NCHAR 리터럴이 존재하는지 검사 여부

칼럼 정보

SESSION_ID

세션의 고유 번호를 나타낸다.

NLS_USE

클라이언트의 문자 집합 (Character set)을 나타낸다. 클라이언트에서 문자 데이터를 처리할 때 사용할 기본 문자 집합을 지정한다. 현재 Altibase에서 지원하는 문자 집합과 그에 해당하는 NLS_USE 설정은 아래와 같다.

언어	문자 집합	NLS_USE
영어 (기본값)	US7ASCII	US7ASCII, ASCII, ENGLISH
한글	KSC-5601 완성형	KSC5601, KO16KSC5601, KOREAN
	MS 확장 완성형	MS949, CP949, WINDOWS949
일어	EUC-JP (UNIX)	EUCJP
	Shift-JIS (Windows)	SHIFTJIS
	MS932 (Windows)	MS932, CP932
중국어	중국	GB231280, ZHS16CGB231280, CHINESE, MS936
	대만	BIG5, ZHT16BIG5, TAIWAN
공통	유니코드 (UTF-8)	UTF8, UNICODE

데이터베이스 문자 집합과 다른 문자 집합의 데이터를 저장할 경우영문확인, 문자 집합 간의 변환 및 호환성을 고려해야 한다. 다국어 지원에 대한 보다 자세한 내용은 Getting Started Guide 를 참조한다.

NLS_CHARACTERSET

서버의 데이터베이스 문자 집합 (database character set)을 나타낸다.

NLS_NCHAR_CHARACTERSET

국가 문자 집합 (national character set)을 나타낸다.

NLS_COMP

데이터베이스 생성시 지정한 문자 집합에 해당하는 언어의 사전에 나오는 문자 순서대로 비교하는 것을 나타낸다. 현재는 한글 (KSC-5601 완성형 또는 MS 확장 완성형)로 설정된 경우에만 지원한다.

NLS_NCHAR_CONV_EXCP

문자 집합 변환시 오류 처리를 어떻게 할 것인지를 보여준다.

NLS_NCHAR_LITERAL_REPLACE

클라이언트가 SQL문 내에 NCHAR 리터럴이 있는지 검사하는 여부를 나타내는 칼럼으로, TRUE 또는 FALSE가 나올 수 있다. TURE일 경우에는 클라이언트가 SQL문 내에 NCHAR 리터럴이 있는지 매번 검사하여 NCHAR 리터럴을 제외한 부분만 데이터베이스 문자 집합으로 변환하고, FALSE일 경우에는 검사하지 않고 SQL문 전체를 데이터베이스 문자 집합으로 변환한다.

V\$NLS_TERRITORY

데이터베이스 또는 현재 세션에 설정 가능한 지역의 이름이 저장되어 있는 성능 뷰이다.

Column name Type		Description	
NAME	VARCHAR(40)	설정 가능한 지역의 이름	

V\$OBSOLETE_BACKUP_INFO

더 이상 유지할 필요가 없는 백업에 대한 정보를 보여준다.

이 뷰의 칼럼들은 V\$BACKUP_INFO 성능 뷰의 일부이므로 자세한 내용은 V\$BACKUP_INFO 성능 뷰의 칼럼 정보를 참고하도록 한다.

Column name	Туре	Description
BEGIN_BACKUP_TIME	CHAR(24)	백업 시작 일시
END_BACKUP_TIME	CHAR(24)	백업 완료 일시
INCREMENTAL_BACKUP_CHUNK_COUNT	INTEGER	Incremental chunk의 크기
BACKUP_TARGET	INTEGER	백업 대상
BACKUP_LEVEL	INTEGER	백업 레벨
BACKUP_TYPE	INTEGER	백업 유형
TABLESPACE_ID	INTEGER	백업 대상 테이블스페이스 ID
FILE_ID	INTEGER	백업 대상 데이터파일 ID
BACKUP_TAG	CHAR(128)	백업 태그 이름
BACKUP_FILE	CHAR(512)	백업 파일

V\$PKGTEXT

시스템에서 수행되는 패키지의 문자열 정보를 나타낸다.

Column name	Type	Description
PACKAGE_OID	BIGINT	패키지 식별자
PIECE	INTEGER	문자열 조각의 일련 번호
TEXT	VARCHAR(64)	패키지 구문의 문자열 조각

칼럼 정보

PACKAGE_OID

패키지를 유일하게 가리키는 객체 식별자, 즉 OID이다.

PIECE

패키지의 전체 구문을 64바이트 길이의 문자열로 나누어 저장한다. PIECE는 나뉘어진 64바이트 조각의 일련 번호로 0부터 시작된다.

TEXT

패키지 텍스트의 일부분인 64바이트 텍스트 조각의 내용을 나타낸다.

V\$PLANTEXT

서버에서 수행되는 SQL의 실행계획 (execution plan) 정보를 나타낸다.

Column name	Туре	Description
SID	INTEGER	세션 식별자
STMT_ID	INTEGER	문장(statement) 식별자
PIECE	INTEGER	실행계획 문자열 조각의 일련 번호
TEXT	VARCHAR(64)	실행계획 문자열 조각

칼럼 정보

SID

실행계획이 속한 세션의 고유 번호를 나타낸다.

STMT_ID

statement 식별자를 나타낸다.

PIECE

한 문장에 대한 전체 실행계획 텍스트를 64바이트 길이로 나누어 저장한다. PIECE는 나뉘어진 64바이트 문자열의 일련 번호로 0부터 시작된다.

TEXT

실행계획 전체 텍스트의 일부분인 64바이트 텍스트 조각의 내용이다.

V\$PROCINFO

Column name	Type	Description
PROC_OID	BIGINT	저장 프로시저의 객체 식별자
MODIFY_COUNT	INTEGER	저장 프로시저가 재 생성 또는 재 컴파일 된 횟수
STATUS	VARCHAR(7)	객체의 상태를 나타낸다. INVALID이면 실행 불가능 상태이다.
SESSION_ID	INTEGER	저장 프로시저의 STATUS를 변경한 세션의 ID를 나타낸다.
PROC_TYPE	VARCHAR(10)	저장 프로시저의 타입을 나타낸다.

칼럼 정보

PROC_OID

저장 프로시저 또는 저장 함수의 식별자로, SYS PROCEDURES 메타 테이블의 한 PROC OID 값과 동일하다.

MODIFY_COUNT

저장 프로시저 또는 함수가 재 생성 또는 재 컴파일 할 때마다 1씩 증가한다. 초기값은 0이다.

STATUS

저장 프로시저 또는 함수의 실행 가능 여부를 나타내는 값이다. VALID는 실행가능함을 나타낸다. SYS_PROCEDURES_ 메타 테이블의 STATUS 칼럼 설명을 참조한다.

SESSION ID

저장 프로시저 또는 함수의 상태를 INVALID로 변경한 세션의 ID를 나타낸다. 상태가 변경된 적이 없으면 이 값이 0 또는 -1이다.

PROC_TYPE

저장 프로시저의 타입을 나타낸다. 가능한 값은 다음과 같다.

- NORMAL : 일반 프로시저
- EXTERNAL C : C/C++ External Procedure
- INTERNAL C : C/C++ Internal Procedure
- UNKNOWN : 서버를 구동할 때 저장 프로시저 컴파일에 실패하면 내부 프로시저 타입을 알 수 없어서 UNKNOWN으로 표시 한다. 이후 컴파일이 되어 VALID 상태가 되면 정확한 타입이 설정된다.

V\$PROCTEXT

시스템에서 수행되는 저장 프로시저의 문자열 정보를 나타낸다.

Column name	Туре	Description
PROC_OID	BIGINT	저장 프로시저의 객체 식별자
PIECE	INTEGER	문자열 조각의 일련 번호
TEXT	VARCHAR(64)	저장 프로시저 구문의 문자열 조각

칼럼 정보

PROC_OID

저장 프로시져를 유일하게 가리키는 객체 식별자 즉 OID이다.

PIECE

저장 프로시저의 전체 구문을 64바이트 길이의 문자열로 나누어 저장한다. PIECE는 나뉘어진 64바이트 조각의 일련 번호로 0부터 시작된다.

TEXT

저장 프로시저 텍스트의 일부분인 64바이트 텍스트 조각의 내용을 나타낸다.

V\$PROPERTY

Altibase 내부에 설정된 프로퍼티의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
NAME	VARCHAR(256)	프로퍼티의 이름
STOREDCOUNT	INTEGER	설정된 프로퍼티 값의 개수
ATTR	BIGINT	프로퍼티 속성
MIN	VARCHAR(256)	최소값
MAX	VARCHAR(256)	최대값
VALUE1	VARCHAR(256)	설정된 첫 번째 값
VALUE2	VARCHAR(256)	설정된 두 번째 값
VALUE3	VARCHAR(256)	설정된 세 번째 값
VALUE4	VARCHAR(256)	설정된 네 번째 값
VALUE5	VARCHAR(256)	설정된 다섯 번째 값
VALUE6	VARCHAR(256)	설정된 여섯 번째 값
VALUE7	VARCHAR(256)	설정된 일곱 번째 값
VALUE8	VARCHAR(256)	설정된 여덟 번째 값

칼럼 정보

NAME

해당 프로퍼티의 이름을 나타낸다.

STOREDCOUNT

해당 프로퍼티에 몇 개의 값이 설정되어 있는지 나타낸다. 8개까지 중복된 값을 가질수 있다.

ATTR

해당 프로퍼티의 속성을 나타낸다.

MIN

해당 프로퍼티의 최소값을 나타낸다.

MAX

해당 프로퍼티의 최대값을 나타낸다.

VALUE1 ~ 8

실제 설정된 프로퍼티의 값을 나타낸다.

V\$REPEXEC

이중화 관리자 정보를 보여준다.

Column name	Type	Description
PORT	INTEGER	사용중인 포트 번호
MAX_SENDER_COUNT	INTEGER	최대 송신자 개수
MAX_RECEIVER_COUNT	INTEGER	최대 수신자 개수

칼럼 정보

PORT

지역서버의 이중화 관리자가 원격 서버의 이중화 요청을 받아들이는 포트번호 이다.

MAX_SENDER_COUNT

지역서버에서 생성 가능한 이중화 송신 쓰레드의 최대 개수이다.

MAX_RECEIVER_COUNT

지역서버에서 생성 가능한 이중화 수신 쓰레드의 최대 개수이다.

V\$REPGAP

이중화 송신자의 작업 로그 레코드와 가장 최근 생성된 로그 레코드간의 차이를 보여준다. 단, 이중화 송신 쓰레드가 동작 중일때만 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
START_FLAG	BIGINT	시작 옵션
REP_LAST_SN	BIGINT	마지막 로그 레코드의 식별 번호
REP_SN	BIGINT	현재 전송중인 로그 레코드의 식별 번호
REP_GAP	BIGINT	이중화 갭에 해당하는 로그파일의 실제 사이즈 (단위: 프로퍼티 REPLICATION_GAP_UNIT에 설정된 단위)
REP_GAP_SIZE	BIGINT	이중화 갭에 해당하는 로그파일의 실제 사이즈 (bytes)
READ_LFG_ID	INTEGER	현재 읽고 있는 로그 파일 그룹(사용하지 않음, 0)

Column name	Туре	Description
READ_FILE_NO	INTEGER	현재 읽고 있는 로그 파일 번호
READ_OFFSET	INTEGER	현재 읽고 있는 위치

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

START_FLAG

지역서버의 이중화 구동시에 명시한 구동 옵션이다.

• NORMAL: 0

• QUICK: 1

• SYNC: 2

• SYNC_ONLY: 3

• SYNC RUN: 4

• SYNC END: 5

• RECOVERY from Replication: 6

OFFLINE: 7PARALLEL: 8

REP_LAST_SN

지역서버의 트랜잭션에 의해 가장 최근에 로깅된 로그 레코드의 식별 번호이다.

REP_SN

지역서버의 이중화 송신 쓰레드가 현재 송신하고 있는 로그 레코드의 식별 번호이다.

REP_GAP

이중화 갭의 로그파일 사이즈를 프로퍼티 REPLICATION_GAP_UNIT에 설정된 단위로 보여준다. 프로퍼티 REPLICATION_GAP_UNIT을 통해 단위를 수정 할 수있으며, 기본값은 메가바이트이다. 즉, REP_GAP_SIZE의 값을 프로퍼티 REPLICATION_GAP_UNIT으로 나눈 값이며, 나머지가 생기면 올림한다.

REP_GAP_SIZE

이중화 갭의 로그파일 사이즈를 의미하며, 바이트 단위로 보여준다.

READ_FILE_NO

이중화 송신자가 현재 읽고 있는 로그 파일 번호이다. 하지만 이중화 송신자가 이중화로그 버퍼에 있는 로그를 읽고 있을 때에는 갱신되지 않는다. 만약 읽고 있는 로그가이중화로그 버퍼에서 읽고 있는 것인지 확인하려면, V\$REPLOGBUFFER의 READ_SN값이BUFFER_MIN_SN과 BUFFER_MAX_SN 사이의 값인지 확인한다.

READ_OFFSET

로그 파일 내에서 현재 읽고 있는 위치를 나타낸다.

V\$REPGAP_PARALLEL

병렬 동작중인 이중화 송신 쓰레드의 작업 로그 레코드와 가장 최근 생성된 로그 레코드간의 차이를 보여준다. 단, 이 정보는 여러 이중화 송신 쓰레드가 병렬 동작 중일때만 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
CURRENT_TYPE	VARCHAR(9)	이중화 송신 쓰레드의 유형
REP_LAST_SN	BIGINT	마지막 로그 레코드의 식별 번호
REP_SN	BIGINT	현재 전송중인 로그 레코드의 식별 번호
REP_GAP	BIGINT	이중화 갭에 해당하는 로그파일의 실제 사이즈 (단위: 프로퍼티 REPLICATION_GAP_UNIT에 설정된 단위)
REP_GAP_SIZE	BIGINT	이중화 갭에 해당하는 로그파일의 실제 사이즈 (bytes)
READ_LFG_ID	INTEGER	현재 읽고 있는 로그 파일 그룹(사용하지 않음, 0)
READ_FILE_NO	INTEGER	현재 읽고 있는 로그 파일 번호
READ_OFFSET	INTEGER	현재 읽고 있는 위치
PARALLEL_ID	INTEGER	병렬 동작중인 다중 쓰레드를 구분하는 식별자

칼럼 정보

REP NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

CURRENT TYPE

이는 이중화 송신 쓰레드의 현재 상태를 나타내는 것으로, 다음 중 한 값을 가질수 있다.

- NORMAL: 이 값은 액티브 서버쪽의 송신 쓰레드가 트랜잭션 로그를 분석하여 XLog로 변환한 후, 대기 서버로 XLog를 전송하는 것을 의미한다.
- QUICK: 이중화를 QUICKSTART 옵션으로 시작하면 이 값이 보여질 수 있는데, 이는 전송 시작 위치가 변경중임을 나타내며, 송신 쓰레드는 예전 로그를 무시하고 가장 최근 로그부터 전송을 시작할 것이다. 시작 위치 변경 후에는, QUICK에서 NORMAL로 바뀔 것이다.
- SYNC: 이 값은 SYNC 옵션으로 이중화를 시작할 때 보여진다. 동기화가 완료된 후, NORMAL (LAZY 모드) 또는 PARALLEL (EAGER 모드)로 바뀌어 보여진다.
- SYNC_ONLY: 이 값은 SYNC ONLY 옵션으로 이중화를 시작할 때 보여진다. 동기화가 완료된 후, 송신 쓰레드는 종료될 것이다.
- RECOVERY: 이 값은 송신 쓰레드가 다른 서버에서 손상된 데이터를 복원하기 위해 실행중임을 나타낸다.
- OFFLINE: 이 값은 액티브 서버가 오프라인이고 대기 서버에 로그를 적용할 때, 송신 쓰레드가 액티브 서버의 로그를 읽기 위해 실행중임을 나타낸다.
- PARALLEL: 이 값은 이중화 대상 테이블과 관련된 XLog를 여러 송신 쓰레드가 병렬로 송신중임을 나타낸다. 이 값은 PARALLEL 옵션과 함께 EAGER 모드로

이중화를 시작할 때 보여질 수 있다. SYNC 또는 SYNC ONLY 옵션과 함께 이중화를 시작할 때 지정할 수 있는 PARALLEL 옵션과는 다르다.

REP_LAST_SN

지역서버의 트랜잭션에 의해 가장 최근에 로깅된 로그 레코드의 식별 번호이다.

REP_SN

지역서버의 이중화 송신 쓰레드가 현재 송신 중인 로그 레코드의 식별 번호이다.

REP_GAP

이중화 갭의 로그파일 사이즈를 프로퍼티 REPLICATION_GAP_UNIT에 설정된 단위로 보여준다. 프로퍼티 REPLICATION_GAP_UNIT을 통해 단위를 수정 할 수있으며, 기본값은 메가바이트이다. 즉, REP GAP SIZE의 값을 프로퍼티 REPLICATION GAP UNIT으로 나눈 값이며, 나머지가 생기면 올림한다.

REP_GAP_SIZE

이중화 갭의 로그파일 사이즈를 의미하며, 바이트 단위로 보여준다.

READ FILE NO

현재 읽고 있는 로그 파일 번호이다.

READ_OFFSET

로그 파일 내에서 현재 읽고 있는 위치를 나타낸다.

PARALLEL_ID

한 송신자를 위해 병렬 동작중인 여러 쓰레드 중 하나의 식별자이다.

V\$REPLOGBUFFER

이중화 송신 쓰레드가 동작 중일 때 이중화 송신자 전용 로그 버퍼의 상태 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
BUFFER_MIN_SN	BIGINT	전용 로그 버퍼의 최소 로그 식별 번호
READ_SN	BIGINT	이중화 송신 쓰레드가 다음 읽어야 할 로그 레코드의 식별 번호
BUFFER_MAX_SN	BIGINT	전용 로그 버퍼의 최대 로그 식별 번호

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

BUFFER_MIN_SN

이중화 전용 로그 버퍼에 저장된 로그 레코드의 식별 번호중 최소값이다.

READ_SN

이중화 전용 로그 버퍼 내에서 이중화 송신 쓰레드가 다음에 읽어야 할 로그 레코드의 식별 번호이다.

BUFFRT_MAX_SN

이중화 전용 로그 버퍼에 저장된 로그 레코드의 식별 번호중 최대값이다.

V\$REPOFFLINE_STATUS

오프라인 이중화의 수행 상태를 표시한다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
STATUS	BIGINT	오프라인 이중화의 수행 상태
SUCCESS_TIME	INTEGER	오프라인 이중화가 성공적으로 수행된 시점의 시간

칼럼 정보

REP_NAME

지역 서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

STATUS

오프라인 이중화의 수행 상태

- 0: 시작되지 않았음
- 1: 시작됨
- 2: 종료
- 3: 실패

SUCCESS_TIME

가장 최근에 오프라인 이중화가 성공적으로 수행된 시점의 시각을 시스템 시간으로 표시한다. 이중화가 성공적으로 시작되어 종료되었을 경우 종료된 시각이 설정되고, 그 외는 0으로 설정된다.

V\$REPRECEIVER

이중화 수신자의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
MY_IP	VARCHAR(64)	지역서버의 IP 주소
MY_PORT	INTEGER	지역서버의 이중화 포트 번호
PEER_IP	VARCHAR(64)	원격서버의 IP 주소
PEER_PORT	INTEGER	원격서버의 이중화 포트 번호
APPLY_XSN	BIGINT	처리중인 XSN

Column name	Туре	Description
INSERT_SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 INSERT 로그 레코드의 수
INSERT_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 INSERT 로그 레코드의 수
UPDATE _SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 UPDATE 로그 레코드의 수
UPDATE_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 UPDATE 로그 레코드의 수
DELETE_SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 DELETE 로그 레코드의 수
DELETE_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 DELETE 로그 레코드의 수
PARALLEL_ID	INTEGER	항상 0이 표시됨
SQL_APPLY_TABLE_COUNT	INTEGER	SQL 반영 모드로 동작하는 테이블 개수
APPLIER_INIT_BUFFER_USAGE	BIGINT	병렬 적용자에 대기중인 큐의 현재 크기 (단위 byte)

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

MY_IP

지역서버의 IP 주소값이다.

MY_PORT

지역서버의 수신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

PEER_IP

원격서버의 IP 주소값이다.

PEER_PORT

원격서버의 송신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

APPLY_XSN

원격서버에서 송신 쓰레드가 전송하여 지역서버에서 수신 쓰레드가 적용 중인 XLog의 SN을 나타낸다.

INSERT_SUCCESS_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 INSERT 로그레코드의 수를 나타낸다.

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

INSERT_FAILURE_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 INSERT 로그레코드의 수를 나타낸다. (Conflict를 포함)

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

UPDATE_SUCCESS_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 UPDATE 로그레코드의 수를 나타낸다.

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

UPDATE_FAILURE_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 UPDATE 로그레코드의 수를 나타낸다. (Conflict를 포함)

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

DELETE_SUCCESS_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 DELETE 로그레코드의 수를 나타낸다.

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

DELETE FAILURE COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 DELETE 로그레코드의 수를 나타낸다. (Conflict를 포함)

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

PARALLE ID

항상 0이 표시된다.

Eager 모드에서는 V\$REPRECEIVER_PARALLEL의 PARALLE_ID가 0인 이중화 수신자와 동일한 수신자이며, eager 모드가 아닌 경우 의미 없는 값이다.

SQL_APPLY_TABLE_COUNT

SQL 반영 모드로 동작하는 테이블의 개수이다.

APPLIER INIT BUFFER USAGE

병렬 적용자(Parallel Applier) 옵션으로 이중화를 사용할 때, 적용자 쓰레드에 할당된 XLog의 메모리 총 사용량을 나타낸다. 단위는 byte이다.

V\$REPRECEIVER_COLUMN

이중화 수신자의 이중화 대상 칼럼 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 이름
USER_NAME	VARCHAR(128)	사용자 이름
TABLE_NAME	VARCHAR(128)	테이블 이름
PARTITION_NAME	VARCHAR(128)	파티션 이름
COLUMN_NAME	VARCHAR(128)	칼럼 이름
APPLY_MODE	INTEGER	0: Binary 모드 1: SQL 모드

REP_NAME

지역 서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

USER_NAME

지역 서버의 이중화 대상 테이블 소유자의 사용자 이름이다. SYS_USERS_ 메타 테이블의 한 USER_NAME 값과 일치한다.

TABLE_NAME

지역 서버의 이중화 대상 테이블의 이름으로 SYS_TABLES_ 메타 테이블의 한 TABLE NAME 값과 일치한다.

PARTITION_NAME

지역 서버의 이중화 대상 파티션 이름이다.

COLUMN_NAME

지역 서버의 이중화 대상 칼럼 이름이다.

APPLY_MODE

테이블에 데이터를 반영하는 모드이다.

- 0: Binary 모드
- 1: SQL 모드

V\$REPRECEIVER_PARALLEL

병렬 동작중인 이중화 수신 쓰레드의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
MY_IP	VARCHAR(64)	지역서버의 IP 주소
MY_PORT	INTEGER	지역서버의 이중화 포트 번호
PEER_IP	VARCHAR(64)	원격서버의 IP 주소

Column name	Туре	Description
PEER_PORT	INTEGER	원격서버의 이중화 포트 번호
APPLY_XSN	BIGINT	현재 처리중인 XSN
INSERT_SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 INSERT 로그레코드의 수
INSERT_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 INSERT 로그레코드의 수
UPDATE _SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 UPDATE 로그레코드의 수
UPDATE_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 UPDATE 로그레코드의 수
DELETE_SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 DELETE 로그레코드의 수
DELETE_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 DELETE 로그레코드의 수
PARALLEL_ID	INTEGER	병렬 동작중인 여러 이중화 수신 쓰레드 중 하나의 식별자

REP_NAME

이중화 객체의 이름이다.

MY_IP

지역서버의 IP 주소값이다.

MY_PORT

지역서버의 수신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

PEER_IP

원격서버의 IP 주소값이다.

PEER_PORT

원격서버의 송신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

APPLY_XSN

원격서버에서 송신 쓰레드가 전송하여 지역서버에서 수신 쓰레드가 적용 중인 XLog의 SN을 나타낸다.

INSERT_SUCCESS_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 INSERT 로그레코드의 수를 나타낸다.

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

INSERT_FAILURE_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 INSERT 로그레코드의 수를 나타낸다. (Conflict를 포함)

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

UPDATE_SUCCESS_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 UPDATE 로그레코드의 수를 나타낸다.

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

UPDATE FAILURE COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 UPDATE 로그레코드의 수를 나타낸다. (Conflict를 포함)

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

DELETE SUCCESS COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 DELETE 로그레코드의 수를 나타낸다.

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

DELETE_FAILURE_COUNT

지역서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 DELETE 로그레코드의 수를 나타낸다. (Conflict를 포함)

COMMIT 또는 ROLLBACK과 무관하게 계산된다. 즉 ROLLBACK을 수행해도 COUNT가 줄어들지 않는다.

PARALLEL_ID

동일 이중화 객체에 해당하는 여러 이중화 수신자 중 하나의 식별자이다.

V\$REPRECEIVER_PARALLEL_APPLY

이중화 수신자의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
PARALLEL_APPLIER_INDEX	INTEGER	적용자 번호
APPLY_XSN	BIGINT	처리중인 XSN
INSERT_SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 INSERT 로그레코드의 수
INSERT_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 INSERT 로그레코드의 수
UPDATE_SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 UPDATE 로그레코드의 수

Column name	Туре	Description
UPDATE_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 UPDATE 로그레코드의 수
DELETE_SUCCESS_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 성공한 DELETE 로그레코드의 수
DELETE_FAILURE_COUNT	BIGINT	지역 서버에서 수신 쓰레드가 적용에 실패한 DELETE 로그레코드의 수

칼럼 정보에 대한 자세한 내용은 V\$REPRECEIVER를 참조한다.

V\$REPRECEIVER_STATISTICS

이중화 수신 쓰레드의 작업 별 수행시간에 대해 통계 정보를 보여준다.
TIMED_STATISTICS 프로퍼티의 값이 1로 설정되어 있을 때만 통계정보가 이 뷰에 수집된다. 통계치 측정 간격과 측정 방식은 TIMER_THREAD_RESOLUTION과
TIMER_RUNNING_LEVEL 프로퍼티 값을 조정하여 정할 수 있다.

Column name	Type	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
PARALLEL_ID	INTEGER	병렬 동작중인 이중화 수신 쓰레드들 중 하나의 식별자
RECV_XLOG	BIGINT	XLog 수신에 소요된 전체 시간
CONVERT_ENDIAN	BIGINT	Endian(Byte Order) 변환 작업에 소요된 전체 시간
BEGIN_TRANSACTION	BIGINT	트랜잭션 시작에 걸린 전체 시간
COMMIT_TRANSACTION	BIGINT	트랜잭션 커밋에 걸린 전체 시간
ABORT_TRANSACTION	BIGINT	트랜잭션 롤백에 걸린 전체 시간
OPEN_TABLE_CURSOR	BIGINT	테이블 커서를 여는데 걸린 전체 시간
CLOSE_TABLE_CURSOR	BIGINT	테이블 커서를 닫는데 걸린 전체 시간
INSERT_ROW	BIGINT	INSERT의 로그를 재연하는데 소요된 전체 시간
UPDATE_ROW	BIGINT	UPDATE의 로그를 재연하는데 소요된 전체 시간
DELETE_ROW	BIGINT	DELETE의 로그를 재연하는데 소요된 전체 시간
OPEN_LOB_CURSOR	BIGINT	OPEN LOB CURSOR 작업에 걸린 전체 시간
PREPARE_LOB_WRITING	BIGINT	PREPARE LOB CURSOR 작업에 걸린 전체 시간
WRITE_LOB_PIECE	BIGINT	WRITE LOB PIECE 작업에 걸린 전체 시간
FINISH_LOB_WRITE	BIGINT	FINISH LOB WRITE 작업에 걸린 전체 시간
CLOSE_LOB_CURSOR	BIGINT	CLOSE LOB CURSOR 작업에 걸린 전체 시간
COMPARE_IMAGE	BIGINT	충돌 해결을 위한 데이터 비교 작업에 소요된 전체 시간
SEND_ACK	BIGINT	ACK 송신에 걸린 전체 시간

REP NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

PARALLEL_ID

수신자가 가지는 고유한 ID로 해당 수신 쓰레드가 속한 이중화 내에서 유일한 값을 가진다. 이 ID는 EAGER모드에서 병렬 수신자로 동작할 때, 각 쓰레드를 구별하기 위해 각 수신 쓰레드에 주어진다.

RECV XLOG

XLog를 수신하는데 걸린 시간의 누적 값이다. 이 값은 새로운 XLog가 오기를 기다리는 시간도 포함한다.

CONVERT_ENDIAN

ENDIAN (byte order) 변환 작업에 소요된 시간의 누적 값이다. 송신 서버와 수신 서버 장비간의 ENDIAN (byte order) 이 다를 때 변환작업이 발생한다.

BEGIN_TRANSACTION

트랜잭션 BEGIN작업에 소요된 시간의 누적 값이다.

COMMIT_TRANSACTION

트랜잭션 COMMIT작업에 소요된 시간의 누적 값이다.

ABORT_TRANSACTION

트랜잭션 ROLL BACK작업에 소요된 시간의 누적 값이다.

OPEN_TABLE_CURSOR

테이블 커서 열기 작업에 소요된 시간의 누적 값이다.

CLOSE_TABLE_CURSOR

테이블 커서 닫기 작업에 소요된 시간의 누적 값이다.

INSERT_ROW

수신 쓰레드가 INSERT 문의 로그를 반영하는데 소요된 시간의 누적 값이다.

UPDATE ROW

수신 쓰레드가 UPDATE 문의 로그를 반영하는데 소요된 시간의 누적 값이다.

DELETE ROW

수신 쓰레드가 DELETE 문의 로그를 반영하는데 소요된 시간의 누적 값이다.

OPEN_LOB_CURSOR

LOB 연산 작업 중 OPEN LOB CURSOR작업 시간의 누적 값이다.

PREPARE_LOB_WRITING

LOB 연산 작업 중 PREPARE LOB WRITING작업 시간의 누적 값이다.

WRITE_LOB_PIECE

LOB 연산 작업 중 WRITE LOB PIECE작업 시간의 누적 값이다.

FINISH_LOB_WRITE

LOB 연산 작업 중 FINISH LOB WRITE작업 시간의 누적 값이다.

CLOSE_LOB_CURSOR

LOB 연산 작업 중 FINISH CLOSE LOB CURSOR작업 시간의 누적 값이다.

COMPARE_IMAGE

데이터 충돌을 검사하기 위해서, 양 쪽 서버의 데이터를 비교하는 작업 시간의 누적 값이다.

SEND_ACK

Sender에게 ACK을 보내는 데 걸린 시간의 누적 값이다.

V\$REPRECEIVER_TRANSTBL

이중화 수신자의 트랜잭션 테이블의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
LOCAL_TID	BIGINT	지역 트랜잭션 식별자
REMOTE_TID	BIGINT	원격 트랜잭션 식별자
BEGIN_FLAG	INTEGER	현재 사용하지 않음
BEGIN_SN	BIGINT	트랜잭션의 최초 로그 레코드 SN
PARALLEL_ID	INTEGER	동일 이중화 객체에서 병렬 동작중인 여러 이중화 수신 쓰레드 중 하나의 식별자
PARALLEL_APPLIER_INDEX	INTEGER	트랜잭션을 수행하는 적용자의 번호

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

LOCAL_TID

지역서버에서 실행중인 트랜잭션의 식별자이다.

REMOTE_TID

원격서버에서 실행중인 트랜잭션의 식별자이다. 이미 실행이 끝났을 수도 있다.

V\$REPRECEIVER_TRANSTBL_PARALLEL

병렬 동작중인 다중 이중화 수신 쓰레드들의 트랜잭션 테이블 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
LOCAL_TID	INTEGER	지역 트랜잭션 식별자
REMOTE_TID	INTEGER	원격 트랜잭션 식별자
BEGIN_FLAG	INTEGER	현재 사용하지 않음
BEGIN_SN	BIGINT	트랜잭션의 최초 로그 레코드 SN
PARALLEL_ID	INTEGER	같은 이중화 이름을 갖는 여러 수신 쓰레드들 중 하나의 식별자

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

LOCAL_TID

지역서버에서 실행중인 트랜잭션의 식별자이다.

REMOTE_TID

원격서버에서 실행중인 트랜잭션의 식별자이다. 이미 실행이 끝났을 수도 있다.

PARALLEL_ID

병렬 동작중인 여러 이중화 수신 쓰레드들 중 하나의 식별자이다.

V\$REPRECOVERY

이중화를 이용한 복구 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체 이름
STATUS	INTEGER	복구에 대한 현재 상태 1: 복구 정보 생성 중 2: 복구 요청 대기 중 3: 복구 진행 중
START_XSN	BIGINT	복구를 위한 전송시작 SN
XSN	BIGINT	복구를 위해 현재 전송중인 로그 SN
END_XSN	BIGINT	복구를 위한 마지막 전송 SN
RECOVERY_SENDER_IP	VARCHAR(64)	지역 서버의 복구를 위한 송신자 IP 주소
PEER_IP	VARCHAR(64)	원격 서버의 복구를 위한 수신자 IP 주소
RECOVERY_SENDER_PORT	INTEGER	지역서버의 복구를 위한 송신자 포트 번호
PEER_PORT	INTEGER	원격서버의 복구를 위한 수신자 포트 번호

칼럼 정보

REP_NAME

지역 서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

STATUS

지역서버의 이중화 송신 쓰레드의 현재 상태를 나타낸다.

- 1: 복구 정보 생성 중
- 2: 복구 요청 대기 중
- 3: 복구 진행 중

START_XSN

지역 서버의 복구를 위해 송신 쓰레드가 전송할 시작 로그 레코드의 SN을 나타낸다.

XSN

지역서버의 복구를 위해 이중화 송신 쓰레드가 현재 송신중인 로그 레코드의 SN을 나타낸다.

END_XSN

지역 서버의 복구를 위해 송신 쓰레드가 전송할 마지막 로그 레코드의 SN을 나타낸다.

RECOVERY_SENDER_IP

지역 서버의 복구를 위한 송신자 IP 주소이다.

PEER_IP

원격 서버의 복구를 위한 IP 주소이다.

RECOVERY_SENDER_PORT

지역 서버의 복구를 위한 송신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

PEER_PORT

원격 서버의 복구를 위한 수신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

V\$REPSENDER

이중화 송신자의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
START_FLAG	BIGINT	시작 옵션
NET_ERROR_FLAG	BIGINT	에러 상태 플래그
XSN	BIGINT	현재 송신중인 로그 레코드의 SN
COMMIT_XSN	BIGINT	Commit 로그 레코드의 SN
STATUS	BIGINT	현재 상태
SENDER_IP	VARCHAR(64)	송신자 IP 주소
PEER_IP	VARCHAR(64)	원격 서버의 IP 주소

Column name	Туре	Description
SENDER_PORT	INTEGER	송신 포트 번호
PEER_PORT	INTEGER	원격 서버의 포트 번호
READ_LOG_COUNT	BIGINT	읽은 로그의 개수
SEND_LOG_COUNT	BIGINT	읽어서 송신한 로그의 수
REPL_MODE	VARCHAR(7)	사용자가 지정한 이중화 모드
ACT_REPL_MODE	VARCHAR(7)	실제 이중화 모드

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

START_FLAG

지역서버의 이중화 구동시에 명시한 구동 옵션이다. 다음 값들을 가질 수 있다.

- : 0
- QUICK: 1
- SYNC: 2
- SYNC_ONLY: 3SYNC RUN : 4
- SYNC END: 5
- RECOVERY from Replication : 6
- OFFLINE: 7PARALLEL: 8

NET_ERROR_FLAG

네트워크 오류 발생 여부를 나타낸다. 디폴트는 0이며, 1은 오류가 발생했음을 나타낸다.

XSN

지역서버의 이중화 송신 쓰레드가 송신중인 로그 레코드의 SN을 나타낸다.

COMMIT_XSN

지역서버에서 가장 최근에 COMMIT한 트랜잭션이 로깅한 COMMIT 로그 레코드의 SN을 나타낸다.

STATUS

지역서버의 이중화 송신 쓰레드의 현재 상태를 나타낸다.

- 0: STOP
- 1: RUN
- 2: RETRY
- 3: FAILBACK NORMAL
- 4: FAILBACK MASTER

- 5: FAILBACK SLAVE
- 6: SYNC
- 7: FAILBACK EAGER
- 8: FAILBACK FLUSH
- 9: IDLE

SENDER_IP

지역서버의 IP 주소이다.

PEER IP

원격서버의 IP 주소이다.

SENDER_PORT

지역서버의 이중화 송신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

PEER_PORT

원격서버의 이중화 수신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

READ LOG COUNT

지역서버에서 송신 쓰레드가 읽은 로그 레코드의 수를 나타낸다.

SEND_LOG_COUNT

지역서버에서 송신 쓰레드가 읽어서 송신한 로그레코드의 수를 나타낸다.

REPL MODE

사용자에 의해서 설정된 이중화 모드를 나타낸다. 이중화 모드의 종류는 LAZY 또는 EAGER이다. 이중화 모드에 대한 자세한 설명은 *Replication Manual*을 참조하기 바란다.

ACT REPL MODE

실제로 동작 중인 이중화 모드를 나타내며, REPL MODE와 다를 수도 있다.

이중화 모드를 EAGER 로 설정했을 때, 장애 등으로 인하여 이중화 갭이 있는 경우, 이중화는 LAZY 모드로 동작하게 된다.

이 외의 경우에는 REPL_MODE의 값과 동일하다.

V\$REPSENDER_PARALLEL

병렬 동작중인 이중화 송신 쓰레드들의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
CURRENT_TYPE	VARCHAR(9)	시작 옵션
NET_ERROR_FLAG	BIGINT	에러 상태 플래그
XSN	BIGINT	전송중인 로그 레코드의 SN

Column name	Туре	Description
COMMIT_XSN	BIGINT	Commit 로그 레코드의 SN
STATUS	VARCHAR(15)	현재 상태
SENDER_IP	VARCHAR(64)	송신자 IP 주소
PEER_IP	VARCHAR(64)	원격 서버의 IP 주소
SENDER_PORT	INTEGER	송신 포트 번호
PEER_PORT	INTEGER	원격 서버의 포트 번호
READ_LOG_COUNT	BIGINT	읽은 로그의 개수
SEND_LOG_COUNT	BIGINT	읽어서 송신한 로그의 수
REPL_MODE	VARCHAR(7)	사용자가 지정한 이중화 모드
PARALLEL_ID	INTEGER	같은 이중화 이름을 가지는 여러 이중화 송신 쓰레드들 중 하나의 식별자

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

CURRENT_TYPE

V\$REPGAP_PARALLEL 성능 뷰의 CURRENT_TYPE 칼럼 설명을 참조하기 바란다.

NET_ERROR_FLAG

네트워크 오류 발생 여부를 나타낸다. 디폴트는 0이며, 1은 오류가 발생했음을 나타낸다.

XSN

지역서버의 이중화 송신 쓰레드가 송신중인 로그 레코드의 SN을 나타낸다.

COMMIT_XSN

지역서버에서 가장 최근에 COMMIT한 트랜잭션이 로깅한 COMMIT 로그 레코드의 SN을 나타낸다.

STATUS

지역서버의 이중화 송신 쓰레드의 현재 상태를 나타낸다.

- 0: STOP
- 1: RUN
- 2: RETRY
- 3: FAILBACK NORMAL
- 4: FAILBACK MASTER
- 5: FAILBACK SLAVE
- 6: SYNC
- 7: FAILBACK EAGER
- 8: FAILBACK FLUSH

• 9: IDLE

SENDER_IP

지역서버의 IP 주소이다.

PEER IP

원격서버의 IP 주소이다.

SENDER_PORT

지역서버의 이중화 송신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

PEER_PORT

원격서버의 이중화 수신 쓰레드가 사용하는 포트번호이다.

READ_LOG_COUNT

지역서버에서 송신 쓰레드가 읽은 로그레코드의 수를 나타낸다.

SEND_LOG_COUNT

지역서버에서 송신 쓰레드가 읽어서 송신한 로그레코드의 수를 나타낸다.

REPL MODE

사용자에 의해서 설정된 이중화 모드를 나타낸다. 이중화 모드의 종류는 LAZY 또는 EAGER이다. 이중화 모드에 대한 자세한 설명은 *Replication Manual*을 참조하기 바란다.

PARALLEL ID

병렬 동작중인 여러 이중화 송신 쓰레드들 중 하나의 식별자이다.

V\$REPSENDER_SENT_LOG_COUNT

이중화 송신자가 전송한 로그를 DML 타입 별로 분류하여 개수를 보여준다. 이중화로그는 이중화 송신자가 시작하면 실시간으로 전송되며, 전송할 때마다 이 성능 뷰의데이터가 갱신된다.

Eager 모드의 병렬 이중화의 경우, Parent Sender에 대한 정보만 이 성능 뷰에 보여주며, 각 Sender 쓰레드에 대한 정보는 V\$REPSENDER_SENT_LOG_COUNT_PARALLEL 성능 뷰에 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
CURRENT_TYPE	VARCHAR(9)	이중화 송신 쓰레드의 유형
TABLE_OID	BIGINT	테이블 객체 식별자
INSERT_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 INSERT 로그의 개수
DELETE_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 DELETE 로그의 개수
UPDATE_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 UPDATE 로그의 개수

Column name	Туре	Description
LOB_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 LOB 관련 로그의 개수

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

CURRENT_TYPE

V\$REPGAP_PARALLEL 성능 뷰의 CURRENT_TYPE 칼럼 설명을 참조하기 바란다.

V\$REPSENDER_SENT_LOG_COUNT_PARALLEL

Eager 모드의 병렬 이중화의 각 이중화 송신 쓰레드가 전송한 로그를 DML 타입 별로 분류하여 개수를 보여준다. 이중화 로그는 이중화 송신자가 시작하면 실시간으로 전송되며, 전송할 때마다 이 성능 뷰의 데이터가 갱신된다.

Eager 모드의 병렬 이중화의 경우, Parent Sender에 대한 정보는 V\$REPSENDER_SENT_LOG_COUNT 성능 뷰에 보여주며, 각 Sender 쓰레드에 대해서만 이성능 뷰에 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
CURRENT_TYPE	VARCHAR(9)	이중화 송신 쓰레드의 유형
PARALLEL_ID	INTEGER	병렬 동작중인 다중 쓰레드를 구분하는 식별자
TABLE_OID	BIGINT	테이블 객체 식별자
INSERT_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 INSERT 로그의 개수
DELETE_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 DELETE 로그의 개수
UPDATE_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 UPDATE 로그의 개수
LOB_LOG_COUNT	INTEGER	전송한 LOB 관련 로그의 개수

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

CURRENT_TYPE

V\$REPGAP_PARALLEL 성능 뷰의 CURRENT_TYPE 칼럼 설명을 참조하기 바란다.

PARALLEL_ID

한 송신자를 위해 병렬 동작중인 여러 쓰레드 중 하나의 식별자이다.

V\$REPSENDER_STATISTICS

이중화 송신 쓰레드의 작업 별 수행시간에 대해 통계 정보를 보여준다.
TIMED_STATISTICS 프로퍼티의 값이 1로 설정되어 있을 때만 통계정보가 이 뷰에 수집된다. 통계치 측정 간격과 측정 방식은 TIMER_THREAD_RESOLUTION과
TIMER RUNNING LEVEL 프로퍼티 값을 조정하여 정할 수 있다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
PARALLEL_ID	INTEGER	병렬 동작중인 이중화 송신 쓰레드들 중 하나의 식별자
WAIT_NEW_LOG	BIGINT	수신 쓰레드에게 보낼 새 로그를 대기하는 데 걸린 전체 시간
READ_LOG_FROM_REPLBUFFER	BIGINT	이중화 로그 버퍼로부터 로그를 읽어오는 데 걸린 전체 시간
READ_LOG_FROM_FILE	BIGINT	로그 파일로부터 로그를 읽어오는 데 걸린 전체 시간
CHECK_USEFUL_LOG	BIGINT	이중화 대상 로그인지 판별하는 데 걸린 전체 시간
ANALYZE_LOG	BIGINT	로그를 분석하고 XLog형태로 변환하는 데 걸린 전체
SEND_XLOG	BIGINT	XLog를 송신하는 데 걸린 전체 시간
RECV_ACK	BIGINT	ACK를 수신하는 데 걸린 전체 시간
SET_ACKEDVALUE	BIGINT	수신자로부터 받은 ACK값을 분석하는 데 걸린 전체 시간

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

PARALLEL_ID

송신자가 가지는 고유한 ID로 해당 송신 쓰레드가 속한 이중화 내에서 유일한 값을 가진다. 이 ID는 EAGER모드에서 병렬 송신자로 동작할 때, 각 쓰레드를 구별하기 위해 각 송신 쓰레드에 주어진다.

WAIT_NEW_LOG

수신 쓰레드로 보내기 위해 읽어올 로그가 로그 버퍼 또는 로그 파일에 쓰여지기를 기다리는 데 걸린 시간의 누적 값이다.

READ_LOG_FROM_REPLBUFFER

이중화 로그 버퍼에서 로그를 읽어오는 데 걸린 시간의 누적 값이다. REPLICATION_LOG_BUFFER_SIZE값이 0보다 큰 값으로 설정되어 있는 경우에만 이 값이 유효하다.

READ_LOG_FROM_FILE

로그 파일에서 로그를 읽어오는 데 걸린 시간의 누적 값이다.

CHECK_USEFUL_LOG

이중화 대상 로그인지 판별하는 데 걸린 시간의 누적 값이다.

ANALYZE LOG

로그를 분석하여 이중화를 위한 XLog로 변환하는 데 걸린 시간의 누적 값이다.

SEND_XLOG

XLog를 수신 쓰레드에 전송하는 데 걸린 시간의 누적 값이다.

RECV_ACK

수신 쓰레드로부터 ACK를 받기 위해 대기한 시간과 수신하는 데 걸린 시간의 누적 값이다.

SET_ACKEDVALUE

수신 쓰레드로부터 받은 ACK값을 분석하는데 걸린 시간의 누적 값이다.

V\$REPSENDER_TRANSTBL

이중화 송신자의 트랜잭션 테이블의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 이름
START_FLAG	BIGINT	시작 옵션
LOCAL_TID	BIGINT	지역 트랜잭션 식별자
REMOTE_TID	BIGINT	원격 트랜잭션 식별자
BEGIN_FLAG	INTEGER	트랜잭션의 BEGIN 전송 여부
BEGIN_SN	BIGINT	트랜잭션의 최초 로그 레코드 SN

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

START_FLAG

V\$REPSENDER 성능 뷰의 START FLAG 칼럼의 설명을 참고한다.

LOCAL_TID

지역서버에서 실행되는 트랜잭션의 식별자이다.

REMOTE_TID

원격서버에서 실행되는 트랜잭션의 식별자이다.

V\$REPSENDER_TRANSTBL_PARALLEL

병렬 동작중인 이중화 송신 쓰레드의 트랜잭션 테이블의 정보를 보여준다.

Column name	Type	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 이름

Column name	Туре	Description
CURRENT_TYPE	VARCHAR(9)	이중화 송신 쓰레드의 유형
LOCAL_TID	BIGINT	지역 트랜잭션 식별자
REMOTE_TID	BIGINT	원격 트랜잭션 식별자
BEGIN_FLAG	INTEGER	트랜잭션의 BEGIN 전송 여부
BEGIN_SN	BIGINT	트랜잭션의 최초 로그 레코드 SN
PARALLEL_ID	INTEGER	병렬 동작중인 여러 이중화 송신 쓰레드들 중 하나의 식별자

REP_NAME

이중화 객체의 이름이다.

CURRENT_TYPE

V\$REPGAP_PARALLEL 성능 뷰의 CURRENT_TYPE 칼럼 설명을 참조하기 바란다.

LOCAL_TID

지역서버에서 실행되는 트랜잭션의 식별자이다.

REMOTE_TID

원격서버에서 실행되는 트랜잭션의 식별자이다.

PARALLEL_ID

병렬 동작중인 여러 이중화 송신 쓰레드들 중 하나의 식별자이다.

V\$REPSYNC

이중화를 사용해서 동기화 중인 테이블의 정보를 보여준다.

Column name	Type	Description
REP_NAME	VARCHAR(40)	이중화 객체의 이름
SYNC_TABLE	VARCHAR(128)	동기화 대상 테이블 이름
SYNC_PARTITION	VARCHAR(128)	동기화 대상 파티션 이름
SYNC_RECORD_COUNT	BIGINT	원격 서버에 동기화된 레코드 수
SYNC_SN	BIGINT	현재 사용하지 않음

칼럼 정보

REP_NAME

지역서버에 생성된 이중화 객체의 이름이다.

SYNC_TABLE

동기화 대상 테이블 이름이다.

SYNC_PARTITION

동기화 대상 파티션 이름이다.

SYNC_RECORD_COUNT

지역 서버에서 원격 서버로 이중화 테이블들의 데이터를 동기화할 때, REPLICATION_SYNC_TUPLE_COUNT 프로퍼티에 설정한 레코드 개수 단위로 데이터를 읽어서 처리한다.

이 칼럼은 이는 동기화 진행 중에는 동기화 된 레코드의 개수를 보여주며, 동기화가 완료되면 -1을 보여준다.

V\$RESERVED_WORDS

SQL에서 사용되는 모든 키워드를 보여준다.

Column name	Туре	Description
KEYWORD	VARCHAR(40)	키워드의 이름
LENGTH	INTEGER	키워드의 길이
RESERVED_TYPE	INTEGER	키워드의 타입

칼럼 정보

KEYWORD

SQL에서 사용 되는 키워드의 이름이다.

LENGTH

키워드의 길이이다.

RESERVED_TYPE

키워드의 타입이다.

- 0: 테이블의 칼럼 이름으로 사용할 수 없다.
- 1: 테이블의 칼럼 이름으로 사용할 수 있다.

V\$SBUFFER_STAT

보조 버퍼(Secondary Buffer)에 대한 통계 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
PAGE_COUNT	INTEGER	보조 버퍼의 크기(페이지 개수)
HASH_BUCKET_COUNT	INTEGER	해쉬 테이블의 버킷 개수
HASH_CHAIN_LATCH_COUNT	INTEGER	해쉬 테이블에 사용되는 래치 개수
CHECKPOINT_LIST_COUNT	INTEGER	체크포인트 리스트 개수

Column name	Туре	Description
HASH_PAGES	INTEGER	해쉬 테이블에 등록된 페이지 개수
FLUSH_PAGES	INTEGER	플러시된 페이지 개수
CHECKPOINT_LIST_PAGES	INTEGER	체크포인트 리스트에 있는 페이지 개수
GET_PAGES	BIGINT	페이지가 요청된 횟수
READ_PAGES	BIGINT	페이지를 읽어간 횟수
WRITE_PAGES	BIGINT	페이지를 쓴 횟수
HIT_RATIO	DOUBLE	보조 버퍼 적중률
SINGLE_PAGE_READ_USEC	BIGINT	single page Read 시간
SINGLE_PAGE_WRITE_USEC	BIGINT	single page Write 시간
MPR_READ_USEC	BIGINT	Full scan Read시 Read한 시간
MPR_READ_PAGE_COUNT	BIGINT	Full scan Read시 Read한 페이지 수
SINGLE_READ_PERF	DOUBLE	single 페이지를 read한 양(KB)/ sec
MULTI_READ_PERF	DOUBLE	mpr로 페이지를 read한 양(KB)/ sec

PAGE_COUNT

보조 버퍼의 크기가 페이지 개수로 표시된다.

HASH_BUCKET_COUNT

해쉬 테이블의 버킷 개수를 나타낸다.

HASH_CHAIN_LATCH_COUNT

해쉬 테이블에 사용되는 체인 래치의 개수를 나타낸다.

CHECKPOINT_LIST_COUNT

체크포인트 리스트 개수를 나타낸다.

HASH_PAGES

해쉬 테이블에 삽입된 페이지 개수를 나타낸다. 이 값은 현재 사용중인 페이지 수를 의미한다.

FLUSH_PAGES

서버 구동 이후부터 현재까지 보조 버퍼에서 플러시된 페이지의 총 개수를 나타낸다.

CHECKPOINT_LIST_PAGES

체크포인트 리스트에 존재하는 페이지 수를 나타낸다.

GET_PAGES

버퍼 관리자가 서버 구동 이후부터 현재까지 데이터 읽기 목적으로 보조 버퍼의 페이지를 요청한 누적 횟수를 나타낸다.

READ PAGES

페이지 요청 시 버퍼 관리자가 보조 버퍼에서 메모리 버퍼로 페이지를 읽은 누적 횟수이다.

WRITE_PAGES

보조 버퍼에 페이지를 쓴 누적 횟수이다.

HIT_RATIO

서버 구동 이후부터 현재까지 보조 버퍼에 대한 누적 적중률 (hit ratio)을 나타낸다.

SINGLE_PAGE_READ_USEC

보조 버퍼에서 하나의 페이지를 읽는데 소요된 누적 시간이다. (단위: micro-seconds)

SINGLE_PAGE_WRITE_USEC

하나의 페이지를 보조 버퍼에 쓰는데 소요된 누적 시간이다. (단위: micro-seconds)

MPR_READ_USEC

보조 버퍼에서 여러 페이지를 동시에 읽는데 소요된 누적 시간이다. (단위: micro-seconds)

MPR_READ_PAGE_COUNT

"full 스캔" 수행을 위해 보조 버퍼에서 여러 데이터 페이지를 동시에 읽은 페이지의 누적 개수이다.

SINGLE_READ_PERF

하나의 데이터 페이지를 보조 버퍼에서 읽을 때의 초당 읽은 평균 바이트 수이다. (단위: kB/sec)

MULTI READ PERF

"full 스캔" 수행을 위해 보조 버퍼에서 여러 데이터 페이지들을 동시에 읽을 때의 초당 읽은 평균 바이트 수이다. (단위: kB/sec)

V\$SEGMENT

디스크 테이블과 디스크 인덱스를 구성하는 세그먼트의 상태, 종류 및 할당된 익스텐트의 개수를 보여준다.

Column name	Туре	Description
SPACE_ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
TABLE_OID	BIGINT	테이블 헤더의 객체 식별자
SEGMENT_PID	INTEGER	세그먼트 페이지의 식별자
SEGMENT_TYPE	VARCHAR(7)	세그먼트의 종류

Column name	Туре	Description
SEGMENT_STATE	VARCHAR(7)	세그먼트의 상태
EXTENT_TOTAL_COUNT	BIGINT	세그먼트에 할당된 익스텐트의 총 개수

SEGMENT_PID

세그먼트 헤더가 저장된 페이지의 식별자이다.

SEGMENT_TYPE

- INDEX: 해당 세그먼트가 인덱스 세그먼트임을 나타낸다.
- LOB: 해당 세그먼트가 LOB 세그먼트임을 나타낸다.
- TABLE: 해당 세그먼트가 테이블 세그먼트임을 나타낸다.
- TSSEG: 해당 세그먼트가 TSS 세그먼트임을 나타낸다.
- UDSEG: 해당 세그먼트가 언두 세그먼트임을 나타낸다.

SEGMENT_STATE

- USED: 해당 세그먼트가 사용 중임을 나타낸다.
- FREE: 해당 세그먼트가 비어 있음을 나타낸다.

EXTENT_TOTAL_COUNT

세그먼트에 할당된 익스텐트의 총 개수이다.

V\$SEQ

시퀀스 관련 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
SEQ_OID	BIGINT	시퀀스 객체 식별자
CURRENT_SEQ	BIGINT	현재 시퀀스 값
START_SEQ	BIGINT	시퀀스의 시작 값
INCREMENT_SEQ	BIGINT	시퀀스의 증가 값
CACHE_SIZE	BIGINT	캐쉬 크기
MAX_SEQ	BIGINT	시퀀스 최대값
MIN_SEQ	BIGINT	시퀀스 최소값
IS_CYCLE	VARCHAR(7)	시퀀스 값의 순환 여부

칼럼 정보

SEQ_OID

고유한 시퀀스 식별자로 이는 시퀀스 생성시 시스템에 의해 할당된다. 이 값은 SYS_TABLES_ 메타 테이블의 TABLE_TYPE 칼럼의 값이 'S" 인 레코드들 중 한 TABLE_OID 칼럼 값과 일치한다.

CURRENT_SEQ

현재 시퀀스의 값을 나타낸다.

START_SEQ

시퀀스 생성시 지정한 시퀀스의 시작 값을 나타낸다.

INCREMENT_SEQ

시퀀스 번호가 증가되는 값을 나타낸다.

MAX_SEQ

시퀀스를 사용해서 생성 가능한 최대값을 나타낸다.

MIN_SEQ

시퀀스를 사용해서 생성 가능한 최소값을 나타낸다.

IS_CYCLE

해당 시퀀스가 최대값에 도달한 경우 순환하여 최소값부터 다시 시퀀스 값을 생성할 것인지 여부를 나타낸다.

- YES: 순환 한다
- NO: 순환 하지 않는다. 만약 시퀀스가 최대값에 도달할 경우 다음 시퀀스 값을 요청하면, 에러가 발생한다.

V\$SERVICE_THREAD

서비스 쓰레드 정보를 보여준다.

Column name	Type	Description
ID	INTEGER	서비스 쓰레드 식별자
TYPE	VARCHAR(20)	서비스 쓰레드 접속 방법
STATE	VARCHAR(10)	서비스 쓰레드의 현재 상태
RUN_MODE	VARCHAR(9)	서비스 쓰레드 운영 모드
SESSION_ID	BIGINT	서비스 쓰레드가 수행중인 세션의 식별자
STATEMENT_ID	INTEGER	서비스 쓰레드가 수행중인 Statement 의 식별자
START_TIME	INTEGER	서비스 쓰레드가 생성된 시각
EXECUTE_TIME	BIGINT	서비스 쓰레드가 현재 쿼리를 수행하는데 걸린 시간
TASK_COUNT	INTEGER	서비스 쓰레드가 처리중인 세션의 개수
READY_TASK_COUNT	INTEGER	서비스 쓰레드가 요청을 처리해 주기를 대기하고 있는 세션의 개수
THREAD_ID	BIGINT	서비스 쓰레드의 thread id

서버에서 클라이언트의 요청을 받아 질의를 수행하는 쓰레드를 서비스 쓰레드라 한다. Altibase는 이러한 서비스 쓰레드를 생성하는 아래의 두 가지 모드를 제공한다:

- 전용 쓰레드 모드(Dedicated Thread Mode):
 서버에 다수의 클라이언트가 접속하여 질의를 수행하는 경우, 서버는 각 클라이언트 세션별로 하나의 서비스 쓰레드를 생성하여 질의를 수행한다.
- 멀티플렉싱 쓰레드 모드(Multiplexing Thread Mode):
 Altibase 서버는 서버에 최적화된 개수의 서비스 쓰레드만 생성하고, 클라이언트 세션들이 이를 공유한다.

Altibase는 필요에 따라 동적으로 서비스 쓰레드를 추가하거나 삭제하여 항상 최적화된 개수의 서비스 쓰레드를 유지하도록 설계되어 있다. 단, DEDICATED_THREAD_INIT_COUNT 또는 MULTIPLEXING_THREAD_COUNT 프로퍼티에서 지정한 최소 개수만큼의 서비스 쓰레드는 유지한다.

칼럼 정보

ID

서비스 쓰레드의 식별자를 나타낸다. System thread ID (Light Weight Process ID등과 같은)가 아니라 Altibase 내부에서 유지하는 ID이다.

TYPE

서비스 쓰레드 접속 방법으로 다음과 같은 값을 가진다.

- SOCKET(MULTIPLEXING): TCP 또는 Unix Domain 방식
- SOCKET(DEDICATED): TCP 또는 Unix Domain 방식
- IPC: IPC 방식
- IPCDA: IPCDA 방식

STATE

서비스 쓰레드의 현재 상태를 나타낸다. 다음과 같은 값을 가진다.

- NONE: 서비스 쓰레드가 초기화된 상태
- POLL: 서비스 쓰레드가 이벤트를 기다리고 있는 상태
- QUEUE-WAIT: 서비스 쓰레드가 Queue를 대기하는 상태
- EXECUTE: 서비스 쓰레드가 Statement를 수행중인 상태
- UNKNOWN: 서비스 쓰레드의 상태를 알 수 없음

RUN_MODE

서비스 쓰레드의 운영 모드를 나타내는 것으로 SHARED 또는 DEDICATED 두 가지 모드가 있다.

- SHARED: 여러 클라이언트 연결들이 하나의 서비스 쓰레드를 공유한다.
- DEDICATED: 하나의 클라이언트 연결(Connection)이 하나의 서비스 쓰레드에 할당되어 해당 서비스 쓰레드를 독점하여 사용한다.

현재 서비스 쓰레드의 운영 모드 전환은 큐 (QUEUE) 관련 작업에만 적용되고 있으며, SHARED 모드에서 DEDICATED 모드로만 전환할 수 있다.

STATEMENT ID

서비스 쓰레드가 수행중인 SQL statement의 식별자를 나타낸다.

START_TIME

서비스 쓰레드가 생성된 시각을 시스템 시간으로 나타낸다. (단위: 초)

EXECUTE_TIME

서비스 쓰레드가 현재 수행하고 있는 질의 (query)를 수행하는 데 걸린 시간을 나타낸다. (단위: 마이크로초)

TASK_COUNT

서비스 쓰레드에 할당된 전체 세션의 개수를 나타낸다.

READY_TASK_COUNT

서비스 쓰레드가 자신의 요청을 처리해 주기를 대기하고 있는 세션의 개수를 나타낸다.

V\$SERVICE_THREAD_MGR

서비스 쓰레드가 생성되거나 삭제된 횟수를 누적해서 보여준다.

Column name	Туре	Description
ADD_THR_COUNT	INTEGER	서비스 쓰레드가 추가된 횟수
REMOVE_THR_COUNT	INTEGER	서비스 쓰레드가 삭제된 횟수

Altibase는 필요에 따라 동적으로 서비스 쓰레드를 추가하거나 삭제하여 항상 최적화된 개수의 서비스 쓰레드를 유지하는데, 이 성능 뷰는 서비스 쓰레드가 추가되거나 삭제된 횟수를 누적해서 보여준다.

칼럼 정보

ADD_THR_COUNT

서비스 쓰레드가 동적으로 추가된 횟수의 누적값이다.

REMOVE_THR_COUNT

서비스 쓰레드가 동적으로 삭제된 횟수의 누적값이다.

V\$SESSION

Altibase 내부에 생성된 클라이언트 세션에 대한 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
ID	BIGINT	세션 식별자
TRANS_ID	BIGINT	세션에서 현재 수행중인 트랜잭션의 식별자
TASK_STATE	VARCHAR(11)	태스크 상태
COMM_NAME	VARCHAR(64)	접속 정보
XA_SESSION_FLAG	INTEGER	XA 세션 플래그
XA_ASSOCIATE_FLAG	INTEGER	XA associate 플래그

Column name	Туре	Description
QUERY_TIME_LIMIT	BIGINT	아래 참조
DDL_TIME_LIMIT	BIGINT	아래 참조
FETCH_TIME_LIMIT	BIGINT	아래 참조
UTRANS_TIME_LIMIT	BIGINT	아래 참조
IDLE_TIME_LIMIT	BIGINT	아래 참조
IDLE_START_TIME	INTEGER	아래 참조
ACTIVE_FLAG	INTEGER	트랜잭션 활성 플래그
OPENED_STMT_COUNT	INTEGER	사용 중인 구문 개수
CLIENT_PACKAGE_VERSION	VARCHAR(40)	클라이언트 패키지 버젼
CLIENT_PROTOCOL_VERSION	VARCHAR(40)	클라이언트의 통신 프로토콜 버전
CLIENT_PID	BIGINT	클라이언트 프로세스 아이디
CLIENT_TYPE	VARCHAR(40)	접속한 클라이언트의 타입
CLIENT_APP_INFO	VARCHAR(128)	접속한 애플리케이션의 타입
CLIENT_NLS	VARCHAR(40)	클라이언트 문자 집합
DB_USERNAME	VARCHAR(128)	데이터베이스 사용자 이름
DB_USERID	INTEGER	데이터베이스 사용자 식별자
DEFAULT_TBSID	BIGINT	사용자의 디폴트 테이블스페이스 식별자
DEFAULT_TEMP_TBSID	BIGINT	사용자의 디폴트 임시(temp) 테이블스페이스 식별자
SYSDBA_FLAG	INTEGER	Sysdba 로 접속했는지 여부
AUTOCOMMIT_FLAG	INTEGER	Autocommit 플래그
SESSION_STATE	VARCHAR(13)	세션의 상태
ISOLATION_LEVEL	INTEGER	고립도 (isolation level)
REPLICATION_MODE	INTEGER	이중화 모드
TRANSACTION_MODE	INTEGER	트랜잭션 모드
COMMIT_WRITE_WAIT_MODE	INTEGER	아래 참조
OPTIMIZER_MODE	INTEGER	최적화 모드
HEADER_DISPLAY_MODE	INTEGER	SELECT 질의의 결과 출력시, 칼럼 이름만 출력할 것인지 테이블 이름도 함께 출력할 것인지 여부. 0: 칼럼 이름과 함께 테이블 이름도 출력 1: 칼럼 이름만 출력
CURRENT_STMT_ID	INTEGER	사용 중인 statement 식별자

Column name	Туре	Description
STACK_SIZE	INTEGER	스택 크기(단위: bytes)
DEFAULT_DATE_FORMAT	VARCHAR(64)	디폴트 날짜 형식 예) DD-MON-RRRR
TRX_UPDATE_MAX_LOGSIZE	BIGINT	DML 로그의 최대 크기(단위: bytes)
PARALLE_DML_MODE	INTEGER	Deprecated
LOGIN_TIME	INTEGER	클라이언트 접속 시간
FAILOVER_SOURCE	VARCHAR(256)	FailOver가 일어났을 때의 접속 정보
NLS_TERRITORY	VARCHAR(40)	세션의 지역 이름
NLS_ISO_CURRENCY	VARCHAR(40)	세션의 ISO 통화 기호
NLS_CURRENCY	VARCHAR(10)	세션의 지역 통화 기호
NLS_NUMERIC_CHARACTERS	VARCHAR(2)	세션의 소수점 문자와 그룹 구분자
TIME_ZONE	VARCHAR(40)	세션에 설정된 타임 존의 지역 이름, 약어 또는 UTC_OFFSET
LOB_CACHE_THRESHOLD	INTEGER	LOB_CACHE_THRESHOLD 프로퍼티에 설정된 값
QUERY_REWRITE_ENABLE	VARCHAR(7)	QUERY_REWRITE_ENABLE 프로퍼티에 설정된 값
DBLINK_GLOBAL_TRANSACTION_LEVEL	INTEGER	DBLINK_GLOBAL_TRANSACTION_LEVEL 프로퍼티에 설정된 값
DBLINK_REMOTE_STATEMENT_AUTOCOMMIT	INTEGER	DBLINK_REMOTE_STATEMENT_AUTOCOMMIT 프로퍼티에 설정된 값
MAX_STATEMENTS_PER_SESSION	INTEGER	세션에 허용된 STATEMENT 최대 개수
SSL_CIPHER	VARCHAR(256)	현재 사용하는 암호화 알고리즘
SSL_CERTIFICATE_SUBJECT	VARCHAR(256)	클라이언트 인증서 정보
SSL_CERTIFICATE_ISSUER	VARCHAR(256)	클라이언트 인증서 발행기관
CLIENT_INFO	VARCHAR(128)	접속한 애플리케이션 타입
MODULE	VARCHAR(128)	수행 중인 프로시저 모듈이름
ACTION	VARCHAR(128)	수행 중인 프로시저 동작상태
REPLICATION_DDL_SYNC	INTEGER	이중화 중 DDL 복제 여부
REPLICATION_DDL_TIMELIMIT	BIGINT	아래 참조
MESSAGE_CALLBACK	VARCHAR(7)	클라이언트 메시지 콜백 등록상태

현재 연결된 세션의 고유 식별자를 나타낸다.

TRANS_ID

세션에서 현재 수행하고 있는 트랜잭션 식별자를 나타낸다. 현재 수행중인 트랜잭션이 없으면 이 값은 -1이 된다.

TASK_STATE

현재 태스크의 상태를 아래와 같이 나타낸다.

STATE	Description
WAITING	클라이언트로 부터 요청이 들어오기를 기다리고 있는 상태
READY	클라이언트로부터 수신된 요청을 처리하기 위한 쓰레드를 할당받기 위해 대기하는 상태
EXECUTING	쓰레드를 할당받은 후 작업을 수행중인 상태
QUEUE WAIT	QUEUE에 입력되기를 기다리는 상태. 큐에 입력된 후에 dequeue된다.
QUEUE READY	QUEUE에 입력된 후, dequeue를 위해 쓰레드 할당을 기다리는 상태
UNKNOWN	알 수 없는 상태

COMM_NAME

클라이언트의 접속 정보를 나타낸다. 통신 타입 (TCP/IP, UNIX domain 소켓, IPC, IPCDA 또는 SSL)에 따라서 보여주는 포맷이 다르다. TCP/IP와 SSL의 경우에는 클라이언트 IP 주소와 연결 포트 번호가 여기에 포함된다.

XA_SESSION_FLAG

현재의 세션이 XA 세션인지 나타낸다.

• 0: XA 세션이 아니다

XA_ASSOCIATE_FLAG

XA 세션과 글로벌 트랜잭션 간의 Association 상태를 나타낸다.

QUERY_TIME_LIMIT

현재 세션의 쿼리 시간 초과(timeout) 값을 나타낸다.

DDL_TIME_LIMIT

현재 세션의 DDL문 수행 시간 초과(timeout) 값을 나타낸다.

FETCH TIME LIMIT

현재 세션의 Fetch 시간 초과(timeout) 값을 나타낸다.

UTRANS_TIME_LIMIT

현재 세션의 갱신(update) 트랜잭션 시간 초과(timeout) 값을 나타낸다.

IDLE_TIME_LIMIT

현재 세션의 Idle 시간 초과(timeout) 값을 나타낸다.

IDLE_START_TIME

세션이 Idle상태로 진입한 시각을 표시한다.

ACTIVE FLAG

세션이 어떤 구문을 수행하고 있을 경우 1로 나타난다. 그러나 단지 연결만 되어있거나, 트랜잭션을 커밋(commit) 또는 롤백(rollback)한 이후라면 0으로 표시된다.

OPENED_STMT_COUNT

해당 세션이 현재 수행중인 구문 (statement)의 개수를 나타낸다.

CLIENT_PACKAGE_VERSION

접속된 클라이언트의 패키지 버전이다.

CLIENT_PROTOCOL _VERSION

접속된 클라이언트가 사용하는 통신 프로토콜의 버전이다.

CLIENT_PID

접속된 클라이언트의 프로세스 아이디를 나타낸다. 자바 응용프로그램일 경우 이 값은 유효하지 않다.

CLIENT_TYPE

접속된 클라이언트의 타입을 표시하는 문자열이다.

아래처럼 구성된다.

```
CLIENT_TYPE ::= app-type hypen word-size endian
    app-type ::= CLI | WIN_ODBC | UNIX_ODBC
    hypen ::= -
    word-size ::= 32 | 64
    endian ::= BE | LE

BE : Big Endian, LE : Little Endian
```

예)

CLI-32LE UNIX_ODBC-32BE

CLIENT_APP_INFO

접속된 클라이언트의 애플리케이션 정보이다. 클라이언트 응용프로그램에 의해 설정되는 값이다.

CLIENT NLS

접속된 클라이언트의 문자 집합을 나타낸다.

DB_USERNAME

접속된 클라이언트가 사용하는 사용자 이름을 나타낸다.

DB_USERID

사용자명에 대하여 Altibase가 숫자로 식별하는 아이디를 나타낸다.

DEFAULT_TBSID

사용자의 디폴트 테이블스페이스 식별자를 나타낸다.

DEFAULT_TEMP_TBSID

사용자의 디폴트 임시 테이블스페이스 식별자를 나타낸다.

SYSDBA_FLAG

접속된 세션이 sysdba 모드인지 아닌지를 나타낸다.

• 1: sysdba 모드

AUTOCOMMIT_FLAG

접속된 세션이 autocommit 모드인지를 나타낸다.

- 0: non-autocommit
- 1: autocommit

SESSION_STATE

STATE	Description
INIT	클라이언트로부터 요청이 들어오기를 기다리고 있는 상태
AUTH	사용자 인증을 마친 상태
SERVICE READY	서비스 준비상태 (트랜잭션을 만들 수 없는 상태로 XA 세션의 경우에만 이 상태로 올 수 있다.)
SERVICE	서비스 상태
END	정상 종료 (트랜잭션이 있을 경우 커밋) 하고 있는 상태
ROLLBACK	비정상 종료 (트랜잭션이 있을 경우 ROLLBACK)하고 있는 상태. 클라이언트가 끊기거나 서버에서 세션을 강제로 끊을 때 발생한다.
UNKNOWN	알 수 없는 상태

ISOLATION_LEVEL

해당 세션에 설정된 고립 수준 (isolation level)를 나타낸다.

REPLICATION_MODE

세션의 이중화 모드를 나타낸다.

- 0: DEFAULT(이중화)
- 64: NONE

TRANSACTION_MODE

트랜잭션 모드를 나타낸다.

- 0: READ/WRITE
- 4: READ ONLY

COMMIT_WRITE_WAIT_MODE

- 0: commit 시, 로그를 디스크에 기록할 때까지 기다리지 않는다.
- 1: commit 시, 로그를 디스크에 기록할 때까지 기다린다.

OPTIMIZER_MODE

해당 세션에 설정된 최적화 모드를 나타낸다.

- 1: 규칙 기반 (rule based)
- 0: 비용 기반 (cost based)

CURRENT_STMT_ID

현재 수행중인 구문 (statement)의 식별자를 나타낸다.

STACK_SIZE

해당 세션에 설정된 질의 처리기를 위한 스택 크기를 나타낸다.

DEFAULT_DATE_FORMAT

해당 세션에 설정된 기본 날짜 형식을 나타낸다. 1장의 날짜형 데이터 타입을 참조한다.

예)

DD-MON-RRRR

TRX_UPDATE_MAX_LOGSIZE

하나의 DML에 의해 생성될 수 있는 로그의 최대 크기를 나타낸다.

LOGIN_TIME

클라이언트가 접속한 시간을 나타낸다.

FAILOVER_SOURCE

이 값은 Fail-Over가 일어났을 때, 발생한 Fail-Over의 종류 (CTF 또는 STF)와 접속 서버에 대한 정보를 나타낸다. 여기서 접속 서버 정보란 CTF (Connection Time Failover)일 경우에는 첫 번째로 접속을 시도한 서버의 주소 및 포트 번호이고, STF (Service Time Failover)일 경우에는 연결이 되어 있던 서버의 주소 및 포트 번호이다.

ex) primary 서버가 127.0.0.1:10000이고 alternative 서버가 127.0.0.2:20000일 때:

- 127.0.0.1에 접속을 실패한 후 CTF가 발생하여 127.0.0.2로 접속될 경우, FAILOVER_SOURCE의 값은 다음과 같다: CTF 127.0.0.1:10000
- 127.0.0.2에 접속 중이었으나 오류가 발생하여 127.0.0.1로 STF가 발생한 경우, FAILOVER SOURCE의 값은 다음과 같다: STF 127.0.0.2:20000

NLS_TERRITORY

현재 연결된 세션의 지역 이름을 표시한다.

NLS_ISO_CURRENCY

현재 연결된 세션의 ISO 통화 기호를 표시한다.

NLS_CURRENCY

현재 연결된 세션의 지역 통화 기호를 표시한다.

NLS_NUMERIC_CHARACTERS

현재 연결된 세션의 소수점 문자와 그룹 구분자를 표시한다.

TIME_ZONE

세션에 설정된 타임 존의 지역이름이나 약어 또는 UTC 오프셋 값이 표시된다.

LOB_CACHE_THRESHOLD

세션에서 LOB_CACHE_THRESHOLD 프로퍼티에 설정된 값을 표시한다. LOB_CACHE_THRESHOLD 프로퍼티에 대해서는 2장을 참고하라.

QUERY_REWRITE_ENABLE

세션에서 QUERY_REWRITE_ENABLE 프로퍼티에 설정된 값을 표시한다. QUERY REWRITE ENABLE 프로퍼티에 대해서는 2장을 참고하라.

- FALSE: Altibase 서버에서 쿼리 변환 시에 함수 기반 인덱스 미적용(disable)
- TRUE: Altibase 서버에서 쿼리 변환 시에 함수 기반 인덱스 적용(enable)

DBLINK_GLOBAL_TRANSACTION_LEVEL

세션에서 DBLINK_GLOBAL_TRANSACTION_LEVEL 프로퍼티에 설정된 글로벌 트랜잭션 수행레벨을 표시한다. DBLINK_GLOBAL_TRANSACTION_LEVEL 프로퍼티에 대해서는 2장을 참고하라.

- 0: remote statement execution level
- 1: simple transaction commit level
- 2: Two-Phase Commit

DBLINK_REMOTE_STATEMENT_AUTOCOMMIT

세션에서 DBLINK_REMOTE_STATEMENT_AUTOCOMMIT 프로퍼티에 설정된 원격 데이터베이스의 AUTOCOMMIT 모드를 표시한다. DBLINK_REMOTE_STATEMENT_AUTOCOMMIT 프로퍼티에 대해서는 2장을 참고하라.

- 0: autocommit-off
- 1: autocommit-on

MAX_STATEMENTS_PER_SESSION

하나의 세션에서 실행할 수 있는 statement의 최대 개수이다.
MAX STATEMENTS PER SESSION 프로퍼티의 값을 기본값으로 한다.

SSL_CERTIFICATE_SUBJECT

클라이언트 인증이 설정되지 않은 경우(SSL_CLIENT_AUTHENTICATION 프로퍼티 값이 0)에는 이 정보가 나타나지 않는다.

SSL_CERTIFICATE_ISSUER

클라이언트 인증이 설정되지 않은 경우(SSL_CLIENT_AUTHENTICATION 프로퍼티 값이 0)에는 이 정보가 나타나지 않는다.

CLIENT_INFO

접속된 클라이언트의 애플리케이션 정보이다. 클라이언트 응용프로그램에 의해 설정되는 값이다. SET CLINET INFO() 내장 프로시저를 사용하여 설정할 수 있다.

MODULE

수행중인 프로시저의 모듈이름에 관한 정보이다. SET_MODULE() 내장 프로시저를 사용하여 설정한다.

ACTION

수행중인 프로시저의 모듈이름에 관한 정보이다.SET_MODULE() 내장 프로시저를 사용하여 설정한다.

REPLICATION_DDL_SYNC

이중화 중 DDL 복제 허용 여부를 나타낸다.

- 0: 이중화 중 DDL 복제를 지원하지 않는다.
- 1: 이중화 중 DDL 복제를 지원한다.

REPLICATION_DDL_TIMEOUT

현재 세션의 이중화를 통한 DDL 복제 수행 시간 초과(timeout) 값을 나타낸다.

DDL 복제를 수행하는 지역 서버를 기준으로 초과값 측정된다.

MESSAGE_CALLBACK

접속된 클라이언트의 메시지 콜백 등록 상태를 나타낸다. 메시지 콜백 등록 상태에 따라서버는 메시지 전송 여부를 결정한다.

- REG
 - 클라이언트는 메시지콜백을 등록하였으며, 서버는 메시지를 클라이언트로 전송한다.
- UNREG
 - 클라이언트는 메시지콜백을 등록하지 않았으며, 서버는 메시지를 클라이언트로 전송하지 않는다.
- UNKNOWN
 - 클라이언트의 메시지콜백 등록 여부를 알 수 없으며, 서버는 메시지를 클라이언트로 전송한다. 해당기능이 없는 구버전 클라이언트가 접속한 경우 UNKNOWN 상태를 가진다.

V\$SESSION_EVENT

현재 Altibase에 접속중인 세션별로 모든 대기 이벤트들에 대한 통계 정보(누적치)를 보여준다.

Column name	Type	Description
SID	INTEGER	세션의 식별자
EVENT	VARCHAR(128)	대기 이벤트 이름
TOTAL_WAITS	BIGINT	대기 이벤트에 대한 총 대기 횟수
TOTAL_TIMEOUTS	BIGINT	지정된 시간 이후에도 요청한 리소스를 획득하는데 실패한 횟수
TIME_WAITED	BIGINT	대기 이벤트에 대한 총 대기시간 (밀리초)

Column name	Туре	Description
AVERAGE_WAIT	BIGINT	대기 이벤트에 대한 평균 대기시간 (밀리초)
MAX_WAIT	BIGINT	대기 이벤트에 대한 최대 대기시간 (밀리초)
TIME_WAITED_MICRO	BIGINT	대기 이벤트에 대한 총 대기 시간 (마이크로초)
EVENT_ID	INTEGER	대기 이벤트의 식별자
WAIT_CLASS_ID	INTEGER	대기 이벤트 클래스의 식별자
WAIT_CLASS	VARCHAR(128)	대기 이벤트 클래스 이름

SID

대기하고 있는 세션의 식별자를 나타낸다.

EVENT

대기 이벤트의 이름을 나타낸다.

TOTAL_WAITS

대기 이벤트가 대기하고 있는 총 대기 횟수를 나타낸다.

TOTAL_TIMEOUTS

대기 이벤트가 지정된 시간 이후에도 요청한 리소스를 획득하는데 실패한 횟수를 나타낸다.

TIME_WAITED

대기 이벤트에 대한 총 대기 시간을 나타낸다. (단위: 밀리초)

AVERAGE_WAIT

대기 이벤트에 대한 평균 대기 시간을 나타낸다. (단위: 밀리초)

MAX_WAIT

대기 이벤트에 대한 최대 대기 시간을 나타낸다. (단위: 밀리초)

TIME_WAITED_MICRO

대기 이벤트에 대한 총 대기 시간을 나타낸다. (단위: 마이크로초)

EVENT_ID

대기하고 있는 이벤트의 ID를 나타낸다.

WAIT_CLASS_ID

세션에 대기하고 있는 이벤트의 클래스 ID를 나타낸다.

WAIT_CLASS

세션에 대기하고 있는 이벤트를 그룹화한 클래스의 이름을 나타낸다.

V\$SESSION_WAIT

현재 접속된 모든 세션의 대기 이벤트 정보를 보여준다. 그러나 이전에 접속했던 세션과 관련된 대기 이벤트들의 정보는 제공되지 않는다.

Column name	Type	Description
SID	BIGINT	세션의 ID
SEQNUM	INTEGER	대기 이벤트의 ID
EVENT	VARCHAR(128)	대기 이벤트의 이름
P1	BIGINT	대기 이벤트의 파라미터 1
P2	BIGINT	대기 이벤트의 파라미터 2
P3	BIGINT	대기 이벤트의 파라미터 3
WAIT_CLASS_ID	INTEGER	대기 클래스의 ID
WAIT_CLASS	VARCHAR(128)	대기 클래스의 이름
WAIT_TIME	BIGINT	대기시간 (밀리초)
SECOND_IN_WAIT	BIGINT	대기시간 (초)

칼럼 정보

SID

현재 접속된 세션의 ID를 나타낸다.

SEQNUM

세션에 대기하고 있는 대기 이벤트의 ID를 나타낸다.

EVENT

세션에 대기하고 있는 이벤트의 이름을 나타낸다.

WAIT_CLASS_ID

대기하고 있는 이벤트의 클래스 ID를 나타낸다.

WAIT_CLASS

대기하고 있는 이벤트를 그룹화한 클래스의 이름을 나타낸다.

WAIT_TIME

해당 이벤트가 대기하고 있는 시간을 나타낸다. (단위: 밀리초)

SECOND_IN_WAIT

해당 이벤트가 대기하고 있는 시간을 나타낸다. (단위: 초)

V\$SESSION_WAIT_CLASS

현재 접속된 모든 세션의 대기 이벤트를 분류하여 대기 정보의 누적된 통계치를 보여준다. 그러나 이전에 접속했던 세션과 관련된 대기 이벤트들의 정보는 제공되지 않는다.

Column name	Туре	Description
SID	INTEGER	세션의 식별자
SERIAL	INTEGER	대기 이벤트의 ID
WAIT_CLASS_ID	INTEGER	대기 클래스의 ID
WAIT_CLASS	VARCHAR(128)	대기 클래스의 이름
TOTAL_WAITS	BIGINT	세션에서 이 대기 이벤트를 기다린 총 횟수
TIME_WAITED	DOUBLE	세션에서 이 대기 이벤트를 기다리는데 소요된 전체 시간 (밀리초)

칼럼 정보

SID

세션의 식별자이다.

SERIAL

대기 이벤트의 식별자이다.

WAIT_CLASS_ID

대기하고 있는 이벤트의 클래스 ID를 나타낸다.

WAIT_CLASS

대기하고 있는 이벤트를 그룹화한 클래스의 이름을 나타낸다.

TOTAL_WAITS

세션에서 이 대기 이벤트를 기다린 총 횟수이다.

TIME_WAITED

세션에서 이 대기 이벤트를 기다리는데 소요된 전체 시간 (단위: 밀리초)

예제

<예제1> 다음의 SELECT 쿼리는 각 세션별로 대기 이벤트를 기다린 총 횟수와 대기에 소요된 전체 시간을 세션, 대기 이벤트 및 대기 클래스로 분류하여 출력한다.

```
select sid, serial, wait_class_id, sum(total_waits), sum(time_waited)
from v$session_wait_class
group by sid, serial, wait_class_id
order by total_waits desc;
```

V\$SESSIONMGR

세션 통계 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
TASK_COUNT	INTEGER	연결된 세션 개수
BASE_TIME	INTEGER	현재 시간
LOGIN_TIMEOUT_COUNT	INTEGER	아래 참조
IDLE_TIMEOUT_COUNT	INTEGER	아래 참조
QUERY_TIMEOUT_COUNT	INTEGER	아래 참조
DDL_TIMEOUT_COUNT	INTEGER	아래 참조
FETCH_TIMEOUT_COUNT	INTEGER	아래 참조
UTRANS_TIMEOUT_COUNT	INTEGER	아래 참조
SESSION_TERMINATE_COUNT	INTEGER	아래 참조

TASK_COUNT

현재 접속된 세션의 총 개수를 나타낸다.

BASE_TIME

Altibase 서버가 유지하고 있는 현재 시각을 시스템 시간 (초)로 나타낸다.

LOGIN_TIMEOUT_COUNT

Altibase가 구동된 이후에 발생한 로그인 타임 아웃 횟수를 나타낸다.

IDLE_TIMEOUT_COUNT

Altibase가 구동된 이후에 발생한 Idle 시간 초과 횟수를 나타낸다.

DDL_TIMEOUT_COUNT

Altibase가 구동된 이후에 발생한 DDL문 수행 시간 초과 횟수를 나타낸다.

QUERY_TIMEOUT_COUNT

Altibase가 구동된 이후에 발생한 쿼리 시간 초과 횟수를 나타낸다.

FETCH_TIMEOUT_COUNT

Altibase가 구동된 이후에 발생한 Fetch 시간 초과 횟수를 나타낸다.

UTRANS_TIMEOUT_COUNT

Altibase가 구동된 이후에 발생한 갱신(Update) 트랜잭션의 시간 초과 횟수를 나타낸다.

SESSION_TERMINATE_COUNT

Altibase가 구동된 이후에 sysdba에 의해 강제로 연결이 끊긴 세션의 개수를 나타낸다.

V\$SESSTAT

현재 접속된 모든 세션의 통계치를 나타낸다.

Column name	Туре	Description
SID	INTEGER	세션 식별자
SEQNUM	INTEGER	통계 일련 번호
NAME	VARCHAR(128)	통계 이름
VALUE	BIGINT	통계 값

각 상태에 대한 설명은 V\$STATNAME을 참조한다.

칼럼 정보

SID

세션의 고유 아이디를 나타낸다.

SEQNUM

통계 식별을 위한 일련 번호이다.

NAME

통계 이름을 나타낸다.

VALUE

통계치로 반환된 값을 64비트 정수로 나타낸다.

V\$SFLUSHER

보조 버퍼(Secondary Buffer)의 페이지를 디스크에 플러시 하는 작업에 대한 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
ID	INTEGER	Flusher 식별자
ALIVE	INTEGER	Flusher가 현재 활동 중인지 여부
CURRENT_JOB	INTEGER	현재 작업 1: 교체 플러시 중 2: 체크포인트 플러시 중 3: 객체 플러시 중
DOING_IO	INTEGER	Flusher가 디스크 I/O 수행 중인지 여부
INIOB_COUNT	INTEGER	플러시되는 내용을 그 안에 저장하기 위해 내부 버퍼에 직접 접근한 횟수
REPLACE_FLUSH_JOBS	BIGINT	완료된 교체 플러시 작업의 누적 횟수
REPLACE_FLUSH_PAGES	BIGINT	교체 플러시로 디스크에 쓰여진 페이지의 누적 개수
REPLACE_SKIP_PAGES	BIGINT	교체 플러시 중에 플러시가 취소된 페이지의 누적 개수
CHECKPOINT_FLUSH_JOBS	BIGINT	완료된 체크포인트 플러시 작업의 누적 횟수
CHECKPOINT_FLUSH_PAGES	BIGINT	체크포인트 플러시로 디스크에 쓰여진 페이지의 누적 개수
CHECKPOINT_SKIP_PAGES	BIGINT	체크포인트 플러시 중에 플러시가 취소된 페이지의 누적 개수

Column name	Туре	Description
OBJECT_FLUSH_JOBS	BIGINT	객체 플러시가 수행된 누적 횟수
OBJECT_FLUSH_PAGES	BIGINT	객체 플러시로 디스크에 쓰여진 페이지의 누적 개수
OBJECT_SKIP_PAGES	BIGINT	객체 플러시 중에 플러시가 취소된 페이지의 누적 개수
LAST_SLEEP_SEC	INTEGER	작업이 모두 완료된 후 Flusher가 잠들어 있던 시간의 길이
TIMEOUT	BIGINT	작업 유무를 확인하기 위해서 잠든 Flusher가 깨어난 횟수
SIGNALED	BIGINT	Altibase 서버로부터의 시그널에 의해 Flusher가 깨어난 횟수
TOTAL_SLEEP_SEC	BIGINT	Flusher가 잠들어 있던 총 시간
TOTAL_FLUSH_PAGES	BIGINT	플러시된 페이지의 누적 개수
TOTAL_DW_USEC	BIGINT	DoubleWrite 버퍼의 내용을 디스크로 쓰는데 걸린 누적 시간
TOTAL_WRITE_USEC	BIGINT	데이터 페이지를 데이터 파일에 쓰는데 걸린 누적 시간
TOTAL_SYNC_USEC	BIGINT	데이터 페이지를 디스크로 강제 플러시하는데 걸린 누적 시간
TOTAL_FLUSH_TEMP_PAGES	BIGINT	플러시된 임시 페이지의 누적 개수
TOTAL_TEMP_WRITE_USEC	BIGINT	임시 페이지를 임시 파일에 쓰는데 걸린 누적 시간
DB_WRITE_PERF	DOUBLE	데이터 페이지를 데이터 파일에 쓸 때 초당 기록한 평균 바이트 수
TEMP_WRITE_PERF	DOUBLE	임시 페이지를 임시 파일에 쓸 때 초당 기록한 평균 바이트 수

ID

Flusher 식별자이다. 식별자는 중복되지 않는다.

ALIVE

Flusher 가 현재 동작 중인지 여부를 나타낸다. 각 Flusher는 DCL구문으로 시작하거나 중지할 수 있다.

CURRENT_JOB

Flusher가 현재 수행중인 작업의 유형을 나타낸다.

- 1: 교체 플러시 수행 중임을 가리킨다. 교체 플러시의 목적은 오랜 시간 접근되지 않은 버퍼를 플러시하여 교체 가능하도록 하는 데 있다.
- 2: 체크포인트 플러시 수행 중임을 가리킨다. 체크포인트 플러시의 목적은 가장 오래 전에 갱신된 버퍼를 플러시하여 체크포인트 시간을 줄이는 데 있다.
- 3: 인덱스, 테이블, 세그먼트 등의 특정 객체를 플러시하고 있음을 가리킨다.

DOING_IO

Flusher가 현재 자신의 업무 수행을 위해서 디스크 I/O 작업 중인지 여부를 나타낸다.

INIOB_COUNT

Flusher는 페이지를 디스크에 기록하기 위해서, 그 내용을 내부 버퍼 (IOB)에 저장한다. 이 값은 그 내부 버퍼에 플러시할 내용을 저장하기 위해 접근한 횟수를 가리킨다.

REPLACE_FLUSH_JOBS

교체 플러시 작업을 수행한 누적 횟수이다.

REPLACE_FLUSH_PAGES

교체 플러시 작업에 의해 디스크에 쓰여진 페이지의 누적 개수이다.

REPLACE_SKIP_PAGES

교체 플러시 중에 정책 또는 효율의 이유로 인해서 플러시 작업이 취소된 페이지의 누적 개수이다.

CHECKPOINT_FLUSH_JOBS

체크포인트 플러시 작업을 수행한 누적 횟수이다.

CHECKPOINT FLUSH PAGES

체크포인트 플러시 작업에 의해 디스크에 쓰여진 페이지의 누적 개수이다.

CHECKPOINT_SKIP_PAGES

체크포인트 플러시 중에 정책 또는 효율의 이유로 인해서 플러시가 취소된 페이지의 누적 개수이다.

OBJECT_FLUSH_JOBS

객체 플러시 작업을 수행한 누적 횟수이다.

OBJECT_FLUSH_PAGES

객체 플러시 작업에 의해 디스크에 쓰여진 페이지의 누적 개수이다.

OBJECT_SKIP_PAGES

객체 플러시 중에 정책 또는 효율의 이유로 인해서 플러시가 취소된 페이지의 누적 개수이다.

LAST_SLEEP_SEC

가장 최근에 모든 작업을 완료한 Flusher가 더 이상 작업이 없어서 잠들어 있던 시간의 길이이다.

TIMEOUT

작업이 없어서 잠들어 있던 Flusher가 작업 유무를 확인하기 위해서 일정 간격으로 깨어나야 할 필요가 있다. 이 값은 깨어난 누적 횟수다.

SIGNALED

어떤 작업의 빠른 처리를 위해서 Altibase는 잠든 Flusher에게 시그널을 주어서 깨울 수 있다. 이 값은 그 시그널에 의해 Flusher가 깨어난 횟수이다.

TOTAL_SLEEP_SEC

Flusher가 처리할 작업이 없어서 잠든 상태로 대기하고 있었던 시간의 총 합이다.

TOTAL_FLUSH_PAGES

체크포인트 플러시, 교체 플러시, 또는 객체 플러시에 의해 플러시된 페이지의 누적 개수이다

TOTAL_DW_USEC

이 값은 doublewrite 버퍼의 내용을 디스크로 쓰는 데 걸린 시간의 누적 값이다. Doublewrite란 페이지들을 데이터 파일에 쓰기 전에, doublewrite buffer라 불리는 DW 파일에 먼저 기록하는 것을 말한다. Doublewrite buffer에 일단 기록된 후에, 그 페이지들은 데이터 파일의 올바른 위치에 다시 기록된다. 페이지를 데이터 파일에 기록하는 중에 운영 체제가 멈추거나 이들 데이터 파일이 손상된다면, 이 doublewrite 버퍼의 손상되지 않은 페이지를 이용해서 복구가 가능하다.

TOTAL_WRITE_USEC

데이터 페이지를 데이터 파일에 쓰는데 걸린 시간의 누적 값이다. 이 값은 디스크에 플러시 하는데 걸린 시간은 포함하지 않는다.

TOTAL_SYNC_USEC

데이터 페이지를 데이터 파일에 강제로 플러시 하는데 소요된 시간의 누적 값이다.

TOTAL_FLUSH_TEMP_PAGES

플러시된 임시 페이지들의 누적 개수이다. (임시 페이지는 Sort 연산과 hash join을 할 때 사용되는 임시 테이블을 저장하는 데이터 페이지이다.)

TOTAL_TEMP_WRITE_USEC

임시 페이지들을 임시 파일에 기록하는데 걸린 시간의 누적 값이다.

DB_WRITE_PERF

데이터 페이지를 데이터 파일에 쓸 때 초당 기록된 bytes 수의 평균값으로 단위는 KB/Sec이다.

TEMP WRITE PERF

임시 페이지를 임시 파일에 쓸 때 초당 기록된 bytes 수의 평균값으로 단위는 KB/Sec이다.

V\$SFLUSHINFO

보조 버퍼(Secondary Buffer)의 플러시 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
FLUSHER_COUNT	INTEGER	플러시할 페이지의 개수
CHECKPOINT_LIST_COUNT	INTEGER	체크포인트 리스트 개수
REQ_JOB_COUNT	INTEGER	현재 플러시 관리자에 등록된 작업의 개수
REPLACE_PAGES	INTEGER	교체 플러시로 플러시할 페이지의 개수
CHECKPOINT_PAGES	INTEGER	체크포인트 플러시할 페이지의 개수

Column name	Туре	Description
MIN_BCB_ID	INTEGER	체크포인트 대상 페이지 중 가장 빠른 recoveryLSN을 가진 페이지에 대응하는 BCB 식별자
MIN_SPACEID	INTEGER	체크포인트 대상 페이지 중 가장 빠른 recoveryLSN을 가진 페이지가 속해 있는 테이블스페이스의 ID
MIN_PAGEID	INTEGER	체크포인트 대상 페이지 중 가장 빠른 recoveryLSN을 가진 페이지의 ID

FLUSHER_COUNT

보조 버퍼에서 디스크로 플러시할 페이지의 개수를 나타낸다.

CHECKPOINT_LIST_COUNT

체크포인트 리스트 개수를 나타낸다.

REQ_JOB_COUNT

이는 플러시 관리자에 등록된 작업의 개수이다.

REPLACE_PAGES

교체 플러시 작업에 의해 보조 버퍼에서 디스크에 플러시될 페이지의 개수를 나타낸다.

CHECKPOINT_PAGES

보조 버퍼에서 디스크로 체크포인트 플러시할 페이지의 개수를 나타낸다.

MIN_BCB_ID

체크포인트 대상 페이지 중 가장 빠른 recovery LSN을 가진 페이지에 대응하는 BCB 식별자를 나타낸다.

MIN_SPACEID

체크포인트 대상 페이지 중 가장 빠른 recovery LSN을 가진 페이지가 속해 있는 테이블스페이스의 ID를 나타낸다.

MIN_PAGEID

체크포인트 대상 페이지 중 가장 빠른 recovery LSN을 가진 페이지의 ID를 나타낸다.

V\$SNAPSHOT

스냅샷(SNAPSHOT)의 설정 상태와 메모리, 디스크 언두 테이블스페이스의 사용량을 보여준다

Column name	Туре	Description
SCN	BIGINT	스냅샷에 설정된 SNAPSHOT SCN 값
BEGIN_TIME	BIGINT	스냅샷 설정 시의 UNIX_TIME

Column name	Туре	Description
BEGIN_MEM_USAGE	INTEGER	스냅샷 설정시의 메모리 사용 비율
BEGIN_DISK_UNDO_USAGE	INTEGER	스냅샷 설정 시의 BEGIN 시의 디스크 언두 테이블스페이스 사용 비율
CURRENT_TIME	BIGINT	현재 시간의 UNIX_TIME
CURRENT_MEM_USAGE	INTEGER	현재 메모리 사용 비율
CURRENT_DISK_UNDO_USAGE	INTEGER	현재 디스크 언두 테이블스페이스 사용 비율

SCN

BEGIN SNAPSHOT 시에 설정된 SCN 값을 나타낸다. iLoader가 이 SCN을 기준으로 데이터를 EXPORT한다.

BEGIN_TIME

BEGIN SNAPSHOT 구문이 실행될 때의 시간을 UNIX TIME으로 나타낸다.

BEGIN_MEM_USAGE

BEGIN SNAPSHOT 구문이 실행될 때의 메모리 사용량을 백분율로 나타낸다.

BEGIN_DISK_UNDO_USAGE

BEGIN SNAPSHOT 구문이 실행될 때의 디스크 언두 테이블스페이스의 사용량을 백분율로 나타낸다.

CURRENT_TIME

현재 시간을 UNIX_TIME으로 나타낸다

CURRENT_MEM_USAGE

현재 메모리 사용량을 백분율로 나타낸다.

CURRENT_DISK_UNDO_USAGE

현재 디스크 언두 테이블스페이스의 사용량을 백분율로 나타낸다.

V\$SQLTEXT

서버에서 현재 수행되는 SQL 텍스트 정보를 나타낸다.

Column name	Туре	Description
SID	INTEGER	세션 식별자
STMT_ID	INTEGER	statement 식별자
PIECE	INTEGER	텍스트 조각의 일련 번호
TEXT	VARCHAR(64)	SQL 텍스트 문자열 조각

칼럼 정보

SID

SQL 텍스트가 실행된 세션의 고유 번호를 나타낸다.

STMT_ID

세션에서 실행된 SQL 구문 (statement)의 식별자이다.

PIECE

실행되는 전체 SQL 문을 64바이트 단위의 문자열 조각으로 나누어 저장한다. PIECE는 각 조각의 일련 번호로 0부터 시작된다.

TEXT

전체 SQL 문의 일부분인 64바이트 단위의 문자열 조각이다.

V\$SQL_PLAN_CACHE

SQL Plan Cache의 현재 상태 및 통계 정보를 나타낸다.

Column name	Туре	Description
MAX_CACHE_SIZE	BIGINT	SQL Plan Cache의 최대 크기 (bytes)
CURRENT_HOT_LRU_SIZE	BIGINT	LRU 리스트에서 현재 HOT 영역의 크기
CURRENT_COLD_LRU_SIZE	BIGINT	LRU 리스트에서 현재 COLD 영역의 크기
CURRENT_CACHE_SIZE	BIGINT	현재 SQL Plan Cache의 크기 (bytes)
CURRENT_CACHE_OBJ_COUNT	INTEGER	현재 SQL Plan Cache에 등록된 plan 객체수
CACHE_HIT_COUNT	BIGINT	SQL Plan Cache에 등록된 plan cache 객체의 활용 횟수
CACHE_MISS_COUNT	BIGINT	SQL Plan Cache에서 plan 검색과정에서 plan 객체을 못찾은 횟수
CACHE_IN_FAIL_COUNT	BIGINT	SQL Plan Cache에 새로운 plan 객체 삽입시 cache 최대 크기 제약으로 실패한 횟수
CACHE_OUT_COUNT	BIGINT	SQL Plan Cache에서 제거된 plan 객체의 개수
CACHE_INSERTED_COUNT	BIGINT	SQL Plan Cache에 추가된 plan 객체의 개수
NONE_CACHE_SQL_TRY_COUNT	BIGINT	DDL과 DCL 등의 Cache 비대상 구문의 시도 횟수

칼럼 정보

MAX_CACHE_SIZE

SQL Plan Cache의 최대 크기이다. SQL Plan Cache의 최대 크기를 줄이거나 늘리기 위해서는 'alter system set SQL_PLAN_CACHE_SIZE = ' 구문을 실행한다.

CURRENT_HOT_LRU_SIZE

SQL Plan Cache의 LRU 리스트 중에서 빈번하게 참조되는 plan cache 객체는 HOT 영역에서 관리되는데, 그 크기 (byte)를 나타낸다.

CURRENT_COLD_LRU_SIZE

SQL Plan Cache의 LRU 리스트 중 자주 참조되지 않은 plan cache 객체는 COLD 영역에서 관리되는데, 그 크기(byte)를 나타낸다.

CURRENT_CACHE_SIZE

SQL Plan Cache에 현재 삽입된 plan cache 객체들의 전체 크기(byte)를 나타낸다.

CURRENT_CACHE_OBJ_COUNT

SQL Plan Cache에 삽입된 plan cache 객체들의 수를 나타낸다.

CACHE_HIT_COUNT

SQL Plan Cache에 삽입된 plan cache 객체들이 사용된 전체 횟수를 나타낸다.

CACHE_MISS_COUNT

SQL Plan Cache에 없는 plan cache 객체 참조 시도 횟수를 나타낸다.

CACHE_IN_FAIL_COUNT

Cache의 최대 메모리 크기 제약으로 인해 현재 참조하지 않는 plan cache 객체들을 찾아 cache에서 삭제 및 해제 시도를 수행했음에도 불구하고, plan cache 객체를 삽입하지 못한 횟수이다.

CACHE_OUT_COUNT

SQL Plan Cache에 추가되었다가 삭제된 plan cache 객체의 개수를 의미한다.

CACHE_INSERTED_COUNT

SQL Plan Cache에 추가된 plan cache 객체의 개수를 의미한다.

NONE_CACHE_SQL_TRY_COUNT

SQL Plan Cache에 저장되지 않는 구문이 발생한 횟수이다. 그 구문은 DDL과 DCL구문이다.

V\$SQL_PLAN_CACHE_PCO

SQL Plan Cache에 등록된 Plan cache 객체에 대한 정보를 나타낸다.

Column name	Туре	Description
SQL_TEXT_ID	VARCHAR(64)	Plan 객체가 속한 SQL Text 객체 식별자
PCO_ID	INTEGER	SQL Text 객체 내에서 Plan cache 객체 식별자
CREATE_REASON	VARCHAR(28)	Plan cache 객체를 생성한 이유
HIT_COUNT	INTEGER	Plan cache 객체 참조 횟수
REBUILD_COUNT	INTEGER	Plan cache 객체가 rebuild된 횟수
PLAN_STATE	VARCHAR(17)	Plan cache 객체의 plan 상태
LRU_REGION	VARCHAR(11)	LRU 리스트에서 Plan cache 객체가 속해 있는 영역
PLAN_SIZE	INTEGER	Plan cache 객체의 plan 크기

Column name	Туре	Description
FIX_COUNT	INTEGER	Plan cache 객체를 참조 중인 Statement 수
PLAN_CACHE_KEEP	VARCHAR(6)	Plan cache 객체의 Keep 상태

SQL TEXT ID

Plan Cache 객체가 속해 있는 SQL Text 객체의 식별자이다.

PCO_ID

SQL Text 객체 내에서 Plan cache 객체의 식별자이다.

CREATE_REASON

plan cache 객체를 생성한 이유를 나타내며 다음과 같은 값이 올 수 있다.

- CREATE_BY_CACHE_MISS
 SQL Plan cache에 필요한 plan cache 객체가 없어서 생성한 경우
- CREATE_BY_PLAN_INVALIATION
 prepare 과정중에 SQL Plan Cache에서 plan cache 객체를 찾았지만, Plan에서
 참조한 데이터베이스 객체가 유효 상태가 아니어서 새로 생성한 경우
- CREATE_BY_PLAN_TOO_OLD execute 과정중에 Plan에서 참조한 객체의 통계 정보의 변경폭이 한계치를 넘었거나, DDL이 발생하여 새로 plan cache 객체를 생성한 경우

HIT COUNT

Plan cache 객체의 참조 횟수를 나타낸다.

REBUILD_COUNT

Plan cache 객체의 plan이 다시 컴파일된 횟수를 나타낸다.

PLAN_STATE

Plan cache 객체의 plan 상태를 나타내며, 다음과 같은 값을 가질수 있다.

- NOT_READY plan cache 객체에 아직 plan 및 환경이 할당되어 있지 않는 상태
- READY plan cache 객체에 plan 및 환경이 모두 할당되어 있는 상태
- HARD-PREPARE-NEED
 Plan Cache 비대상 구문이거나 Plan Cache 영역 부족으로 인해 Hard Prepare
 (강제로 plan 생성)가 필요한 상태
- OLD_PLAN plan이 유효한 상태가 아니어서 앞으로 사용되지 않는 plan 상태

LRU_REGION

Plan cache 객체가 LRU 리스트에서 어느 영역에 속해 있는지를 나타낸다. 이 칼럼의 값은 HOT_REGION 또는 COLD_REGION일 수 있다.

PLAN_SIZE

Plan cache 객체의 plan 크기를 나타낸다.

FIX_COUNT

Plan cache 객체를 참조 중인 statement 수를 나타낸다. FIX COUNT가 1 이상이면 victim에 선정되지 않는다.

PLAN_CACHE_KEEP

Plan cache 객체의 keep 상태를 나타내며 다음과 같은 값을 가질 수 있다.

- KEEP
 - Plan이 keep 되어 있는 상태로 victim에 선정되지 않는다.
- UNKEEP
 - PLAN이 unkeep 되어 있는 상태로 victim에 선정될 수 있다.

V\$SQL_PLAN_CACHE_SQLTEXT

SQL Plan Cache에 등록된 SQL 문에 대한 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
SQL_TEXT_ID	VARCHAR(64)	SQL Plan Cache내에서 SQL 문장의 식별자
SQL_TEXT	VARCHAR(16384)	SQL 문장
CHILD_PCO_COUNT	INTEGER	Child Plan Cache 객체의 수
CHILD_PCO_CREATE_COUNT	INTEGER	생성된 Child Plan Cache 객체의 개수
PLAN_CACHE_KEEP	VARCHAR(6)	SQL_TEXT_ID에 해당하는 Plan Cache 객체의 Keep 상태

칼럼 정보

SQL TEXT ID

SQL Plan Cache내에서 SQL 문장의 식별자이다. 앞의 4자리 숫자는 SQL Plan Cache 내에서 SQL 문장이 저장된 bucket 의 번호를 나타내며, 나머지 숫자는 그 bucket 내에서 SQL 문장의 일련번호를 나타낸다.

SQL_TEXT

SQL 문장을 나타낸다.

CHILD_PCO_COUNT

SQL Text plan 객체가 현재 가지고 있는 Child Plan Cache 객체의 수이다.

CHILD_PCO_CREATE_COUNT

SQL Text Plan 객체내에 지금까지 생성된 Child Plan Cache의 개수이다. SQL Text Plan 객체내에 Child Plan Cache 객체가 생성되는 경우는 다음의 2가지이다.

- 기존 Plan Cache 객체 중 하나와 SQL문장은 같지만 Plan을 생성한 환경이 맞지 않아서 새로운 Child Plan Cache 객체를 생성한다.
- 기존 Plan Cache 객체가 참조하는 객체의 변경 또는 객체의 통계 정보의 변경 폭이 한계치를 넘는 경우 새로운 Plan Cache 객체를 생성한다.

PLAN_CACHE_KEEP

SQL_TEXT_ID에 해당하는 plan cache 객체의 keep 상태를 나타내며 다음과 같은 값을 가질 수 있다.

• KEEP

PLAN이 keep 되어 있는 상태로 victim에 선정되지 않는다.

• UNKEEP

PLAN이 unkeep 되어 있는 상태로 victim에 선정될 수 있다.

V\$STABLE MEM DATAFILES

데이터베이스에 존재하는 데이터 파일의 전체 경로를 보여준다.

Column name	Туре	Description
MEM_DATA_FILE	VARCHAR(4096)	데이터 파일의 전체 경로

칼럼 정보

MEM_DATA_FILE

데이터베이스에 존재하는 데이터 파일의 전체 경로이다.

V\$STATEMENT

현재 연결된 세션 별로 가장 최근 실행된 구문 (statement)에 대한 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
ID	INTEGER	구문 식별자
PARENT_ID	INTEGER	부모 구문의 식별자
CURSOR_TYPE	INTEGER	커서의 종류
SESSION_ID	INTEGER	해당 구문이 속한 세션의 아이디
TX_ID	BIGINT	트랜잭션 식별자
QUERY	VARCHAR(16384)	수행된 SQL 스트링
LAST_QUERY_START_TIME	INTEGER	가장 최근의 쿼리 시작 시간
QUERY_START_TIME	INTEGER	현재 쿼리 시작 시간
FETCH_START_TIME	INTEGER	현재 Fetch 시작 시간
EXECUTE_STATE	VARCHAR(8)	현재 Statement의 상태
FETCH_STATE	VARCHAR(12)	현재 Statement의 FETCH 상태
ARRAY_FLAG	INTEGER	Array 수행 플래그
ROW_NUMBER	INTEGER	현재 처리중인 행의 번호
EXECUTE_FLAG	INTEGER	수행 여부 플래그
BEGIN_FLAG	INTEGER	구문의 시작 여부
TOTAL_TIME	BIGINT	총 경과 시간

Column name	Туре	Description
PARSE_TIME	BIGINT	파싱 소요 시간
VALIDATE_TIME	BIGINT	정당성 검사 소요 시간
OPTIMIZE_TIME	BIGINT	최적화 소요 시간
EXECUTE_TIME	BIGINT	실행 소요 시간
FETCH_TIME	BIGINT	Fetch 소요 시간
SOFT_PREPARE_TIME	BIGINT	Prepare 과정중 SQL Plan Cache에서 plan 탐색 시간
SQL_CACHE_TEXT_ID	VARCHAR(64)	SQL plan cache 객체의 SQL Text 식별자
SQL_CACHE_PCO_ID	INTEGER	plan cache 객체의 식별자
OPTIMIZER	BIGINT	최적화 모드
COST	BIGINT	최적화 비용
USED_MEMORY	BIGINT	향후 확장 예정
READ_PAGE	BIGINT	읽은 디스크 페이지의 개수
WRITE_PAGE	BIGINT	기록한 디스크 페이지의 개수
GET_PAGE	BIGINT	접근한 디스크 페이지의 개수
CREATE_PAGE	BIGINT	생성된 디스크 페이지의 개수
UNDO_READ_PAGE	BIGINT	읽은 UNDO 디스크 페이지의 개수
UNDO_WRITE_PAGE	BIGINT	기록한 UNDO 디스크 페이지의 개수
UNDO_GET_PAGE	BIGINT	접근한 UNDO 디스크 페이지의 개수
UNDO_CREATE_PAGE	BIGINT	생성한 UNDO 디스크 페이지의 개수
MEM_CURSOR_FULL_SCAN	BIGINT	인덱스 없이 메모리 테이블을 검색한 횟수
MEM_CURSOR_INDEX_SCAN	BIGINT	인덱스를 사용해서 메모리 테이블을 검색한 횟수
DISK_CURSOR_FULL_SCAN	BIGINT	인덱스 없이 디스크 테이블을 검색한 횟수
DISK_CURSOR_INDEX_SCAN	BIGINT	인덱스를 사용해서 디스크 테이블을 검색한 횟수
EXECUTE_SUCCESS	BIGINT	구문 실행 성공 횟수
EXECUTE_FAILURE	BIGINT	구문 실행 실패 횟수
FETCH_SUCCESS	BIGINT	Fetch 성공 횟수
FETCH_FAILURE	BIGINT	Fetch 실패 횟수
PROCESS_ROW	BIGINT	처리된 레코드 개수
MEMORY_TABLE_ACCESS_COUNT	BIGINT	검색 대상 메모리 테이블에서 이 구문이 검색하는 레코드의 개수
SEQNUM	INTEGER	대기 이벤트 식별자

Column name	Туре	Description
EVENT	VARCHAR(128)	대기 이벤트 이름
P1	BIGINT	대기 이벤트 파라미터 1
P2	BIGINT	대기 이벤트 파라미터 2
P3	BIGINT	대기 이벤트 파라미터 3
WAIT_TIME	BIGINT	대기 시간 (단위: 밀리초)
SECOND_IN_TIME	BIGINT	대기 시간 (단위: 초)

ID

해당 구문이 가지고 있는 세션 내부에서 구별되는 유일한 식별자이다.

PARENT_ID

해당 구문의 부모 구문 식별자이다.

CURSOR_TYPE

16진수 값 0x02 는 메모리 커서를 가리키고, 16진수 값 0x04 는 디스크 커서를 가리킨다.

SESSION_ID

해당 구문이 속한 세션의 식별자이다.

TX_ID

현재 수행중인 트랜잭션의 식별자이다.

QUERY

현재 구문이 수행하고 있거나 수행했던 쿼리 문자열을 나타낸다.

LAST_QUERY_START_TIME

마지막으로 수행된 쿼리의 시작 시간을 시스템 시간(초)으로 나타낸다.

QUERY_START_TIME

현재 수행중인 구문이 쿼리를 시작한 시간을 시스템 시간(초)으로 나타낸다.

FETCH_START_TIME

현재 구문이 SELECT일 경우 fetch가 시작된 시간을 시스템 시간(초)으로 나타낸다.

EXECUTE_STATE

현재 statement의 상태를 나타내며, 다음과 같은 값을 갖는다.

- ALLOC: 해당 구문이 할당된 상태
- PREPARED: 해당 구문이 PREPARE 된 상태
- EXECUTED: 구문의 EXECUTE가 끝난 상태
- UNKNOWN: 알 수 없는 상태

FETCH_STATE

구문(statement)의 fetch 상태를 나타내며, 다음과 같은 값을 갖는다.

- PROCEED: FETCH 진행 중
- CLOSE: FETCH 종료
- NO RESULTSET: 결과집합을 생성하지 않는 구문
- INVALIDATED: 유효하지 않은 상태
- UNKNOWN: 알 수 없는 상태

ARRAY_FLAG

현재 statement가 array 또는 batch 모드로 수행중인지 여부를 나타내며, 다음과 같은 값을 갖는다.

- 0: Array나 batch 모드가 아님
- 1: Array나 batch 모드로 수행중임

ROW NUMBER

Array 또는 batch 모드로 수행시 현재 처리중인 행의 번호를 나타내며, 1번부터 시작한다.

EXECUTE_FLAG

현재 statement가 수행중인지 여부를 나타내며 다음과 같은 값을 갖는다.

- 0: 현재 수행중이 아님
- 1: 현재 수행중임

BEGIN_FLAG

현재 statement가 시작되었는지 여부를 나타낸다.

- 0: 현재 구문이 시작되지 않았거나, 종료되었음
- 1: 현재 구문이 시작됨

TOTAL_TIME

현재 구문의 총 수행시간을 나타내며 단위는 마이크로 초이다.

해당 구문의 종류에 따라 EXECUTE_TIME에 PVO 시간 또는 Fetch 시간이 추가될 수 있다.

PARSE_TIME

쿼리의 구문 검사 시간을 마이크로 초 단위로 나타낸다.

VALIDATE_TIME

쿼리의 의미 검사 시간을 마이크로 초 단위로 나타낸다.

OPTIMIZE TIME

쿼리의 최적화 수행 시간을 마이크로 초 단위로 나타낸다.

EXECUTE_TIME

쿼리의 순수 실행 시간을 마이크로 초 단위로 나타낸다. Select의 경우에는 첫번째 Fetch가 일어나기 전까지의 수행시간을 나타낸다.

FETCH_TIME

SELECT 쿼리의 경우 fetch 소요 시간을 마이크로 초 단위로 나타낸다.

SOFT_PREPARE_TIME

Prepare 과정에서 SQL 문장과 plan 생성시 필요한 각종 변수들을 이용하여 SQL Plan Cache에서 이에 부합하는 plan 객체를 찾는데 소요된 시간을 나타낸다. (단위: 마이크로 초)

SQL_CACHE_TEXT_ID

SQL Plan Cache에서 plan 객체를 찾은 경우, SQL Cache Text 객체의 식별자를 나타낸다.

SQL_CACHE_PCO_ID

SQL Cache Text 객체에서 공유 plan cache 객체의 식별자를 나타낸다.

OPTIMIZER

최적화 모드를 나타내며 다음과 같은 값을 갖는다.

- 0: 비용(COST) 기반 최적화
- 1: 규칙(RULE) 기반 최적화

COST

질의 최적화하는 비용값을 나타낸다.

USED_MEMORY

향후 확장 예정.

READ_PAGE

질의 수행시 물리적으로 읽은 디스크 데이터 페이지의 개수를 나타낸다.

WRITE_PAGE

질의 수행시 물리적으로 기록한 디스크 데이터 페이지의 개수를 나타낸다.

GET_PAGE

질의 수행시 접근한 디스크 데이터 페이지의 개수를 나타낸다.

CREATE PAGE

질의 수행시 생성한 디스크 데이터 페이지의 개수를 나타낸다.

UNDO_READ_PAGE

질의 수행시 물리적으로 읽은 디스크 UNDO 페이지의 개수를 나타낸다.

UNDO WRITE PAGE

질의 수행시 물리적으로 기록한 디스크 UNDO 페이지의 개수를 나타낸다.

UNDO_CREATE_PAGE

질의 수행시 생성한 디스크 UNDO 페이지의 개수를 나타낸다. MEM_CURSOR_FULL_SCAN 질의 수행시 메모리 테이블에 대한 검색 중 인덱스 없이 검색한 횟수를 나타낸다.

MEM_CURSOR_INDEX_SCAN

질의 수행시 메모리 테이블에 대한 검색 중 인덱스를 이용한 검색 횟수를 나타낸다.

DISK_CURSOR_FULL_SCAN

질의 수행시 디스크 테이블에 대한 검색 중 인덱스 없이 검색한 횟수를 나타낸다.

DISK_CURSOR_INDEX_SCAN

질의 수행시 디스크 테이블에 대한 검색 중 인덱스를 이용한 검색 횟수를 나타낸다.

EXECUTE_SUCCESS

질의 수행의 성공 횟수를 나타낸다.

EXECUTE_FAILURE

질의 수행의 실패 횟수를 나타낸다.

PROCESS ROW

질의 수행시 처리한 레코드의 개수를 나타낸다.

MEMORY_TABLE_ACCESS_COUNT

구문 실행 시에 검색 대상이 되는 메모리 테이블들에서 검색되는 레코드 수의 총합이다. 이는 구문 실행 계획에 나타나는 ACCESS 수의 총합과 같다.

SEQNUM

대기 이벤트의 식별자이다.

EVENT

대기 이벤트의 이름이다.

P1

대기 이벤트에 사용되는 파라미터이다.

P2

대기 이벤트에 사용되는 파라미터이다.

P3

대기 이벤트에 사용되는 파라미터이다.

WAIT TIME

대기 시간 (단위: 밀리초)이다.

SECOND_IN_TIME

대기 시간 (단위: 초)이다.

V\$STATNAME

이 테이블은 시스템 전체의 통계 정보를 보여주는 V\$SYSSTAT와 각 세션의 통계 정보를 보여주는 V\$SESSTAT의 통계 정보 일련번호와 이름을 보여준다.

이 테이블은 자체로는 의미가 없으며, 위의 두 가지 성능뷰와 연결될 때 의미가 있다.

Column name	Туре	Description
SEQNUM	INTEGER	통계 일련 번호
NAME	VARCHAR(128)	통계 이름

칼럼 정보

SEQNUM

통계 일련 번호이다.

NAME

통계의 이름을 나타낸다. 각 통계의 일련 번호와 설명은 아래 표와 같다. 각 통계치는 V\$SYSSTATE과 V\$SESSTAT 성능 뷰에서 64비트 정수로 표현된다.

SEQ	NAME	Description
0	logon current	현재 접속된 사용자 수
1	logon cumulative	접속 사용자 수의 누적합
2	data page read	시스템/세션의 페이지 읽은 횟수
3	data page write	시스템/세션의 페이지 쓴 횟수
4	data page gets	시스템/세션에서 래치를 사용해서 페이지에 접근한 횟수
5	data page fix	시스템/세션에서 래치를 사용하지 않고 페이지에 접근한 횟수
6	data page create	시스템/세션의 페이지 생성 횟수
7	undo page read	시스템/세션의 UNDO 페이지 읽은 횟수
8	undo page write	시스템/세션의 UNDO 페이지 쓴 횟수
9	undo page gets	시스템/세션에서 래치를 사용해서 UNDO 페이지에 접근한 횟수
10	undo page fix	시스템/세션에서 래치를 사용하지 않고 UNDO 페이지에 접근한 횟수
11	undo page create	시스템/세션의 UNDO 페이지 생성 횟수
12	base time in second	시스템이 유지하고 있는 내부 시간(초)
13	query timeout	시스템/세션에서 발생한 Query Timeout 횟수
14	ddl timeout	시스템/세션에서 발생한 DDL Timeout 횟수
15	idle timeout	시스템/세션에서 발생한 Idle Timeout 횟수
16	fetch timeout	시스템/세션에서 발생한 Fetch Timeout 횟수

SEQ	NAME	Description
17	utrans timeout	시스템/세션에서 발생한 utrans Timeout 횟수
18	session terminated	시스템/세션에서 발생한 세션 강제 종료 횟수
19	ddl sync timeout	시스템/세션에서 발생한 DDL Sync Timeout 횟수
20	statement rebuild count	시스템/세션에서 statement가 rebuild된 횟수
21	unique violation count	시스템/세션에서 유일 키 제약 위배 횟수
22	update retry count	시스템/세션에서 갱신 작업 재시도 횟수
23	delete retry count	시스템/세션에서 삭제 작업 재시도 횟수
24	lock row retry count	시스템/세션에서 행 잠금 재시도 횟수
25	session commit	시스템/세션에서 발생한 commit 횟수
26	session rollback	시스템/세션에서 발생한 rollback 횟수
27	fetch success count	시스템/세션에서 fetch 성공 횟수
28	fetch failure count	시스템/세션에서 fetch 실패 횟수
29	execute success count	시스템/세션에서 쿼리가 성공적으로 수행된 횟수
30	execute success count : insert	시스템/세션에서 insert 구문이 성공적으로 수행된 횟수
31	execute success count : update	시스템/세션에서 update 구문이 성공적으로 수행된 횟수
32	execute success count : delete	시스템/세션에서 delete 구문이 성공적으로 수행된 횟수
33	execute success count : select	시스템/세션에서 select 구문이 성공적으로 수행된 횟수
34	rep_execute success count : insert	시스템/세션에서 이중화 대상인 테이블에 insert 구문이 성공적으로 수행된 횟수
35	rep_execute success count : update	시스템/세션에서 이중화 대상인 테이블에 update 구문이 성공적으로 수행된 횟수
36	rep_execute success count : delete	시스템/세션에서 이중화 대상인 테이블에 delete 구문이 성공적으로 수행된 횟수
37	execute failure count	시스템/세션에서 Query의 수행이 실패한 횟수
38	prepare success count	시스템/세션에서 Prepare가 성공한 횟수
39	prepare failure count	시스템/세션에서 Prepare가 실패한 횟수
40	rebuild count	시스템/세션에서 plan cache object 의 rebuild 횟수
41	write redo log count	시스템/세션에서 기록한 로그 레코드의 개수
42	write redo log bytes	시스템/세션에서 기록한 로그의 총 바이트 수
43	read socket count	시스템/세션에서 소켓으로부터 데이터를 읽은 횟수
44	write socket count	시스템/세션에서 소켓에 데이터를 쓴 횟수

SEQ	NAME	Description
45	byte received via inet	시스템/세션에서 INET 소켓을 통해 읽은 데이터 (단위: 바이트)
46	byte sent via inet	시스템/세션에서 INET 소켓을 통해 쓴 데이터 (단위: 바이트)
47	byte received via unix domain	시스템/세션에서 Unix Domain 소켓으로부터 읽은 데이터 (단위: 바이트)
48	byte sent via unix domain	시스템/세션에서 Unix Domain 소켓에 쓴 데이터 (단위: 바이트)
49	semop count for receiving via ipc	시스템/세션에서 IPC로 읽기 과정에서 수행한 세마퍼 연산 횟수
50	semop count for sending via ipc	시스템/세션에서 IPC로 쓰기 과정에서 수행한 세마퍼 연산 횟수
51	memory table cursor full scan count	시스템/세션에서 수행한 메모리 테이블에 대한 full scan 커서 열기 횟수 (full scan 커서는 한 테이블 전체를 스캔하는 forward-only 커서이다)
52	memory table cursor index scan count	시스템/세션에서 수행한 메모리 테이블에 대한 인덱스 스캔 커서 열기 횟수
53	memory table cursor GRID scan count	시스템/세션에서 수행한 메모리 테이블에 대한 GRID 스캔 커서 열기 횟수
54	disk table cursor full scan count	시스템/세션에서 수행한 디스크 테이블에 대한 full scan 커서 열기 횟수
55	disk table cursor index scan count	시스템/세션에서 수행한 디스크 테이블에 대한 인덱스 커서 열기 횟수
56	disk table cursor GRID scan count	시스템/세션에서 수행한 디스크 테이블에 대한 GRID 스캔 커서 열기 횟수
57	lock acquired count	시스템/세션에서 수행한 테이블에 대한 잠금 획득 횟수 (주의: 내부적인 이유로, V\$SYSSTAT의 이 값은 아래 "lock released" 값과 같지 않을 수 있다. 그러나 V\$SESSTAT의 경우에는 두 값이 동일해야 한다.)
58	lock released count	시스템/세션에서 수행한 테이블에 대한 잠금 해제 횟수
59	service thread created count	시스템/세션에서 생성된 서비스 쓰레드 개수
60	memory table access count	시스템/세션에서 메모리 테이블에 접근한 횟수
61	missing ppco x-trylatch count	Parent PCO에 x-trylatch의 실패 횟수
62	read IB count	시스템/세션에서 IB로부터 데이터를 읽은 횟수
63	write IB count	시스템/세션에서 IB에 데이터를 쓴 횟수
64	byte received via IB	시스템/세션에서 IB를 이용하여 읽은 데이터(단위: 바이트)
65	byte sent via IB	시스템/세션에서 IB를 이용하여 쓴 데이터(단위: 바이트)
66	elapsed time ¹⁵ : query parse	쿼리 구문 해석에 소요된 누적 시간
67	elapsed time: query validate	쿼리 유효성 검사에 소요된 누적 시간
68	elapsed time: query optimize	쿼리 최적화에 소요된 누적 시간
69	elapsed time: query execute	쿼리 수행에 소요된 누적 시간

SEQ	NAME	Description
70	elapsed time: query fetch	쿼리 결과 fetch에 소요된 누적 시간
71	elapsed time: soft prepare	Soft prepare에 소요된 누적 시간
72	elapsed time: analyze values in DML(disk)	DML 구문 (INSERT 또는 UPDATE) 실행 시 입력 칼럼 값을 분석하는데 소요된 누적 시간
73	elapsed time: record lock validation in DML(disk)	레코드 갱신이 가능한지 확인하는데 소요된 누적 시간
74	elapsed time: allocate data slot in DML(disk)	DML 작업 중 데이터 슬롯을 할당하는데 소요된 누적 시간
75	elapsed time: write undo record in DML(disk)	언두 레코드를 기록하는데 소요된 누적 시간
76	elapsed time: allocate tss in DML(disk)	트랜잭션 슬롯을 할당하는데 소요된 누적 시간
77	elapsed time: allocate undopage in DML(disk)	언두 페이지를 할당하는데 소요된 누적 시간
78	elapsed time: index operation in DML(disk)	인덱스에 키를 추가하는데 소요된 누적 시간
79	elapsed time: create page(disk)	페이지 생성에 소요된 누적 시간
80	elapsed time: get page(disk)	래치를 사용해서 페이지에 접근하는데 소요된 누적 시간
81	elapsed time: fix page(disk)	래치를 사용하지 않고 페이지에 접근하는데 소요된 누적 시간
82	elapsed time: logical aging by tx in DML(disk)	현재 사용되지 않음
83	elapsed time: physical aging by tx in DML(disk)	현재 사용되지 않음
84	elapsed time: replace (plan cache)	리스트내의 한 플랜을 다른 플랜으로 교체하는데 소요된 누적 시간
85	elapsed time: victim free in replace (plan cache)	리스트내의 한 플랜을 다른 플랜으로 교체 중에 희생된 플랜을 해제하는데 소요된 누적 시간
86	elapsed time: hard rebuild	플랜 캐시에서 찾아낸 플랜이 유효하지 않아서 rebuild하는데 소요된 누적 시간
87	elapsed time: soft rebuild	플랜 캐시에서 찾아낸 플랜이 유효하지 않아서 rebuild 하는 것을 다른 트랜잭션이 대기하는데 소요된 누적 시간
88	elapsed time: add hard- prepared plan to plan cache	Hard prepare (즉 플랜 강제 생성)된 플랜을 플랜 캐시에 추가하는데 소요된 누적 시간
89	elapsed time: add hard-rebuilt plan to plan cache	Hard rebuild (86번 참고)된 플랜을 플랜 캐시에 추가하는데 소요된 누적 시간
90	elapsed time: search time for parent PCO	부모 PCO (SQL 텍스트를 갖는 Plan Cache Object) 를 찾는데 소요된 누적 시간

SEQ	NAME	Description
91	elapsed time: creation time for parent PCO	새로운 부모 PCO를 생성하는데 소요된 누적 시간
92	elapsed time: search time for child PCO	98번과 99번의 합 (즉 98 + 99). 이 값은 누적된다.
93	elapsed time: creation time for child PCO	새로운 자식 PCO (실행 계획을 갖는 Plan Cache Object)를 생성하는데 소요된 누적 시간
94	elapsed time: validation time for child PCO	자식 PCO의 유효성 검사에 소요된 누적 시간
95	elapsed time: creation time for new child PCO by rebuild at execution	실행 단계에서 플랜을 재구축하는 경우 새로운 자식 PCO를 생성하는데 소요된 누적 시간
96	elapsed time: creation time for new child PCO by rebuild at soft prepare	Soft prepare 중 플랜을 재구축하는 경우 새로운 자식 PCO를 생성하는데 소요된 누적 시간
97	elapsed time: hard prepare time	플랜 캐시에 찾으려는 플랜이 없을 때 hard prepare (즉 플랜을 생성)하는데 소요된 누적 시간
98	elapsed time: matching time for child PCO	같은 SQL 텍스트를 갖는 두 개 이상의 자식 PCO가 플랜 캐시에 있는 경우 어떤 플랜이 원하는 것인 것 결정하는데 소요된 누적 시간
99	elapsed time: waiting time for hard prepare	97번과 88번의 합 (즉 97 + 88). 이 값은 누적된다.
100	elapsed time: moving time from cold region to hot region	COLD 영역에서 HOT 영역으로 플랜을 이동하는데 소요된 누적 시간
101	elapsed time: waiting time for parent PCO when choosing plan cache replacement victim	교체 대상을 선택할 때, 자식 PCO의 검사를 위해 부모 PCO의 래치 획득에 대기한 누적 시간
102	elapsed time: privilege checking time during soft prepare	Soft prepare 중 객체 접근을 위한 권한 검사에 소요된 누적 시간
103	elapsed time: copying logs to replication log buffer (sender side)	로그를 이중화 로그 버퍼에 복사한 누적 시간 (송신자 측)
104	elapsed time: sender(s) waiting for new logs	송신자가 수신자에게 보낼 새로운 로그를 대기한 누적 시간
105	elapsed time: sender(s) reading logs from replication log buffer	송신자가 이중화 로그 버퍼로부터 로그를 읽은 누적 시간
106	elapsed time: sender(s) reading logs from log file(s)	송신자가 로그 파일로부터 로그를 읽은 누적 시간

SEQ	NAME	Description
107	elapsed time: sender(s) checking whether logs are useful	송신자가 로그를 이중화 해야 하는 로그인지 체크하는데 소요된 누적 시간
108	elapsed time: sender(s) analyzing logs	송신자가 로그를 분석하고 XLog로 변환한 누적 시간
109	elapsed time: sender(s) sending XLogs to receiver(s)	송신자가 XLog를 수신자에게 보내는 데 걸린 누적 시간
110	elapsed time: sender(s) receiving ACK from receiver(s)	송신자가 수신자로부터 ACK를 받기를 대기하고 수신하는데 걸린 누적 시간
111	elapsed time: sender(s) setting ACKed value	수신자로부터 받은 ACK값을 분석하는데 걸린 누적 시간
112	elapsed time: receiver(s) receiving XLogs from sender(s)	수신자가 송신자로부터 XLog를 받는 데 걸린 누적 시간
113	elapsed time: receiver(s) performing endian conversion	수신자가 byte order를 변환하는데 걸린 누적 시간
114	elapsed time: receiver(s) beginning transaction(s)	수신자가 트랜잭션을 시작하는 데 걸린 누적 시간
115	elapsed time: receiver(s) committing transaction(s)	수신자가 트랜잭션을 커밋하는 데 걸린 누적 시간
116	elapsed time: receiver(s) aborting transaction(s)	수신자가 트랜잭션을 롤백하는 데 걸린 누적 시간
117	elapsed time: receiver(s) opening table cursor(s)	수신자가 테이블 커서를 여는 데 걸린 누적 시간
118	elapsed time: receiver(s) closing table cursor(s)	수신자가 테이블 커서를 닫는 데 걸린 누적 시간
119	elapsed time: receiver(s) inserting rows	수신자가 레코드를 입력하는 데 걸린 누적 시간
120	elapsed time: receiver(s) updating rows	수신자가 레코드를 변경하는 데 걸린 누적 시간
121	elapsed time: receiver(s) deleting rows	수신자가 레코드를 삭제하는 데 걸린 누적 시간
122	elapsed time: receiver(s) opening lob cursor(s)	수신자가 LOB cursor를 닫는 데 걸린 누적 시간
123	elapsed time: receiver(s) preparing to write LOB(s)	수신자가 LOB 쓰기를 준비하는 데 걸린 누적 시간
124	elapsed time: receiver(s) writing LOB piece(s)	수신자가 LOB piece(s)를 쓰는 데 걸린 누적

SEQ	NAME	Description
125	elapsed time: receiver(s) finish writing LOBs	수신자가 LOB 쓰기를 마치는 데 걸린 누적 시간
126	elapsed time: receiver(s) closing LOB cursor(s)	수신자가 lob cursor를 닫는 데 걸린 누적 시간
127	elapsed time: receiver(s) comparing images to check for conflicts	수신자가 데이터 충돌을 검사하기 위해서, 양 쪽 서버의 이미지 데이터를 비교하는 데 걸린 누적 시간
128	elapsed time: receiver(s) sending ACK	수신자가 ACK를 보내는 데 걸린 누적 시간
129	elapsed time: receiver(s) trim LOB(s)	수신자가 LOB trim을 마칠 때까지 대기한 누적 시간
130	elapsed time: task schedule	task 스케줄링으로 대기하는 총 누적 시간 (단위: Microsecond)
131	max time: task schedule	task 스케줄링으로 대기한 최대 시간. 대기 시간이 가장 긴 것만 기록 (단위: Microsecond)

 $[^{15}]$ elapsed time 단위 : microsecond

V\$SYSSTAT

시스템 상태를 보여준다. 그러나 상태값은 모든 세션의 정보에 기반하여 3초마다 갱신되기 때문에, 보여지는 값들은 시간이 지난 값일 수 있다.

Column name	Туре	Description
SEQNUM	INTEGER	통계치 일련 번호
NAME	VARCHAR(128)	통계치 이름
VALUE	BIGINT	통계치 값

각 통계치에 대한 설명은 V\$STATNAME 성능 뷰를 참조한다.

칼럼 정보

SEQNUM

시스템의 통계치를 나타내는 일련 번호를 나타낸다.

NAME

통계치 일련 번호에 해당하는 이름을 나타낸다.

VALUE

통계치 일련 번호에 해당하는 현재 시스템의 값을 64비트 정수로 표현한다.

V\$SYSTEM_CONFLICT_PAGE

디스크 버퍼 공간 상에서 페이지간 래치(Latch) 경합에 의한 병목 구간을 분석할 수 있도록 페이지 타입별로 경합 정보를 보여준다.

TIMED_STATISTICS 프로퍼티가 1로 설정된 경우에만 정보를 수집한다.

Column name	Туре	Description
PAGE_TYPE	VARCHAR(21)	페이지 타입
LATCH_MISS_CNT	BIGINT	래치 획득 실패 횟수
LATCH_MISS_TIME	BIGINT	대기 시간

칼럼 정보

PAGE_TYPE

페이지 타입을 나타낸다.

LATCH_MISS_CNT

버퍼 페이지의 래치 획득 실패 횟수를 나타낸다.

LATCH_MISS_TIME

버퍼 페이지의 래치 획득 실패로 인한 대기 시간 (단위: 마이크로 초)을 나타낸다.

V\$SYSTEM_EVENT

Altibase 구동 후부터 현재까지 대기 이벤트별로 누적된 대기 통계 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
EVENT	VARCHAR(128)	대기 이벤트 이름
TOTAL_WAITS	BIGINT	대기 이벤트에 대한 총 대기 횟수
TOTAL_TIMEOUTS	BIGINT	지정된 시간 이후에도 요청한 리소스를 획득하는데 실패한 횟수
TIME_WAITED	BIGINT	대기 이벤트에 대한 대기시간 (밀리초)
AVERAGE_WAIT	BIGINT	대기 이벤트에 대한 평균 대기시간 (밀리초)
TIME_WAITED_MICRO	BIGINT	대기 이벤트에 대한 대기 시간 (마이크로초)
EVENT_ID	INTEGER	대기 이벤트의 식별자
WAIT_CLASS_ID	INTEGER	대기 클래스의 식별자
WAIT_CLASS	VARCHAR(128)	대기 클래스 이름

칼럼 정보

EVENT

대기 이벤트의 이름을 나타낸다.

TOTAL_WAITS

이 대기 이벤트에 대한 전체 대기 횟수를 나타낸다.

TOTAL_TIMEOUTS

이 대기 이벤트에 대해 지정된 시간 이후에도 요청한 리소스를 획득하는데 실패한 횟수를 나타낸다.

TIME_WAITED

이 대기 이벤트에 대한 모든 세션들의 총 대기 시간을 나타낸다. (단위: 밀리초)

AVERAGE_WAIT

이 대기 이벤트에 대한 평균 대기 시간을 나타낸다. (단위: 밀리초)

TIME_WAITED_MICRO

이 대기 이벤트에 대한 모든 세션들의 총 대기 시간을 나타낸다. (단위: 마이크로초)

EVENT_ID

대기 이벤트의 ID를 나타낸다.

WAIT_CLASS_ID

이벤트를 그룹화한 대기 클래스 식별자를 나타낸다.

WAIT_CLASS

이벤트를 그룹화한 대기 클래스의 이름이다.

V\$SYSTEM_WAIT_CLASS

Altibase 구동 후부터 현재까지의 대기 클래스별로 분류해서 누적된 대기 통계 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
WAIT_CLASS_ID	INTEGER	대기 이벤트 식별자
WAIT_CLASS	VHARCHAR(128)	대기 클래스 이름
TOTAL_WAITS	BIGINT	대기 클래스에 대한 총 대기 횟수
TIME_WAITED	DOUBLE	대기 클래스에 대한 총 대기 시간 (밀리초)

칼럼 정보

WAIT_CLASS_ID

대기 클래스 식별자이다.

WAIT_CLASS

대기 클래스 이름이다.

TOTAL_WAITS

이 대기 클래스를 대기한 총 횟수다.

TIME_WAITED

세션에서 이 대기 클래스를 대기한 총 시간이다. (단위: 밀리초)

예제

<예 1> 현재 발생하는 대기 이벤트에 대한 대기 클래스별 대기 횟수와 대기 시간을 보여준다.

```
iSQL> select * from v$system_wait_class order by total_waits desc;
```

<예 2> 가장 오래 대기한 대기 클래스부터 대기 클래스 별로 전체 대비 대기 횟수 비율과 대기 시간 비율을 내림차순으로 출력한다.

```
iSQL> select
                WAIT_CLASS,
                TOTAL_WAITS,
                round(100 * (TOTAL_WAITS / SUM_WAITS),2) PCT_WAITS,
                TIME_WAITED,
                round(100 * (TIME_WAITED / SUM_TIME),2) PCT_TIME
from
        (select WAIT_CLASS,
        TOTAL_WAITS,
               TIME_WAITED
    from V$SYSTEM_WAIT_CLASS
                WAIT_CLASS != 'Idle'),
         (select sum(TOTAL_WAITS) SUM_WAITS,
               sum(TIME_WAITED) SUM_TIME
    from V$SYSTEM_WAIT_CLASS
    where WAIT_CLASS != 'Idle')
order by 5 desc;
```

V\$TABLE

성능 뷰 리스트를 보여준다.

Column name	Туре	Description
NAME	VARCHAR(39)	뷰 이름
SLOTSIZE	INTEGER	레코드의 크기
COLUMNCOUNT	SMALLINT	칼럼의 개수

칼럼 정보

NAME

성능 뷰의 이름이다.

SLOTSIZE

해당 성능 뷰가 가진 한 레코드의 크기이다.

COLUMNCOUNT

해당 성능 뷰가 가진 칼럼의 개수이다.

V\$TABLESPACES

테이블스페이스의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
NAME	VARCHAR(40)	테이블스페이스 이름
NEXT_FILE_ID	INTEGER	다음 생성될 데이터 파일 식별자
TYPE	INTEGER	테이블스페이스 타입
STATE	INTEGER	테이블스페이스의 상태
EXTENT_MANAGEMENT	VARCHAR(20)	사용자가 디스크 테이블스페이스를 생성할 때 정한 익스텐트 (extent)를 관리하는 방식
SEGMENT_MANAGEMENT	VARCHAR(20)	테이블스페이스의 세그먼트 타입
DATAFILE_COUNT	INTEGER	테이블스페이스의 파일 개수
TOTAL_PAGE_COUNT	BIGINT	총 페이지 개수
EXTENT_PAGE_COUNT	INTEGER	해당 테이블스페이스의 익스텐트 크기 (페이지 개수)
ALLOCATED_PAGE_COUNT	BIGINT	해당 테이블스페이스에서 초기화된 페이지 개수
PAGE_SIZE	INTEGER	테이블스페이스의 페이지 크기(bytes)
ATTR_LOG_COMPRESS	INTEGER	테이블스페이스에 속하는 테이블에 DML 수행시 로그 압축 여부

칼럼 정보

ID

테이블스페이스의 식별자이다. 사용자 테이블스페이스는 식별자 값으로 5부터 부여되며, 계속 증가한다.

NAME

CREATE TABLESPACE 구문에 정의된 테이블스페이스의 이름이다.

NEXT_FILE_ID

테이블스페이스에 데이터 파일이 추가될 경우, 데이터 파일에 부여할 식별자이다. 하나의 데이터 파일이 추가될 때마다 이 값은 1 씩 증가한다.

TYPE

테이블스페이스의 타입을 나타낸다.

- 0: 메모리 시스템 딕셔너리 (MEMORY SYSTEM DICTIONARY)
- 1: 메모리 시스템 데이터 (MEMORY_SYSTEM_DATA)
- 2: 메모리 사용자 데이터 (MEMORY_USER_DATA)
- 3: 디스크 시스템 데이터 (DISK_SYSTEM_DATA)
- 4: 디스크 사용자 데이터 (DISK USER DATA)
- 5: 디스크 시스템 템프 (DISK_SYSTEM_TEMP)
- 6: 디스크 사용자 템프 (DISK_USER_TEMP)
- 7: 디스크 시스템 언두 (DISK_SYSTEM_UNDO)

• 8: 휘발성 사용자 데이터 (VOLATILE USER DATA)

STATE

테이블스페이스의 상태를 나타낸다.

- 1: 오프라인 (OFFLINE)
- 2: 온라인 (ONLINE)
- 5: 백업중인 오프라인 테이블스페이스
- 6: 백업중인 온라인 테이블스페이스
- 128: 삭제된 테이블스페이스 (Dropped)
- 1024: 폐기된 테이블스페이스 (Discarded)
- 1028: 백업중인 폐기된 테이블스페이스

EXTENT_MANAGEMENT

사용자가 디스크 테이블스페이스를 생성할 때 결정한 익스텐트를 관리하는 방식이다. 현재는 비트맵 (BITMAP) 방식을 제공한다.

• BITMAP: 테이블스페이스의 모든 익스텐트의 할당 여부를 관리

SEGMENT_MANAGEMENT

테이블스페이스에서 세그먼트를 생성할 때 어떤 타입으로 생성된 것인지를 나타낸다.

- MANUAL: 프리(Free) 페이지 관리를 프리 리스트로 하는 세그먼트 (FMS, Free list Management Segment) 생성
- AUTO: 프리 페이지 관리를 비트맵 인덱스 기반으로 하는 세그먼트 (TMS, bitmap-based Tree Management Segment) 생성

DATAFILE_COUNT

테이블스페이스에 포함된 데이터 파일의 개수를 나타낸다.

TOTAL_PAGE_COUNT

테이블스페이스의 크기를 페이지 개수로 나타낸다. 실제 테이블스페이스의 크기는 이 값과 페이지 크기의 곱 (TOTAL_PAGE_COUNT * PAGE_SIZE)으로 계산할 수 있다. 파일마다 파일 헤더를 위한 한 페이지씩을 제외하고 실제 사용할 수 있는 페이지이다.

EXTENT_PAGE_COUNT

해당 테이블스페이스의 익스텐트 크기를 페이지 개수로 나타낸다. 하나의 익스텐트가 가지는 페이지 개수를 의미하며, 최소 3개 이상의 페이지를 갖는다.

ALLOCATED PAGE COUNT

해당 테이블스페이스에서 초기화된 페이지의 개수를 나타낸다.

PAGE_SIZE

테이블스페이스의 각 페이지 크기를 나타낸다. 디스크 테이블스페이스의 페이지는 8KB, 메모리 테이블스페이스의 페이지는 32KB이다.

ATTR_LOG_COMPRESS

테이블스페이스에 속하는 테이블에 DML을 수행할 때, 로그 압축 수행 여부를 나타낸다.

- 0: LOG COMPRESS 수행 안한다.
- 1: LOG COMPRESS 수행한다.

V\$TIME ZONE NAMES

TIME_ZONE 프로퍼티에 설정할 수 있는 지역 이름과 약어 및 UTC 오프셋 값의 목록을 보여주는 성능 뷰이다.

Column name	Туре	Description
NAME	VARCHAR(40)	지역 이름 또는 약어
UTC_OFFSET	VARCHAR(6)	UTC 오프셋

칼럼 정보

NAME

Asia/Seoul 또는 KST와 같은 타임 존 설정을 위한 지역 이름의 문자열 또는 약어이다.

UTC_OFFSET

타임 존의 UTC(협정 세계시)로부터의 오프셋 값이다. 예를 들어, Asia/Seoul의 경우 UTC 오프셋이 +09:00이다.

V\$TRACELOG

데이터베이스 내부 모듈의 수행 내역을 남기는 메시지 로깅 관련 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
MODULE_NAME	VARCHAR(16)	모듈명
TRCLEVEL	INTEGER	로깅 레벨 (1~32)
FLAG	VARCHAR(8)	이 모듈의 로깅 설정 여부
POWLEVEL	BIGINT	2의 (레벨 – 1) 거듭제곱 (2^(TRCLEVEL-1))
DESCRIPTION	VARCHAR(64)	설정된 레벨에 대한 설명

칼럼 정보

MODULE_NAME

Altibase 모듈의 이름을 나타낸다. 현재 Altibase는 SERVER, QP, RP, SM의 모듈로 구성되며, 각 모듈 별로 메시지 로그를 남길 수 있다.

TRCLEVEL

이력을 남기기 위한 메시지 로깅 레벨을 나타낸다. 1에서 32의 값을 가진다.

FLAG

이 모듈의 이력 메시지가 출력되도록 설정되어 있는지 여부와 레벨을 나타낸다.

• X: 출력되지 않는 상태

- O: 출력중인 상태
- SUM: 이 값은 이 레코드의 POWLEVEL 칼럼의 값이 각 모듈에서 FLAG 값이 'O'인 POWLEVEL 칼럼 값들의 합임을 나타낸다.

출력 설정에 대한 자세한 내용은 하단의 사용방법을 참고한다.

POWLEVEL

2의 (TRCLEVEL-1) 제곱, 즉 2^(TRCLEVEL-1)이다. 사용자가 로깅 레벨을 쉽게 설정할수 있도록, 저장 프로시저 addTrcLevel()와 delTrcLevel()가 제공된다. 해당 저장 프로시저는 패키지에 포함된 tracelog.sql를 실행하여 생성할 수 있다.

DESCRIPTION

레벨에 대응하는 설명을 나타낸다.

예제

현재 서버 모듈에 대해 설정된 트레이스 로깅 레벨을 확인한다.

```
iSQL> select module_name, trclevel, flag, powlevel, description from v$tracelog where module_name like '%SER%';
MODULE_NAME TRCLEVEL FLAG POWLEVEL DESCRIPTION
SERVER 1 0 1 [DEFAULT] TimeOut(Query, Fetch, Idle, UTrans) Trace Log
SERVER 2 0 2 [DEFAULT] Network Operation Fail Trace Log
SERVER 3 0 4 [DEFAULT] Memory Operation Warning Trace Log
SERVER 4 X 8 ---
SERVER 5 X 16 ---
SERVER 6 X 32 ---
SERVER 7 X 64 ---
SERVER 8 X 128 ---
SERVER 9 X 256 ---
SERVER 10 X 512 ---
SERVER 11 X 1024 ---
SERVER 12 X 2048 ---
SERVER 13 X 4096 ---
SFRVFR 14 X 8192 ---
SERVER 15 X 16384 ---
SERVER 16 X 32768 ---
SERVER 17 X 65536 ---
SERVER 18 X 131072 ---
SERVER 19 X 262144 ---
SERVER 20 X 524288 ---
SERVER 21 X 1048576 ---
SERVER 22 X 2097152 ---
SERVER 23 X 4194304 ---
SERVER 24 X 8388608 ---
SERVER 25 X 16777216 ---
SERVER 26 X 33554432 ---
SERVER 27 X 67108864 ---
SERVER 28 X 134217728 ---
SERVER 29 X 268435456 ---
SERVER 30 X 536870912 ---
SERVER 31 X 1073741824 ---
SERVER 32 X 2147483648 ---
SERVER 99 SUM 7 Total Sum of Trace Log Values
33 rows selected.
```

사용 방법

Altibase는 6개의 모듈 SERVER, SM, QP, RP, RP_CONFLICT, DR에 대하여 메시지 로깅 프로퍼티가 존재한다.

- SERVER_MSGLOG_FLAG: 통신 및 서버 메시지
- SM MSGLOG FLAG: 저장관리자 관련 메시지
- QP MSGLOG FLAG: 질의처리기 관련 메시지
- RP MSGLOG FLAG: 이중화 관련 메시지
- RP_CONFLICT_MSGLOG_FLAG: 이중화 충돌 관련 메시지
- LB MSGLOG FLAG: 서비스 쓰레드 동작 관련 메시지

각 프로퍼티는 32개의 비트로 설정할 수 있는데, 각 비트에 대한 메시지 종류 및 설명은 V\$TRACELOG를 참조한다.

메시지 로깅 내역의 변경 방법은 다음과 같다.

• 서버의 로깅 메시지가 모두 출력되지 않도록 할 때.

alter system set server_msglog_flag=0

• 서버의 로깅 메시지 중 첫번째, 두번째, 다섯번째 비트에 해당하는 메시지를 출력하도록 할 때 (1+2+5).

alter system set server_msglog_lfag=8

• 이중화 로깅 메시지 중 충돌 관련 메시지만 출력하고자 할 때.

alter system set rp_msglog_flag=2

• 질의처리기에서 저장 프로시저의 오류 라인(첫번째 비트)과 DDL의 수행 내역(두번째 비트)을 로깅하고자 할 경우 (1+2)

alter system set qp_msglog_flag=3

• 이중화 충돌 관련 메시지 중 SQL(세번째 비트)을 출력하고자 할 때.

alter system set rp_conflict_msglog_flag=4

V\$TRANSACTION

트랜잭션 객체의 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
ID	BIGINT	트랜잭션 식별자
SESSION_ID	INTEGER	아래 참조
MEMORY_VIEW_SCN	VARCHAR(29)	아래 참조
MIN_MEMORY_LOB_VIEW_SCN	VARCHAR(29)	아래 참조
DISK_VIEW_SCN	VARCHAR(29)	아래 참조

Column name	Туре	Description
MIN_DISK_LOB_VIEW_SCN	VARCHAR(29)	아래 참조
COMMIT_SCN	VARCHAR(29)	아래 참조
STATUS	BIGINT	아래 참조
UPDATE_STATUS	BIGINT	아래 참조
LOG_TYPE	INTEGER	아래 참조
XA_COMMIT_STATUS	BIGINT	아래 참조
XA_PREPARED_TIME	VARCHAR(64)	아래 참조
FIRST_UNDO_NEXT_LSN_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)
FIRST_UNDO_NEXT_LSN_FILENO	INTEGER	아래 참조
FIRST_UNDO_NEXT_LSN_OFFSET	INTEGER	아래 참조
CURRENT_UNDO_NEXT_SN	BIGINT	내부 용도
CURRENT_UNDO_NEXT_LSN_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)
CURRENT_UNDO_NEXT_LSN_FILENO	INTEGER	내부 용도
CURRENT_UNDO_NEXT_LSN_OFFSET	INTEGER	내부 용도
LAST_UNDO_NEXT_LSN_LFGID	INTEGER	사용하지 않음(0)
LAST_UNDO_NEXT_LSN_FILENO	INTEGER	아래 참조
LAST_UNDO_NEXT_LSN_OFFSET	INTEGER	아래 참조
LAST_UNDO_NEXT_SN	BIGINT	아래 참조
SLOT_NO	INTEGER	아래 참조
UPDATE_SIZE	BIGINT	아래 참조
ENABLE_ROLLBACK	BIGINT	내부 용도
FIRST_UPDATE_TIME	INTEGER	아래 참조
LOG_BUF_SIZE	INTEGER	내부 용도
LOG_OFFSET	INTEGER	내부 용도
SKIP_CHECK_FLAG	BIGINT	내부 용도
SKIP_CHECK_SCN_FLAG	BIGINT	내부 용도
DDL_FLAG	BIGINT	아래 참조
TSS_RID	BIGINT	아래 참조
RESOURCE_GROUP_ID	INTEGER	로그 파일 그룹(LFG)의 식별자
LEGACY_TRANS_COUNT	INTEGER	내부 용도

Column name	Туре	Description
ISOLATION_LEVEL	INTEGER	아래 참조
PROCESSED_UNDO_TIME	INTEGER	아래 참조
ESTIMATED_TOTAL_UNDO_TIME	INTEGER	아래 참조
TOTAL_LOG_COUNT	BIGINT	아래 참조
TOTAL_UNDO_LOG_COUNT	BIGINT	아래 참조
PROCESSED_UNDO_LOG_COUNT	BIGINT	아래 참조

ID

해당 트랜잭션을 구분할 수 있는 번호로, 0부터 232 – 1까지의 값을 가진다. 이 값들은 재사용될 수 있다.

SESSION_ID

트랜잭션이 수행되고 있는 세션의 식별자이다. 이 트랜잭션이 어떤 세션과도 연관되어 있지 않다면 -1을 보여주는데, 이는 XA 환경에서 트랜잭션 브랜치가 prepare 된 상태를 나타낸다.

MEMORY_VIEW_SCN

Altibase는 MVCC를 사용하기 때문에 테이블에 대해 각 커서들이 열린 시점을 나타내는 SCN을 가진다. 이 항목은 현재 해당 트랜잭션에서 메모리 테이블에 대해 열려있는 커서의 View SCN 중 가장 작은 값을 나타낸다. 이 값이 263이면 어떤 커서도 열려 있지 않다는 것을 의미한다.

MIN_MEMORY_LOB_VIEW_SCN

현재 해당 트랜잭션에서 열린 메모리 LOB 커서 중 가장 오래된 커서의 SCN을 나타낸다. 이 값이 263이면 어떤 커서도 열려있지 않다는 것을 의미한다.

DISK_VIEW_SCN

현재 해당 트랜잭션에서 디스크 테이블에 대해 열려있는 커서의 View SCN 중 가장 작은 값을 나타낸다. 값의 범위는 MEMORY_VIEW_SCN과 동일하다.

MIN_DISK_LOB_VIEW_SCN

현재 해당 트랜잭션에서 열린 디스크 LOB 커서중 가장 오래된 커서의 SCN을 나타낸다. 이 값이 263이면 어떤 커서도 열려있지 않다는 것을 의미한다.

COMMIT_SCN

트랜잭션이 커밋한 시점의 시스템 SCN이다. 아직 트랜잭션이 커밋되지 않았다면 263을 가진다.

STATUS

현재 트랜잭션의 상태를 나타낸다.

• 0: BEGIN

- 1: PRECOMMIT
- 2: COMMIT_IN_MEMORY
- 3: COMMIT
- 4: ABORT
- 5: BLOCKED
- 6: END

UPDATE STATUS

해당 트랜잭션이 현재까지 갱신연산을 수행한 트랜잭션인지 read-only 트랜잭션인지를 나타낸다.

- 0: read-only
- 1: updating

LOG_TYPE

해당 트랜잭션이 이중화에 관련된 테이블을 갱신한 적이 있는지를 나타낸다.

- 0: 일반
- 1: 이중화 관련

XA_COMMIT_STATUS

글로벌 트랜잭션에 의한 로컬 트랜잭션의 현재 상태를 표시한다.

- 0: BEGIN
- 1: PREPARED
- 2: COMPLETE

XA_PREPARED_TIME

글로벌 트랜잭션에 의한 로컬 트랜잭션이 PREPARE 명령을 글로벌 트랜잭션 관리자로부터 받은 시점을 나타낸다.

FIRST_UNDO_NEXT_LSN_FILENO

트랜잭션이 처음 기록한 로그의 위치를 나타내는 LSN 중 파일 번호를 나타낸다.

FIRST_UNDO_NEXT_LSN_OFFSET

트랜잭션이 처음 기록한 로그의 위치를 나타내는 LSN 중 파일 내에서의 위치 (오프셋)를 나타낸다.

LAST_UNDO_NEXT_LSN_FILENO

트랜잭션이 마지막 기록한 로그의 위치를 나타내는 LSN 중 파일 번호를 나타낸다.

LAST_UNDO_NEXT_LSN_OFFSET

트랜잭션이 마지막 기록한 로그의 위치를 나타내는 LSN 중 파일 내에서의 위치(오프셋)를 나타낸다.

LAST_UNDO_NEXT_SN

트랜잭션이 마지막 기록한 로그의 일련번호이다.

SLOT_NO

트랜잭션 풀 내에서 해당 트랜잭션 객체의 순번을 나타낸다.

UPDATE_SIZE

트랜잭션이 수행한 갱신(Update) 연산에 의해 작성된 로그의 크기를 나타낸다. 이 값은 프로퍼티 중 LOCK_ESCALATION_MEMORY_SIZE 값과 비교되어, 이 값보다 더 커지면 이후로는 테이블에 X 록을 잡고 in-place update 방식으로 갱신을 수행하게 된다.

FIRST_UPDATE_TIME

최초로 데이터베이스에 대한 변경이 일어난 시각이 기록된다.

DDL_FLAG

이 트랜잭션이 DDL구문을 수행 중인지 나타낸다.

- 0: non-DDL
- 1: DDL

TSS_RID

디스크 테이블에 대한 갱신 연산 수행을 위해 얻은 TSS (Transaction Status Slot)의물리적 위치를 나타낸다. 이 값이 0이 아니면 해당 트랜잭션은 디스크 테이블에 대해 갱신연산을 한번이라도 수행했음을 나타낸다.

ISOLATION_LEVEL

트랜잭션의 고립화 수준(isolation level)을 나타낸다.

- 0: READ COMMITTED
- 1: REPEATABLE READ
- 2: SERIALIZABLE

PROCESSED_UNDO_TIME

해당 트랜잭션의 UNDO 시작 시점부터 현재까지 UNDO 진행된 시간 (단위: 초)

ESTIMATED_TOTAL_UNDO_TIME

해당 트랜잭션의 UNDO완료 될 때까지 추정되는 총 소요 시간 (단위: 초)

TOTAL_LOG_COUNT

해당 트랜잭션의 총 로그 개수

TOTAL_UNDO_LOG_COUNT

해당 트랜잭션에서 앞으로 UNDO 해야 할 총 로그 개수

PROCESSED_UNDO_LOG_COUNT

해당 트랜잭션에서 현재까지 언두 완료된 로그 개수

V\$TRANSACTION_MGR

Altibase 트랜잭션 관리자의 정보를 보여준다.

Column name	Type	Description
-------------	------	-------------

Column name	Туре	Description
TOTAL_COUNT	INTEGER	트랜잭션 총 개수
FREE_LIST_COUNT	INTEGER	프리 리스트 개수
BEGIN_ENABLE	BIGINT	새로운 트랜잭션 시작 가능 여부
ACTIVE_COUNT	INTEGER	작업중인 트랜잭션의 개수
SYS_MIN_DISK_VIEWSCN	VARCHAR(29)	트랜잭션 중 가장 작은 디스크 뷰 SCN

TOTAL_COUNT

Altibase는 시스템 시작시에 프로퍼티에 지정된 개수의 트랜잭션 객체들을 트랜잭션 풀에 미리 생성해 두고 이것을 사용한다. 이 값은 현재 Altibase에서 생성한 트랜잭션 객체의 총 개수를 나타낸다.

FREE_LIST_COUNT

트랜잭션 풀을 분할 관리하는 리스트의 개수를 나타낸다.

BEGIN_ENABLE

새로운 트랜잭션을 시작할 수 있는지를 나타낸다.

- 0: disabled
- 1: enabled

ACTIVE_COUNT

현재 할당되어 작업을 수행중인 트랜잭션 객체의 개수를 나타낸다.

SYS_MIN_DISK_VIEWSCN

트랜잭션 중에서 가장 작은 디스크 뷰 SCN이다.

V\$TSSEGS

언두 테이블스페이스에 존재하는 모든 TSS 세그먼트의 목록을 출력한다.

Column name	Туре	Description
SPACE_ID	INTEGER	언두 테이블스페이스 식별자
SEG_PID	INTEGER	TSS 세그먼트 페이지 식별자
TXSEG_ENTRY_ID	INTEGER	트랜잭션 세그먼트 식별자
CUR_ALLOC_EXTENT_RID	BIGINT	TSS 세그먼트에서 현재 사용중인 익스텐트의 RID
CUR_ALLOC_PAGE_ID	INTEGER	TSS 세그먼트에서 현재 사용중인 페이지의 식별자
TOTAL_EXTENT_COUNT	BIGINT	TSS 세그먼트의 총 익스텐트 개수
TOTAL_EXTDIR_COUNT	BIGINT	TSS 세그먼트의 총 익스텐트 디렉터리 개수

Column name	Type	Description
PAGE_COUNT_IN_EXTENT	INTEGER	하나의 익스텐트의 총 페이지 개수

SPACE_ID

언두 테이블스페이스 식별자이다.

SEG_PID

TSS 세그먼트 페이지의 식별자이다.

TXSEG_ENTRY_ID

트랜잭션 세그먼트의 식별자이다.

CUR_ALLOC_EXTENT_RID

TSS 세그먼트에서 현재 사용중인 익스텐트 RID (Resource Identifier)를 나타낸다.

CUR_ALLOC_PAGE_ID

TSS 세그먼트에서 현재 사용중인 페이지의 식별자이다.

TOTAL_EXTENT_COUNT

TSS 세그먼트의 총 익스텐트의 개수이다.

TOTAL_EXTDIR_COUNT

TSS 세그먼트의 총 익스텐트 디렉터리의 개수이다.

PAGE_COUNT_IN_EXTENT

하나의 익스텐트의 총 페이지의 개수이다.

V\$TXSEGS

트랜잭션에 바인딩되어 온라인 상태로 있는 세그먼트의 목록을 출력한다.

Column name	Type	Description
ID	INTEGER	트랜잭션 세그먼트의 식별자
TRANS_ID	BIGINT	세그먼트를 바인딩한 트랜잭션의 식별자
MIN_DISK_VIEW_SCN	VARCHAR(29)	해당 트랜잭션의 최소 디스크 뷰 SCN
COMMIT_SCN	VARCHAR(29)	해당 트랜잭션의 커밋 SCN
FIRST_DISK_VIEW_SCN	VARCHAR(29)	해당 트랜잭션의 첫번째 디스크 뷰 SCN
TSS_RID	BIGINT	트랜잭션 TSS RID
TSSEG_EXTENT_RID	BIGINT	TSS를 할당한 TSS 세그먼트의 익스텐트 RID
FST_UDSEG_EXTENT_RID	BIGINT	트랜잭션이 사용한 언두 세그먼트의 첫번째 익스텐트 RID

Column name	Туре	Description
LST_UDSEG_EXTENT_RID	BIGINT	트랜잭션이 사용한 언두 세그먼트의 마지막 익스텐트 RID
FST_UNDO_PAGEID	INTEGER	트랜잭션이 기록한 첫번째 언두 레코드의 페이지 식별자
FST_UNDO_SLOTNUM	SMALLINT	트랜잭션이 기록한 첫번째 언두 레코드의 슬롯 번호
LST_UNDO_PAGEID	INTEGER	트랜잭션이 기록한 마지막 언두 레코드의 페이지 식별자
LST_UNDO_SLOTNUM	SMALLINT	트랜잭션이 기록한 마지막 언두 레코드의 슬롯 번호

칼럼 정보

ID

트랜잭션 세그먼트의 식별자이다.

TRANS_ID

세그먼트를 바인딩한 트랜잭션의 식별자이다.

MIN_DISK_VIEW_SCN

트랜잭션의 최소 디스크 뷰 SCN을 나타낸다.

COMMIT_SCN

해당 트랜잭션의 커밋 SCN을 나타낸다.

FIRST_DISK_VIEW_SCN

해당 트랜잭션의 첫번재 디스크 뷰 SCN을 나타낸다.

TSS_RID

해당 트랜잭션이 할당받은 TSS (Transaction Status Slot)의 RID를 나타낸다.

TSSEG_EXTENT_RID

TSS를 할당한 TSS 세그먼트의 익스텐트 RID룰 나타낸다.

FST_UDSEG_EXTENT_RID

트랜잭션이 사용한 언두 세그먼트의 첫번째 익스텐트 RID를 나타낸다.

LST_UDSEG_EXTENT_RID

트랜잭션이 사용한 언두 세그먼트의 마지막 익스텐트 RID를 나타낸다.

FST_UNDO_PAGEID

해당 트랜잭션이 갱신때 기록했던 첫번째 언두 레코드의 페이지 식별자를 나타낸다.

FST_UNDO_SLOTNUM

해당 트랜잭션이 갱신때 기록했던 첫번째 언두 레코드의 페이지 내에서의 슬롯 번호를 나타낸다.

LST_UNDO_PAGEID

해당 트랜잭션이 갱신때 기록했던 마지막 언두 레코드의 페이지 식별자를 나타낸다.

LST_UNDO_SLOTNUM

해당 트랜잭션이 갱신때 기록했던 마지막 언두 레코드의 페이지 내에서의 슬롯 번호를 나타낸다.

V\$UDSEGS

언두 테이블스페이스에 존재하는 모든 언두(UNDO) 세그먼트의 목록을 출력한다.

Column name	Туре	Description
SPACE_ID	INTEGER	언두 테이블스페이스 식별자
SEG_PID	INTEGER	언두 세그먼트 페이지 식별자
TXSEG_ENTRY_ID	INTEGER	트랜잭션 세그먼트 식별자
CUR_ALLOC_EXTENT_RID	BIGINT	언두 세그먼트에서 현재 사용중인 익스텐트 RID
CUR_ALLOC_PAGE_ID	INTEGER	언두 세그먼트에서 현재 사용중인 페이지의 식별자
TOTAL_EXTENT_COUNT	BIGINT	언두 세그먼트의 총 익스텐트 개수
TOTAL_EXTDIR_COUNT	BIGINT	언두 세그먼트의 총 익스텐트 디렉터리 개수
PAGE_COUNT_IN_EXTENT	INTEGER	하나의 익스텐트의 총 페이지 개수

칼럼 정보

SPACE_ID

언두 테이블스페이스 식별자이다.

SEG_PID

언두 세그먼트 페이지 식별자이다.

TXSEG_ENTRY_ID

트랜잭션 세그먼트 식별자이다.

CUR_ALLOC_EXTENT_RID

언두 세그먼트에서 현재 사용중인 익스텐트 RID를 나타낸다.

CUR_ALLOC_PAGE_ID

언두 세그먼트에서 현재 사용중인 페이지 식별자이다.

TOTAL_EXTENT_COUNT

언두 세그먼트의 총 익스텐트 개수를 나타낸다.

TOTAL_EXTDIR_COUNT

언두 세그먼트의 총 익스텐트 디렉터리 개수를 나타낸다.

PAGE_COUNT_IN_EXTENT

하나의 익스텐트의 총 페이지 개수를 나타낸다.

V\$UNDO_BUFF_STAT

언두 테이블스페이스의 버퍼 풀 관련 통계 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
READ_PAGE_COUNT	BIGINT	아래 참조
GET_PAGE_COUNT	BIGINT	버퍼 매니저에 페이지를 요청한 횟수
FIX_PAGE_COUNT	BIGINT	버퍼 매니저에 언두 페이지를 요청한 횟수
CREATE_PAGE_COUNT	BIGINT	아래 참조
HIT_RATIO	DOUBLE	버퍼 프레임의 히트율

칼럼 정보

READ_PAGE_COUNT

버퍼 초기화 이후 디스크로부터 페이지를 읽은 총 횟수를 나타낸다.

GET_PAGE_COUNT

버퍼 초기화 이후 버퍼 매니저에 페이지를 요청한 총 횟수를 나타낸다. 만약 페이지가 버퍼에 있다면 버퍼 매니저는 이 요청에 대해 버퍼의 페이지를 리턴하고, 그렇지 않으면 디스크로부터 페이지를 버퍼에 읽어온 후 리턴한다.

FIX_PAGE_COUNT

버퍼 초기화 이후 버퍼 매니저에 언두 페이지를 래치 없이 요청한 총 횟수를 나타낸다.

CREATE_PAGE_COUNT

버퍼 초기화 이후 트랜잭션이 버퍼 매니저에 페이지 생성을 요청한 총 횟수를 나타낸다. 이 요청에 대해 버퍼 매니저는 버퍼에서 빈 BCB를 확보한 후 페이지를 초기화 하여 리턴한다. 디스크 I/O는 이 연산에서 발생하지 않는다.

V\$USAGE

이 뷰는 데이터베이스에 존재하는 테이블과 인덱스가 사용하는 공간의 양을 보여준다. 이 뷰로부터 올바른 정보를 읽고 싶다면, 먼저 DBMS Stat 내장 프로시저를 실행해서 통계 정보를 수집해야 한다.

DBMS Stat 내장 프로시저에 대한 자세한 설명은 *Stored Procedures Manual*을 참고하기 바란다.

Column name	Type	Description	
TYPE	CHAR(1)	객체 종류	
TARGET_ID	BIGINT	객체 식별자	
META_SPACE	BIGINT	메타 정보를 저장하는 공간의 크기	
USED_SPACE	BIGINT	실제 데이터 저장 공간의 크기	

Column name	Туре	Description	
AGEABLE_SPACE	BIGINT	Aging 대상 데이터가 차지하는 공간의 크기	
FREE_SPACE	BIGINT	빈 공간의 크기	

칼럼 정보

TYPE

이는 객체의 종류를 나타낸다. 테이블은 T로, 인덱스는 I로 표시된다.

TARGET_ID

이는 객체의 식별자를 나타낸다. 테이블의 경우 그 테이블의 TABLE_OID, 인덱스의 경우 그 인덱스의 INDEX_ID가 표시된다. 이 칼럼과 SYSTEM_.SYS_TABLES_ 메타 테이블의 TABLE_OID 또는 SYSTEM_.SYS_INDICES_ 메타 테이블의 INDEX_ID와 조인 조회하여 대상 객체의 이름을 알아 낼 수 있다.

META_SPACE

이는 객체의 메타 정보를 저장하기 위해 사용되는 공간의 크기이다.

USED_SPACE

이는 객체의 실제 데이터를 저장하기 위해 사용되는 공간의 크기이다.

AGEABLE_SPACE

Altibase는 MVCC 기법을 사용하기 때문에, 데이터가 테이블 또는 인덱스로부터 삭제되더라도 예전 버전의 데이터가 잠시 유지된다. 이 칼럼의 값은 이런 데이터가 차지하는 공간의 크기이다.

FREE_SPACE

이는 아직 사용된 적이 없거나, 사용 후 반환되어 재활용 가능한 공간의 크기이다.

예제

```
iSQL> exec gather_database_stats();
SYSTEM_.SYS_TABLES_
SYSTEM_.SYS_COLUMNS_
SYSTEM_.SYS_DATABASE_
SYSTEM_.SYS_USERS_
SYSTEM_.SYS_DN_USERS_
SYSTEM_.SYS_TBS_USERS_
SYSTEM_.SYS_INDICES_
SYSTEM_.SYS_INDEX_COLUMNS_
Execute success.
iSQL> DESC V$USAGE;
[ ATTRIBUTE ]
______
TYPE
                                  CHAR(1)
TARGET_ID
                                  BIGINT
META_SPACE
                                  BIGINT
USED_SPACE
                                  BIGINT
AGABLE_SPACE
                                  BIGINT
FREE_SPACE
                                  BIGINT
iSQL> select * from v$usage limit 10;
V$USAGE.TYPE V$USAGE.TARGET_ID V$USAGE.META_SPACE V$USAGE.USED_SPACE V$USAGE.AGABLE_SPACE V$USAGE.FREE_SPACE
T 65568
                 128
                                     12672
                                                       0
                                                                         19968
I 5
                    0
                                      528
                                                       0
                                                                         1520
                   0
                                     528
                                                       0
                                                                         1520
I 6
                   0
                                     528
                                                       0
I 7
                                                                         1520
                  0
                                                      0
I 8
                                    528
                                                                         1520
                                                      0
T 67976
                  464
                                    66624
                                                                         63984
                                                       0
                  0
                                     3240
                                                                         856
I 9
I 10
                    0
                                      3240
                                                       0
                                                                          856
I 11
                   0
                                      3240
                                                       0
                                                                          856
T 89648
                    848
                                      2128
                                                                          29792
10 rows selected.
```

V\$VERSION

데이터베이스 버전 관련 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
PRODUCT_VERSION	VARCHAR(128)	제품 버전 Ex) 5.5.1.1
PKG_BUILD_PLATFORM_INFO	VARCHAR(128)	패키지가 빌드된 플랫폼
PRODUCT_TIME	VARCHAR(128)	패키지가 빌드된 시간
SM_VERSION	VARCHAR(128)	저장 관리자 버전
META_VERSION	VARCHAR(128)	메타 테이블 버전
PROTOCOL_VERSION	VARCHAR(128)	통신 프로토콜 버전
REPL_PROTOCOL_VERSION	VARCHAR(128)	이중화 프로토콜 버전

PRODUCT_VERSION

Altibase 제품의 버전 정보를 나타낸다.

PKG_BUILD_PLATFORM_INFO

패키지가 빌드된 플랫폼의 정보를 나타낸다.

PRODUCT_TIME

패키지가 빌드된 날짜와 시간을 나타낸다.

SM_VERSION

저장 관리자의 버전을 나타낸다. 저장 구조가 변경될 때마다 버전이 변경된다.

META_VERSION

데이터베이스 정보를 관리하는 메타 테이블에 대한 버전을 나타낸다.

PROTOCOL_VERSION

데이터베이스의 통신을 위한 프로토콜 버전을 나타낸다.

REPL_PROTOCOL_VERSION

이중화를 위한 프로토콜 버전을 나타낸다.

V\$VOL TABLESPACES

메모리에 생성된 휘발성 테이블스페이스 정보를 보여준다.

Column name	Туре	Description
SPACE_ID	INTEGER	테이블스페이스 식별자
SPACE_NAME	VARCHAR(512)	테이블스페이스 이름
SPACE_STATUS	INTEGER	테이블스페이스 상태
INIT_SIZE	BIGINT	테이블스페이스의 초기 크기 (bytes)
AUTOEXTEND_MODE	INTEGER	테이블스페이스의 자동 확장 모드
NEXT_SIZE	BIGINT	자동 확장시 확장되는 크기 (bytes)
MAX_SIZE	BIGINT	테이블스페이스의 최대 크기 (bytes)
CURRENT_SIZE	BIGINT	테이블스페이스의 현재 크기 (bytes)
ALLOC_PAGE_COUNT	BIGINT	테이블스페이스의 전체 페이지 개수
FREE_PAGE_COUNT	BIGINT	테이블스페이스의 프리(Free) 페이지 개수

칼럼 정보

SPACE_STATUS

테이블스페이스 상태 값이다. 자세한 내용은 V\$MEM_TABLESPACE_STATUS_DESC를 참고한다.

AUTOEXTEND_MODE

자동확장 (Autoextend) 모드 여부를 나타낸다. 1 이면 자동확장으로 설정된 상태이며, 1이 아니면 설정되지 않은 상태이다.

NEXTSIZE

자동 확장시 확장되는 크기 (bytes)이다.

MAXSIZE

테이블스페이스의 최대 크기 (bytes)이다.

CURRENT_SIZE

현재 테이블스페이스 크기 (bytes)를 나타낸다.

ALLOC_PAGE_COUNT

테이블스페이스가 가지고 있는 페이지의 개수를 나타낸다.

FREE_PAGE_COUNT

테이블스페이스의 빈 (free) 페이지 개수를 나타낸다.

V\$WAIT_CLASS_NAME

Altibase 서버상의 대기 이벤트들을 그룹화하기 위한 정보를 보여준다. 다양한 대기 이벤트들을 분류하기 위해 상위 개념인 대기 클래스를 사용하며 이 성능뷰를 통하여 대기 클래스들을 확인할 수 있다.

Column name	Туре	Description
WAIT_CLASS_ID	INTEGER	대기 클래스의 식별자
WAIT_CLASS	VARCHAR(128)	대기 클래스 이름

칼럼 정보

WAIT CLASS ID

대기 이벤트의 클래스 식별자이다.

WAIT_CLASS

대기 이벤트 그룹화를 위한 상위 개념인, 대기 클래스를 나타낸다. Altibase는 대기 이벤트를 아래와 같이 8개의 대기 클래스로 분류한다.

WAIT_CLASS_ID	WAIT_CLASS	Description
0	Other	아래 클래스를 제외한 대기 이벤트를 포함한다.
1	Administrative	SYSDBA 권한의 명령 수행으로 인해 사용자가 대기하게 되는 대기 이벤트를 포함한다.
2	Configuration	데이터베이스 자원에 대한 부적절한 설정에 관련된 대기 이벤트를 포함한다.
3	Concurrency	데이터베이스 내부 자원과 관련된 대기 이벤트를 포함한다.

WAIT_CLASS_ID	WAIT_CLASS	Description
4	Commit	REDO 로그가 로그 파일에 동기화되는 것과 관련된 대기 이벤트를 포함한다.
5	Idle	세션의 작업이 요청되기를 기다리며 대기하는 대기 이벤트를 포함한다.
6	User I/O	사용자 I/O 관련 대기이벤트를 포함한다.
7	System I/O	시스템 I/O 관련 대기 이벤트를 포함한다.
8	Replication	이중화에서 사용하는 대기 이벤트를 포함하는 클래스이다.

V\$XID

DBMS내 분산 트랜잭션의 식별자인 XID의 목록을 보여준다. XA에서 분산 트랜잭션 식별자는 분산 트랜잭션이 시작될 때 TM (Transaction Manager) 내부에서 생성되며, 데이터베이스 노드들인 RM (Resource Manager)에게 전달한다.

Column name	Туре	Description	
XID_VALUE	VARCHAR(256)	XID 값을 문자열로 반환	
ASSOC_SESSION_ID	INTEGER	XID 객체와 연계된 세션의 식별자	
TRANS_ID	INTEGER	XID 객체에 있는 분산 트랜잭션 식별자	
STATE	VARCHAR(24)	XID 객체의 상태	
STATE_START_TIME	INTEGER	XID 객체의 상태가 설정된 시간	
STATE_DURATION	BIGINT	XID 객체의 상태가 설정된 이후 경과된 시간	
TX_BEGIN_FLAG	VARCHAR(9)	트랜잭션 시작 여부를 가리키는 XID 객체 내의 플래그	
REF_COUNT	INTEGER	XID 객체를 현재 참조한 있는 횟수	

칼럼 정보

XID_VALUE

문자열로 표현한 XID 값이다.

ASSOC_SESSION_ID

XID 객체와 연계된 세션의 식별자로써, 이 세션은 해당 XID를 XA_START 시킨 세션이다.

TRANS_ID

XID 객체 내의 분산 트랜잭션의 식별자이다.

STATE

XID 객체의 수행 상태를 나타낸다. 가능한 값은 다음과 같다.

- IDLE: 해당 XID에 연계된 세션이 없는 상태
- ACTIVE: 해당 XID에 연계된 세션이 있는 상태. 즉 XA_START된 경우
- PREPARED: 2PC (Phase Commit) 과정에서 prepare 명령을 수신한 상태

- HEURISTICALLY COMMITED: DBMS가 XID의 트랜잭션 브랜치를 강제로 커밋한 상태
- HEURISTICALLY ROLLBACKED: DBMS가 XID의 트랜잭션 브랜치를 강제로 롤백한 상태
- NO_TX: XID가 초기화된 상태이거나 XID의 트랜잭션 브랜치를 커밋 또는 롤백한 상태

STATE_START_TIME

XID 객체의 수행 상태가 설정된 시간을 나타낸다.

STATE_DURATION

XID 객체의 상태가 설정된 이후 경과 시간을 나타낸다.

TX_BEGIN_FLAG

트랜잭션 브랜치가 RM에서 시작되었는지 여부를 나타내는 XID 객체 내의 플래그이다.

- BEGIN: 시작된 상태
- NOT BEGIN: 시작되지 않은 상태

REF COUNT

해당 XID 객체가 현재 참조된 횟수를 나타낸다.

4.샘플 스키마

이 부록은 Altibase 매뉴얼 내의 예제에서 전반적으로 사용된 스키마에 대한 정보를 제공한다.

예제 테이블 정보

스크립트 파일

스키마 생성파일은 \$ALTIABSE_HOME/sample/APRE/schema/schema.sql 파일로 제공된다. 이 파일은 Altibase 매뉴얼에서 사용된 테이블을 생성하고 예제 데이타를 삽입하는 파일이다. 따라서 매뉴얼에 기술되어 있는 예제를 실행하고자 한다면 먼저 제공된 스크립트 파일을 수행해야 한다.

색플 스키마

기능: 고객과 주문 관리

테이블: employees, departments, customers, orders, goods

사원(employees) 테이블

기본 키: 사원번호(eno)

칼럼명	데이터 타입	설명	기타
eno	INTEGER	사원번호	PRIMARY KEY
e_lastname	CHAR(20)	사원성	NOT NULL
e_firstname	CHAR(20)	사원이름	NOT NULL

칼럼명	데이터 타입	설명	기타
emp_job	VARCHAR(15)	직책	NULL 허용
emp_tel	CHAR(15)	전화번호	NULL 허용
dno	SMALLINT	부서번호	NULL 허용, INDEX ASC
salary	NUMBER(10,2)	월급	NULL 허용, DEFAULT 0
sex	CHAR(1)	성별	NULL 허용
birth	CHAR(6)	생일	NULL 허용
join_date	DATE	입사날짜	NULL 허용
status	CHAR(1)	지위	NULL 허용, DEFAULT 'H'

부서(departments) 테이블

기본 키: 부서번호(dno)

칼럼명	데이터 타입	설명	기타
dno	SMALLINT	부서번호	PRIMARY KEY
dname	CHAR(30)	부서명	NOT NULL
dep_location	CHAR(15)	부서위치	NULL 허용
mgr_no	INTEGER	관리자번호	NULL 허용, INDEX ASC

고객(customers) 테이블

기본 키: 주민등록번호(cno)

칼럼명	데이터 타입	설명	기타
cno	CHAR(14)	주민등록번호	PRIMARY KEY
c_lastname	CHAR(20)	고객성	NOT NULL
c_firstname	CHAR(20)	고객이름	NOT NULL
cus_job	VARCHAR(20)	직업	NULL 허용
cus_tel	NIBBLE(15)	전화번호	NOT NULL
sex	CHAR(1)	성별	NOT NULL
birth	CHAR(6)	생일	NULL 허용
postal_cd	VARCHAR(9)	우편번호	NULL 허용
address	VARCHAR(60)	주소	NULL 허용

주문(orders) 테이블

기본 키: 주문번호와 주문일자 (ono, order_date)

칼럼명	데이터 타입	설명	기타
ono	BIGINT	주문번호	PRIMARY KEY
order_date	DATE	주문일자	PRIMARY KEY
eno	INTEGER	판매사원	NOT NULL, INDEX ASC
cno	BIGINT	고객주민번호	NOT NULL, INDEX DESC
gno	CHAR(10)	상품번호	NOT NULL, INDEX ASC
qty	INTEGER	주문수량	NULL 허용, DEFAULT 1
arrival_date	DATE	도착예정일자	NULL 허용
processing	CHAR(1)	주문상태	NUL 허용 L, O: ORDER, R: PREPARE, D: DELIVERY, C: COMPLETE, DEFALT 'O'

상품(goods) 테이블

기본 키: 상품번호(gno)

칼럼명	데이터 타입	설명	기타
gno	CHAR(10)	상품번호	PRIMARY KEY
gname	CHAR(20)	상품이름	NOT NULL, UNIQUE
goods_location	CHAR(9)	보관위치	NULL 허용
stock	INTEGER	보관수량	NULL 허용, DEFAULT 0
price	NUMERIC(10,2)	원가	NULL 허용


dual 테이블

레코드 크기: 1개

칼럼명	데이터 타입	설명	기타
DUMMY	CHAR(1)		

E-R 다이어그램과 샘플 데이타

E-R 다이어그램



샘플 데이타

사원 테이블

ENO	E_LASTNAME		E_FIRS			EMP_JOB	
EMP_TEL	DNO	SALA	.RY	SE	X BIRTH	JOIN_DATE	STATUS
1	Moon		Chan-s			CEO	
01195662365	3002			М			R
2	Davenport		Susan			designer	
0113654540		1500)	F	721219	18-NOV-2009	Н
3	Kobain		Ken			engineer	
0162581369	1001	2000)	М	650226	11-JAN-2010	Н
4	Foster		Aaron			PL	
0182563984	3001	1800)	М	820730		Н
5	Ghorbani		Farhad			PL	
01145582310	3002	2500)	М		20-DEC-2009	Н
6	Momoi		Ryu			programm	er
0197853222	1002	1700)	М	790822	09-SEP-2010	Н
7	Fleischer		Gottli	eb		manager	
0175221002	4002	500		М	840417	24-JAN-2004	Н
8	Wang		Xiong			manager	
0178829663	4001			М	810726	29-NOV-2009	Н
9	Diaz		Curtis			planner	
0165293668	4001	1200)	М	660102	14-JUN-2010	Н
10	Bae		Elizab	eth		programm	er
0167452000	1003	4000)	F	710213	05-JAN-2010	Н
11	Liu		Zhen			webmaste	r
0114553206	1003	2750)	М		28-APR-2011	Н
12	Hammond		Sandra			sales re	р
0174562330	4002	1890)	F	810211	14-DEC-2009	Н
13	Jones		Mitch			PM	
0187636550	1002	980		М	801102		Н
14	Miura		Yuu			PM	
0197664120	1003	2003		М			Н
15	Davenport		Jason			webmaste	r
0119556884	1003	1000)	М	901212		Н
16	Chen		Wei-We	i		manager	
0195562100	1001	2300)	F	780509	_	Н
17	Fubuki		Takahi	ro		PM	
0165293886	2001	1400)	М	781026	07-MAY-2010	Н
18	Huxley		John			planner	
01755231044	•	1900)	М		30-0CT-2007	н
19	Marquez		Alvar			sales re	р
0185698550	4002	1800)	М		18-NOV-2010	Н
20	Blake		Willia	m		sales re	р
01154112366				M		18-NOV-2006	•
				•			

부서 테이블

20 rows selected.

iSQL> select * from departments;

DNO	DNAME	DEP_LOCATION	MGR_NO			
1001	RESEARCH DEVELOPMENT DEPT 1	New York	16			
1002	RESEARCH DEVELOPMENT DEPT 2	Sydney	13			
1003	SOLUTION DEVELOPMENT DEPT	0saka	14			
2001	QUALITY ASSURANCE DEPT	Seoul	17			
3001	CUSTOMERS SUPPORT DEPT	London	4			
3002	PRESALES DEPT	Peking	5			
4001	MARKETING DEPT	Brasilia	8			
4002	BUSINESS DEPT	Palo Alto	7			
8 rows selected.						

iSQL> select * from customers; C_LASTNAME C_FIRSTNAME _____ CUS_TEL SEX BIRTH POSTAL_CD CUS JOB ADDRESS 0514685282 M 720828 90021 engineer 2100 Exposition Boulevard Los Angeles USA Martin 023242121 M 821215 V6T 1F2 4712 West 10th Avenue Vancouver BC Canada Morris Gabriel 023442542 M 811111 75010 designer D914 Puteaux Ile-de-France France Park Soo-iung 022326393 F 840305 609-735 engineer Geumjeong-Gu Busan South Korea 5 Stone James webmaster 0233452141 M 821012 6060 142 Francis Street Western Australia AUS Dureault Phil WEBPD 025743215 M 810209 H1R-2W1 1000 Rue Rachel Est Montreal Canada Lalani Yasmin planner 023143366 F 821225 156772 176 Robinson Road Singapore 8 Kanazawa Tsubasa M 730801 141-0031 PD 024721114 2-4-6 Nishi-Gotanda Shinagawa-ku Tokyo JP Αi 9 Yuan 0512543734 F 690211 200020 designer 10th Floor No. 334 Jiujiang Road Shanghai Nguyen 0516232256 M 790815 70000 8A Ton Duc Thang Street District 1 HCMC Vietnam Sato 027664545 M 810101 455-8205 manager 3-23 Oye-cho Minato-ku Nagoya Aichi Japan 12 Rodriguez 023343214 F 810905 76152 banker 3484 Taylor Street Dallas TX USA Crystal F 801230 WC2B 4BM 022320119 12th Floor Five Kemble Street London UK 14 Kim Cheol-soo 024720112 M 660508 135-740 banker 222-55 Samsung-dong Gangnam-gu Seoul Korea Fedorov Fvodor 15 M 750625 50696 manager 0518064398 No 6 Leboh Ampang 50100 Kuala Lumpur Malaysia Lefebvre 16 Daniel 027544147 M 761225 21004 Chaussee de Wavre 114a 1050 Brussels Belgium Yoshida Daichi 023543541 M 811001 530-0100 2-7 3-Chome-Kita Tenjinbashi Kita-ku Osaka Zhang Bao 024560207 F 840419 100008 engineer 2 Chaoyang Men Wai Street Chaoyang Beijing

Pahlavi

022371234

Saeed

M 741231 20037

19

3300 L Street NW Washington DC USA

20 Dubois Alisee

Chemin de Messidor 7-6 CH-1006 Lausanne Suisse

webmaster 024560002 F 860405 1357

20 rows selected.

주문 테이블

ONO ORDER_DATE ENO CNO

ARRIVAL_DATE PROCESSING GNO QTY -----29-NOV-2011 12 11290007 A111100002 70 02-DEC-2011 C 29-NOV-2011 12 11290011 05-DEC-2011 D E111100001 1000 11290100 29-NOV-2011 19 11 E111100001 500 07-DEC-2011 D 10-DEC-2011 19 12100277 5 D111100008 2500 12-DEC-2011 C 12300001 01-DEC-2011 19 1 02-JAN-2012 P D111100004 1000 29-DEC-2011 12 12300002 C111100001 300 02-JAN-2012 P 12300003 29-DEC-2011 20 14 02-JAN-2012 P E111100002 900 12300004 30-DEC-2011 20 15 D111100002 1000 02-JAN-2012 P 12300005 30-DEC-2011 19 D111100008 4000 02-JAN-2012 P 12300006 30-DEC-2011 20 13 A111100002 20 02-JAN-2012 P 12300007 30-DEC-2011 12 7 D111100002 2500 02-JAN-2012 P 12300008 30-DEC-2011 20 11 D111100011 300 02-JAN-2012 P 30-DEC-2011 20 12300009 19 D111100003 500 02-JAN-2012 P 12300010 30-DEC-2011 19 16 D111100010 2000 02-JAN-2012 P 30-DEC-2011 20 12300011 15 C111100001 1000 02-JAN-2012 P 12300012 30-DEC-2011 12 3 02-JAN-2012 P E111100012 1300 12300013 30-DEC-2011 20 C111100001 5000 02-JAN-2012 P 12300014 30-DEC-2011 12 12 F111100001 800 02-JAN-2012 P 12310001 31-DEC-2011 20 15 A111100002 50 09-DEC-2011 0 12310002 31-DEC-2011 12 10 03-JAN-2012 O D111100008 10000 12310003 31-DEC-2011 20 18 E111100009 1500 03-JAN-2012 O 31-DEC-2011 19 12310004 5 E111100010 5000 08-JAN-2012 O 31-DEC-2011 20 12310005 14 E111100007 940 03-JAN-2012 0 12310006 31-DEC-2011 20 D111100004 500 03-JAN-2012 O 12310007 31-DEC-2011 12 19 E111100012 1400 03-JAN-2012 O 12310008 31-DEC-2011 19 1 D111100003 100 03-JAN-2012 O 12310009 31-DEC-2011 12 5 E111100013 500 03-JAN-2012 O 12310010 31-DEC-2011 20 03-JAN-2012 O D111100010 1500 31-DEC-2011 19 12310011 15 E111100012 10000 03-JAN-2012 O

12310012 31-DEC-2011 19 C111100001 250 03-JAN-2012 0 30 rows selected.

상품 테이블

iSQL> SELECT * FROM goods;

iSQL> SELECT	* FROM goods;		
GOODS.GNO	GOODS.GNAME	GOODS.GOODS_LOCATION	GOODS.STOCK
GOODS.PRICE			
			4000
A111100001 78000	IM-300	AC0001	1000
A111100002	IM-310	DD0001	100
98000	IM-310	DD0001	100
B111100001	NT-H5000	AC0002	780
35800		7.00002	, 60
C111100001	IT-U950	FA0001	35000
7820.55			
C111100002	IT-U200	AC0003	1000
9455.21			
D111100001	TM-H5000	AC0004	7800
12000			
D111100002	TM-T88	BF0001	10000
72000			
D111100003	TM_1 60	BF0002	650
45100	171-L00	B1 0002	030
D111100004	TM-U950	DD0002	8000
96200			
D111100005	TM-U925	AC0005	9800
23000			
D111100006	TM-U375	EB0001	1200
57400			
D111100007	TM-U325	EB0002	20000
84500			
D111100008	TM-U200	AC0006	61000
10000	TM 11200	DD0003	0000
D111100009 50000	TM-U300	DD0003	9000
D111100010	TM-U590	DD0004	7900
36800	111 0330	BB0004	7500
D111100011	TM-U295	FA0002	1000
45600			
E111100001	M-T245	AC0007	900
2290.54			
E111100002	M-150	FD0001	4300
7527.35			
E111100003	M-180	BF0003	1000
2300.55	M 1006	CE0001	00000
E111100004 5638.76	M-190G	CE0001	88000
E111100005	M-U310	CE0002	11200
1450.5	11 0310	CL0002	11200
E111100006	M-T153	FD0002	900
2338.62			
E111100007	M-T102	BF0004	7890
966.99			
E111100008	M-T500	EB0003	5000
1000.54			
E111100009	M-T300	FA0003	7000
3099.88	м таса	4.00000	4000
E111100010	M-1260	AC0008	4000
9200.5 E111100011	M-780	AC0009	9800
9832.98	.1 700	ACOUS	5000
E111100012	M-U420	CE0003	43200
3566.78			

E111100013 M-U290 FD0003 12000

1295.44

F111100001 AU-100 AC0010 10000

100000

30 rows selected.

DUAL 테이블

iSQL> SELECT * FROM dual;

DUAL.X

Χ

1 row selected.