
# LINGI 1113: Systèmes informatiques 2 Mission 2: sujets choisis d'architecture et introduction aux systèmes d'exploitation







## **Architecture**





# Architecture focus: ce qui sert à l'OS

#### 1. interruptions

#### Processor status and control register

- Bits d'état pour sauts conditionnels
- Bit indiquant si on est en "mode 2"(OS) ou "mode 3" (processus d'application)
- Bit indiquant si les interruptions sont autorisées
- Bits indiquant le niveau de priorité courant du processeur

•Interruptions (et traps ou exceptions et appels systèmes): événement provoquant l'exécution d'une fonction (au sens C) de l'OS sans passage d'arguments ni de résultats





# Architecture interruptions: l'événement déclencheur

- •Interne au processeur: détection d'une erreur
  - Division par zéro
  - Code opératoire inexistant ou interdit
  - Accès à zone interdite de mémoire

## On parle de **trap** ou **exception**

- •Provenant d'un contrôleur de périphérique
  - Opération ou transfert terminé
  - Erreur lors du transfert

## On parle d'interrupt (IRQ ou NMI)

- •Provenant du programme
  - Demande d'exécution d'un appel système par un programme

On parle de **software interrupt (SWI ou INT)**, de **syscall** 





# Architecture interruptions: l'événement déclencheur

\*Détection de l'événement déclencheur:




Figure 1.7 Instruction Cycle with Interrupts





- •Comme fonction "normale":
  - Sauver PC quelque part (pile ou registre)
  - Charger nouvelle valeur dans compteur de programme
  - Exécuter code
  - Reprendre programme appelant
- •Différences avec fonction"normale":
  - La source (processeur, périph, programme)
    - ne peut pas choisir adresse de la fonction
    - ne peut pas passer d'arguments
    - ne reçoit pas de résultat
  - La fonction s'exécute en mode système quelque soit le mode du prog. interrompu








Figure 1.10 Simple Interrupt Processing





# Rappels d'architecture interruptions: mécanisme

#### Qui choisit l'adresse de la fonction ?

Plusieurs possibilités:

- •Toujours la même fonction qui s'exécute,
  - soit son adresse est soit imposée (p. ex 0000000)
  - soit l'adresse de l'adresse est imposée
  - =>la fonction doit d'abord déterminer qui l'appelle (comme le génie de la lampe)
- •Pour chaque type d'événement, il y a une adresse qui indique l'adresse de la fonction a exécuter (table de vecteurs d'interruption)





La fonction, appelée "routine d'interruption" doit savoir où aller chercher et déposer elle même paramètres et résultats

- Registres de contrôleurs de périphériques ou du processeur
- Structures de données de l'OS
- Structures de données du programme appelant (appel système en C: fonction C qui copie ses paramètres dans la structure de données où la fonction système vient les chercher; l'inverse pour les résultats)



## **Conditions d'acceptation d'une interruption**

- •Bit **interrupt enable** du registre de contrôle et d'état du processeur = "vrai"
- •(Bit interrupt enable du périphérique = "vrai")
- •Niveau de priorité de la demande > niveau de priorité inscrit dans registre de contrôle et d'état du processeur
- •Certaines interruptions sont non masquables (toujours acceptées): traps, NMI, RESET





### Identification de la source de l'interruption

Sources internes: processeur ou programme: le processeur a les informations en lui-même Sources externes: il faut identifier le contrôleur de périphérique qui demande l'interruption: la demande est un signal électrique envoyé au CPU


- Une seule ligne pour tous les contrôleurs et identification de la source par software
- 2. Une ligne par périphérique (15 sur les PCs)
- 3. Une seule ligne, puis le CPU demande au périphérique son code d'identification à envoyer sur bus de données





3. Probléme si plusieurs sources demandent interruption en même temps: à qui répondre .

solution: daisy chain



- Priorité: au lieu d'une ligne irq, plusieurs
  - soit de priorités différentes,
  - soit de priorité codée.





#### **Architecture**

#### 2. hardware nécessaire à l'OS

- •Mécanisme pour les appels systèmes= bit MODE 2/3 du PSCR + SWI
- •Moyen de protéger la mémoire: empêcher chaque processus d'aller dans les zones de la mémoire centrale attribuées à d'autres:
  - Autres processus
  - Noyau de l'OS lui-même

Sans ces 2 fonctionnalités, l'OS est à la merci des applications!

Solution actuelle de protection de la mémoire: système de traduction dynamique d'adresses






# Architecture système de traduction dynamique d'adresses

## But principal:

 Ne pas devoir refaire la "relocation" de chaque processus avant de la charger en mémoire.


#### **Buts secondaires:**

- Pouvoir allouer facilement de la mémoire à un processus
  - Pas forcément contiguë
  - Eventuellement au milieu de l'espace d'adressage déjà alloué
- Empêcher le processus d'accéder à la mémoire qui ne lui a pas été allouée.






# Architecture système de traduction dynamique d'adresses





# Architecture système de traduction dynamique d'adresses

Comment ça marche:TDA paginé (plus de détails en mission4)








## Architecture La hiérarchie des mémoires





- Mémoire centrale: dizaines de nsec
- Caches: ordre de la nsec ou quelques nsec




Figure 1.14 The Memory Hierarchy






## Architecture La hiérarchie des mémoires

- Magnetic tapes, disques etc: cfr Mission 6, entréessorties et systèmes de fichiers
- Ici, on se concentre sur la relative lenteur de la mémoire centrale par rapport aux CPU et aux dispositifs accélérateurs





Si on ne peut transférer plus vite, transférer plus à la fois: mémoires entrelacées (~RAID0 sur les disques)







## Le principe de la cache: mémoire associative




cache
étiquette: numéro du bloc d'origine

un comparateur par étiquette






La réalisation "low cost" de la cache: cache à correspondance directe



un seul comparateur



La réalisation de la cache: le bon compromis: cache associative par ensembles



cache associative pat ensembles

un comparateur par ensemble





## Introduction aux systèmes d'exploitation

Qu'appelle-t-on système d'exploitation: ensemble de programmes:

- Noyau et processus noyaux: ce qui ne peut se faire qu'en mode système
  - On peut réduire le noyau à un micronoyau et faire faire un maximum de travail par des processus serveurs: plus facile, plus sûr, plus lourd
- Programmes utilitaires fournis avec le noyau:
   gestionnaire de fenêtres, gestionnaire
   d'imprimantes, éditeurs, parfois compilateurs et autres outils de développement



## Introduction aux systèmes d'exploitation

## Les services du système d'exploitation:

- Lancer l'exécution des programmes (shell+noyau)
- Offrir une interface simple aux périphériques (noyau + serveurs spécialisés dans certains cas (imprimantes)
- Gérer l'accès aux fichiers et leur placement sur support non volatil (noyau)
- Gérer les utilisateurs (noyau et programmes spécialisés, comme login)
- Gérer l'utilisation des ressources (coeurs, mémoire,...) par les processus
- Gérer les erreurs et statistiques d'utilisation





## Introduction aux systèmes d'exploitation

#### Ce que vous trouverez dans le chapitre 2:

- Perspective historique de l'évolution des OS
- Introduction aux principales fonctionalités
- Evolutions « récentes » des OS (certains les avaient il y a 25 ans, d'autres tout juste ou pas du tout)
  - Multithreading
  - Gestion de multiprocesseurs et multicoeurs
  - Systèmes d'exploitations répartis
  - Micro-noyaux
  - Conception orientée objet
  - Virtualisation
- Exemples d'OS actuels: Windows, UNIX, LINUX

