

- Ch_1 _ 네임 서버의 개념
- Ch_2 _ 도메인 이름 체계
- Ch_3 _ 캐싱 전용 네임 서버 개념 및 실습
- Ch 4 마스터 네임서버 개념 및 실습
- Ch_5 _ 라운드로빈 네임서버 실습
- 네임 서버 개요
 - ➤ 네임 서버 = DNS (Domain Name System) 서버
 - ➤ 도메인 이름을 IP 주소로 변환시켜 주는 역할
 - = 이름 해석 (Name Resolution)
 - 예) www.nate.com -> 120.50.131.112



- 1. 가장 초기의 네트워크 접속 방법
 - ✓ 컴퓨터가 몇 대 안됨
 - ✓ 사용자가 모두 외워서 직접 IP 주소로 접근함
- 2. hosts 파일을 이용하여 네트워크 접속
 - ✓ 인터넷에 연결된 컴퓨터가 수십~수백대로 늘어남
 - ✓ 'hosts'파일에 URL 과 IP 주소를 기록해 놓는 방식 사용
 - 예) 102.51.59.97 rhino.acme.com 38.25.63.10 x.acme.com 127.0.0.1 localhost
 - ::1 localhost






C:₩Windows₩system32₩drivers₩etc₩hosts

✓ 리눅스

etc/hosts

- 3. 네임 서버를 이용하여 네트워크 접속
 - ✓ 기하급수적으로 늘어나는 네트워크 상의 컴퓨터에 대한 모든IP 정보를 파일 하나에 기록하는 것은 무리
 - ✓ 이름 해석(Name Resolution)을 전문적으로 해 주는 서버 컴퓨터가 필요해짐 (=DNS 서버 = 네임서버)
 - ✓ 전화 안내 서비스인 114 와 같은 역할
 - ✓ 네임 서버는 인터넷에서 변화하는 모든 컴퓨터의 URL 과 IP 정보를 거의 실시간으로 제공하므로, 사용자는 더 이상 URL 에 해당하는 IP 주소를 신경 쓸 필요가 없어짐
 - ✓ URL 만 알고 있으면 어디서든지 해당하는 컴퓨터에 접속



● 네임서버 실습

root@server:~/바당화면# nslookup > server Default server: 127.0.0.53 Address: 127.0.0.53#53 > www.nate.net Server: 127.0.0.53 Address: 127.0.0.53#53


→ nslookup 명령어로 특정 도메인에 대해 IP 주소 확인 가능

```
Non-authoritative answer:
www.nate.net canonical name = nate.net.
Name: nate.net
Address: 107.180.40.23
> www.daum.net
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.daum.net canonical name = www-daum-uj2suuqw.kgslb.com.
Name: www-daum-uj2suuqw.kgslb.com
Address: 121.53.105.193
> exit

root@server:~/바탕화면# ■
```


→ nslookup 명령어로 nete 와 daum 주소도 확인




- → /etc/resolv.conf 파일에서 네임서버 IP 확인 가능
 - ▶ 터미널에 보이는 IP 주소는 우리가 설정한 게이트웨이 겸 DNS 서버 IP 와 동일하다. (우분투만 특이한 경우)



→ 테스트를 위해 네임서버를 비활성화 (주석처리)



→ IP 를 알 수 없어 (네임서버를 찾지 못하여) 접속 불가



→ IP 주소를 직접 입력하여 접속 성공

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 server

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-mcastprefix
ff00::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

218.38.58.195 www.hanbit.co.kg
```

→ /etc/hosts 파일에 IP 주소 직접 입력




- → 도메인 주소로 접속 확인 가능
 - ▶ hosts 파일에 정보가 확인된다면 DNS 서버를 지나치고 바로 접속한다
 - 예를 들어 hosts 에 한빛네트워크의 주소가 있는 상태에서 네임서버를 비활성화 시키면 한빛네트워크는 접속이 가능하지만 nate,naver 등은 접속이 불가능하다


```
ff02::2 ip6-allrouters

120.50.131.112 www.hanbit.co.kr
```

→ 기존과 동일하지만 앞 IP 주소만 변경




- → www.hanbit.co.kr 주소를 입력했지만 nate 가 나오는 모습
 - ▶ 이를 통해 웹 브라우저는 검증 x 작성되어 있는 데이터로만 접속 o (DNS 서버도 마찬가지)
- IP 주소를 얻는 내부 흐름




- 도메인 이름 체계
 - ▶ 초창기 인터넷에서는 1 대의 네임 서버만으로도 충분히 IP 주소와 이름의 관리가 가능


- 하지만 인터넷이 폭발적으로 확장되면서, 몇 대의 네임 서버로는 실시간으로
 인터넷상의 수많은 컴퓨터들을 관리할 수가 없게 되었음
- 그래서 트리 구조와 같은 '도메인 이름 체계'를 고안함



- 로컬 네임 서버가 작동하는 순서
 - ▶ PC 가 사용하는 네임 서버가 /etc/resolv.conf 파일에 "nameserver IP 주소" 로 설정되어 있는데, 이 네임 서버를 로컬 네임 서버라고 부른다
 - ▶ 그래서 www.nate.com 의 IP 주소를 요구하면 이 로컬 네임 서버에서 질문을 함



- 캐싱 전용 네임 서버 (구축)
 - ▶ PC 에서 URL 로 IP 주소를 얻고자 할 때, 해당하는 URL 의 IP 주소를 알려주는 네임 서버를 말함



```
ubuntu@server:~$ sudo apt -y install bind9 bind9utils
[sudo] ubuntu의 암호:
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
```

→ 네임 서버 구축을 위한 패키지 설치 (apt install bind9 bind9utils)

- → /etc/bind/named.conf.options 파일 편집 및 작성
 - ➤ 21 행 dnssec-validation auto;를 no 로 변경
 - recursion yes; allow-query{ any }; 추가 작성

- → 네임 서버 작동 후 작동 확인
 - > systemctl restart named 재시작 (작동)
 - > systemctl status named 상태 확인

```
root@server:~/바탕화면# systemctl enable named
Synchronizing state of named.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable named
root@server:~/바탕화면#
```

→ 컴퓨터 재부팅 시에도 정상 작동 설정 (system enable named)

```
ubuntu@server:~$ sudo dig @192.168.111.100 www.nate.com

; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @192.168.111.100 www.nate.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47477
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COUNTE: 239c473c357de02e0100000062380870fd0bb015779ea2dc (good)
;; QUESTION SECTION:
www.nate.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.nate.com. 600 IN A 120.50.131.112
;; Query time: 755 msec
;; SERVER: 192.168.111.100#53(192.168.111.100)
;; WHEN: $\frac{3}{2}$ 21 14:09:04 KST 2022
;; MSG SIZE rcvd: 85

ubuntu@server:~$ $\begin{align*}
\end{align*}
```

→ dig 명령어로 네임서버 정상 작동 확인 (nslookup 도 가능)


```
~:nslookup — Konsole
파일(F) 편집(E) 보기(V) 책갈피(B) 설정(S) 도움말(H)

ubuntu@client:~$ nslookup
>
server 192.168.111.100
Default server: 192.168.111.100
Address: 192.168.111.100#53
> www.naver.com
Server: 192.168.111.100#53
Non-authoritative answer:
www.naver.com canonical name = www.naver.com.nheos.com.
Name: www.naver.com.nheos.com
Address: 223.130.195.95
Name: www.naver.com.nheos.com
Address: 223.130.195.200
```


→ Client 에서도 네임서버 정상 작동 확인

```
# See man:systemd-resolved.service
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 192.168.111.100
options edns0 trust-ad
search localdomain
```


- → Client 에서 /etc/resolv.conf 파일 수정
 - ▶ namesever 를 구축한 캐시 전용 네임 서버(192.168.111.100)으로 수정




→ 성공적으로 작동하는 것을 확인




- → 마찬가지로 server(b)도 resolv.conf 파일 수정
 - ➤ text 모드 웹 확인은 elinks 로 가능
 - ➤ apt install elinks -> elink 명령어로 확인 가능 (한글 x 영문사이트를 권함)



- → winclient 네임서버 변경
 - ▶ 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 공유 및 센터 > Ethernet0 > 속성 > 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성 > DNS 서버 설정



- → 연결 작동 확인
- 마스터 네임 서버
 - ➤ 도메인에 속해 있는 컴퓨터들의 이름을 관리하고, 외부에 해당 컴퓨터의 IP 주소를 알려주는 역할



```
root@server:~/바탕화면# apt -y install apache2
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr
```

→ apche2 Install

→ 작동/재시작 (restart) 후 상태 확인 (Status)

```
ubuntu@server:~$ sudo ufw allow 80
규칙이 추가되었습니다
규칙이 추가되었습니다 (v6)
ubuntu@server:~$ ■
```

→ ufw allow 80 // 방화벽 설정

```
GNU nano 4.8
<h1> Ubuntu 20.04 LTS ... web server </h>
```

- → 간단하게 홈페이지 작성
 - > cd /var/www/html 로 이동
 - > 기존에 있던 index.html 삭제 후 재생성 뒤 내용 작성 (본인은 nano 에디터 사용)

root@server–b:~# apt –y install vsftpd_

- → server(b) FTP 서버 설치 (apt install vsftpd)
 - ▶ 설치 후 방화벽 포트 오픈 (ufw allow 21)
 - > cd /srv/ftp/ 폴더로 이동하여 welcome.msg 파일 생성
 - ▶ welcome 파일 수정 후 저장 (아무 내용//나타내기용)

```
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
banner_file=/srv/ftp/welcome.msg
#
# Uncomment this to allow local users to log i
local_enable=YES
```

- → cd /etc/vsftpd.conf 파일 수정
 - ➤ 26 행 anonymous_enable=NO 를 YES 로 수정 후 아래 코드 한줄 추가 작성 (banner_file=/srv/ftp
 - 이후 systemctl restart vsftpd 명령어로 서버 실행

```
12
13 zone "john.com" IN {
14     type master;
15     file "/etc/bind/john.com.db";
16 };
```

- → server 에서 /etc/bind/named.conf 파일 수정 (내용 추가)
 - > zone "john.com" IN {

type master;

file "/etc/bind/john.com.db";


};

```
root@server:/var/www/html# named-checkconf
root@server:/var/www/html#
```


→ checkconf 명령어로 오류 문항 체크

```
john.com.db
 열기(O)
           J+1
       3H
1 STTL
              @ root. ( 2 1D 1H 1W 1H )
     ΤN
         SOA
2 @
3 @
     IN
         NS
         A 192.168.111.100
5
6
7 www
      IN A
              192.168.111.100
8 ftp
      ΙN
              192.168.111.200
```

- → /etc/bind9/ 폴더에 jong.com.db 파일 생성 후 작성
 - > 작성 이후 restart 후 ufwstatus 확인



- → client 에서 john.com 접속 확인
- 라운드 로빈(Round Robin) 방식의 네임 서버
 - 여러 대의 웹 서버를 운영해서, 웹 클라이언트가 서비스를 요청할 경우에 교대로 서비스를 실시하도록 하는 방식



```
7
8 ftp IN A 192.168.111.200
9
10
11 www IN CNAME webserver.john.com.
12 webserver 100 IN A 119.205.194.11
13 200 IN A 120.50.131.112
14 300 IN A 218.38.58.195
```


- → /etc/bind/john.com.db 파일을 수정한다
 - ▶ 7 행 www 삭제 후 차례로 나타날 3 개 데이터 적용

```
root@server:/etc/bind# systemctl restart named root@server:/etc/bind#
root@server:/etc/bind# nslookup
> server
Default server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
> server 192.168.111.100
Default server: 192.168.111.100
Address: 192.168.111.100#53
> www.john.com
                     192.168.111.100
Server:
Address:
                    192.168.111.100#53
www.john.com canonical name = webserver.john.com.
         webserver.john.com
Address: 218.38.58.195
Name: webserver.john.com
Address: 120.50.131.112
Name: webserver.john.com
Address: 119.205.194.11
```

→ server(192.168.111.100)으로 접속하여 확인하니 3 개의 주소가 나타남(정상작동)

으로 쓴디자: Windows Powersnell PS C:#Windows#system32> netsh interface ip set dns EthernetO static 192.168.111.100 PS C:#Windows#system32>

→ winclient 에서 설정 확인 (위 내용처럼 제어판으로도 가능)



→ 같은 주소지만 (<u>www.john.com</u>) 설정해 놓은 3 개의 주소가 바뀌어가며 접속되는 것을 확인 가능