# UC 浏览器开发者版

(Android 平台)



# 目 录

	录		
1	关于 RI	- 2	-
	1.1 主要功能	- 2	, -
2	!准备工作	- 3	-
	2.1 手机端	- 3	-
	2.2 PC 端	- 3	-
	2.3 连接手机与 PC	- 3	-
	2.3.1 Wi-Fi 连接模式	3	, -
	2.3.2 USB 连接模式	3	, -
	2.3.3 针对 MAC 上的调试使用方法	4	۱ -
3	:调试方式	- 7	-
4	调试面板	10	-
	4.1 元素面板(Elements Panel)	10	ı –
	4.1.1 高亮显示页面元素	- 10	) -
	4.1.2 查看选中元素的 HTML 代码	- 12	! -
	4.1.3 修改原页面的 HTML 代码	- 14	<b>I</b> -
	4.2 资源面板(Source Panel)	15	. –
	4.3 网络面板(Network Panel)	16	, , –
	4.4 脚本面板(Source Panel)	17	-
	4.5 控制台(Console)	18	. –

# 1 关于 RI



目前,在手机上使用浏览器访问网页,无法便捷 地进行网页语言调试。手机屏幕相对较小且操作不 便,直接在手机上进行网页数据调试不太现实。

因此,我们使用技术将手机网页调试信息分离,实现一种能在大屏幕、高配置 PC 上来调试小屏幕、低配置的手机浏览器访问的网页的开发工具——Remote Inspector(简称 RI)。

## 1.1 主要功能

Android 平台 UC 浏览器开发者版,主要支持以下功能:

- ✓ DOM 查看和修改
- ✓ JavaScript 调试、CSS 调试
- ✓ 网络状态查看
- ✓ 资源文件查看
- ✓ Console 控制台

# 2准备工作

### 2.1 手机端

进入 UC 官方网站开发者中心(<u>网站地址</u>),下载 Android 平台的 UC 浏览器开发者版(UCBrowser Dev Rl.apk,下载地址),安装到手机中。

### 2.2 PC 端

PC 机一台,并在 PC 上安装 Chrome 或 Safari (推荐使用 Chrome)。支持 Chrome 15 - Chrome 21,以及 Safari5.1.4以上版本。

下载 adb 工具(adb\_tool.zip,<u>下载地址</u>)到 PC 中。

### 2.3 连接手机与 PC

Android 平台 UC 浏览器开发者版,远程调试支持 USB 连接、Wi-Fi 连接两种模式。

### 2.3.1Wi-Fi 连接模式

Wi-Fi 模式下,保证手机与 PC 处于同一个无线网段即可。

### 2.3.2USB 连接模式

USB 连接模式需要搭建 Android SDK 开发环境或安装 adb 工具。

//附 Windows 操作系统上的 adb 安装参考

- 1) 在 PC 上,通过网络下载安装豌豆荚(Android 手机助手);
- 2) 在手机上打开 USB 调试模式: 设置>应用程序>开发>USB 调试



- 3) 连接手机与 PC, 若 PC 无手机驱动, 豌豆荚会自动下载驱动并安装;
- 4) 将手机与 PC 连接, 能被豌豆荚识别则为正常连接
- 5) 将 adb tool.zip 解压到 C:\WINDOWS\system32 目录下
- 6) 开始>运行>输入 cmd.exe 进入 Windows 命令提示符窗口,输入 adb,如果无错误提示,并能够看到"Android Debug Bridge version 1.0.26"的提示,则表明 adb 安装成功

搭建好 Android SDK 开发环境或安装好 adb 工具后,通过 adb 命令进行端口映射。

在 Windows 命令提示符窗口 (cmd.exe) 运行: adb forward tcp:9998 tcp:9998

### 2.3.3针对 MAC 上的调试使用方法

对于开发环境是 MAC 机的开发者也可以使用 UC 的开发者版本进行开发和调试 web 页面, 也有两种连接模式 (即 Android 手机与 MAC 机连接):

#### (1) Wifi 连接模式

Wi-Fi 模式下,保证手机与 PC 处于同一个无线网段即可。

#### (2) USB 连接模式

USB 连接模式需要搭建 Android SDK 开发环境或安装 adb 工具。


//附 MAC 机操作系统 (Mac OS X 10.7.4 及其以上版本)上的 adb 安装参考。

1)下载 Android sdk for mac

#### 打开 safari 浏览器,输入网址:

http://developer.android.com/sdk/index.html

显示的页面大概如下:



2) 点击"Download the SDK" 图片链接,开始去下载 android-adk 开发包。

本示例中,笔者下载到的安装包是: adt-bundle-mac-x86\_64.zip

Safari 自动解压后目录是 adt-bundle-mac-x86\_64-20130522/

在 mac 上的完整目录是:

/Users/huangmy/Downloads/adt-bundle-mac-x86 64-20130522/

注:这是笔者的 mac 机目录结构情况,读者应该注意要替换为自己的 mac 机的目录。以下描述中若出现目录,无特别说明,都是笔者当时的 mac 机目录结构情况,读者应该注意要替换为自己的mac 机的目录。

3) 为了便于管理,把 android-adk 目录从下载目录移动到 android 工作目录。先创建 android 工作目录,再移动目录。具体操作如下:

打开一个命令行窗口(终端),输入以下命令:

mkdir /Users/huangmy/android

cd /Users/huangmy/Downloads/

mv adt-bundle-mac-x86 64-20130522/ ../android/

#### 4) 配置环境变量

打开一个命令行窗口(终端),编辑当前用户的配置文件(.bash\_profile),输入以下命令: vim ~/.bash profile

(注: 笔者是使用 VIM 文本工具,读者也用此工具(需安装该工具 VIM),也可以用其他的文本编辑工具)


在文件的最后输入以下文本行:

ANDROID\_SDK\_PATH=/Users/huangmy/android/adt-bundle-mac-x86\_64-20130522/sdk

export ANDROID\_SDK\_PATH

export PATH=\$PATH:\$ANDROID SDK PATH/platform-tools:\$ANDROID SDK PATH/tools

截图如下:



输入结束,保存并退出 VIM。

- 5) 使配置文件立刻生效,可输入命令: source ~/.bash profile
- 6) 检查 android 的 adb 工具是否有效, 可输入命令: adb version

回车后,若看到 adb 的版本信息,则说明 adb 工具现在已经可以使用了。如下图:



huangmatoiMac:~ huangmy\$ adb version Android Debug Bridge version 1.0.31 huangmatoiMac:~ huangmy\$ ■

注: 不同的 adb 版本, adb 版本号可能不一样, 示例中是笔者 mac 机上安装的 adb 版本号。

7) 之后关于 adb 工具的用法与 2.3.2 章节中的使用方法一样,做端口映射,即在命令行窗口中执行:

adb forward tcp:9998 tcp:9998

然后就可以在 mac 机上使用 safari 或 chrome 浏览器通过 usb 来连接手机上的 UC 浏览器了。

# 3调试方式

在手机上启动 UC 浏览器开发者版,并打开需要调试的页面。


在 PC 上打开 Chrome 或 Safari

◆ 若是 Wi-Fi 连接模式,则在地址栏输入: **手机 IP** + :9998
例,手机 IP 为 192.168.112.244,则输入 192.168.112.244:9998
此时手机端的 UC 浏览器开发者版会弹出对话框,如下:




选择确定,允许调试。

◆ 若是 USB 连接模式,则在地址栏输入: http://localhost:9998 成功访问该网址后,即可看到 UC 浏览器开发者版已打开索引页面:



接下来,点击任一需要调试的页面即可进行调试。调试方法与 PC 上 Chrome 或 Safari 开发者工具的调试方法类似。以 UC 产品下载站为例,点击进入调试页面:



当 UC 浏览器开发者版的某个页面被远端浏览器调试时,系统通知栏会显示扳手图标,提示 UC 浏览器-调试模式开启,表明当前手机页面处于调试状态。如图:




所有工作准备就绪,接下来可进入调试阶段。

# 4调试面板



这是 UC 浏览器开发者版的调试功能面板。本章节以下内容将介绍其中的元素面板、资源面板、网络面板,脚本面板以及控制台。


# 4.1 元素面板(Elements Panel)



在元素(Elements)面板中,可以看到整个页面的 DOM 树结构和每个元素的所有属性。可以在 PC 上修改这些元素及其属性,并实时在手机上看到修改后的效果。

### 4.1.1高亮显示页面元素


在调试页面上,鼠标移至 UC 浏览器下载模块对应的 HTML 代码上,如下图:





### 4.1.2 查看选中元素的 HTML 代码


首先在 PC 浏览器的调试页面上的底部工具中,点击放大镜按钮开启 Inspect 功能:



成功开启后放大镜按钮会变成蓝色。然后,在 UC 浏览器开发者版的被调试页面点击 "UC 浏览器 8.6.2.203"链接,如下图:




则对应的在 PC 端浏览器的调试页面会高亮显示" UC 浏览器 8.6.2.203"链接对应的 HTML 代码,如下图所示:



### 4.1.3修改原页面的 HTML 代码


在 PC 端浏览器的调试页面上,修改"电脑版"为"PC 版",如图



对应的手机端被调试页面的页面结构也会随之发生变化,如下图:




4.2 资源面板(Source Panel)




在资源面板中,你可以看到手机端被调试页面从网络上下载的所有资源。

# 4.3 网络面板(Network Panel)




在网络面板中,可以查看各 URL 加载的情况,包括请求头和请求正文的内容以及请求加载的耗时。

# 4.4 脚本面板(Source Panel)



脚本面板主要是用于 JavaScript 脚本的调试,设置断点后,在手机端 UC 浏览器开发者版中刷新被调试页面,则会本次 JavaScript 处理中触发断点。

# 4.5 控制台(Console)



可以在 PC 浏览器中的调试页面中,在控制台输入命令进行所需要的操作。

\*注:更多调试方法,可参考 Google 开发者中心(网站地址)

#### 北京公司

总机: 010-59610022 传真: 010-59610021

地址: 北京市海淀区苏州街 29 号院维亚大厦 16 层

邮编: 100080

#### 广州公司

电话: 020-66824888 传真: 020-66824881

地址:广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 B 栋 4 楼

邮编: 510665

### 武汉公司

总机: 027-59715104 传真: 027-87804105

地址: 武汉市东湖开发区 SBI 创业街 1 栋 15 楼

邮编: 430073

