https://github.com/killme2008/Metamorphosis/wiki/Spring-supports#%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E9%BB%98%E8%AE%A4topic

相关链接

- 会话工厂MessageSessionFactory
- 发送消息MessageProducer
- 订阅消息MessageConsumer
- 遍历消息TopicBrowser

一. 配置消息会话工厂

在Sring容器内配置一个MessageSessionFactory:

主要是zookeeper参数配置,需要跟服务端的zk配置保持一致。更多参数参见AbstractMetaqMessageSessionFactory的javadoc。

配置XA事务消息会话工厂

简单地将MetaqMessageSessionFactoryBean替换 为XAMetaqMessageSessionFactoryBean即可,创建的对象将 是XAMessageSessionFactory。

二. 消息体转换器

```
<mark>数组才能发送</mark>。MessageBodyConverter接口用于做这个转换:
/** Messge body object converter. */
public interface MessageBodyConverter<T> {
/** Convert a message object to byte array. */
   public byte[] toByteArray(T body) throws MetaClientException;
   /** Convert a byte array to message object. */
  public T fromByteArray(byte[] bs) throws MetaClientException;
}
MetaQ客户端提供了Java序列化实现的
JavaSerializationMessageBodyConverter给你使用,你也可以自定义自己的消
息body转换器,比如采用其他序列化协议,如protobufs,hessian等。
配置一个消息body转换器,比如我们就使用Java序列化:
<!-- message body converter using java serialization. -->
 <bean id="messageBodyConverter"</pre>
      class="com.taobao.metamorphosis.client.extension.spring
          .JavaSerializationMessageBodyConverter"/>
三. 使用MetaqTemplate发送消息
1. 配置MetaqTemplate:
MetagTemplate用于发送MetaQ消息,基本配置:
<!-- template to send messages. -->
<bean id ="metaqTemplate"</pre>
```

class="com.taobao.metamorphosis.client.extension.spring.MetaqTemp

```
cproperty name="messageSessionFactory" ref="sessionFactory"/>
       cproperty name="messageBodyConverter"
ref="messageBodyConverter"/>
</bean>
```

metaqTemplate用到了上面配置的messageSessionFactory和 messageBodyConverter, 用来创建producer和转换消息体。

配置了metagTemplate之后,你将可以在你要发送消息的JavaBean里引用这个

2. MessageBuilder创建消息并发送

MetaqTemplate的send方法不直接接收Message对象,而是MessageBuilder构建器,用来构建消息:

final String topic = "date";
final SendResult sendResult

= template.send(MessageBuilder.withTopic(topic).withBody(new Date()); 上面的例子发送topic为date的消息,消息体为java.util.Date对

象,MetaqTemplate将调用messageBodyConverter将消息体的date对象转换为byte数组,构建message对象再发送。

因为我们使用了JavaSerializationMessageBodyConverter做消息体转换,因此 任何可序列化的JavaBean其实都可以作为消息体发送,使

用MessageBuilder.withBody方法设置即可。如果还是想发送自定义的byte数组,可以使用MessageBuilder.withPayload(byte [])设置。但是两者不能同时设置。

send(MessageBuilder)方法同样有重载方法用于异步发送和设置请求超时, 具体见javadoc。

3. 共享MessageProducer

MetaqTemplate会为每个发送的topic创建一个MessageProducer并发布topic,你也可以共享一个MessageProducer来发送多个topic的消息,只要在配

置metqTempalte的设置属性shareProducer为true即可:

4. 设置默认topic

同样,MetaqTemplate可设置默认topic,当使用共享MessageProducer的时候,可设置这个MessageProducer的默认topic,关于默认topic的作用参见发

```
送消息MessageProducer一节。
```

四. 订阅消息

MetaQ同样提供了一套API来支持使用Spring框架订阅消息,你除了需要编写消息处理器之外,几乎不用再写代码。

1. 配置订阅Topic

例如你想订阅topic为date的消息,首先需要配置该topic:

配置了订阅者的分组,想要订阅的topic以及maxBufferSize大小,更多参数见MetaqTopic的javadoc。

2. 继承DefaultMessageListener

接下来创建消息处理器,继承DefaultMessageListener类并实现onReceiveMessages(MetaqMessage msg)方法即可:

```
package com.taobao.metamorphosis.example.spring;
import
com.taobao.metamorphosis.client.extension.spring.DefaultMessageListener;
```

```
import com.taobao.metamorphosis.client.extension.spring.MetaqMessage;
import java.util.Date;
*/** Process date messages listener. */
public class DateMessageListener extends DefaultMessageListener<Date> {
   @Override
   public void onReceiveMessages(MetagMessage<Date> msg) {
       Date date = msg.getBody();
       System.out.println("receive date message:" + date);
onReceiveMessages收到的是封装Message后的MetaqMessage对象,它会使用你
配置的消息体转换器将byte数组转换成java.util.Date对象,你可以直接通
过getBody获取上文metaqTemplate例子中发送的日期对象。当然,如果你还
需要原始的Message对象,可以通过getRawMessage()方法获取:
Message rawMsg = msg.getRawMessage();
编写好消息处理器之后,需要配置消息处理器:
<!-- message listener -->
 <bean id= "messageListener"</pre>
class="com.taobao.metamorphosis.example.spring.DateMessageListener">
       <!-- threads to process these messages. -->
       cproperty name="processThreads" value="10"/>
   </bean>
processThreads设置用于处理消息的线程数,如果为0或者负数表示在抓取
线程中处理消息。
3. 配置MessageListenerContainer
有了MetaqTopic和消息处理器之后,我们就可以使
用MessageListenerContainer来真正地订阅消息了:
<!-- listener container to subscribe topics -->
  <bean id ="listenerContainer"</pre>
       class="com.taobao.metamorphosis.client.extension.spring
           .MessageListenerContainer">
        cproperty name="messageSessionFactory" ref="sessionFactory"/>
        cproperty name="messageBodyConverter"
ref="messageBodyConverter"/>
        cproperty name="subscribers">
```

4. 共享订阅者

同样,MessageListenerContainer会为每个topic创建一个MessageConsumer并自动调用subscribe和complteSubscribe方法。但是有时候你可能想共享MessageConsumer,这可以通过设置shareConsumer为true来实现,同样你也可以设置共享的MessageConsumer默认订阅的topic,比如前面的配置也可以修改为:

五. 资源释放

MetaqMessageSessionFactoryBean, MetaqTemplate,DefaultMessageListener和MessageListenerContainer都能正确地处理资源释放,无需额外代码和配置。