
http://blog.csdn.net/donggang1992/article/details/50981341

http://blog.csdn.net/kity9420/article/details/53571718

先简单介绍下Redis集群的方式有哪些

- 1、单机版 不解释
- 2、Sentinel 哨兵模式
- 3、Redis Cluster Redis官方集群方案
- 4、Redis Sharding集群

正确的说,哨兵模式是一主多从的结构,并不属于真正的集群,真正的集群应该是多主多从的结构,需要有多台不同物理地址的主机,无赖家里只有一台PC,只能使用Sentinel模式来做集群。先来看下Sentinel模式的集群架构图



一、sentinel介绍

Redis Sentinel

Sentinel(哨兵)是用于监控redis集群中Master状态的工具,其已经被集成在redis2.4+的版本中

Sentinel作用:

- 1): Master状态检测
- 2): 如果Master异常,则会进行Master-Slave切换,将其中一个Slave作为Master,将之前的Master作为Slave
- 3): Master-Slave切换后, master_redis.conf、slave_redis.conf和sentinel.conf的

内容都会发生改变,即master_redis.conf中会多一行slaveof的配置,sentinel.conf的监控目标会随之调换

Sentinel工作方式:

- 1):每个Sentinel以每秒钟一次的频率向它所知的Master, Slave以及其他 Sentinel 实例发送一个 PING 命令
- 2): 如果一个实例 (instance) 距离最后一次有效回复 PING 命令的时间超过 down-after-milliseconds 选项所指定的值,则这个实例会被 Sentinel 标记为主观下线。
- 3):如果一个Master被标记为主观下线,则正在监视这个Master的所有 Sentinel 要以每秒一次的频率确认Master的确进入了主观下线状态。
- 4): 当有足够数量的 Sentinel (大于等于配置文件指定的值)在指定的时间范围内确认Master的确进入了主观下线状态,则Master会被标记为客观下线
- 5): 在一般情况下,每个 Sentinel 会以每 10 秒一次的频率向它已知的所有 Master, Slave发送 INFO 命令
- 6): 当Master被 Sentinel 标记为客观下线时, Sentinel 向下线的 Master 的所有 Slave 发送 INFO 命令的频率会从 10 秒一次改为每秒一次
- 7): 若没有足够数量的 Sentinel 同意 Master 已经下线 , Master 的客观下线状态就会被移除。

若 Master 重新向 Sentinel 的 PING 命令返回有效回复, Master 的主观下线状态就会被移除。

主观下线和客观下线


主观下线: Subjectively Down,简称 SDOWN,指的是当前 Sentinel 实例对某个 redis服务器做出的下线判断。

客观下线: Objectively Down, 简称 ODOWN, 指的是多个 Sentinel 实例在对 Master Server做出 SDOWN 判断,并且通过 SENTINEL is-master-down-by-addr 命令互相交流之后,得出的Master Server下线判断,然后开启failover.

通俗来讲就是:

redis的sentinel系统用来管理多个redis服务器,可以实现一个功能上实现HA的集群。该系统主要执行三个任务:

- ①监控(Monitoring): Redis Sentinel实时监控主服务器和从服务器运行状态。
- ②提醒(notification): 当被监控的某个 Redis 服务器出现问题时, Redis Sentinel 可以向系统管理员发送通知, 也可以通过 API 向其他程序发送通知
- 一个简单的主从结构加sentinel集群的架构图如下:



上图是一主一从节点,加上两个部署了sentinel的集群,sentinel集群之间会互相通信,沟通交流redis节点的状态,做出相应的判断并进行处理,这里的主观下线状态和客观下线状态是比较重要的状态,它们决定了是否进行故障转移可以通过订阅指定的频道信息,当服务器出现故障得时候通知管理员客户端可以将 Sentinel 看作是一个只提供了订阅功能的 Redis 服务器,你不可以使用 PUBLISH 命令向这个服务器发送信息,但你可以用 SUBSCRIBE 命令或者 PSUBSCRIBE 命令,通过订阅给定的频道来获取相应的事件提醒。

- 一个频道能够接收和这个频道的名字相同的事件。 比如说 , 名为 +sdown 的频道就可以接收所有实例进入主观下线 (SDOWN) 状态的事件。
- 二、搭建redis-sentinel 集群环境
- 1.、在/usr/local/下新建一个目录redis-sentinel, 然后在此目录下新建7501/7502/7503/7504/7505/7506/六个目录。
- 2.、将redis安装目录下的reids.conf,拷贝到前4个目录下,分别命名为: Redis-7501.conf redis-7502.conf redis-7503.conf redis-7504.conf 修改配置文件内容(以redis-7501.conf为例):

daemonize v

Port 7501

Bind 192.168.12.90

logfile "./redis-7501.log'

3、将redis安装目录下的sentinel.conf拷贝到7505/和7506/目录下分别命名: Sentinel-7505.conf sentinel-7506.conf 修改配置文件(以sentinel-7505.conf为例):

port 7505

sentinel monitor mymaster 192.168.12.90 7501 2

注:我们稍后要启动四个redis实例,其中端口为7501的redis设为master,其他三个设为slave。所以my mymaster 后跟的是master的ip和端口,最后一个'2'代表我要启动只要有2个sentinel认为master下线,就认为该master客观下线,启动failover并选举产生新的master。通常最后一个参数不能多于启动的sentinel实例数。

4、启动redis和sentinel

分别启动4个redis实例:

redis-server redis-7501.conf

然后分别登陆7502 7503 7504三个实例, 动态改变主从关系, 成为7501的slave:

redis-cli -h 192.168.12.90 -p 7502

192.168.12.90:7502> SLAVEOF 192.168.12.90 7501

以后台启动模式启动两个sentinel (哨兵):

redis-sentinel sentinel-7505.conf &

5、sentinel一些命令介绍

要使用sentinel的命令,我们需要用redis-cli命令进入到sentinel:

redis-cli -h 192.168.12.90 -p 7505

① INFO

sentinel的基本状态信息

②SENTINEL masters

列出所有被监视的主服务器,以及这些主服务器的当前状态

③ SENTINEL slaves

列出给定主服务器的所有从服务器,以及这些从服务器的当前状态

(4) SENTINEL get-master-addr-by-name

返回给定名字的主服务器的 IP 地址和端口号

(5) SENTINEL reset

重置所有名字和给定模式 pattern 相匹配的主服务器。重置操作清除主服务器目前的 所有状态 ,包括正在执行中的故障转移 ,并移除目前已经发现和关联的 ,主服务器 的所有从服务器和 Sentinel 。

©SENTINEL failover

当主服务器失效时 ,在不询问其他 Sentinel 意见的情况下 ,强制开始一次自动故障 迁移 ,但是它会给其他sentinel发送一个最新的配置 ,其他sentinel会根据这个配置 进行更新

6、测试:

(1)登陆到 master:

redis-cli -h 192.168.12.90 -p 7501

192.168.12.90:7501> set name "zhangsan

[root@localhost redis-sentinel]# redis-cli -h 192.168.12.90 -p 7502

192.168.12.90:7502> get name

"zhangsan

192.168.12.90:7502> set age 24

(error) READONLY You can't write against a read only slave

可以看到:我们的主从模式中, slave默认是只读。

(2)目前7501是master, 我们强制kill掉7501的进程以后,可以看到sentinel打出的信息:

可以看到, sentinel已经将7504这个redis instance提升为新的master,稍后将7501这个实例启动,动态作为7504的slave,这样就手动恢复了redis集群。