

Chapter 06. TCP와 NAT

NAT의 개요

목차

- 공인 IP & 사설 IP
- NAT 개요
- NAT 종류
- Hairpin NAT



공인 IP & 사설 IP

- 공인 IP
 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
 공인기관에서 인정하는 IP 주소이며 인터넷을 통한 외부망에서 식별되고 통신 가능한 IP
- 사설 IP
 내부망에서 사용 및 식별 가능한 IP, IPv4 개수의 한계 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16





공인 IP & 사설 IP

• IP 정보 확인 자신의 PC가 외부 인터넷으로 통신 시 사용하는 공인 IP 정보 확인

공인 IP - http://www.ipconfig.kr/



Welcome to IPCONFIG.KR

You're using Chrome 83.0.4103.116 on Windows.

IP address: 223.62.173.243

사설 IP 확인 - ipconfig & ifconfig로 확인

```
C:#Users#dkhan>ipconfig
Windows IP 구성
이더넷 어댑터 이더넷:
 연결별 DNS 접미사. . . . :
링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::7825:b7bf:e33a:1feb%17
IPv4 주소 . . . . . . : 172.20.10.2
서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.240
기본 게이트웨이 . . . . . : 172.20.10.1
```

```
dkhan@dkhan-VirtualBox:/$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
        inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::80c2:27b4:9cdd:de5b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:1c:d1:ab txqueuelen 1000 (Ethernet)
        RX packets 8748 bytes 10604688 (10.6 MB)
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
        TX packets 3747 bytes 345243 (345.2 KB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



NAT 개요

 NAT(Network Address Translation) 네트워크 주소 변환

사설 IP 네트워크를 인터넷으로 연결 -> 라우팅 가능한 공인 IP로 변환

보안: 내부 IP 주소를 외부에 공개하지 않음

유연성: 공인 IP 대역은 영향을 주지 않고 내부 네트워크 구성 변경이 가능 기존 사용하던 외부에 공개된 공인 IP 주소는 변경되지 않으나 내부 IP만 변경


비용: 공인 IP 할당 비용 감소

L3 이상의 장비 또는 방화벽에서 NAT 가능



• Static NAT 1:1 NAT, 정적 NAT

사설 IP 1개를 공인 IP 1개로 맵핑하며 주로 외부 공개형 서버에 구성




- 1. 외부에서 211.203.1.100으로 접속 시도
- 2. 외부 -> 211.203.1.100, 패킷이 eth0에 도달
- 3. 211.203.1.100 to 192.168.1.100로 1:1 NAT됨을 확인
- 4. 192.168.1.x 대역인 eth1로 전달
- 5. 외부 -> 192.168.1.100, 패킷은 Server에 도착



Dynamic NAT
 내부 IP 주소와 외부 IP 주소가 범위 내에서 맵핑

내부 PC들은 외부로 통신 시 공인 IP 대역 Pool에서 할당 받는다




- 1. 내부 192.168.1.0/24 대역의 내부 PC 20대는 웹사이트 접속 시도
- 2. eth1에 패킷 도달, NAT 테이블의 공인 IP 대역 Pool을 확인하고 맵핑
- 3. eth0에서 맵핑된 공인 IP 주소 211.203.1.x로 변환되어 외부로 통신 시도
- 4. 나머지 PC들도 NAT Pool을 확인하고 동일한 방식으로 맵핑



• PAT(Port Address Translation) 1:N NAT, 여러개의 내부 사설 IP들이 1개의 공인 IP로 변환

공개형 서버가 아닌 내부 -> 외부로 접속이 필요한 PC들이 사용 IP가 중복되기 때문 Port로 세션 구분




- 1. 내부 192.168.1.0/24 대역의 내부 PC 20대는 웹사이트 접속 시도
- 2. eth1에 패킷 도달, NAT 테이블의 PAT 대표 공인 IP:Port를 확인하고 맵핑
- 3. eth0에서 맵핑된 공인 IP 주소 211.203.1.x로 변환되어 외부로 통신 시도
- 4. 나머지 PC들도 동일한 방식으로 맵핑 공인IP는 동일, Port 번호는 다름



Port Forwarding

공인 IP 1개로 여러대의 사설 IP를 Port로 구분하여 연결 공인 IP 1개로 여러대의 공개형 서비스를 구축할 때 사용




- 5. 외부에서 211.203.1.100으로 이메일 접속 시도
- 6. 외부 -> 211.203.1.100, 패킷이 eth0에 도달
- 7. 211.203.1.100:25 to 192.168.1.100:25로 포트 포워딩됨을 확인
- 8. 192.168.1.x 대역인 eth1로 전달 되고 패킷은 이메일 서버에 도착



Hairpin NAT

• NAT 이슈 동일 사설 네트워크 내 공인 IP로 목적지 서버에 접속 하는 경우




- 1. PC는 211.203.1.200으로 웹 접속 시도
- 2. NAT 테이블에서 211.203.1.200은 192.168.1.200으로 맵핑됨을 확인
- 3. 192.168.1.x 대역인 eth1로 전달 되고 패킷은 웹 서버에 도착
- 4. 웹 서버는 응답 패킷을 전달 시도, 192.168.1.200 -> 192.168.1.100
- 5. 목적지 PC는 동일 대역대 IP로 확인 되고 PC에게 바로 응답 패킷 전달 PC입장에서 기존 커넥션이 아닌 신규 패킷으로 판단되서 통신 불가



Hairpin NAT

• 해결책

NAT 장비에서 출발지 IP를 NAT 장비 IP로 변경



- 1. PC는 211.203.1.200으로 웹 접속 시도
- 2. NAT 테이블에서 211.203.1.200은 192.168.1.200으로 맵핑됨을 확인
- 3. 192.168.1.x 대역인 eth1로 전달 되고 패킷은 웹 서버에 도착
- 4. 웹 서버는 응답 패킷을 전달 시도, 192.168.1.200 -> 192.168.1.1
- 5. 192.168.1.00:192.168.1.11 맵핑 정보를 확인하고 PC에게 응답 패킷 전달

소켓 프로그래밍 작성시 사설 IP & 공인 IP의 Flow를 확인 못하여 빈번한 장애 발생



Wrap up

- 공인 IP는 공인기관에서 인정하는 IP 주소로 외부망에서 식별되고 통신 가능한 IP
- 사설 IP는 내부망에서 사용 및 식별 가능한 IP
 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
- NAT(Network Address Translation)는 네트워크 주소를 변환해 주는 기능 L3 이상의 장비 또는 방화벽에서 설정 가능
- NAT종류로는 Static NAT, Dynamic NAT, PNAT, 포트포워딩 등이 있다
- 헤어핀 NAT는 동일 사설 네트워크 내에 목적지 서버를 공인 IP로 접속 시 생기는 이슈를 해결하는 방법

