利用 DNS 服务搭建子域环境 提升三维场景加载性能

SuperMap

由于浏览器对同一个域名服务的并发请求数量有限制,通过 DNS 服务部署多个子域名,加大向 iServer 发送数据请求的并发量,从而达到提升加载速度的目的,具体步骤如下:(以WinServer 2016 系统为例)

1. 在部署 iServer 服务的机器上,安装 DNS 服务,点击"添加角色和功能",默认点击 next



图 1 服务器管理



SuperMap









2. 服务器角色,勾选"DNS 服务器",next,安装;




图 2 安装 DNS

3. 安装完成后,进行配置;点击如下图所示:



图 3 配置 DNS

4. 建立主域名:右键点击"新建域名"





图 4 新建域名

5. 输入主域名地址,一路默认 next



图 5 输入域名

6. 新建子域及主机,右键点击如下图所示



7. 新建多个子域及主机

此处 IP 地址设置为部署有 SuperMap iServer 的机器的 IP




图 7 新建 t1 子域




图 8 新建 t2 子域,此处 IP 可以是另一台部署 iServer 的机器 IP

8. 新建反向查找区域

在"反向查找区域"点击"新建区域"




图 9 新建反向区域




图 10 设置 IP 前三位

服务器设置 DNS 服务地址 9.

设置服务器的 DNS 地址为服务器的 IP



10. 在 iServer 机器、调用机中,设置 IP 的 DNS 地址

在部署有 iServer 机器上、需要调用子域服务的机器上,将 IP 中 DNS 的地址设置为,刚刚 SuperMap Win Server 2016 系统部署 DNS 服务的 IP 地址



图 12 设置调用机的 DNS 地址

11. 测试域名地址

SuperMap



图 13 ping 域名




图 14 测试带域名的 iServer 地址

12. 前端调用











