简介及环境配置

Cesium是什么?

Cesium ['si:zɪəm]是JavaScript开源库,通过Cesium,实现无插件的创建三维球和二维地图。它是通过WebGL技术实现图形的硬件加速,并且跨平台,跨浏览器,并提供动态数据的可视化展现。

cesium 功能

- 使用3d tiles 格式流式加载各种不同的3d数据,包含倾斜摄影模型、三维建筑物、CAD和BIM的外部和内部,点云数据。并支持样式配置和用户交互操作。
- 全球高精度地形数据可视化,支持地形夸张效果、以及可编程实现的等高线和坡度分析效果。
- 支持多种资源的图像图层,包括WMS,TMS,WMTS以及时序图像。图像支持透明度叠加、亮度、对比度、GAMMA、色调、饱和度都可以动态调整。支持图像的卷帘对比。
- 支持标准的矢量格式KML、GeoJSON、TopoJSON,以及矢量的贴地效果。
- 三维模型支持qltf2.0标准的PBR材质、动画、蒙皮和变形效果。贴地以及高亮效果。
- 使用CZML支持动态时序数据的展示。
- 支持各种几何体:点、线、面、标注、公告牌、立方体、球体、椭球体、圆柱体、走廊(corridors)、管径、墙体
- 可视化效果包括:基于太阳位置的阴影、自身阴影、柔和阴影。 大气、雾、太阳、阳光、月亮、星星、水面。
- 粒子特效: 烟、火、火花。
- 地形、模型、3d tiles模型的面裁剪。
- 对象点选和地形点选。
- 支持鼠标和触摸操作的缩放、渲染、惯性平移、飞行、任意视角、地形碰撞检测。
- 支持3d地球、2d地图、2.5d哥伦布模式。3d视图可以使用透视和正视两种投影方式。
- 支持点、标注、公告牌的聚集效果。

资料:

- cesium官网 [□]
- cesium github □

更多参考资料见 参考资料

开始cesium前,先下载cesium源码,可以从官方网站 下载 🖸 也可以到 cesium github 🗹 clone。

需要安装 node.js 🖸

编译源码

js是解释型语言,本不需要编译。但cesium是由众多模块组成,编译是为了把cesium各个模块源码打包生成统一cesium.js,对于cesium的打包命令见 Cesium打包命令总结 🖸 。

npm run release #创建`Build`目录,把cesium各个模块源码打包生成统一cesium.js,生成文档

sh

npm start #开启一个本地http server

sł

执行完会提示打开一个本地http地址:

Cesium development server running locally. Connect to http://localhost:8080/

其中:

- Sandcastle ゼ 在线地址 ゼ 包含众多cesium示例,开发者经常光顾
- Documentation 🖸 在线地址 🖺 cesium API文档,开发必备

我这里选择基于node依赖安装,前提需要安装 node 🖸 。

IDE: Visual Studio Code ☐

服务器: live-server ^[] (基于node)

先执行

npm init

S

配置生成 package.json :

```
Administrator@WIN-IQLNPTL95TO MINGW64 /e/workspace/Gis/sogrey/Cesium-start-Example (master)
$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
Press ^C at any time to quit.
package name: (cesium-start-example)
version: (1.0.0)
description: cesium 入门示例
entry point: (index.js)
test command:
git repository: (https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example.git)
keywords: cesium examples
author: Sogrey
license: (ISC) MIT
About to write to E:\workspace\Gis\sogrey\Cesium-start-Example\package.json:
  "name": "cesium-start-example",
  "version": "1.0.0",
  "description": "cesium 入门示例",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example.git"
  "keywords": [
    "cesium",
  "author": "Sogrey",
  "license": "MIT",
    "url": "https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example/issues"
  "homepage": "https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example#readme"
Is this OK? (yes) y
```

如上,学习过程中的示例存放在 Cesium-start-Example 🖸 ,再执行

```
npm i cesium
```

安装cesium依赖,完成后自动多出一个目录 node_modules 。 查看 node_modules 下 cesium 的目录结构:

其中

- Build 目录下是打包后的,
 - o Cesium 目录下是压缩好的,用于生产
 - o CesiumUnminified 是未压缩的,可用于开发调试
- Source 为源码

自此,环境配置就基本完成了。

第一个cesium应用-Hello world

前面已经下载了cesium依赖,存放在 node_modules 目录下,本地运行没任何问题,在上传github加载时似乎对于 node_modules 有隔阂,重命名为 libs ,如果你是手动下载的cesium源码或release包则不会有这样的问题。

现在我们实现第一个cesium应用-Hello world。

新建一个 hello-world.html :

引入cesium组件样式:

```
<style>
    @import url(libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Widgets/widgets.css);
    html,
    body {
        height: 100%;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    </style>
```

body 标签中新建一个 div ,设置其id为 cesiumContainer ,并引入 cesium.js :

```
cdiv id="cesiumContainer" style="height: 100%;"></div>
<script src="libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js"></script>
```

下面就准备写下我们第一行cesium代码:

```
<script>
    var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");
</script>
```

先预览一	下吧:

在线预览 🖸

一个圆润的地球映入眼帘,到此第一个应用就完成了。

Viewer 以及一些有用的组件

在前面我们创建了第一个简单的cesium应用Hello world,如下图:

在线预览 🖸

而我们的代码仅仅一行:

var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");

这是我们接触到的第一个cesium API,也是最基础的。

创建viewer

任何Cesium应用的基础都是Viewer,一个交互的三维地球仪。创建一个Viewer,并指定一个id为 cesiumContainer 的div容器,cesium将在该容器中创建画布,绘制渲染三维场景。

var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");

默认,场景能够处理鼠标和触控输入事件,如相机控制:

- 鼠标左键单击和拖动 在地球表面移动相机.
- 鼠标右键单击和拖动 放大、缩小(相机拉近或拉远)
- 鼠标中键滚轮 放大、缩小
- 鼠标中键单击和拖动 以地球表面某个点旋转相机


触控事件:

- 一个手指拖曳- 平移视图(One finger drag Pan view)
- 两个手指捏放-缩放视图(Two finger pinch Zoom view)
- 两个手指拖曳,相同方向- 俯仰视图(Two finger drag, same direction Tilt view)
- 两个手指拖曳,相反方向- 旋转视图(Two finger drag, opposite direction Rotate view)

Viewer的一些有用的组件

观察场景我们发现除了中心一个地球仪外,还有很多有用的组件。

js



- 1. Geocoder 🗆 地名搜索: 地名搜索工具,相机飞行到查询地点. 默认使用Bing Maps数据.
- 2. HomeButton 🖸 默认视图: 视图复位, 回到默认视图.
- 3. SceneModePicker ☑ 场景模式: 切换模式3D, 2D 或2.5D (Columbus View).
- 4. BaseLayerPicker <a>I 基础图层:选择影像或地形图层.
- 5. NavigationHelpButton [□] 帮助:帮助,提供默认相机控制方法.
- 6. Animation ^[7] 动画:控制动画播放速度.
- 7. CreditsDisplay 🖸 鸣谢:显示数据归属.
- 8. Timeline 🖸 时间线:指示当前时间,允许用户跳到指定时间.
- 9. FullscreenButton ^[2] 全屏:全屏.

我们之前仅一行代码创建了这个场景,实际上是采用了默认配置,查看API文档 Viewer doc 亿, Viewer 有两个参数,第一个是我们已经使用过的 container ,传入一个指定容器的id;第二个是配置,以上提到的组件均可在这配置显示与否。

若要去除左下角和右上角的其他标注或按钮,直接修改option的参数:

```
var defaultOption = {
animation:false,//左下角控制动画
baseLayerPicker:false,//右上角图层选择器
fullscreenButton:false, //右下角全屏按钮
geocoder:false,//右上角搜索
homeButton:false, //home键, 点击回到默认视角
infoBox:false, //点击模型不显示cesium自带的信息框
//scene3DOnly:false,//仅仅显示3d,可隐藏右上角2d和3d按钮
selectionIndicator: false, //点击模型不显示cesium自带的绿色选中框
timeline:false,//最下面时间轴
navigationHelpButton:false,//右上角帮助按钮
navigationInstructionsInitiallyVisibl:false,
useDefaultRenderLoop:true,
showRenderLoopErrors:true,
projectionPicker:false,//投影选择器
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", defaultOption);
```

查看 这里 []

去除版权信息

js 方式:

```
yiewer._cesiumWidget._creditContainer.parentNode.removeChild(
viewer._cesiumWidget._creditContainer); //去掉版权信息
```

或

```
js
viewer._cesiumWidget._creditContainer.style.display = "none"; //去掉版权信息
```

css方式:

```
.cesium-widget-credits{
    display:none !important;
}
```

Cesium ion

在创建viewer之前设置访问令牌:

```
cesium.Ion.defaultAccessToken = '<YOUR ACCESS TOKEN HERE>';
```

添加影像图层

Cesium支持影像图层的添加、删除、排序、调整.

每个图层的亮度(brightness)、对比度(contrast)、灰度(gamma)、色相(Hue)、 饱和度(Saturation)都支持动态调整.

Cesium提供影像图层操作的很多方法,包括颜色调整(color adjustment)、图层混合(layer blending)等. 代码示例:

- 添加基础影像 🖸
- 调整影像颜色 🗅
- 影像图层控制和排序 □
- Splitting imagery layers □

Cesium提供了多个影像图层提供者,包括:

- WMS OGC标准, WebMapServiceImageryProvider 🖸
- TMS 访问地图瓦片的REST接口,可以使用 MapTiler ☐ or GDAL2Tiles ☐ . I 生成,参见 createTileMapServiceImageryProvider ☐
- WMTS(with time dynamic imagery) -OGC标准, WebMapTileServiceImageryProvider 🗹
- ArcGIS ArcGIS Server REST API 🖸 ,见 ArcGisMapServerImageryProvider 🗗
- Bing Maps Bing Maps REST Services 🖸 ,需要 Bing Maps key 🗗 , BingMapsImageryProvider 💆
- Google Earth Google Earth Enterprise server <a>□ 发布的数据,见 GoogleEarthEnterpriseImageryProvider <a>□ □
- Mapbox 需要token, MapboxImageryProvider 🖸
- Open Street Map -访问OSM或 Slippy map tiles ♂,参见 createOpenStreetMapImageryProvider ♂
- Cesium Ion平台 IonImageryProvider [□]

其他内置影像图层提供者

- GridImageryProvider □
- ImageryProvider □
- SingleTileImageryProvider ☑ 从一张图片中创建瓦片
- TileCoordinatesImageryProvider
 □
- UrlTemplateImageryProvider [□] 自定义瓦片切片方案,如 //cesiumjs.org/tilesets/imagery/naturalearthii/{z}/{x}/{reverseY}.jpg .

当然,也可以通过实现[ImageryProvider接口 [定义新的影像接入方式。

举例,加载 GoogleEarthEnterpriseImageryProvider 🗹 :

```
var geeMetadata = new GoogleEarthEnterpriseMetadata('http://www.earthenterprise.org/3d');
var gee = new Cesium.GoogleEarthEnterpriseImageryProvider({
    metadata : geeMetadata
});
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer",{
    baseLayerPicker:false,//关闭基本图层
    imageryProvider:gee,
});
```

```
var google=new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
  url:'http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@800&x={x}&y={y}&z={z}',
  tilingScheme:new Cesium.WebMercatorTilingScheme(),
  minimumLevel:1,
  maximumLevel:20
});
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer",{
    baseLayerPicker:false,//关闭基本图层
    imageryProvider:google,
});
```

加载arcGis:

```
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
   baseLayerPicker: false, //关闭基本图层
   imageryProvider: new Cesium.ArcGisMapServerImageryProvider({
      url: 'https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer'
   }),
});
```

Cesium加载全球地形图:

```
var terrain=new Cesium.createWorldTerrain({
          requestWaterMask:true,
          requestVertexNormals:true
});
viewer.terrainProvider=terrain;//加入世界地形图
```

高德影像底图:

```
viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
      animation: false, //是否显示动画控件
      baseLayerPicker: false, //是否显示图层选择控件
      geocoder: true, //是否显示地名查找控件
      timeline: false, //是否显示时间线控件
      sceneModePicker: true, //是否显示投影方式控件
      navigationHelpButton: false, //是否显示帮助信息控件
      infoBox: true, //是否显示点击要素之后显示的信息
      imageryProvider: new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
         url: "https://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?style=6&x={x}&y={y}&z={z}",
         //layer: "tdtVecBasicLayer",
          //format: "image/png",
          //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible",
  viewer.imageryLayers.addImageryProvider(new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
      url: "http://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scale=1&
      //layer: "tdtAnnoLayer",
      //format: "image/jpeg",
      //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible"
4
```

高德街道底图:

```
viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
   animation: false, //是否显示动画控件
   baseLayerPicker: false, //是否显示图层选择控件
   geocoder: true, //是否显示地名查找控件
   timeline: false, //是否显示时间线控件
   sceneModePicker: true, //是否显示投影方式控件
   navigationHelpButton: false, //是否显示帮助信息控件
   infoBox: true, //是否显示点击要素之后显示的信息
   imageryProvider: new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
       url: "http://webrd02.is.autonavi.com/appmaptile?lang=zh_cn&size=1&scale=1&style=8&x={x}&
       //layer: "tdtVecBasicLayer",
       //format: "image/png",
       //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible",
viewer.imageryLayers.addImageryProvider(new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
   url: "http://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh cn&size=1&scale=1&
   //format: "image/jpeg",
   //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible"
}));
```

配置地形

Viewer除了 imageryProvider 影像外,还有 terrainProvider 地形,默认为 EllipsoidTerrainProvider

举例:

```
// Create Cesium World Terrain with default settings
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer', {
    terrainProvider : Cesium.createWorldTerrain();
});
```

```
// Create Cesium World Terrain with water and normals.
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer', {
    terrainProvider : Cesium.createWorldTerrain({
        requestWaterMask : true,
        requestVertexNormals : true
    });
});
```

配置场景

将场景配置为基于太阳的位置启用照明。

```
// Enable lighting based on sun/moon positions
viewer.scene.globe.enableLighting = true;
```

这将使我们场景中的照明随一天的时间而变化。如果缩小,您会看到地球的一部分很暗,因为太阳已经落在世界的那一部分。

一些基本的Cesium类型:

- Cartesian3 □: 3D直角坐标-使用地球固定框架(ECEF)相对于地球中心(以米为单位)时,
- Cartographic 2: 由经度, 纬度(以弧度表示)和距WGS84椭球面的高度定义的位置
- HeadingPitchRoll : 围绕东西向北框架中的局部轴的旋转(以弧度为单位)。航向是绕负z轴的旋转。螺距是绕负y轴的旋转。滚动是绕正x轴的旋转。
- Quaternion 2:表示为4D坐标的3D旋转。

相机控制

该 Camera C 是的属性 viewer.scene C 和控制什么是目前可见的。我们可以直接设置摄像机的位置和方向,也可以使用Cesium Camera API来控制摄像机,该API旨在指定摄像机随时间的位置和方向。

一些最常用的方法是:

- Camera.setView(options) []: 立即将相机设置在特定的位置和方向
- Camera.zoomIn(amount) □:沿着视图矢量向前移动相机
- Camera.zoomOut(amount) □: 沿着视图矢量向后移动相机

- Camera.flyTo(options) □: 创建从当前摄像机位置到新位置的动画摄像机飞行
- Camera.lookAt(target, offset) 2: 定位和定位相机,以给定偏移量瞄准目标点
- Camera.move(direction, amount) □: 沿任何方向移动相机
- Camera.rotate(axis, angle) □: 围绕任何轴旋转相机

要了解API的功能,请查看以下相机演示:

- 相机API演示 🖸
- 自定义相机控件演示 □

```
// Create an initial camera view
var initialPosition = new Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-73.998114468289017509, 40.6745128956466
var initialOrientation = new Cesium.HeadingPitchRoll.fromDegrees(7.1077496389876024807, -31.9873
var homeCameraView = {
    destination : initialPosition,
    orientation : {
        heading : initialOrientation.heading,
        pitch : initialOrientation.pitch,
        roll : initialOrientation.roll
    }
};
// Set the initial view
viewer.scene.camera.setView(homeCameraView);
```

现在将摄像机定位并定向为向下看向曼哈顿,并且我们的视图参数保存在一个对象中,我们可以将其传递给其他摄像机方法。

实际上,我们可以使用同一视图来更新按下主屏幕按钮的效果。与其让我们从远处返回到地球的默认视图,不如覆盖按钮以将我们带到曼哈顿的初始视图。我们可以通过添加更多选项来调整动画,然后添加事件监听器以取消默认排期,并调用 flyTo() 新的主视图:

```
// Add some camera flight animation options
homeCameraView.duration = 2.0;
homeCameraView.maximumHeight = 2000;
homeCameraView.pitchAdjustHeight = 2000;
homeCameraView.endTransform = Cesium.Matrix4.IDENTITY;
// Override the default home button
viewer.homeButton.viewModel.command.beforeExecute.addEventListener(function (e) {
    e.cancel = true;
    viewer.scene.camera.flyTo(homeCameraView);
});
```

有关基本相机控制的更多信息,请查看官方的相机教程 [2]。

时钟控制

配置查看器 Clock I 并 Timeline I 控制场景中时间的流逝。

当使用特定时间时,Cesium使用该 JulianDate ^[2] 类型,该类型存储自1月1日正午-4712(公元前4713年)以来的天数。为了提高精度,此类将日期的整数部分和日期的秒数部分存储在单独的组件中。为了安全进行算术运算并表示leap秒,该日期始终存储在国际原子时间标准中。

这是我们如何设置场景时间选项的示例:

```
// Set up clock and timeline.

viewer.clock.shouldAnimate = true; // make the animation play when the viewer starts

viewer.clock.startTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:00:00Z");

viewer.clock.stopTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:20:00Z");

viewer.clock.currentTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:00:00Z");

viewer.clock.multiplier = 2; // sets a speedup

viewer.clock.clockStep = Cesium.ClockStep.SYSTEM_CLOCK_MULTIPLIER; // tick computation mode

viewer.clock.clockRange = Cesium.ClockRange.LOOP_STOP; // loop at the end

viewer.timeline.zoomTo(viewer.clock.startTime, viewer.clock.stopTime); // set visible range
```

这将设置场景动画的速率,开始和停止时间,并在达到停止时间时告诉时钟返回到开始。还将时间线小部件设置为适当的时间范围。查看此时钟示例代码 🖸 以尝试时钟设置。

参考

- https://cesium.com/docs/tutorials/cesium-workshop/#creating-the-viewer □
- https://www.jianshu.com/p/f66caf4cb43f ☐

cesium 坐标系统

预读

让人头大的坐标系和投影的相关知识探讨 [3]

WGS84坐标系和笛卡尔空间Cartesian3直角坐标系

- WGS84 [□] 坐标系
- 笛卡尔空间(Cartesian3 [□])直角坐标系

地球仪长半轴: 6378137.0米

- Cartographic [□] 制图坐标(longitude,latitude,height),对应经纬度坐标,弧度制,主要用在用户接口上。方便理解、直观。
- Cartesian2 [□] 平面坐标系
- Cartesian3 [□] 笛卡尔直角坐标系 (x,y,z) 做空间计算用
- Cartesian4 [□] 几乎用不到

笛卡尔空间坐标的原点就是椭球的中心。单位米。

Cesium的坐标是以地心为原点,一向指向南美洲(X 经度0),一向指向亚洲(Y),一向指向北极州(Z)

• 从经纬度经 fromDegrees 函数转换成 Cartesian3 ^[7] 世界坐标。

fromDegrees()方法,将经纬度和高程转换为世界坐标

```
| Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
| //等同于
| //new Cesium.Cartesian3(-2457919.937615054, -4790818.832832404,3435047.293539871)
```

• 直接new Cartesian3:

new Cesium.Cartesian3(-2457919.937615054, -4790818.832832404,3435047.293539871)

鼠标拾取位置坐标

屏幕坐标

通过: movement.position 获取。

椭球面坐标

通过 viewer.scene.camera.pickEllipsoid(movement.position, ellipsoid) 获取,可以获取当前点击 视线与椭球面相交处的坐标,其中 ellipsoid 是当前地球使用的椭球对象:

场景坐标

viewer.scene.globe.ellipsoid .

通过 viewer.scene.pickPosition(movement.position) 获取,可以获取场中任意点击处的对应的世界坐标。

地标坐标

通过 viewer.scene.globe.pick(ray,scene) 获取,可以获取点击处地球表面的世界坐标,不包括模型、倾斜摄影表面。其中 ray=viewer.camera.getPickRay(movement.position) 。

坐标转换

构造定义:

- 1. Cartesian2: new Cesium.Cartesian2(x, y)
- 2. Cartesian3: new Cesium.Cartesian3(x, y, z)
- 3. Cartographic: new Cesium.Cartographic(longitude, latitude, height) 注: 经纬度为弧度单位

角度与弧度转换

```
/**

* 孤度转角度

*/
function radian2Degrees(radian) {

    // 角度 = 弧度 * 180 / Math.PI;
    return radian * 180 / Math.PI;
}

/**

* 角度转弧度

*/
function degrees2Radian(degrees) {

    // 弧度= 角度 * Math.PI / 180;
    return degrees * Math.PI / 180;
}
```

```
js
//将弧度转换为度。
Cesium.Math.toDegrees(radian);
//将度数转换为弧度。
Cesium.Math.toRadians(degrees);
```

获取鼠标点在屏幕中的坐标

```
// 获取画布
var canvas = viewer.scene.canvas;

var mouseHander = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(canvas);

// 绑定鼠标左点击事件
mouseHander.setInputAction(function (event){
    // 获取鼠标点的windowPosition
    var windowPosition = event.position;
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);)
```

屏幕坐标转换为笛卡尔空间直角坐标

```
var ray = viewer.camera.getPickRay(windowPosition);

var cartesian3 = viewer.scene.globe.pick(ray, viewer.scene);
```

三维笛卡尔空间直角坐标转换为地理坐标(弧度)

```
var ellipsoid=viewer.scene.globe.ellipsoid;

var cartographic=ellipsoid.cartesianToCartographic(cartesian);
```

三维笛卡尔空间直角坐标转换为地理坐标(经纬度)

```
var ellipsoid=viewer.scene.globe.ellipsoid;

var cartographic=ellipsoid.cartesianToCartographic(cartesian);

var lat=Cesium.Math.toDegrees(cartographic.latitude);
var lng=Cesium.Math.toDegrees(cartographic.longitude);
var alt=cartographic.height;
```

经纬度转换为笛卡尔空间直角坐标

直接转

```
# Cesium.Cartesian3.fromDegrees(longitude, latitude, height, ellipsoid, result)
var position = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-115.0, 37.0);
```

先转换为弧度,再进行转换

```
var ellipsoid=viewer.scene.globe.ellipsoid;
var cartographic=Cesium.Cartographic.fromDegrees(lng, lat, alt);
var cartesian = ellipsoid.cartographicToCartesian(cartographic);
```

笛卡尔空间直角坐标转换为屏幕坐标

var pick = Cesium.SceneTransforms.wgs84ToWindowCoordinates(viewer.scene, cartesian);

三维笛卡尔坐标转换为二维笛卡尔坐标

Cesium.Cartesian2.fromCartesian3(cartesian, result)

js

弧度与经纬度的相互转换

经纬度转换为弧度

Cesium.CesiumMath.toRadians(degrees)

js

弧度转换为经纬度

大体总结:

Cesium.CesiumMath.toDegrees(radians)

JS

- Cartographic → Cartesian3 : Cartographic.toCartesian ☐
- Cartesian3 → Cartographic: Cesium.Cartographic.fromCartesian(cartesian, ellipsoid, result)
- Cartesian3 → Cartesian2: Cesium.Cartesian2.fromCartesian3(cartesian, result)
- 经纬度坐标(WGS84)→ Cartesian3: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(longitude, latitude, height, ellipsoid, result) □
- 弧度坐标 → Cartesian3: Cesium.Cartesian3.fromRadians(longitude, latitude, height, ellipsoid, result) 💆

Cartographic 与 Cartesian3 、 Cartesian2 、 经纬度坐标(WGS84) 坐标转换:

● 经纬度坐标(WGS84)→ Cartographic: Cesium.Cartographic.fromDegrees(longitude, latitude, height, result) □

Cartesian3一些常用API:

- Cartesian3.clone □ 复制Cartesian3实例。
- Cartesian3.distance [□] 计算两点之间的距离。
- Cartesian3.dot [□] 计算两个笛卡尔的点(标量)乘积。
- Cartesian3.cross [□] 计算两个笛卡尔的叉(外)乘积。
- Cartesian3.normalize [□] 计算提供的笛卡尔坐标系的标准化形式,归一化

注意传入参数末尾参数result,为了优化内存使用,传入result,计算后结果赋值 给该result,可复用,不传则会创建一个result。

参考

- 关于Cesium中的常用坐标系及说明 ^[2]
- Cesium中的坐标的转化 [□]
- Cesium中的几种坐标和相互转换 [□]

- Cesium.Cartesian3 和经纬度以及屏幕坐标等之间的转换 🗅
- PickPosition获取鼠标点击位置方法总结 ^[7]

Viewer类-一切API的入口

//TODO

Camera 相机及视角

Camera类-去哪儿,随心所欲

Carrier A. W. L. W
cesium中的相机:
Cesium.Viewer.camera :Camera □
Camera常用属性:
● position 檔 相机在世界坐标中的位置, direction 檔 相机的观看方向, right 檔 相机的朝右方向? up 檔 相机的向上方向?
● heading [(朝向)、 pith [(俯仰)、 roll [(翻滚)
图中 g 是重力方向与 Z 相反。
盗个图:
盗图选自 @installing □: Cesium类HeadingPitchRoll及heading、pitch、roll等参数详解 □
Camera有几个常用API:
 [setView(options)](https://cesium.com/docs/cesiumjs- startref-doc/Camera.html#setView) Sets the camera position, orientation and transform. 设置相机的位置、方向和变换。 flyTo(options) [©] Flies the camera from its current position to a new position. 使相机从当前位置飞到新位置。 HeadingPitchRange(heading, pitch, range) [©]
● lookAt(target, offset) □

setView(options)

官方示例:

```
// 1. Set position with a top-down view 设置相机位置
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
// 2 Set view with heading, pitch and roll
viewer.camera.setView({
    destination : cartesianPosition,
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(90.0), // east, default value is 0.0 (north) 左右摆头
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down) 上下抬头
        roll : 0.0
viewer.camera.setView({
    orientation: {
        heading : Cesium.Math.toRadians(90.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch : Cesium.Math.toRadians(-90),  // default value (looking down)
        roll : 0.0
// 4. View rectangle with a top-down view
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Rectangle.fromDegrees(west, south, east, north)
});
// 5. Set position with an orientation using unit vectors.
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
    orientation : {
        direction: new Cesium.Cartesian3(-0.04231243104240401, -0.20123236049443421, -0.978629
        up: new Cesium.Cartesian3(-0.47934589305293746, -0.8553216253114552, 0.1966022179118339
```

查看北京城:

```
viewer.camera.setView({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9, 15000.0),
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(0.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

setView 之 rectangle 方式

```
view.camera.setView({
    destination: Cesium.Rectangle.fromDegrees(0.0,20.0,10.0,30.0),//west, south, east, north
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(20.0), // 方向
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90.0),// 倾斜角度
        roll: 0
    }
});
```

定位到范围参考 这里 凸 内链:

```
//视野范围
var re = viewer.camera.computeViewRectangle();
//返回 re=Rectangle {
// west: 1.900335469218777,
// south: 0.5968981529134573,
// east: 1.900355394617851,
// north: 0.5969145303070917}

//计算经纬度
var lon = (re. west/ Math.PI * 180+re.east/ Math.PI * 180)/2;
var lat = (re.north/ Math.PI * 180+re.south/ Math.PI * 180)/2;
console.log(lon,lat);
```

flyTo(options)

官方示例:

```
viewer.camera.flyTo({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
// 2. Fly to a Rectangle with a top-down view
viewer.camera.flyTo({
    destination : Cesium.Rectangle.fromDegrees(west, south, east, north)
// 3. Fly to a position with an orientation using unit vectors.
viewer.camera.flyTo({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
    orientation : {
        direction: new Cesium.Cartesian3(-0.04231243104240401, -0.20123236049443421, -0.978629
        up : new Cesium.Cartesian3(-0.47934589305293746, -0.8553216253114552, 0.1966022179118339
// 4. Fly to a position with an orientation using heading, pitch and roll.
viewer.camera.flyTo({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
    orientation : {
        heading : Cesium.Math.toRadians(175.0),
        pitch : Cesium.Math.toRadians(-35.0),
        roll : 0.0
```

查看北京城:

```
viewer.camera.flyTo({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9, 15000.0),
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(0.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

HeadingPitchRange(heading, pitch, range)

在局部框架中定义 航向角 , 俯仰角 和 范围 。

- 航向是从局部北向旋转,其中正角向东增加。间距是从局部xy平面旋转的角度。
- 正俯仰角在平面上方。负俯仰角在平面下方。
- 范围是距框架中心的距离。

参数:

- heading 航向角,以弧度为单位。航向方向的右侧为正
- pitch 俯仰角(以弧度为单位)。仰为正,俯为负
- range 距中心的距离,以米为单位。

```
var center = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9);
var heading = Cesium.Math.toRadians(50.0);
var pitch = Cesium.Math.toRadians(-20.0);
var range = 5000.0;
viewer.camera.lookAt(center, new Cesium.HeadingPitchRange(heading, pitch, range));
```

lookAt(target, offset)

使用 目标 和 偏移量 设置摄像机的 位置 和 方向 。目标 **必须以世界坐标给出** 。偏移可以是 笛卡尔坐标系 ,也可以是以目标为中心的局部北北向上参考系中的 航向 / 俯仰 / 范围 。

如果偏移量是笛卡尔坐标,则它是相对于转换矩阵定义的参考帧中心的偏移量。

如果偏移为航向/俯仰/范围,则航向和俯仰角在变换矩阵定义的参考帧中定义。

航向是从y轴到x轴的角度。间距是从xy平面开始的旋转。

正俯仰角在平面下方。负俯仰角在平面上方。范围是距中心的距离。

在2D模式下,必须有一个俯视图。摄像机将被放置在目标上方并向下看。目标上方的高度将是 偏移量 。 航向将根据偏移量确定。如果无法从偏移量确定航向,则航向将为北。

- target 世界坐标中的目标位置。
- offset 在局部东北向上参考系中与目标的偏移,以目标为中心。

Using a cartesian offset

```
var center = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9);
viewer.camera.lookAt(center, new Cesium.Cartesian3(0.0, -4790000.0, 3930000.0));
```

在线预览 🖸

记录视角

- viewer.camera.heading
- viewer.camera.pitch
- viewer.camera.position

回车可以得到信息, 获取到的是弧度, 角度与弧度转换

```
//获取视角
function getCamera() {
    return {
        position: viewer.camera.position,
        heading: viewer.camera.heading,
        pitch: viewer.camera.pitch
    }
}
```

```
//设置视角
viewer.camera.flyTo({
    destination: getCamera().position,
    orientation: {
        heading: getCamera().heading, // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: getCamera().pitch, // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

在线预览-查看北京城 🖸 在线预览-地球自转 🖸

设置默认视角

cesium默认视角定位在美国,也就是点击 HomeButton 转向的视角,怎么修改默认视角呢?

需要在 **创建** Viewer 之前 执行下面代码:

```
//设置默认视角在中国
var china = Cesium.Rectangle.fromDegrees(100,10,120,70);
Cesium.Camera.DEFAULT_VIEW_RECTANGLE = china;
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumdiv");
```

Cartesian3和Cartographic

- Cartographic [□] 制图坐标(longitude,latitude,height),对应经纬度坐标,弧度制,主要用在用户接口上。方便理解、直观。
- Cartesian3 [□] 笛卡尔直角坐标系(x,y,z)做空间计算用

坐标转换:

- Cartographic -> Cartesian3 : Cartographic.toCartesian ☐
- Cartesian3 -> Cartographic: Cartographic.fromCartesian ☐

Cartesian3一些常用API:

- Cartesian3.clone □ 复制Cartesian3实例。
- Cartesian3.distance [□] 计算两点之间的距离。
- Cartesian3.dot [□] 计算两个笛卡尔的点(标量)乘积。
- Cartesian3.cross [□] 计算两个笛卡尔的叉(外)乘积。

获取相机朝向在水平面上的投影的方向

应用场景:做第一人称漫游时,调整相机方向朝向地下,前进 camera.moveForward 🖸 和后退 camera.moveBackward 🖺 时出现上天入地的情况,为模拟人物在水平面行走, 这种情况是不允许的,不 论相机朝天朝地都应该在水平面平行方向运动。

由 camera.lookUp ¹ 的源码有感而发。

```
var pitch = viewer.camera.pitch;
viewer.camera.look(viewer.camera.right,pitch);//调整相机朝向水平
//相机朝向在水平面上的投影的方向
console.log(viewer.camera.direction.clone());
viewer.camera.look(viewer.camera.right,-pitch);//恢复相机朝向为之前的方向
```

参照 camera.look 方法:

```
* 获取相机水平面上投影朝向
* @param {Cesium.Camera} camera 相机
* @param {Cesium.Cartesian3} result [可选]相机水平面上投影朝向,(已转为单位向量)
function getHorizontalDirection(camera, result) {
   if (!Cesium.defined(camera)) {
       console.error("camera must not be null.");
       return null;
   if (!Cesium.defined(result)) {
       result = new Cesium.Cartesian3();
   var direction = camera.direction.clone();
   var position = camera.position.clone();
   var pitch = camera.pitch;
   var right =camera.right.clone();
   var lookScratchQuaternion = new Cesium.Quaternion();
   var lookScratchMatrix = new Cesium.Matrix3();
   var turnAngle = Cesium.defined(pitch)?pitch:camera.defaultLookAmount;
   var quaternion = Cesium.Quaternion.fromAxisAngle(right, -turnAngle, lookScratchQuaternion);
   var rotation = Cesium.Matrix3.fromQuaternion(quaternion, lookScratchMatrix);
   Cesium.Matrix3.multiplyByVector(rotation, direction, result);
   Cesium.Cartesian3.normalize(result, result);
   return result;
```

参考

- [官方示例]Camera Tutorial [□]
- Cesium相机 ^亿
- Cesium中级教程3 Camera 相机(摄像机) ^[2]
- Cesium中的相机—WebGL基础 [□]
- cesium中定位方法使用 [□]
- cesium中的定位方法比较 [□]

ImageryLayer类-影像图层,给地球换个皮肤

//TODO

ImageryL	ayer类
-----------------	-------

ImageryProvider类

TerrainProvider类-地形,让三维表现更立体

//TODO

sampleTerrain

Entity-API 与地球交互

Entity ☐

Option

属性:

名称	类型	描述
id	String	可选 此对象的唯一标识符。如果未提供,则将生成 GUID。
name	String	可选 显示给用户的人类可读名称。它不必是唯一的。
availability	TimeIntervalCollection ਪੌ	可选 与此对象关联的可用性(如果有)。
show	boolean	可选 的布尔值,指示是否显示实体及其子级。
description	Property ☐	可选 字符串属性,用于为此实体指定HTML描述。
position	PositionProperty ☐	可选一个指定实体位置的属性。
orientation	Property ☐	可选 一个指定实体方向的属性。

可添加的Graphics 图案:

option	类型	描述
billboard	BillboardGraphics ☐	可选与此广告实体关联的广告牌。
box	BoxGraphics ☐	可选与此实体关联的框。
corridor	CorridorGraphics ☐	可选与此实体关联的走廊。
cylinder	CylinderGraphics ☐	可选 要与此实体关联的圆柱体。
ellipse	EllipseGraphics 🗹	可选与此实体关联的椭圆。
ellipsoid	EllipsoidGraphics 🗹	可选与此实体关联的椭球。
label	LabelGraphics □	可选 的options.label与此实体关联。
model	ModelGraphics □	可选与该实体关联的模型。
path	PathGraphics 🖸	可选与此实体关联的路径。
plane	PlaneGraphics 🖸	可选与此实体关联的平面。
point	PointGraphics □	可选与此实体关联的点。
polygon	PolygonGraphics ☐	可选 要与此实体关联的多边形。
polyline	PolylineGraphics 🖸	可选与此实体关联的折线。
polylineVolume	PolylineVolumeGraphics 🗹	可选 polylineVolume与此实体关联。
rectangle	RectangleGraphics 🗗	可选 要与此实体关联的矩形。
wall	WallGraphics □	可选与此实体关联的墙。

举例:

官方例子 Points ^[7]

```
viewer.entities.add({
    position : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-75.59777, 40.03883),
    point : {
        pixelSize : 10,
        color : Cesium.Color.YELLOW
    }
});
```

上面示例中,使用了viewer的entities添加Entity实体,entities实际是entity的集合对象。其中:

- id :表示唯一标识符
- name :表示名字,可以不设置
- position :点在场景中位置
- point : 指明该entity对象为point类型 PointGraphics ♂,其中大小为10、颜色为黄色。

同样,添加面对象和多边形雷同,具体查询对应API文档。

查看 示例 🖸

材质

空间对象可视化,不仅需要知道对象的空间位置,还需要知道对象的显示样式。显示样式就是通过材质来控制,比如说颜色、透明度、纹理贴图、更高级的光照等等。我们常用到就是颜色和透明度。

以下代码为绘制一个半透明的红色椭圆,设置material为Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5)透明度为0.5的红色:

```
viewer.entities.add({
   position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
   name:'Red ellipse on surface with outline',
   ellipse:{
      semiMinorAxis:250000.0,
      semiMajorAxis:400000.0,
      material:Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5),
   }
});
```

填充和边框

填充和边框共同组成了面状对象的样式,通过制定属性 fill (默认为 true)和 outline (默认为 false)来确定是否显示填充和边框, material 对应填充样式, outlineColor 和 outlineWidth 对应边框的颜色和宽度。如一下内容绘制一个填充半透明红色边框为蓝色的椭圆:

```
viewer.entities.add({
    position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
    name:'Red ellipse on surface with outline',
    ellipse:{
        semiMinorAxis:300000.0,
        semiMajorAxis:300000.0,
        height:200000.0,
        fill:true,
        material:Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5),
        outline:true, //必须设置height, 否则ouline无法显示
        outlineColor:Cesium.Color.BLUE.withAlpha(0.5),
        outlineWidth:10.0//不能设置,固定为1
    }
});
```

贴图

通过设置material为图片url,可以将图片填充到对象中:

```
viewer.entities.add({
    position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
    name:'Red ellipse on surface with outline',
    ellipse:{
        semiMinorAxis:250000.0,
        semiMajorAxis:400000.0,
        height:200000.0,
        fill:true,
        material:"./sampledata/images/globe.jpg",
        outline:true, //必须设置height, 否则ouline无法显示
        outlineColor:Cesium.Color.BLUE.withAlpha(0.5),
        outlineWidth:10.0//windows系统下不能设置固定为1
    }
});
```

垂直拉伸

有时候我们需要将面在垂直方向进行拉伸形成体,通过extrudedHeight即可实现这种效果,形成的体积任然符合它拉伸面的地球曲率。

```
viewer.entities.add({
   position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
   name:'Red ellipse on surface with outline',
   ellipse:{
      semiMinorAxis:250000.0,
      semiMajorAxis:400000.0,
      height:200000.0,
      extrudedHeight:400000.0,
      fill:true,
      material:Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5),
      outline:true, //必须设置height, 否则ouline无法显示
      outlineColor:Cesium.Color.BLUE.withAlpha(0.5),
      outlineWidth:10.0//windows系统下不能设置固定为1
    }
});
```

场景中entity管理

viewer.entities属性实际上是一个EntityCollecton对象,是entity的一个集合,提供了add、remove、removeAll等等接口来管理场景中的entity。

查看帮助文档,提供一下接口:

- Cesium.EntityCollection.collectionChangedEventCallback(collection,added, removed, changed) ^[] The signature of the event generated by EntityCollection#collectionChanged ^[].
- add(entity) → Entity [□] 添加实体
- computeAvailability() → TimeInterval [□] 计算集合中实体的最大可用性。如果集合包含无限可用数据和非无限数据的混合,则它将返回仅与非无限数据有关的时间间隔。如果所有数据都是无限的,则将返回无限的间隔。
- contains(entity) → Boolean [□] 是否有包含
- getById(id) → Entity 🖸 通过ID查询实体
- getOrCreateEntity(id) → Entity ^[2] 获取具有指定ID的实体或创建它,如果不存在,则将其添加到集合中。
- remove(entity) → Boolean [□] 移除指定实体
- removeAll() □ 移除全部,清空
- removeById(id) → Boolean [□] 移除指定ID的实体
- resumeEvents() 檔 EntityCollection#collectionChanged 檔 添加或删除项目后立即 恢复引发事件。调用 此函数时,在事件暂停期间进行的任何修改将作为单个事件触发。该函数是按引用计数的,只要有对的 相应调用,就可以安全地多次调用 EntityCollection#resumeEvents 檔 。
- suspendEvents() 檔 EntityCollection#collectionChanged 檔 在引发到的相应调用之前, 防止引发事件 EntityCollection#resumeEvents 檔 ,此时将引发涵盖所有已暂停操作的单个事件。这允许有效地添加和 删除许多项目。只要有相应的调用,就可以安全地多次调用此函数 EntityCollection#resumeEvents 檔 。

DataSource

说到dataSourceDisplay,或许初学者会有点儿陌生。但是说到viewer.entities,可能大家都很熟悉了。实际上我们平常通过viewer.entities加入到场景中的各种对象,等同于加入到dataSourceDisplay当中。

dataSourceDisplay实际上内部管理着一堆dataSource对象,其中有一个比较特殊的dataSource,名字叫 defaultDataSource。它的内部和其他类型的dataSource也很相似,都是由一堆entity组成的entities。entity 代表一个实体。我们平时使用的viewer.entities,其实只是一个快捷方式。它真正调用的是 dataSourceDisplay.defaultDataSource.entities 。

我们通过viewer.entities增加到场景中的实体,实际上是由dataSourceDisplay来管理的。

defaultDataSource相当于Cesium为我们内置的一个dataSource,不需要我们手动创建,只需要调用 viewer.entities直接加载三维实体就好。

参考

https://zhuanlan.zhihu.com/p/80904975 ☐

Scene

Scene是用来管理三维场景的各种对象实体的核心类.

globe用来表示整个地球的表皮,地球表皮的绘制需要两样东西,地形高程和影像数据。Cesium的地形高程数据只能有一套,而影像数据可以由多层,多层可以相互叠加。

primitives、groundprimitives则是表示加入三维场景中的各种三维对象了。groundPrimitives用来表示贴地的三维对象。我们之前通过viewer.entities加入场景中的三维实体,大多会转化成primitives和groundPrimitives。

这里面有一个值得注意的问题: 经常有开发者会调用 scene.primitives.removeAll() 来清空所有三维场景对象。这个操作是破坏性的。因为viewer.entities可以自己管理和自身相关的primitive的,也就是它会自动调用scene.primitives的 add 和 remove 方法,来进行primitive的增删操作。然而此时因为 removeAll 的操作,却也被强制删掉了,从而导致viewer.entities失效。 removeAll 并非不能用,我们在接下来的Primitive类中论述。

最后剩下的就是一堆地球周边的环境对象了,比如 skyBox (用来表示星空)、 skyAtmosphere (用来表示大气)、 sun (表示太阳)、 moon (表示月亮)等等。

• https://zhuanlan.zhihu.com/p/80904975 🖸

Cesium的 Property机制

参考

- [官方示例]Geometry and Appearances [□]
- Cesium的Property机制总结 [□]

Cesium3DTileset 让场景更细致更真实

3d tile特点

- 3d tiles的特点 https://cesium.com/blog/2015/08/10/introducing-3d-tiles/ □
- 协议完全开放: 任何组织机构都可以用此标准来定义自己的数据。
- 渐进加载和渲染: 这是3dtiles的主要目的,采用HLOD技术,保证只加载和渲染和当前精度匹配的数据。
- 面向三维空间: 定义在三维空间中,不仅仅是点、线、面等常规二维数据
- 可交互: 支持鼠标选择和高亮
- 样式可配置:根据对象属性修改对象的显示样式。
- 更强的适应性: 空间索引不仅仅支持常规四叉树,可以根据数据内容动态构建索引树。
- 更强的灵活性: 动态调整数据加载精度
- 更广泛的数据支持: 点云(points)、三维模型(b3dm,i3dm)、甚至地形、矢量(vctr)都可以用3d tiles格式定义。
- 精度: 使用矩阵偏移解决大坐标值的漂移问题
- 实时的: 支持动态数据

Cesium3DTile 型类

点云(pnts)、三维模型(b3dm,i3dm)、甚至地形、矢量(vctr)都可以用3d tiles格式定义。

Cesium3DTileset 🗈 类

举例:

```
var tileset = scene.primitives.add(new Cesium.Cesium3DTileset({
    url : 'http://localhost:8002/tilesets/Seattle/tileset.json'
}));
viewer.scene.primitives.add(tileset);
viewer.flyTo(tileset);
```

使用ion资源

```
// Load the NYC buildings tileset
var city = viewer.scene.primitives.add(new Cesium.Cesium3DTileset({ url: Cesium.IonResource.from the company of the c
```

我们可以通过将tileset的边界球转换成地图Cartographic,然后添加期望的偏移量并重置模型矩阵,从地面找到模型modelMatrix的当前偏移量。

```
// Adjust the tileset height so its not floating above terrain
var heightOffset = -32;
city.readyPromise.then(function(tileset) {
    // Position tileset
    var boundingSphere = tileset.boundingSphere;
    var cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(boundingSphere.center);
    var surface = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude, var offset = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude, he var translation = Cesium.Cartesian3.subtract(offset, surface, new Cesium.Cartesian3());
    tileset.modelMatrix = Cesium.Matrix4.fromTranslation(translation);
});
```

高度调整

```
//readyPromise 异步

tileset.readyPromise.then(function (argument) {
    var heightOffset = 20.0;//高度 拍升
    var boundingSphere = tileset.boundingSphere;//包围球
    var cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(boundingSphere.center);//包围求中心点
    var surface = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude, 6
    var offset = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude, 6
    var translation = Cesium.Cartesian3.subtract(offset, surface, new Cesium.Cartesian3());
    tileset.modelMatrix = Cesium.Matrix4.fromTranslation(translation);
});

//经纬度高度 一起调整 仅限原数据中 root.transform 使用这种方式计算的
tileset.readyPromise.then(function (argument) {
    var position = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(106.540585, 29.558622, 20);
    //中心位置调整
    var mat = Cesium.Transforms.eastNorthUpToFixedFrame(position);
    tileset._root.transform = mat;
});
```

Cesium3DTileStyle 🗈 类

举例:

参考

- CESIUM3DTITLE 调整位置 [□]
- Cesium学习笔记(五): 3D 模型 [□]
- [CesiumJS]Cesium入门10 3D Tiles □

Primitive-API 性能好,才是真的好

Primitive 和 GroundPrimitive

图元(Primitive C)表示场景中的几何图形。几何可以来自不同的几何类型(GeometryInstance 或 Geometry)。图元将几何体实例与一个描述完整着色的外观(包括 Material 和 RenderState)组合在一起。

大致而言,几何实例定义结构和位置,外观定义视觉特征。解耦几何形状和外观使我们能够混合和匹配其中的大多数,并彼此独立地添加新的几何形状或外观。将多个实例组合成一个原语称为批处理,可显着提高静态数据的性能。可以单独选择实例; Scene#pick 返回其 GeometryInstance#id 。使用每个实例的外观(例如 PerInstanceColorAppearance),每个实例也可以具有唯一的颜色。可以在Web Worker或主线程上创建并批处理几何。

官方Examples:

```
// 1. Draw a translucent ellipse on the surface with a checkerboard pattern
var instance = new Cesium.GeometryInstance({
    geometry : new Cesium.EllipseGeometry({
        center : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-100.0, 20.0),
        semiMinorAxis : 590000.0,
        semiMajorAxis : 1000000.0,
        rotation : Cesium.Math.PI_OVER_FOUR,
        vertexFormat : Cesium.VertexFormat.POSITION_AND_ST
    }),
    id : 'object returned when this instance is picked and to get/set per-instance attributes'
});
scene.primitives.add(new Cesium.Primitive({
    geometryInstances : instance,
    appearance : new Cesium.EllipsoidSurfaceAppearance({
        material : Cesium.Material.fromType('Checkerboard')
    })
}));
```

```
var rectangleInstance = new Cesium.GeometryInstance({
    geometry : new Cesium.RectangleGeometry({
      rectangle: Cesium.Rectangle.fromDegrees(-140.0, 30.0, -100.0, 40.0),
      vertexFormat : Cesium.PerInstanceColorAppearance.VERTEX_FORMAT
    id : 'rectangle',
    attributes : {
      color : new Cesium.ColorGeometryInstanceAttribute(0.0, 1.0, 1.0, 0.5)
  var ellipsoidInstance = new Cesium.GeometryInstance({
    geometry : new Cesium.EllipsoidGeometry({
      radii : new Cesium.Cartesian3(500000.0, 5000000.0, 10000000.0),
      vertexFormat : Cesium.VertexFormat.POSITION_AND_NORMAL
    modelMatrix : Cesium.Matrix4.multiplyByTranslation(
        Cesium.Transforms.eastNorthUpToFixedFrame(Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-95.59777, 40.0388
        new Cesium.Cartesian3(0.0, 0.0, 5000000.0), new Cesium.Matrix4()
    id : 'ellipsoid',
    attributes : {
      color : Cesium.ColorGeometryInstanceAttribute.fromColor(Cesium.Color.AQUA)
  });
  scene.primitives.add(new Cesium.Primitive({
    geometryInstances : [rectangleInstance, ellipsoidInstance],
    appearance : new Cesium.PerInstanceColorAppearance()
  }));
4
```

地面图元(GroundPrimitive C)表示场景中叠加在地形或3D瓷砖上的几何图形。图元将几何体实例与一个描述完整着色的外观(包括 Material 和 RenderState)组合在一起。

同样的,几何实例定义结构和位置,外观定义视觉特征。解耦几何形状和外观使我们能够混合和匹配其中的大多数,并彼此独立地添加新的几何形状或外观。要使用带有PerInstanceColorAppearance之外的其他

PerInstanceColors或材质的GeometryInstances,需要支持WEBGL_depth_texture扩展。带纹理的 GroundPrimitives是为概念性图案设计的,并不意味着将纹理精确地映射到地形,请使用 SingleTileImageryProvider。为了正确渲染,此功能需要EXT_frag_depth WebGL扩展。对于不支持此扩展 的硬件,某些视角会有渲染瑕疵。有效的几何图形包括 CircleGeometry , CorridorGeometry , EllipseGeometry , PolygonGeometry 和 RectangleGeometry 。

官方Examples:

```
// 1: Create primitive with a single instance
var rectangleInstance = new Cesium.GeometryInstance({
   geometry : new Cesium.RectangleGeometry({
      rectangle : Cesium.Rectangle.fromDegrees(-140.0, 30.0, -100.0, 40.0)
   }),
   id : 'rectangle',
   attributes : {
      color : new Cesium.ColorGeometryInstanceAttribute(0.0, 1.0, 1.0, 0.5)
   }
});
scene.primitives.add(new Cesium.GroundPrimitive({
   geometryInstances : rectangleInstance
}));
```

```
var color = new Cesium.ColorGeometryInstanceAttribute(0.0, 1.0, 1.0, 0.5); // Both instances must
  var rectangleInstance = new Cesium.GeometryInstance({
    geometry : new Cesium.RectangleGeometry({
      rectangle : Cesium.Rectangle.fromDegrees(-140.0, 30.0, -100.0, 40.0)
    id : 'rectangle',
    attributes : {
      color : color
  });
  var ellipseInstance = new Cesium.GeometryInstance({
      geometry : new Cesium.EllipseGeometry({
          center : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-105.0, 40.0),
          semiMinorAxis : 300000.0,
          semiMajorAxis : 400000.0
      id : 'ellipse',
      attributes : {
          color : color
  scene.primitives.add(new Cesium.GroundPrimitive({
    geometryInstances : [rectangleInstance, ellipseInstance]
4
```

以上是官方文档上的描述, 为毛我一句都看不懂。还不是很理解,从Three.js转过来的我,只知道要创建一个几何体(THREE.Mesh),包括几何体(THREE.Geometry)还有材质(THREE.Material)才能正确渲染。

GeometryInstance 类

官方Examples:

```
// Create geometry for a box, and two instances that refer to it.
var geometry = Cesium.BoxGeometry.fromDimensions({
  vertexFormat : Cesium.VertexFormat.POSITION AND NORMAL,
  dimensions : new Cesium.Cartesian3(1000000.0, 1000000.0, 500000.0)
var instanceBottom = new Cesium.GeometryInstance({
  geometry: geometry,
  modelMatrix : Cesium.Matrix4.multiplyByTranslation(
      Cesium.Transforms.eastNorthUpToFixedFrame(Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-75.59777, 40.0388
      new Cesium.Cartesian3(0.0, 0.0, 1000000.0),
     new Cesium.Matrix4()
  attributes : {
    color : Cesium.ColorGeometryInstanceAttribute.fromColor(Cesium.Color.AQUA)
  id : 'bottom'
var instanceTop = new Cesium.GeometryInstance({
  geometry : geometry,
  modelMatrix : Cesium.Matrix4.multiplyByTranslation(
      Cesium.Transforms.eastNorthUpToFixedFrame(Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-75.59777, 40.0388
     new Cesium.Cartesian3(0.0, 0.0, 3000000.0),
     new Cesium.Matrix4()
  attributes : {
    color : Cesium.ColorGeometryInstanceAttribute.fromColor(Cesium.Color.AQUA)
  id : 'top'
```

从上面代码看出,创建一个几何体(BoxGeometry)分别赋给不同的位置矩阵(modelMatrix)可实例化出多个几何实体

GeometryInstanceAttribute 实例化几何属性信息

每个实例几何属性的值和类型信息(GeometryInstanceAttribute C)。相关的:

- ColorGeometryInstanceAttribute □ 每个实例几何图形颜色的值和类型信息。RGBA
- ShowGeometryInstanceAttribute ☑ 每个实例几何属性的值和类型信息,用于确定是否显示几何实例。
- DistanceDisplayConditionGeometryInstanceAttribute ☐ 每个实例几何属性的值和类型信息,用于确定几何实例是否具有距离显示条件。

官方Examples:

```
var instance = new Cesium.GeometryInstance({
    geometry : Cesium.BoxGeometry.fromDimensions({
      dimensions: new Cesium.Cartesian3(1000000.0, 1000000.0, 500000.0)
    modelMatrix : Cesium.Matrix4.multiplyByTranslation(Cesium.Transforms.eastNorthUpToFixedFrame(
      Cesium.Cartesian3.fromDegrees(0.0, 0.0)), new Cesium.Cartesian3(0.0, 0.0, 1000000.0), new Co
    id : 'box',
    attributes : {//几何属性的值和类型信息
      color : new Cesium.GeometryInstanceAttribute({
        componentDatatype : Cesium.ComponentDatatype.UNSIGNED_BYTE,
        componentsPerAttribute : 4,
        normalize : true,
        value: [255, 255, 0, 255]
      // color : new Cesium.ColorGeometryInstanceAttribute(red, green, blue, alpha),
      show : new Cesium.ShowGeometryInstanceAttribute(false),
      distanceDisplayCondition : new Cesium.DistanceDisplayConditionGeometryInstanceAttribute(100
4
```

Geometry 类 几何形状

Geometry doc □

具有形成顶点的属性和定义图元的可选索引数据的几何图形表示。可以将描述阴影的几何图形和外观分配给图元以进行可视化。可以从许多不同的(在许多情况下)几何形状创建性能的基元。可以使用 GeometryPipeline中的函数来转换和优化几何。

包含:

- PolygonGeometry [□] 多边形
- RectangleGeometry [□] 矩形
- EllipseGeometry □ 椭圆
- CircleGeometry [□] 圆形
- WallGeometry [□] 墙
- SimplePolylineGeometry □ 简单折线
- BoxGeometry [□] 盒
- EllipsoidGeometry [□] 椭球体
- etc..

一般都有两种创建的方式:

- *.createGeometry(*)
- *.fromDimensions(options)

除了各种 Geometry ,基本上每种还对应有 *OutlineGeometry ,以原点为中心的几何体轮廓。

还有 *GeometryUpdater ,比如 BoxGeometry 对应就有 BoxGeometryUpdater 。客户端通常不直接创建此类,而是依赖于 DataSourceDisplay 🖸 。

Material & MaterialProperty & MaterialAppearance 材质外观

Material

Material doc □

MaterialProperty

相关:

- CheckerboardMaterialProperty □
- ColorMaterialProperty □
- CompositeMaterialProperty □
- GridMaterialProperty □
- ImageMaterialProperty □
- PolylineArrowMaterialProperty □
- PolylineDashMaterialProperty □
- PolylineGlowMaterialProperty □
- PolylineOutlineMaterialProperty □
- StripeMaterialProperty □

Material Appearance

MaterialAppearance doc ☐

相关:

PolylineMaterialAppearance ☐

Fabric [□] 见 下一节

有段大牛分享的代码:

```
definitionChanged: {
        get: function () {
            return this. definitionChanged;
    },
    color: Cesium.createPropertyDescriptor('color')
PolylineTrailLinkMaterialProperty.prototype.getType = function (time) {
    return 'PolylineTrailLink';
PolylineTrailLinkMaterialProperty.prototype.getValue = function (time, result) {
    if (!Cesium.defined(result)) {
        result = {};
   result.color = Cesium.Property.getValueOrClonedDefault(this._color, time, Cesium.Color.WHITE
    result.image = Cesium.Material.PolylineTrailLinkImage;
    result.time = (((new Date()).getTime() - this._time) % this.duration) / this.duration;
    return result;
PolylineTrailLinkMaterialProperty.prototype.equals = function (other) {
    return this === other ||
        (other instanceof PolylineTrailLinkMaterialProperty &&
          Property.equals(this._color, other._color))
Cesium.PolylineTrailLinkMaterialProperty = PolylineTrailLinkMaterialProperty;
Cesium.Material.PolylineTrailLinkType = 'PolylineTrailLink';
Cesium.Material.PolylineTrailLinkImage = "./sampledata/images/colors.png";
Cesium.Material.PolylineTrailLinkSource = "czm_material czm_getMaterial(czm_materialInput materi
                                              {\n\
                                                   czm_material material = czm_getDefaultMateria
                                                   vec2 st = materialInput.st;\n\
                                                   vec4 colorImage = texture2D(image, vec2(fract
                                                   material.alpha = colorImage.a * color.a;\n\
                                                   material.diffuse = (colorImage.rgb+color.rgb)
                                                   return material;\n\
Cesium.Material. materialCache.addMaterial(Cesium.Material.PolylineTrailLinkType, {
    fabric: {
        type: Cesium.Material.PolylineTrailLinkType,
        uniforms: {
            color: new Cesium.Color(1.0, 0.0, 0.0, 0.5),
            image: Cesium.Material.PolylineTrailLinkImage,
            time: 0
        source: Cesium.Material.PolylineTrailLinkSource
    translucent: function (material) {
```

▶ 查看代码段

github □

1. 新建PolylineTrailLinkMaterialProperty纹理类

2. 通过Cesium.Material._materialCache.addMaterial接口添加到系统内置纹理缓存中。

Fabric 玩点高级的

Appearance 类

- Appearance □
 - DebugAppearance □
 - o EllipsoidSurfaceAppearance ☐
 - MaterialAppearance □
 - PerInstanceColorAppearance 🖾
 - o PolylineColorAppearance ☐
 - o PolylineMaterialAppearance ☐

Material 类

- Material □
- ModelMaterial □
- MaterialSupport □
- MaterialProperty □
 - o CheckerboardMaterialProperty ☐
 - ColorMaterialProperty □
 - CompositeMaterialProperty □
 - o GridMaterialProperty □
 - o ImageMaterialProperty □
 - PolylineArrowMaterialProperty □
 - ∘ PolylineDashMaterialProperty ☐
 - PolylineGlowMaterialProperty ☐
 - ∘ PolylineMaterialAppearance ☐
 - PolylineOutlineMaterialProperty ☐
 - StripeMaterialProperty □

参考

● [官方示例]Materials [□]

ParticleSystem 粒子系统

什么是粒子系统?

粒子系统是一种图形技术,可以模拟复杂的基于物理的效果。粒子系统是小图像的集合,当一起查看时,它们会形成更复杂的"模糊"对象,例如火,烟,天气或烟火。通过使用诸如初始位置,速度和寿命之类的属性指定单个粒子的行为,可以控制这些复杂的效果。

cesium 中粒子效果相关:

- Particle [□] 粒子系统发射的粒子。
- ParticleBurst ☑ 表示在系统生命周期中给定时间的粒子系统中的粒子爆发。
- ParticleEmitter [©] 一个从ParticleSystem初始化Particle的对象。此类型描述一个接口,不能直接实例化。
- ParticleSystem [□] 粒子系统管理粒子集合的更新和显示。
- 一个基本粒子系统代码:

```
var particleSystem = viewer.scene.primitives.add(new Cesium.ParticleSystem({
    image : '../../SampleData/smoke.png',//图片资源
    imageSize : new Cesium.Cartesian2(20, 20),//图像大小
    startScale : 1.0,//开始缩放比
    endScale : 4.0,//死亡时缩放比
    particleLife : 1.0,
    speed : 5.0, //速度
    emitter : new Cesium.CircleEmitter(0.5),//发射器 圆形粒子发射器
    emissionRate : 5.0,
    modelMatrix : entity.computeModelMatrix(viewer.clock.startTime, new Cesium.Matrix4()),
    lifetime : 16.0 //寿命
}));
```

Particle 类

粒子系统发射的粒子。

```
构造函数
new Cesium.Particle(options)
```

可选参数 options :

名称	类型	默认值	描述
mass	Number	1.0	可选 粒子的质量(以千克为单位)。
position	Cartesian3 ☐	Cartesian3.ZERO	可选 粒子在世界坐标中的初始位置。
velocity	Cartesian3 □	Cartesian3.ZERO	可选世界坐标系中粒子的速度向量。
life	Number	Number.MAX_VALUE	可选世界坐标系中粒子的速度向量。
image	Object		可选 用于广告牌的 URI,HTMLImageElement或 HTMLCanvasElement。
startColor	Color □	Color.WHITE	可选 粒子诞生时的颜色。
endColor	Color □	Color.WHITE	可选 粒子死亡时的颜色。
startScale	Number	1.0	可选 粒子诞生时的比例。
endScale	Number	1.0	可选 死亡时粒子的比例。
imageSize	Cartesian2 ^亿	new Cartesian2(1.0, 1.0)	可选 尺寸,宽度乘高度,以像素为单位缩 放粒子图像。

ParticleBurst 类

表示在系统生命周期中给定时间的粒子系统中的粒子爆发。 控制每秒发射多少粒子,从而改变系统中粒子的密度。

构造函数 new Cesium.ParticleBurst(options)

参数 options :

名称	类型	默认 值	描述
time	Number	0.0	可选 粒子系统生命周期开始后发生爆发的时间(以秒为单位)。
minimum	Number	0.0	可选 突发中发射的最小粒子数。
maximum	Number	50.0	可选 爆发中发射的最大粒子数。

指定一个 burst 对象数组,以在指定的时间发射粒子爆发(官方示例 $\ ^{\square}$)。这会增加粒子系统的多样性或爆炸性。

将此属性添加到您的中 particleSystem 。

```
bursts : [
    new Cesium.ParticleBurst({time : 5.0, minimum : 300, maximum : 500}),
    new Cesium.ParticleBurst({time : 10.0, minimum : 50, maximum : 100}),
    new Cesium.ParticleBurst({time : 15.0, minimum : 200, maximum : 300})
]
```

在给定的时间,这些脉冲将在最小和最大粒子之间发射。

ParticleEmitter 类

一个从 ParticleSystem 初始化 Particle 的对象。此类型描述一个接口,不能直接实例化。

当粒子诞生时,其初始位置和速度矢量受的控制 ParticleEmitter 。发射器每秒会产生由 emissionRate 参数指定的一定数量的粒子,并根据发射器类型使用随机速度进行初始化。

对应 ParticleSystem 的 emitter :

```
var fireSystem = new Cesium.ParticleSystem({
   image: '.../../assets/img/fire.png',
   emitter: new Cesium.ConeEmitter(Cesium.Math.toRadians(20.0)),//粒子发射器
   imageSize: new Cesium.Cartesian2(40, 40),
   emissionRate: 15.0,
   lifetime: 16.0,
   modelMatrix: computeModelMatrix(modelEntity, Cesium.JulianDate.now()),//位置
});
scene.primitives.add(fireSystem);
```

内置的几个发射器对象:

● BoxEmitter □ 在箱子内发射粒子的粒子发射器。粒子将随机放置在盒子中,并且具有从盒子中心发出的初始速度。 在一个盒子内随机采样的位置初始化粒子,并将它们从六个盒子面之一中引出。它接受一个 Cartesian3 □ 参数,该参数指定盒子的宽度,高度和深度尺寸。

参数:

o dimensions : Cartesian3 🖸 盒子的宽度, 高度和深度尺寸。正方体盒子

```
○ //默认值
new Cartesian3(1.0, 1.0, 1.0)
```

● CircleEmitter ☑ 从圆形发射粒子的粒子发射器。粒子将定位在一个圆内,并且具有沿z向量移动的初始速度。

参数:

o radius :Number 圆的半径,以米为单位。

```
○ //默认值 1.0
new Cesium.CircleEmitter(1.0)
```

● ConeEmitter [□] 在圆锥体内发射粒子的粒子发射器。粒子将位于圆锥体的尖端,并且初始速度朝向底部。

参数:

o angle :Number 圆锥角(以弧度为单位)。

```
○ //默认值 30度角对应弧度
new Cesium.ConeEmitter(Cesium.Math.toRadians(30.0))
```

● SphereEmitter [□] 在球体内发射粒子的粒子发射器。粒子将随机放置在球体内,并且具有从球体中心发出的初始速度。

参数:

o radius :Number 球体的半径,以米为单位。默认1.0

```
」

is

is

is

new Cesium.SphereEmitter(1.0)
```

ParticleSystem 类

粒子系统管理粒子集合的更新和显示。

粒子发射速率

emissionRate 属性控制每秒生成多少个粒子,用来调整粒子密度。值越大每秒产生粒子数越多,粒子越密集。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    emissionRate: 15.0,
    //...
});
```

粒子/粒子系统的生命周期

一些参数控制了粒子系统的 **生命周期**,默认粒子系统一直运行。 设置 lifetime 属性控制粒子的持续时间,同时需要设置 loop 属性为 false 。 loop 设为 true ,一直循环执行下去。比如设定一个粒子系统运行5秒,5秒后粒子效果结束:

```
new Cesium.ParticleSystem({
    lifetime: 5.0,
    loop: false,
    //...
});
```

为了每个粒子都有一个随机生命周期,我们可以设置 minimumParticleLife 和 maximumParticleLife 。比如下面的代码设置了粒子生命周期在5秒和10秒之间:

```
new Cesium.ParticleSystem({
    minimumParticleLife: 5.0,
    maximumParticleLife: 10.0,
    //particleLife: 1.0,
    //...
});
```

设置 particleLife 属性为5.0 表示设置每个粒子的生命周期是5秒。 如果设置 particleLife , minimumParticleLife 和 maximumParticleLife 将失效。

粒子样式

贴图(image):

纹理贴图。为粒子 Particle 换个皮肤。

```
new Cesium.ParticleSystem({
   image: '../../assets/img/fire.png',
   //...
});
```

颜色 (Color □)

除了设定image属性来控制粒子的纹理外,还可以设定一个颜色值,这个值可以在粒子的生命周期内变化。

下面代码使火焰粒子产生的时候是淡红色,消亡的时候是半透明黄色。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    //color:Cesium.Color.RED,
    startColor: Cesium.Color.YELLOW.withAlpha(0.5),
    endColor: Cesium.Color.RED.withAlpha(0.7),
    //...
})
```

大小 (Size)

通常粒子大小通过 imageSize 属性控制。如果想设置一个随机大小,每个粒子的宽度在 minimumImageSize.x 和 maximumImageSize.x 之间随机,高度在 minimumImageSize.y 和 maximumImageSize.y 之间随机,单位为像素。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    minimumImageSize : new Cesium.Cartesian2(30.0, 30.0),
    maximumImageSize : new Cesium.Cartesian2(60.0, 60.0),
    //...
});
```

和颜色一样,粒子大小的倍率在粒子整个生命周期内,会在 startScale 和 endScale 属性之间插值。这个会导致你的粒子随着时间变大或者缩小。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    startScale: 1.0,
    endScale: 4.0,
    //...
});
```

运行速度(Speed)

发射器控制了粒子的位置和方向,速度通过 speed 参数或者 minimumSpeed 和 maximumSpeed 参数来控制。

速度越大相同生命周期内运动越远。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    //speed: 5.0,
    minimumSpeed: 5.0,
    maximumSpeed: 10.0,
    //...
});
```

如果设置 speed 将覆盖 minimumSpeed 和 maximumSpeed 。

位置

粒子系统使用两个转换 矩阵 🖸 来定位:

- modelMatrix : 把粒子系统从模型坐标系转到世界坐标系。
- emitterModelMatrix : 在粒子系统的局部坐标系内变换粒子发射器。

我们提供两个属性也是为了方便,当然可以仅仅设置一个,把另一个设置为单位矩阵。为了学习创建这个矩阵,我们尝试把我们的粒子系统相对另一个 entity 。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    //粒子发生位置,相对于modelEntity
    modelMatrix: computeModelMatrix(modelEntity, Cesium.JulianDate.now()),
    //...
});
```

粒子位置除了指定在某个模型上还可以设置什么呢?

- 直接提供需要的 Cesium.Matrix4 矩阵
- 长度16的数组,其实就是上面矩阵的数组形式
- WGS84坐标
- Cesium.Cartesian3 笛卡尔坐标-世界坐标
- Cesium.ConstantPositionProperty
- 场景模型

```
* 计算坐标矩阵
   * @param {*} position Array(16) or Array(3) or Entity
   * @returns Cesium.Matrix4 4x4矩阵
  function transformPosition(position) {
      var time = Cesium.JulianDate.now();
      if (position instanceof Cesium.Matrix4 && position.length == 16) { //4x4位置矩阵
          return position;
      } else if (position instanceof Array && position.length == 16) { //长度16的数组
          return Cesium.Matrix4.fromArray(position);
      } else if (position instanceof Array && position.length == 3) { //WGS84 坐标
          var wgs84 = new Cesium.Cartesian3(position[0], position[1], position[2]);
          return computeWgs84Matrix(wgs84, time);
      } else if (position instanceof Cesium.Cartesian3) { //笛卡尔坐标-世界坐标
          return computePositionMatrix(position, time);
      } else if (position instanceof Cesium.ConstantPositionProperty) { //模型的position属性
          return computePositionPropertyMatrix(position, time);
      } else { //传入模型
          var entity = position;
          if (!Cesium.defined(entity)) {
              return undefined;
          return computeModelMatrix(entity, time);
4
```

颗粒质量 (mass)

- mass 以千克为单位设置最小和最大颗粒质量。默认1.0kg
- minimumMass ☑ 设置粒子质量的最小范围(以千克为单位)。粒子的实际质量将被选择为高于此值的随机量。
- maximumMass □ 以千克为单位设置最大粒子质量。粒子的实际质量将选择为低于此值的随机量。

方法 (Methods)

- destroy() □ 销毁
- isDestroyed() □ → Boolean 是否被销毁

事件(Events)

完成事件 (complete)

当粒子系统达到其生命周期尽头时触发事件。

更新回调 (UpdateCallback 🗈)

为了提升仿真效果,粒子系统有一个更新函数。这个是个手动更新器,比如对每个粒子模拟重力或者风力的影响,或者除了线性插值之外的颜色插值方式等等。 每个粒子系统在仿真过程种,都会调用更新回调函数来修改粒子的属性。回调函数传过两个参数,一个是粒子本身,另一个是仿真时间步长。大部分物理效

果都会修改速率向量来改变方向或者速度。下面是一个粒子响应重力的示例代码:

```
var gravityScratch = new Cesium.Cartesian3();

/**

* 用于在每个时间步修改粒子属性的函数。这可以包括力的修改,颜色,大小等。

* @param {Particle} particle 正在更新的粒子。

* @param {Number} dt 自上次更新以来的时间(以秒为单位)。

*/

function applyGravity(particle, dt) {

    // 计算每个粒子的向上向量(相对地心)

    var position = particle.position;
    Cesium.Cartesian3.normalize(position, gravityScratch);
    Cesium.Cartesian3.multiplyByScalar(gravityScratch, viewModel.gravity * dt, gravityScratch);
    particle.velocity = Cesium.Cartesian3.add(particle.velocity, gravityScratch, particle.velocity)
```

这个函数计算了一个重力方向,然后使用重力加速度(-9.8米每秒平方)去修改粒子的速度方向。

设置粒子系统的更新函数:

```
new Cesium.ParticleSystem({
    updateCallback: applyGravity,
    //...
});
```

简单封装

//TODO

额外的天气效应

使用雾和大气效果来增强可视化效果,并匹配我们试图复制的天气类型。

hueshift 沿着颜色光谱改变颜色, saturationShift 改变了视觉实际需要的颜色与黑白的对比程度, brightnessShift 改变了颜色的生动程度。

雾密度 density 改变了地球上覆盖物与雾的颜色之间的不透明程度。雾的 minimumBrightness 用来使雾变暗。

```
scene.skyAtmosphere.hueShift = -0.8;
scene.skyAtmosphere.saturationShift = -0.7;
scene.skyAtmosphere.brightnessShift = -0.33;

scene.fog.density = 0.001;
scene.fog.minimumBrightness = 0.8;
```

查看 示例 🖸

遇到问题

粒子销毁异常

我在场景中添加了粒子 ParticleSystem ,在执行销毁动作时(fireSystem.destroy(); 〇)报如下错误:

```
Cesium.js:250174 An error occurred while rendering. Rendering has stopped.

undefined

DeveloperError: This object was destroyed, i.e., destroy() was called.

Error

at new DeveloperError (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js:82
 at ParticleSystem.throwOnDestroyed (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified
 at PrimitiveCollection.update (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesi
 at updateAndRenderPrimitives (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesi
 at executeCommandsInViewport (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesi
 at Scene.updateAndExecuteCommands (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium
 at render (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js:237563:19)
 at tryAndCatchError (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js:237657:1
 at CesiumWidget.render (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js:237657:1
 at CesiumWidget.render (http://127.0.0.1:8080/libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js:237657:1
```

不想使用自动销毁,因为我也不知这把火会烧多久,只有灭火的信号一到,才能去移除它,起初我是使用fireSystem.show=false;不让他显示,但这并不是我想要的,想用事件去移除它,信号一到就删除它。

后来找到另外一种方法,因为我是这样添加粒子的:

```
_viewer.scene.primitives.add(particleSystem);
```

想着 viewer.scene.primitives => PrimitiveCollection PrimitiveCollection 有添加方法应该也有移除的方法,不负众望,还真找到了:

```
_viewer.scene.primitives.remove(primitive) → Boolean
```

参考文档: https://cesium.com/docs/cesiumjs-ref-doc/PrimitiveCollection.html? classFilter=PrimitiveCollection#remove ^[2]

既然销毁不行就做移除操作。实测有效,对象被移除了。

参考

- [官方]Introduction to Particle Systems 🖸
- [官方]Advanced Particle System Effects □
- [官方示例]Particle System 小车尾气 🖸
- [官方示例]Particle System Fireworks 烟花 □
- [官方示例]天气 🖸
- [官方示例]拖尾 [
- Cesium官方教程9--粒子系统 [□]
- CESIUM实时目标跟踪最新特效教程系列2—粒子系统(实时发射波束跟踪目标) [□]
- CESIUM粒子特效笔记 [□]

● CESIUM中级教程9 - ADVANCED PARTICLE SYSTEM EFFECTS 高级粒子系统效应 □

鼠标交互

拾取技术(picking)能够根据一个屏幕上的像素位置返回三维场景中的对象信息。

有好几种拾取:

- Scene.pick [□]:返回窗口坐标对应的图元的第一个对象。
- Scene.drillPick 🖸:返回窗口坐标对应的所有对象列表。
- Globe.pick [□]:返回一条射线和地形的相交位置点。

官方示例:

- 拾取示例 🖸
- 3D Tiles 对象拾取 ^[2]

举例,拾取构件查看属性:

```
var scene = viewer.scene;

//添加一个左键点击事件

viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function (movement) {

    //拾取

    var feature = scene.pick(movement.position);

    if (feature instanceof Cesium.Cesium3DTileFeature) {

        //查看拾取到构件属性

        var propertyNames = feature.getPropertyNames();

        var length = propertyNames.length;
        for (var i = 0; i < length; ++i) {

            var propertyName = propertyNames[i];
            console.log(propertyName + ': ' + feature.getProperty(propertyName));
        }

    }
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

查看 示例 🖸

Cesium获取鼠标点击位置

屏幕坐标(鼠标点击位置距离 canvas 左上角的像素值)

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');
var handler= new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
     console.log(movement.position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

世界坐标(Cartesian3)

通过: Camera.pickEllipsoid(windowPosition, ellipsoid, result) → Cartesian3 □ 拾取,可以获取 当前点击视线与椭球面相交处的坐标,其中ellipsoid是当前地球使用的椭球对象:

viewer.scene.globe.ellipsoid .

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
     var position = viewer.scene.camera.pickEllipsoid(movement.position, viewer.scene.globe.ell:
     console.log(position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

场景坐标

中拾取相应的位置,返回笛卡尔坐标。

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
     var position = viewer.scene.pickPosition(movement.position);
     console.log(position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

地标坐标

通过: viewer.scene.globe.pick(ray, scene, result) 🖸 获取,可以获取点击处地球表面的世界坐 标,不包括模型、倾斜摄影表面。其中ray=viewer.camera.getPickRay(movement.position)。

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');

var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
    var ray=viewer.camera.getPickRay(movement.position);
    var position = viewer.scene.globe.pick(ray, viewer.scene);
    console.log(position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

限制鼠标的视图控制

```
js
// 禁用放大缩小和自由旋转视图
viewer.scene.screenSpaceCameraController.enableZoom = false;
viewer.scene.screenSpaceCameraController.enableTilt = false;
```

修改视图默认鼠标操作方式

添加自定义鼠标事件(1),实现点击、双击、右键点击等事件

添加自定义鼠标事件(2),实现点击、双击、右键点击等事件。本质来讲和上面是一样的,只是写法不同。

```
// 添加事件
// 可以通过Cesium.ScreenSpaceEventType类实现不同的触发条件
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function(click){
    console.log('左键单击事件: ',click.position);
},Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);

// 移除事件
handler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

参考

- Cesium获取鼠标点击位置(PickPosition) [□]
- Cesium鼠标事件汇总 [□]

自定义气泡

```
var info = document.getElementById("info");
function showInfo(entity) {
    info.innerHTML = entity.name + '<br>' + entity.description;
    info.style.display = 'block';
function hideInfo() {
    info.style.display = 'none';
var scene = viewer.scene;
var pickPosition;
viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function onLeftClick(movement) {
    var picked = scene.pick(movement.position);
    if (picked) {
        if (picked.id == model) {
            pickPosition = scene.pickPosition(movement.position);
            showInfo(model);
        hideInfo();
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
var removeChanged = scene.postRender.addEventListener(function (percentage) {
    //转换到屏幕坐标
    if (pickPosition && info.style.display == 'block') {
        var winpos = scene.cartesianToCanvasCoordinates(pickPosition);
        if (winpos) {
            info.style.left = (winpos.x - 100 / 2).toFixed(0) + 'px';
            info.style.top = (winpos.y - 100).toFixed(0) + 'px';
```

Cesium 中的pick

在cesium中,想获取不同的对象,需要通过pick方法来进行拾取,但是Cesium中有多种pick的方法,例如:

- scene中有pick、pickPosition、及drillPick等
- camera中有getPickRay、pickEllipsoid等
- globel中有pick

先来分类说一下各个pick的作用:

scene中(一般用来获取entity对象):

- pick: scene.pick 可以通过此方法获取到pick对象,通过pick.id即可拾取当前的entity对象,也可以 获取Cesium3DTileFeature对象;
- drillPick: scene.drillPick(click.position) 是从当前鼠标点击位置获取entity的集合,然后通过 for循环可以获取当前坐标下的所有entity;
- pickPosition: 通过 viewer.scene.pickPosition(movement.position) 获取,可以获取场中任意点击 处的对应的世界坐标。(高程不精确)

pick与drillPick的区别: pick只可获取一个entity对象(如该位置存在多个entity,哪怕面点线不在同一高度,面entity都可能会盖住点线entity),但drillPick可获取当前坐标下的多个对象;

camera和globel中的pick:

这两个里面的pick一般搭配使用,通过camera中的getPickRay获取ray(射线),然后通过globel中的pick 方法,获取世界坐标,如下面的地形坐标的获取;

1. 通过pick进行地形上的坐标的获取

这个是常用的方法,当你想获取当前鼠标位置的三维坐标时,经常使用到这个方法:

第一步: 通过camera的getPickRay,将当前的屏幕坐标转为ray(射线);

```
viewer.camera.getPickRay(windowCoordinates);
```

第二步:找出ray和地形的交点,即可求出三维世界坐标

```
globe.pick(ray, scene);
```

2. 通过pick获取entity

```
handler.setInputAction(function (movement) {
    var pick = viewer.scene.pick(movement.endPosition); //获取的pick对象
    var pickedEntity = Cesium.defined(pick) ? pick.id : undefined; //pick.id即为entity
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.MOUSE_MOVE);
```

```
/* 根据屏幕位置获取经纬度 */
function getCartographicByWindowPosition(windowPosition) {
  var pick1 = new Cesium.Cartesian2(position.x,position.y);
  var cartesian = viewer.scene.globe.pick(viewer.camera.getPickRay(pick1),viewer.scene);
  var ellipsoid = viewer.scene.globe.ellipsoid;
  var cartesian3 = new Cesium.Cartesian3(cartesian.x,cartesian.y,cartesian.z);
  var cartographic = ellipsoid.cartesianToCartographic(cartesian3);
  var lat=Cesium.Math.toDegrees(cartographic.latitude);
  var lng=Cesium.Math.toDegrees(cartographic.longitude);
  console.log('左键单击事件: ',"lng:"+lng+", lat:"+lat);
  return [lat,lng];
}
```

获取相机视野范围

```
//视野范围
var re = viewer.camera.computeViewRectangle();
//返回 re=Rectangle {
// west: 1.900335469218777,
// south: 0.5968981529134573,
// east: 1.900355394617851,
// north: 0.5969145303070917}

//计算经纬度
var lon = (re. west/ Math.PI * 180+re.east/ Math.PI * 180)/2;
var lat = (re.north/ Math.PI * 180+re.south/ Math.PI * 180)/2;
console.log(lon,lat);
```

参考

● Cesium 中的pick讲解 [□]

Cesium 各高度的获取

1. 地形高度的获取

• 方法a: 通过事件获取到像素坐标, 然后转为世界坐标, 再求地形高度

```
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(scene.canvas);
handler.setInputAction(function(evt) {
    var ray=viewer.camera.getPickRay(evt.position);
    var cartesian=viewer.scene.globe.pick(ray,viewer.scene);
    var cartographic=Cesium.Cartographic.fromCartesian(cartesian);
    var height = cartographic.height//地形高度。
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

- 方法b: 先转为经纬度,通过viewer.scene.globe.getHeight(cartographic) 直接求地形高度,cartographic.height可以为0
- 方法c: Cesium.sampleTerrain 获取简单地形高度; (异步)
- 方法d: Cesium.sampleTerrainMostDetailed 获取精确地形高度;(异步)

地形高度获取小结:如果你是在事件里获取可用a方法,如果你要是想实时获取可用b,其它情形可用c

2. 模型表面高度的获取

参考

● Cesium 各高度的获取 [□]

碰撞检测

Cesium.Ray.getPoint (ray, t, result) → Cartesian3

```
//获取画布尺寸
var myCanvas = api.viewer.canvas;
var myCanvas_rect = myCanvas.getBoundingClientRect();
var widths = myCanvas_rect.width;
var heights = myCanvas_rect.height;
console.log(widths,heights);
//相机瞄点
console.log(widths/2,heights/2);
```

- 相机水平方向向量 direction
- 相机位置 position
- 指定水平方向碰撞距离 d [0,d]

以上条件可以实例一个射线: new Cesium.Ray(origin, direction)

相机开启碰撞分析:

```
| scene.screenSpaceCameraController.enableCollisionDetection =true;//Default Value: true
```

场景 scene:

```
// Pick a new feature
var pickedFeature = viewer.scene.pick(movement.endPosition);//坐标为画布上平面坐标
if (!Cesium.defined(pickedFeature)) {
    nameOverlay.style.display = 'none';
    return;
}
```

drillPick(windowPosition, limit, width, height) ☐

https://github.com/AnalyticalGraphicsInc/cesium/blob/2461b55f72bed959ed098a7520625601e6850e6b/Source/Scene/Scene.

Scene.pickFromRay(ray, objectsToExclude, width)

参考

- Cesium3DTile.distanceToTile □
- [官方示例]3D Tiles Feature Picking 构件拾取 凸

热力图

参考

- wangzhongliang/CesiumHeatmap □
- manuelnas/CesiumHeatmap ☐
- ZemingLun/CesiumHeatmap □
- cesium热力图(cesiumheatmap.js) [□]

dae转gltf/bgltf

使用COLLADA2GLTF-bin.exe把dae数据转为gltf格式。通过cmd进入到colladaTogltf.exe所在的文件夹,使用如下命令:

COLLADA2GLTF-bin.exe -f daePath -e

sh

或者

COLLADA2GLTF-bin.exe -f daePath -o gltfPath

sh

这里的daePath为dae文件的全路径,比如 C:\Test.dae

gltf的转换工具可以在 https://github.com/KhronosGroup/glTF/wiki/Converter-builds ^{II} 获取——COLLADA2GLTF-bin.exe

参考:

- [github]COLLADA to glTF converter □
- dae转gltf [□]
- Cesium中导入三维模型方法(dae到glft/bgltf) [□]

OBJ转GLTF

AnalyticalGraphicsInc/obj2gltf \Box

Install Node.js if you don't already have it, and then:

```
npm install -g obj2gltf
```

Using obj2gltf as a command-line tool:

```
obj2gltf -i model.obj

obj2gltf -i model.obj -o model.gltf

obj2gltf -i model.obj -o model.glb
```

C#

arcplus/ObjConvert ☐

跨域问题

- Access to image at 'http://localhost:8082/error/cesiumla cros.html:1 b.png' from origin 'http://localhost:8081' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
- 症状: 浏览器输出CORS policy错误,所加载的对象没显示
- 问题定位: web前端开发,与cesium无关
- 问题复现: 页面引用的一些不在当前页面地址的资源
- 问题解决:
 - 。 跨域问题的终极解决方法在服务端
 - 若服务端代码可改:添加跨域头
 - 若服务端不可控:添加代理服务器

模型漂移

- 症状: 随着视角旋转,模型并不能在中心位置
- 问题定位:图形学,与cesium有关
- 问题复现: 模型和地形的相对高度不一致
- 问题解决:
 - 1. viewer.scene.globe.depthTestAgainstTerrain=true;//打开地形深度检测
 - 2. 调节对象高度;
 - 3. viewer.scene.globe.depthTestAgainstTerrain=false;//关闭地形深度检测

底图偏移

- 症状: 换了底图之后,影像和实体有较大偏差
- 问题定位: GIS数据源,与cesium有关
- 问题复现: 国内公开访问的底图(除天地图)都有火星偏移
- 问题解决:
 - 不要采用有偏移的底图数据(可以使用天地图底图)
 - 。 或者实时编译修正