简介及环境配置

Cesium是什么?

Cesium ['siːzɪəm]是JavaScript开源库,通过Cesium,实现无插件的创建三维球和二维地图。它是通过WebGL技术实现图形的硬件加速,并且跨平台,跨浏览器,并提供动态数据的可视化展现。

cesium 功能

- 使用3d tiles 格式流式加载各种不同的3d数据,包含倾斜摄影模型、三维建筑物、CAD和BIM的外部和内部,点云数据。并支持样式配置和用户交互操作。
- 全球高精度地形数据可视化,支持地形夸张效果、以及可编程实现的等高线和坡度分析效果。
- 支持多种资源的图像图层,包括WMS,TMS,WMTS以及时序图像。图像支持透明度叠加、亮度、对比度、GAMMA、色调、饱和度都可以动态调整。支持图像的卷帘对比。
- 支持标准的矢量格式KML、GeoJSON、TopoJSON,以及矢量的贴地效果。
- 三维模型支持qltf2.0标准的PBR材质、动画、蒙皮和变形效果。贴地以及高亮效果。
- 使用CZML支持动态时序数据的展示。
- 支持各种几何体:点、线、面、标注、公告牌、立方体、球体、椭球体、圆柱体、走廊(corridors)、管径、墙体
- 可视化效果包括:基于太阳位置的阴影、自身阴影、柔和阴影。 大气、雾、太阳、阳光、月亮、星星、水面。
- 粒子特效: 烟、火、火花。
- 地形、模型、3d tiles模型的面裁剪。
- 对象点选和地形点选。
- 支持鼠标和触摸操作的缩放、渲染、惯性平移、飞行、任意视角、地形碰撞检测。
- 支持3d地球、2d地图、2.5d哥伦布模式。3d视图可以使用透视和正视两种投影方式。
- 支持点、标注、公告牌的聚集效果。

资料:

- cesium官网 🖸
- cesium github ♂

更多参考资料见 参考资料

开始cesium前,先下载cesium源码,可以从官方网站 下载 🗗 也可以到 cesium github 🕆 clone。

需要安装 node.js 🖸

编译源码

js是解释型语言,本不需要编译。但cesium是由众多模块组成,编译是为了把cesium各个模块源码打包生成统一cesium.js,对于cesium的打包命令见 Cesium打包命令总结 🖸 。

npm run release #创建`Build`目录,把cesium各个模块源码打包生成统一cesium.js,生成文档

npm start #开启一个本地http server

执行完会提示打开一个本地http地址:

Cesium development server running locally. Connect to http://localhost:8080/

其中:

- Sandcastle 🖸 在线地址 🖸 包含众多cesium示例,开发者经常光顾
- Documentation 🖸 在线地址 🖸 cesium API文档,开发必备

我这里选择基于node依赖安装,前提需要安装 node 🖸 。

IDE: Visual Studio Code 🗗

服务器: live-server 🖸 (基于node)

先执行

npm init

sh

配置生成 package.json :

```
Administrator@WIN-IQLNPTL95TO MINGW64 /e/workspace/Gis/sogrey/Cesium-start-Example (master)
$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
Press ^C at any time to quit.
package name: (cesium-start-example)
version: (1.0.0)
description: cesium 入门示例
entry point: (index.js)
test command:
git repository: (https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example.git)
keywords: cesium examples
author: Sogrey
license: (ISC) MIT
About to write to E:\workspace\Gis\sogrey\Cesium-start-Example\package.json:
  "name": "cesium-start-example",
  "version": "1.0.0",
  "description": "cesium 入门示例",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example.git"
  "keywords": [
    "cesium",
  "author": "Sogrey",
  "license": "MIT",
    "url": "https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example/issues"
  "homepage": "https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example#readme"
Is this OK? (yes) y
```

如上,学习过程中的示例存放在 Cesium-start-Example 🖸 ,再执行

```
npm i cesium
```

安装cesium依赖,完成后自动多出一个目录 node_modules 。 查看 node_modules 下 cesium 的目录结构:

其中

- Build 目录下是打包后的,
 - o Cesium 目录下是压缩好的,用于生产
 - o CesiumUnminified 是未压缩的,可用于开发调试
- Source 为源码

自此,环境配置就基本完成了。

第一个cesium应用-Hello world

前面已经下载了cesium依赖,存放在 node_modules 目录下,本地运行没任何问题,在上传github加载时似乎对于 node_modules 有隔阂,重命名为 libs ,如果你是手动下载的cesium源码或release包则不会有这样的问题。

现在我们实现第一个cesium应用-Hello world。

新建一个 hello-world.html :

引入cesium组件样式:

body 标签中新建一个 div ,设置其id为 cesiumContainer ,并引入 cesium.js :

```
cdiv id="cesiumContainer" style="height: 100%;"></div>
<script src="libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js"></script>
```

下面就准备写下我们第一行cesium代码:

```
cscript>
    var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");
</script>
```

先预览一下吧:

在线预览 🖸

一个圆润的地球引入眼帘, 到此第一个应用就完成了。

Viewer 以及一些有用的组件

在前面我们创建了第一个简单的cesium应用Hello world,如下图:

ш

在线预览 🖸

而我们的代码仅仅一行:

var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");

js

这是我们接触到的第一个cesium API,也是最基础的。

创建viewer

任何Cesium应用的基础都是Viewer,一个交互的三维地球仪。创建一个Viewer,并指定一个id为cesiumContainer的div容器,cesium将在该容器中创建画布,绘制渲染三维场景。

var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");

js

默认,场景能够处理鼠标和触控输入事件,如相机控制:

- 鼠标左键单击和拖动 在地球表面移动相机.
- 鼠标右键单击和拖动 放大、缩小(相机拉近或拉远)
- 鼠标中键滚轮 放大、缩小
- 鼠标中键单击和拖动 以地球表面某个点旋转相机


触控事件:

- 一个手指拖曳- 平移视图(One finger drag Pan view)
- 两个手指捏放-缩放视图(Two finger pinch Zoom view)
- 两个手指拖曳,相同方向- 俯仰视图(Two finger drag, same direction Tilt view)
- 两个手指拖曳,相反方向-旋转视图(Two finger drag, opposite direction Rotate view)

0 0

Viewer的一些有用的组件

观察场景我们发现除了中心一个地球仪外,还有很多有用的组件。



- 1. Geocoder 🖸 地名搜索: 地名搜索工具,相机飞行到查询地点. 默认使用Bing Maps数据.
- 2. HomeButton 🖸 默认视图: 视图复位, 回到默认视图.
- 3. SceneModePicker 🖸 场景模式: 切换模式3D, 2D 或2.5D (Columbus View).
- 4. BaseLayerPicker 🖸 基础图层:选择影像或地形图层.
- 5. NavigationHelpButton 🖸 帮助: 帮助,提供默认相机控制方法.
- 6. Animation 🖸 动画:控制动画播放速度.
- 7. CreditsDisplay 🖸 鸣谢:显示数据归属.
- 8. Timeline 🖸 时间线:指示当前时间,允许用户跳到指定时间.
- 9. FullscreenButton 🖸 全屏: 全屏.

我们之前仅一行代码创建了这个场景,实际上是采用了默认配置,查看API文档 Viewer doc 🖸 , VIewer 有两个参数,第一个是我们已经使用过的 container ,传入一个指定容器的id;第二个是配置,以上提到的组件均可在这配置显示与否。

若要去除左下角和右上角的其他标注或按钮,直接修改option的参数:

```
var defaultOption = {
animation:false,//左下角控制动画
baseLayerPicker:false,//右上角图层选择器
fullscreenButton:false,
geocoder:false,//右上角搜索
homeButton:false,
infoBox:false,
scene3DOnly:false,//仅仅显示3d,可隐藏右上角2d和3d按钮
selectionoIndicatr:false,
timeline:false,//最下面时间轴
navigationHelpButton:false,//右上角帮助按钮
navigationInstructionsInitiallyVisibl:false,
useDefaultRenderLoop:true,
showRenderLoopErrors:true,
projectionPicker:false,//投影选择器
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", defaultOption);
```

查看 这里 🖸

去除版权信息

js 方式:

```
.cesium-widget-credits{
    display:none !important;
}
```

Cesium ion

在创建viewer之前设置访问令牌:

```
cesium.Ion.defaultAccessToken = '<YOUR ACCESS TOKEN HERE>';
```

添加影像图层

Cesium支持影像图层的添加、删除、排序、调整.

每个图层的亮度(brightness)、对比度(contrast)、灰度(gamma)、色相(Hue)、 饱和度(Saturation)都支持动态调整.

Cesium提供影像图层操作的很多方法,包括颜色调整(color adjustment)、图层混合(layer blending)等. 代码示例:

- 添加基础影像 🖸
- 调整影像颜色 [7]
- 影像图层控制和排序 🖸
- Splitting imagery layers □

Cesium提供了多个影像图层提供者,包括:

- WMS OGC标准, WebMapServiceImageryProvider 🖸
- TMS 访问地图瓦片的REST接口,可以使用 MapTiler ♂ or GDAL2Tiles ♂ . I 生成,参见 createTileMapServiceImageryProvider ♂
- WMTS(with time dynamic imagery) -OGC标准, WebMapTileServiceImageryProvider 🖸
- ArcGIS ArcGIS Server REST API 🖸 ,见 ArcGisMapServerImageryProvider 🗗
- Bing Maps Bing Maps REST Services 🖸 ,需要 Bing Maps key 🗗 , BingMapsImageryProvider 🗗
- Google Earth Google Earth Enterprise server ② 发布的数据,见
 GoogleEarthEnterpriseImageryProvider ②
- Mapbox 需要token, MapboxImageryProvider 🖸
- Open Street Map -访问OSM或 Slippy map tiles ♂,参见 createOpenStreetMapImageryProvider ♂
- Cesium Ion平台 IonImageryProvider 🗗

其他内置影像图层提供者

- GridImageryProvider

 ☐
- ImageryProvider
- SingleTileImageryProvider ☑ 从一张图片中创建瓦片
- TileCoordinatesImageryProvider

 □
- UrlTemplateImageryProvider ♂ 自定义瓦片切片方案,如 //cesiumjs.org/tilesets/imagery/naturalearthii/{z}/{x}/{reverseY}.jpg .

当然,也可以通过实现[ImageryProvider接口 🖸 定义新的影像接入方式。

举例,加载 GoogleEarthEnterpriseImageryProvider 🖸 :

```
var geeMetadata = new GoogleEarthEnterpriseMetadata('http://www.earthenterprise.org/3d');
var gee = new Cesium.GoogleEarthEnterpriseImageryProvider({
    metadata : geeMetadata
});
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer",{
    baseLayerPicker:false,//关闭基本图层
    imageryProvider:gee,
});
```

```
var google=new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
  url:'http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@800&x={x}&y={y}&z={z}',
  tilingScheme:new Cesium.WebMercatorTilingScheme(),
  minimumLevel:1,
  maximumLevel:20
});
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer",{
    baseLayerPicker:false,//关闭基本图层
    imageryProvider:google,
});
```

加载arcGis:

```
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
   baseLayerPicker: false, //关闭基本图层
   imageryProvider: new Cesium.ArcGisMapServerImageryProvider({
      url: 'https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer'
   }),
});
```

Cesium加载全球地形图:

```
var terrain=new Cesium.createWorldTerrain({
          requestWaterMask:true,
          requestVertexNormals:true
});
viewer.terrainProvider=terrain;//加入世界地形图
```

高德影像底图:

```
viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
      animation: false, //是否显示动画控件
      baseLayerPicker: false, //是否显示图层选择控件
      geocoder: true, //是否显示地名查找控件
      timeline: false, //是否显示时间线控件
      sceneModePicker: true, //是否显示投影方式控件
      navigationHelpButton: false, //是否显示帮助信息控件
      infoBox: true, //是否显示点击要素之后显示的信息
      imageryProvider: new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
         url: "https://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?style=6x=\{x\}&y=\{y\}&z=\{z\}",
         //layer: "tdtVecBasicLayer",
          //format: "image/png",
          //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible",
  viewer.imageryLayers.addImageryProvider(new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
      url: "http://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scale=1&
      //layer: "tdtAnnoLayer",
      //format: "image/jpeg",
      //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible"
4
```

高德街道底图:

```
viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
   animation: false, //是否显示动画控件
   baseLayerPicker: false, //是否显示图层选择控件
   geocoder: true, //是否显示地名查找控件
   timeline: false, //是否显示时间线控件
   sceneModePicker: true, //是否显示投影方式控件
   navigationHelpButton: false, //是否显示帮助信息控件
   infoBox: true, //是否显示点击要素之后显示的信息
   imageryProvider: new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
       url: "http://webrd02.is.autonavi.com/appmaptile?lang=zh_cn&size=1&scale=1&style=8&x={x}&
       //layer: "tdtVecBasicLayer",
       //format: "image/png",
       //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible",
viewer.imageryLayers.addImageryProvider(new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
   url: "http://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh cn&size=1&scale=1&
   //format: "image/jpeg",
   //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible"
}));
```

配置地形

Viewer除了 imageryProvider 影响外,还有 terrainProvider 地形,默认为 EllipsoidTerrainProvider ^[2]

举例:

```
// Create Cesium World Terrain with default settings
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer', {
    terrainProvider : Cesium.createWorldTerrain();
});
```

```
// Create Cesium World Terrain with water and normals.
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer', {
    terrainProvider : Cesium.createWorldTerrain({
        requestWaterMask : true,
        requestVertexNormals : true
    });
});
```

配置场景

将场景配置为基于太阳的位置启用照明。

```
// Enable lighting based on sun/moon positions
viewer.scene.globe.enableLighting = true;
```

这将使我们场景中的照明随一天的时间而变化。如果缩小,您会看到地球的一部分很暗,因为太阳已经落在世界的那一部分。

一些基本的Cesium类型:

- Cartesian3 [7]: 3D直角坐标-使用地球固定框架(ECEF)相对于地球中心(以米为单位)时,
- Cartographic []: 由经度, 纬度(以弧度表示)和距WGS84椭球面的高度定义的位置
- HeadingPitchRoll ②: 围绕东西向北框架中的局部轴的旋转(以弧度为单位)。航向是绕负z轴的旋转。螺距是绕负y轴的旋转。滚动是绕正x轴的旋转。
- Quaternion ☑:表示为4D坐标的3D旋转。

相机控制

该 Camera ঐ是的属性 viewer.scene ঐ和控制什么是目前可见的。我们可以直接设置摄像机的位置和方向,也可以使用Cesium Camera API来控制摄像机,该API旨在指定摄像机随时间的位置和方向。

一些最常用的方法是:

- Camera.setView(options) ☑: 立即将相机设置在特定的位置和方向
- Camera.zoomIn(amount) ②:沿着视图矢量向前移动相机
- Camera.zoomOut(amount) ☑: 沿着视图矢量向后移动相机

- Camera.flyTo(options) ☑: 创建从当前摄像机位置到新位置的动画摄像机飞行
- Camera.lookAt(target, offset) [4]: 定位和定位相机,以给定偏移量瞄准目标点
- Camera.move(direction, amount) ♂: 沿任何方向移动相机
- Camera.rotate(axis, angle) 🖸: 围绕任何轴旋转相机

要了解API的功能,请查看以下相机演示:

- 相机API演示 🖸
- [自定义相机控件演示](https://sandcastle.cesium.com/?src=Camera Tutorial.html&label=Tutorials)

```
// Create an initial camera view
var initialPosition = new Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-73.998114468289017509, 40.6745128956460
var initialOrientation = new Cesium.HeadingPitchRoll.fromDegrees(7.1077496389876024807, -31.9873)
var homeCameraView = {
    destination : initialPosition,
    orientation : {
        heading : initialOrientation.heading,
        pitch : initialOrientation.pitch,
        roll : initialOrientation.roll
    }
};
// Set the initial view
viewer.scene.camera.setView(homeCameraView);
```

现在将摄像机定位并定向为向下看向曼哈顿,并且我们的视图参数保存在一个对象中,我们可以将其传递给其他摄像机方法。

实际上,我们可以使用同一视图来更新按下主屏幕按钮的效果。与其让我们从远处返回到地球的默认视图,不如覆盖按钮以将我们带到曼哈顿的初始视图。我们可以通过添加更多选项来调整动画,然后添加事件监听器以取消默认排期,并调用 flyTo() 新的主视图:

```
// Add some camera flight animation options
homeCameraView.duration = 2.0;
homeCameraView.maximumHeight = 2000;
homeCameraView.pitchAdjustHeight = 2000;
homeCameraView.endTransform = Cesium.Matrix4.IDENTITY;
// Override the default home button
viewer.homeButton.viewModel.command.beforeExecute.addEventListener(function (e) {
    e.cancel = true;
    viewer.scene.camera.flyTo(homeCameraView);
});
```

有关基本相机控制的更多信息,请查看我们的相机教程 🖸 。

时钟控制

配置查看器 Clock Li 并 Timeline Li 控制场景中时间的流逝。

当使用特定时间时,Cesium使用该 JulianDate ② 类型,该类型存储自1月1日正午-4712(公元前4713年)以来的天数。为了提高精度,此类将日期的整数部分和日期的秒数部分存储在单独的组件中。为了安全进行算术运算并表示leap秒,该日期始终存储在国际原子时间标准中。

这是我们如何设置场景时间选项的示例:

```
// Set up clock and timeline.

viewer.clock.shouldAnimate = true; // make the animation play when the viewer starts

viewer.clock.startTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:00:00Z");

viewer.clock.stopTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:20:00Z");

viewer.clock.currentTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:00:00Z");

viewer.clock.multiplier = 2; // sets a speedup

viewer.clock.clockStep = Cesium.ClockStep.SYSTEM_CLOCK_MULTIPLIER; // tick computation mode

viewer.clock.clockRange = Cesium.ClockRange.LOOP_STOP; // loop at the end

viewer.timeline.zoomTo(viewer.clock.startTime, viewer.clock.stopTime); // set visible range
```

这将设置场景动画的速率,开始和停止时间,并在达到停止时间时告诉时钟返回到开始。还将时间线小部件设置为适当的时间范围。查看此时钟示例代码 🖸 以尝试时钟设置。

参考

- https://cesium.com/docs/tutorials/cesium-workshop/#creating-the-viewer ☐
- https://www.jianshu.com/p/f66caf4cb43f 🗗

cesium 坐标系统

WGS84 P 坐标系

- 长半轴: 6378137.0
- Cartographic ☑ 制图坐标(longitude,latitude,height),对应经纬度坐标,弧度制,主要用在用户接口上。方便理解、直观。
- Cartesian3 ☑ 笛卡尔直角坐标系(x,y,z)做空间计算用

坐标转换:

- Cartographic -> Cartographic.toCartesian ☐: Cartesian3
- Cartesian3 -> Cartographic.fromCartesian ☐: Cartographic

Cartesian3一些常用API:

- Cartesian3.clone ☑ 复制Cartesian3实例。
- Cartesian3.distance ♂ 计算两点之间的距离。
- Cartesian3.dot

计算两个笛卡尔的点 (标量) 乘积。

Cartesian3.cross

计算两个笛卡尔的叉 (外) 乘积。

Cartesian3.normalize

 □

计算提供的笛卡尔坐标系的标准化形式, 归一化

注意传入参数末尾参数result,为了优化内存使用,传入result,计算后结果赋值给该result,可复用,不传则会创建一个result。

cesium 坐标系中心点在地心原点。单位米。

Cesium的坐标是以地心为原点,一向指向南美洲(X 经度0),一向指向亚洲(Y),一向指向北极州(Z)

从经纬度经 fromDegrees 函数转换成 Cartesian3 ☑ 世界坐标。

fromDegrees()方法,将经纬度和高程转换为世界坐标

```
Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
//等同于
//new Cesium.Cartesian3(-2457919.937615054, -4790818.832832404,3435047.293539871)
```

• 直接new Cartesian3:

Viewer类-一切API的入口

相机及视角

Camera类-去哪儿,随心所欲

cesium中的相机:

Cesium.Viewer.camera :Camera □

Camera常用属性:

● position ☑ 相机在世界坐标中的位置, direction ☑ 相机的观看方向, right ☑ 相机的朝右方向。, up ☑ 相机的向上方向。

● heading [(朝向)、 pith [(俯仰)、 roll [(翻滚)

图中 g 是重力方向与 Z 相反。

Camera有几个常用API:

- setView(options) ☑ Sets the camera position, orientation and transform. 设置相机的位置、方向和变换。
- flyTo(options) ☑ Flies the camera from its current position to a new position. 使相机从当前位置飞到新位置。
- HeadingPitchRange(heading, pitch, range) 🗗
- lookAt(target, offset)

 □

setView(options)

官方示例:

```
// 1. Set position with a top-down view 设置相机位置
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
// 2 Set view with heading, pitch and roll
viewer.camera.setView({
    destination : cartesianPosition,
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(90.0), // east, default value is 0.0 (north) 左右摆头
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down) 上下抬头
        roll : 0.0
viewer.camera.setView({
    orientation: {
        heading : Cesium.Math.toRadians(90.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch : Cesium.Math.toRadians(-90),  // default value (looking down)
        roll : 0.0
// 4. View rectangle with a top-down view
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Rectangle.fromDegrees(west, south, east, north)
// 5. Set position with an orientation using unit vectors.
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
    orientation : {
        direction: new Cesium.Cartesian3(-0.04231243104240401, -0.20123236049443421, -0.978629
        up: new Cesium.Cartesian3(-0.47934589305293746, -0.8553216253114552, 0.1966022179118339
```

查看北京城:

```
viewer.camera.setView({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9, 15000.0),
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(0.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

flyTo(options)

```
viewer.camera.flyTo({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
// 2. Fly to a Rectangle with a top-down view
viewer.camera.flyTo({
    destination : Cesium.Rectangle.fromDegrees(west, south, east, north)
// 3. Fly to a position with an orientation using unit vectors.
viewer.camera.flyTo({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
    orientation : {
        direction: new Cesium.Cartesian3(-0.04231243104240401, -0.20123236049443421, -0.978629
        up : new Cesium.Cartesian3(-0.47934589305293746, -0.8553216253114552, 0.1966022179118339
// 4. Fly to a position with an orientation using heading, pitch and roll.
viewer.camera.flyTo({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
    orientation : {
        heading : Cesium.Math.toRadians(175.0),
        pitch : Cesium.Math.toRadians(-35.0),
        roll : 0.0
```

查看北京城:

```
viewer.camera.flyTo({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9, 15000.0),
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(0.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

在线预览 🖸

记录视角

同理,想要标记某个位置和角度,下次直接进入,可以在选好的角度上按 [12] 进入开发者工具输入

- viewer.camera.heading
- viewer.camera.pitch
- viewer.camera.position

回车可以得到信息

```
//获取视角
function getCamera() {
    return {
        position: viewer.camera.position,
        heading: viewer.camera.heading,
        pitch: viewer.camera.pitch
    }
}
```

```
//设置视角
viewer.camera.flyTo({
    destination: getCamera().position,
    orientation: {
        heading: getCamera().heading, // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: getCamera().pitch, // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

在线预览 🖸

设置默认视角

cesium默认视角定位在美国,也就是点击 HomeButton 转向的视角,怎么修改默认视角呢?

需要在 **创建** Viewer 之前 执行下面代码:

```
//设置默认视角在中国
var china = Cesium.Rectangle.fromDegrees(100,10,120,70);
Cesium.Camera.DEFAULT_VIEW_RECTANGLE = china;
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumdiv");
```

Cartesian3和Cartographic

- Cartographic ☑ 制图坐标(longitude,latitude,height),对应经纬度坐标,弧度制,主要用在用户接口上。方便理解、直观。
- Cartesian3 🖸 笛卡尔直角坐标系(x,y,z)做空间计算用

坐标转换:

- Cartographic -> Cartographic.toCartesian ☐: Cartesian3
- Cartesian3 -> Cartographic.fromCartesian ☐: Cartographic

Cartesian3一些常用API:

- Cartesian3.clone ☑ 复制Cartesian3实例。
- Cartesian3.distance ♂ 计算两点之间的距离。
- Cartesian3.dot 🖸 计算两个笛卡尔的点(标量)乘积。
- Cartesian3.cross ☑ 计算两个笛卡尔的叉(外)乘积。

● Cartesian3.normalize ♂ 笛卡尔标准化,归一化

ImageryLayer类-影像图层,给地球换个皮肤

lmageryLayer类

ImageryProvider类

TerrainProvider类-地形,让三维表现更立体

sample Terrain

Entity-API 与地球交互

Entity 🖸

属性:

名称	类型	描述
id	String	可选此对象的唯一标识符。如果未提供,则将生成 GUID。
name	String	可选显示给用户的人类可读名称。它不必是唯一的。
availability	TimeIntervalCollection	可选与此对象关联的可用性(如果有)。
show	boolean	可选的布尔值,指示是否显示实体及其子级。
description	Property ♂	可选的字符串属性,用于为此实体指定HTML描述。
position	PositionProperty 🗗	可选一个指定实体位置的属性。
`orientation	Property 🗗	可选一个指定实体方向的属性。

可添加的Graphics 图案:

option	类型	描述
billboard	BillboardGraphics 급	可选与此广告实体关联的广告牌。
box	BoxGraphics ☐	可选与此实体关联的框。
corridor	CorridorGraphics ♂	可选与此实体关联的走廊。
cylinder	CylinderGraphics ☐	可选要与此实体关联的圆柱体。
ellipse	EllipseGraphics 🗗	可选与此实体关联的椭圆。
ellipsoid	EllipsoidGraphics ☐	可选与此实体关联的椭球。
label	LabelGraphics 급	可选的options.label与此实体关联。
model	ModelGraphics ♂	可选与该实体关联的模型。
path	PathGraphics 🗗	可选与此实体关联的路径。
plane	PlaneGraphics 급	可选与此实体关联的平面。
point	PointGraphics 🗗	可选与此实体关联的点。
polygon	PolygonGraphics 🗗	可选要与此实体关联的多边形。
polyline	PolylineGraphics 🗗	可选与此实体关联的折线。
polylineVolume	PolylineVolumeGraphics 🗗	可选的polylineVolume与此实体关联。
rectangle	RectangleGraphics 🗗	可选要与此实体关联的矩形。
wall	WallGraphics ♂	可选与此实体关联的墙。

举例:

DataSource

Scene.pick

```
var scene = viewer.scene;

//添加一个左键点击事件

viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function (movement) {

//拾取

var feature = scene.pick(movement.position);

if (feature instanceof Cesium.Cesium3DTileFeature) {

//查看拾取到构件属性

var propertyNames = feature.getPropertyNames();

var length = propertyNames.length;

for (var i = 0; i < length; ++i) {

var propertyName = propertyNames[i];

console.log(propertyName + ': ' + feature.getProperty(propertyName));

}

}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

Property

Cesium3DTileset 让场景更细致更真实

3d tile特点

- 3d tiles的特点 https://cesium.com/blog/2015/08/10/introducing-3d-tiles/
- 协议完全开放: 任何组织机构都可以用此标准来定义自己的数据。
- 渐进加载和渲染: 这是3dtiles的主要目的,采用HLOD技术,保证只加载和渲染和当前精度匹配的数据。
- 面向三维空间: 定义在三维空间中,不仅仅是点、线、面等常规二维数据
- 可交互: 支持鼠标选择和高亮
- 样式可配置:根据对象属性修改对象的显示样式。
- 更强的适应性: 空间索引不仅仅支持常规四叉树,可以根据数据内容动态构建索引树。
- 更强的灵活性: 动态调整数据加载精度
- 更广泛的数据支持: 点云(pnts)、三维模型(b3dm,i3dm)、甚至地形、矢量(vctr)都可以用3d tiles 格式定义。
- 精度: 使用矩阵偏移解决大坐标值的漂移问题
- 实时的: 支持动态数据

Cesium3DTile 🛚 类

点云(pnts)、三维模型(b3dm,i3dm)、甚至地形、矢量(vctr)都可以用3d tiles格式定义。

Cesium3DTileset 🗹 类

举例:

```
var tileset = scene.primitives.add(new Cesium.Cesium3DTileset({
    url : 'http://localhost:8002/tilesets/Seattle/tileset.json'
}));
viewer.scene.primitives.add(tileset);
viewer.flyTo(tileset);
```

高度调整

```
//readyPromise 异步
  tileset.readyPromise.then(function (argument) {
     var heightOffset = 20.0;//高度 抬升
     var boundingSphere = tileset.boundingSphere;//包围球
      var cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(boundingSphere.center);//包围求中心点
     var surface = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude,
     var offset = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude, he
      var translation = Cesium.Cartesian3.subtract(offset, surface, new Cesium.Cartesian3());
      tileset.modelMatrix = Cesium.Matrix4.fromTranslation(translation);
4
                                                                                             ١
  //经纬度高度 一起调整 仅限原数据中 root.transform 使用这种方式计算的
  tileset.readyPromise.then(function (argument) {
     var position = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(106.540585, 29.558622, 20);
     var mat = Cesium.Transforms.eastNorthUpToFixedFrame(position);
     tileset._root.transform = mat;
```

Cesium3DTileStyle < 类

举例:

Primitive-API 性能好,才是真的好

GeometryInstance类

Geometry类

Fabric 玩点高级

Appearance类

Material类

ParticleSystem 粒子系统

Particle类

ParticleEmitter类

鼠标交互

拾取技术(picking)能够根据一个屏幕上的像素位置返回三维场景中的对象信息。

有好几种拾取:

- Scene.pick ♂:返回窗口坐标对应的图元的第一个对象。
- Scene.drillPick ♂:返回窗口坐标对应的所有对象列表。
- Globe.pick ☑:返回一条射线和地形的相交位置点。

官方示例:

- 拾取示例 🖸
- 3D Tiles 对象拾取 [7]

举例,拾取构件查看属性:

```
var scene = viewer.scene;

//添加一个左键点击事件

viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function (movement) {

    //拾取
    var feature = scene.pick(movement.position);
    if (feature instanceof Cesium.Cesium3DTileFeature) {

        //查看拾取到构件属性
        var propertyNames = feature.getPropertyNames();
        var length = propertyNames.length;
        for (var i = 0; i < length; ++i) {

            var propertyName = propertyNames[i];
            console.log(propertyName + ': ' + feature.getProperty(propertyName));
        }
    }
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

自定义气泡

```
var info = document.getElementById("info");
function showInfo(entity) {
    info.innerHTML = entity.name + '<br>' + entity.description;
    info.style.display = 'block';
function hideInfo() {
    info.style.display = 'none';
var scene = viewer.scene;
var pickPosition;
viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function onLeftClick(movement) {
    var picked = scene.pick(movement.position);
    if (picked) {
        if (picked.id == model) {
            pickPosition = scene.pickPosition(movement.position);
            showInfo(model);
        hideInfo();
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
var removeChanged = scene.postRender.addEventListener(function (percentage) {
    //转换到屏幕坐标
    if (pickPosition && info.style.display == 'block') {
        var winpos = scene.cartesianToCanvasCoordinates(pickPosition);
        if (winpos) {
            info.style.left = (winpos.x - 100 / 2).toFixed(0) + 'px';
            info.style.top = (winpos.y - 100).toFixed(0) + 'px';
```

跨域问题

- Access to image at 'http://localhost:8082/error/cesiumla cros.html:1 b.png' from origin 'http://localhost:8081' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
- 症状: 浏览器输出CORS policy错误,所加载的对象没显示
- 问题定位: web前端开发,与cesium无关
- 问题复现:页面引用的一些不在当前页面地址的资源
- 问题解决:
 - 。 跨域问题的终极解决方法在服务端
 - 若服务端代码可改:添加跨域头
 - 若服务端不可控:添加代理服务器

模型漂移

- 症状: 随着视角旋转,模型并不能在中心位置
- 问题定位:图形学,与cesium有关
- 问题复现: 模型和地形的相对高度不一致
- 问题解决:
 - 1. viewer.scene.globe.depthTestAgainstTerrain=true;//打开地形深度检测
 - 2. 调节对象高度;
 - 3. viewer.scene.globe.depthTestAgainstTerrain=false;//关闭地形深度检测

底图偏移

- 症状: 换了底图之后,影像和实体有较大偏差
- 问题定位: GIS数据源,与cesium有关
- 问题复现: 国内公开访问的底图(除天地图)都有火星偏移
- 问题解决:
 - 不要采用有偏移的底图数据(可以使用天地图底图)
 - 。 或者实时编译修正