# 简介及环境配置

#### Cesium是什么?

Cesium ['si:zɪəm]是JavaScript开源库,通过Cesium,实现无插件的创建三维球和二维地图。它是通过WebGL技术实现图形的硬件加速,并且跨平台,跨浏览器,并提供动态数据的可视化展现。

### cesium 功能

- 使用3d tiles 格式流式加载各种不同的3d数据,包含倾斜摄影模型、三维建筑物、CAD和BIM的外部和内部,点云数据。并支持样式配置和用户交互操作。
- 全球高精度地形数据可视化,支持地形夸张效果、以及可编程实现的等高线和坡度分析效果。
- 支持多种资源的图像图层,包括WMS,TMS,WMTS以及时序图像。图像支持透明度叠加、亮度、对比度、GAMMA、色调、饱和度都可以动态调整。支持图像的卷帘对比。
- 支持标准的矢量格式KML、GeoJSON、TopoJSON,以及矢量的贴地效果。
- 三维模型支持qltf2.0标准的PBR材质、动画、蒙皮和变形效果。贴地以及高亮效果。
- 使用CZML支持动态时序数据的展示。
- 支持各种几何体:点、线、面、标注、公告牌、立方体、球体、椭球体、圆柱体、走廊(corridors)、管径、墙体
- 可视化效果包括:基于太阳位置的阴影、自身阴影、柔和阴影。 大气、雾、太阳、阳光、月亮、星星、水面。
- 粒子特效: 烟、火、火花。
- 地形、模型、3d tiles模型的面裁剪。
- 对象点选和地形点选。
- 支持鼠标和触摸操作的缩放、渲染、惯性平移、飞行、任意视角、地形碰撞检测。
- 支持3d地球、2d地图、2.5d哥伦布模式。3d视图可以使用透视和正视两种投影方式。
- 支持点、标注、公告牌的聚集效果。

#### 资料:

- cesium官网 <sup>□</sup>
- cesium github □

#### 更多参考资料见 参考资料

开始cesium前,先下载cesium源码,可以从官方网站 下载 🖸 也可以到 cesium github 🗹 clone。

需要安装 node.js 🖸

## 编译源码

js是解释型语言,本不需要编译。但cesium是由众多模块组成,编译是为了把cesium各个模块源码打包生成统一cesium.js,对于cesium的打包命令见 Cesium打包命令总结 🖸 。

npm run release #创建`Build`目录,把cesium各个模块源码打包生成统一cesium.js,生成文档

sh

npm start #开启一个本地http server

sł

执行完会提示打开一个本地http地址:

Cesium development server running locally. Connect to http://localhost:8080/

#### 其中:

- Sandcastle ゼ 在线地址 ゼ 包含众多cesium示例,开发者经常光顾
- Documentation 🖸 在线地址 🖺 cesium API文档,开发必备

我这里选择基于node依赖安装,前提需要安装 node 🖸 。

IDE: Visual Studio Code ☐

服务器: live-server [ ] (基于node)

先执行

npm init

S

配置生成 package.json :

```
Administrator@WIN-IQLNPTL95TO MINGW64 /e/workspace/Gis/sogrey/Cesium-start-Example (master)
$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
Press ^C at any time to quit.
package name: (cesium-start-example)
version: (1.0.0)
description: cesium 入门示例
entry point: (index.js)
test command:
git repository: (https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example.git)
keywords: cesium examples
author: Sogrey
license: (ISC) MIT
About to write to E:\workspace\Gis\sogrey\Cesium-start-Example\package.json:
  "name": "cesium-start-example",
  "version": "1.0.0",
  "description": "cesium 入门示例",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example.git"
  "keywords": [
    "cesium",
  "author": "Sogrey",
  "license": "MIT",
    "url": "https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example/issues"
  "homepage": "https://github.com/Sogrey/Cesium-start-Example#readme"
Is this OK? (yes) y
```

如上,学习过程中的示例存放在 Cesium-start-Example 🖸 ,再执行

```
npm i cesium
```

安装cesium依赖,完成后自动多出一个目录 node\_modules 。 查看 node\_modules 下 cesium 的目录结构:

### 其中

- Build 目录下是打包后的,
  - o Cesium 目录下是压缩好的,用于生产
  - o CesiumUnminified 是未压缩的,可用于开发调试
- Source 为源码

自此,环境配置就基本完成了。

# 第一个cesium应用-Hello world

前面已经下载了cesium依赖,存放在 node\_modules 目录下,本地运行没任何问题,在上传github加载时似乎对于 node\_modules 有隔阂,重命名为 libs ,如果你是手动下载的cesium源码或release包则不会有这样的问题。

现在我们实现第一个cesium应用-Hello world。

新建一个 hello-world.html :

引入cesium组件样式:

```
<style>
    @import url(libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Widgets/widgets.css);
    html,
    body {
        height: 100%;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    </style>
```

body 标签中新建一个 div ,设置其id为 cesiumContainer ,并引入 cesium.js :

```
cdiv id="cesiumContainer" style="height: 100%;"></div>
<script src="libs/cesium/Build/CesiumUnminified/Cesium.js"></script>
```

下面就准备写下我们第一行cesium代码:

```
<script>
    var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");
</script>
```

先预览一	下吧:

#### 在线预览 🖸

一个圆润的地球映入眼帘,到此第一个应用就完成了。

# Viewer 以及一些有用的组件

在前面我们创建了第一个简单的cesium应用Hello world,如下图:

在线预览 🖸

而我们的代码仅仅一行:

var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");

这是我们接触到的第一个cesium API,也是最基础的。

# 创建viewer

任何Cesium应用的基础都是Viewer,一个交互的三维地球仪。创建一个Viewer,并指定一个id为 cesiumContainer 的div容器,cesium将在该容器中创建画布,绘制渲染三维场景。

var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer");

默认,场景能够处理鼠标和触控输入事件,如相机控制:

- 鼠标左键单击和拖动 在地球表面移动相机.
- 鼠标右键单击和拖动 放大、缩小(相机拉近或拉远)
- 鼠标中键滚轮 放大、缩小
- 鼠标中键单击和拖动 以地球表面某个点旋转相机


#### 触控事件:

- 一个手指拖曳- 平移视图(One finger drag Pan view)
- 两个手指捏放-缩放视图(Two finger pinch Zoom view)
- 两个手指拖曳,相同方向- 俯仰视图(Two finger drag, same direction Tilt view)
- 两个手指拖曳,相反方向- 旋转视图(Two finger drag, opposite direction Rotate view)

# Viewer的一些有用的组件

观察场景我们发现除了中心一个地球仪外,还有很多有用的组件。

js



- 1. Geocoder 🗆 地名搜索: 地名搜索工具,相机飞行到查询地点. 默认使用Bing Maps数据.
- 2. HomeButton 🖸 默认视图: 视图复位, 回到默认视图.
- 3. SceneModePicker ☑ 场景模式: 切换模式3D, 2D 或2.5D (Columbus View).
- 4. BaseLayerPicker <sup>[]</sup> 基础图层:选择影像或地形图层.
- 5. NavigationHelpButton <sup>□</sup> 帮助:帮助,提供默认相机控制方法.
- 6. Animation <sup>[7]</sup> 动画:控制动画播放速度.
- 7. CreditsDisplay <sup>□</sup> 鸣谢:显示数据归属.
- 8. Timeline 🖸 时间线:指示当前时间,允许用户跳到指定时间.
- 9. FullscreenButton <sup>[2]</sup> 全屏:全屏.

我们之前仅一行代码创建了这个场景,实际上是采用了默认配置,查看API文档 Viewer doc 亿, Viewer 有两个参数,第一个是我们已经使用过的 container ,传入一个指定容器的id;第二个是配置,以上提到的组件均可在这配置显示与否。

若要去除左下角和右上角的其他标注或按钮,直接修改option的参数:

```
var defaultOption = {
animation:false,//左下角控制动画
baseLayerPicker:false,//右上角图层选择器
fullscreenButton:false, //右下角全屏按钮
geocoder:false,//右上角搜索
homeButton:false, //home键, 点击回到默认视角
infoBox:false, //点击模型不显示cesium自带的信息框
//scene3DOnly:false,//仅仅显示3d,可隐藏右上角2d和3d按钮
selectionIndicator: false, //点击模型不显示cesium自带的绿色选中框
timeline:false,//最下面时间轴
navigationHelpButton:false,//右上角帮助按钮
navigationInstructionsInitiallyVisibl:false,
useDefaultRenderLoop:true,
showRenderLoopErrors:true,
projectionPicker:false,//投影选择器
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", defaultOption);
```

查看 这里 []

## 去除版权信息

js 方式:

```
viewer._cesiumWidget._creditContainer.parentNode.removeChild(viewer._cesiumWidget._creditContainer)

或

viewer._cesiumWidget._creditContainer.style.display = "none"; //去掉版权信息
```

css方式:

```
.cesium-widget-credits{
    display:none !important;
}
```

### **Cesium ion**

Cesium ion是一个三维数据切片和存储的平台,这里使用ion平台上存储的Sentinal-2 影像和Cesium World Terrain. 需要访问 https://cesium.com/ion/ <sup>□</sup> 注册一个免费账户,并在Access Tokens页面创建访问令牌. Cesium ion默认提供5GB存储空间.

在创建viewer之前设置访问令牌:

```
Cesium.Ion.defaultAccessToken = '<YOUR ACCESS TOKEN HERE>';
```

## 添加影像图层

Cesium支持影像图层的添加、删除、排序、调整.

每个图层的亮度(brightness)、对比度(contrast)、灰度(gamma)、色相(Hue)、 饱和度(Saturation)都支持动态调整.

Cesium提供影像图层操作的很多方法,包括颜色调整(color adjustment)、图层混合(layer blending)等. 代码示例:

- 添加基础影像 🖸
- 调整影像颜色 🗅
- 影像图层控制和排序 □
- Splitting imagery layers □

Cesium提供了多个影像图层提供者,包括:

- WMS OGC标准, WebMapServiceImageryProvider 🖸
- TMS 访问地图瓦片的REST接口,可以使用 MapTiler ☐ or GDAL2Tiles ☐ . I 生成,参见 createTileMapServiceImageryProvider ☐
- WMTS(with time dynamic imagery) -OGC标准, WebMapTileServiceImageryProvider 🗹
- ArcGIS ArcGIS Server REST API 🖸 ,见 ArcGisMapServerImageryProvider 🗗
- Bing Maps Bing Maps REST Services 🖸 ,需要 Bing Maps key 🗗 , BingMapsImageryProvider 💆
- Google Earth Google Earth Enterprise server <a>□ 发布的数据,见 GoogleEarthEnterpriseImageryProvider</a> <a>□ □</a>
- Mapbox 需要token, MapboxImageryProvider 🖸
- Open Street Map -访问OSM或 Slippy map tiles 🖸 ,参见 createOpenStreetMapImageryProvider 💆
- Cesium Ion平台 IonImageryProvider <sup>□</sup>

#### 其他内置影像图层提供者

- GridImageryProvider □
- ImageryProvider □
- SingleTileImageryProvider ☑ 从一张图片中创建瓦片
- TileCoordinatesImageryProvider 
   □
- UrlTemplateImageryProvider <sup>□</sup> 自定义瓦片切片方案,如 //cesiumjs.org/tilesets/imagery/naturalearthii/{z}/{x}/{reverseY}.jpg .

当然,也可以通过实现[ImageryProvider接口 [ 定义新的影像接入方式。

举例,加载 GoogleEarthEnterpriseImageryProvider 🗹 :

```
var geeMetadata = new GoogleEarthEnterpriseMetadata('http://www.earthenterprise.org/3d');
var gee = new Cesium.GoogleEarthEnterpriseImageryProvider({
    metadata : geeMetadata
});
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer",{
    baseLayerPicker:false,//关闭基本图层
    imageryProvider:gee,
});
```

```
var google=new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
  url:'http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@800&x={x}&y={y}&z={z}',
  tilingScheme:new Cesium.WebMercatorTilingScheme(),
  minimumLevel:1,
  maximumLevel:20
});
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer",{
    baseLayerPicker:false,//关闭基本图层
    imageryProvider:google,
});
```

加载arcGis:

```
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
   baseLayerPicker: false, //关闭基本图层
   imageryProvider: new Cesium.ArcGisMapServerImageryProvider({
      url: 'https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer'
   }),
});
```

Cesium加载全球地形图:

```
var terrain=new Cesium.createWorldTerrain({
          requestWaterMask:true,
          requestVertexNormals:true
});
viewer.terrainProvider=terrain;//加入世界地形图
```

高德影像底图:

```
viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
      animation: false, //是否显示动画控件
      baseLayerPicker: false, //是否显示图层选择控件
      geocoder: true, //是否显示地名查找控件
      timeline: false, //是否显示时间线控件
      sceneModePicker: true, //是否显示投影方式控件
      navigationHelpButton: false, //是否显示帮助信息控件
      infoBox: true, //是否显示点击要素之后显示的信息
      imageryProvider: new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
         url: "https://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?style=6&x={x}&y={y}&z={z}",
         //layer: "tdtVecBasicLayer",
          //format: "image/png",
          //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible",
  viewer.imageryLayers.addImageryProvider(new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
      url: "http://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scale=1&
      //layer: "tdtAnnoLayer",
      //format: "image/jpeg",
      //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible"
4
```

高德街道底图:

```
viewer = new Cesium.Viewer("cesiumContainer", {
   animation: false, //是否显示动画控件
   baseLayerPicker: false, //是否显示图层选择控件
   geocoder: true, //是否显示地名查找控件
   timeline: false, //是否显示时间线控件
   sceneModePicker: true, //是否显示投影方式控件
   navigationHelpButton: false, //是否显示帮助信息控件
   infoBox: true, //是否显示点击要素之后显示的信息
   imageryProvider: new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
       url: "http://webrd02.is.autonavi.com/appmaptile?lang=zh_cn&size=1&scale=1&style=8&x={x}&
       //layer: "tdtVecBasicLayer",
       //format: "image/png",
       //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible",
viewer.imageryLayers.addImageryProvider(new Cesium.UrlTemplateImageryProvider({
   url: "http://webst02.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh cn&size=1&scale=1&
   //format: "image/jpeg",
   //tileMatrixSetID: "GoogleMapsCompatible"
}));
```

### 配置地形

Viewer除了 imageryProvider 影像外,还有 terrainProvider 地形,默认为 EllipsoidTerrainProvider

举例:

```
// Create Cesium World Terrain with default settings
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer', {
    terrainProvider : Cesium.createWorldTerrain();
});
```

```
// Create Cesium World Terrain with water and normals.
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer', {
    terrainProvider : Cesium.createWorldTerrain({
        requestWaterMask : true,
        requestVertexNormals : true
    });
});
```

### 配置场景

将场景配置为基于太阳的位置启用照明。

```
// Enable lighting based on sun/moon positions
viewer.scene.globe.enableLighting = true;
```

这将使我们场景中的照明随一天的时间而变化。如果缩小,您会看到地球的一部分很暗,因为太阳已经落在世界的那一部分。

#### 一些基本的Cesium类型:

- Cartesian3 □: 3D直角坐标-使用地球固定框架(ECEF)相对于地球中心(以米为单位)时,
- Cartographic 2: 由经度, 纬度(以弧度表示)和距WGS84椭球面的高度定义的位置
- HeadingPitchRoll : 围绕东西向北框架中的局部轴的旋转(以弧度为单位)。航向是绕负z轴的旋转。螺距是绕负y轴的旋转。滚动是绕正x轴的旋转。
- Quaternion 2:表示为4D坐标的3D旋转。

## 相机控制

该 Camera C 是的属性 viewer.scene C 和控制什么是目前可见的。我们可以直接设置摄像机的位置和方向,也可以使用Cesium Camera API来控制摄像机,该API旨在指定摄像机随时间的位置和方向。

#### 一些最常用的方法是:

- Camera.setView(options) [2]: 立即将相机设置在特定的位置和方向
- Camera.zoomIn(amount) □:沿着视图矢量向前移动相机
- Camera.zoomOut(amount) □: 沿着视图矢量向后移动相机

- Camera.flyTo(options) □: 创建从当前摄像机位置到新位置的动画摄像机飞行
- Camera.lookAt(target, offset) 2: 定位和定位相机,以给定偏移量瞄准目标点
- Camera.move(direction, amount) □: 沿任何方向移动相机
- Camera.rotate(axis, angle) □: 围绕任何轴旋转相机

要了解API的功能,请查看以下相机演示:

- 相机API演示 🖸
- 自定义相机控件演示 □

```
// Create an initial camera view
var initialPosition = new Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-73.998114468289017509, 40.6745128956466
var initialOrientation = new Cesium.HeadingPitchRoll.fromDegrees(7.1077496389876024807, -31.9873
var homeCameraView = {
    destination : initialPosition,
    orientation : {
        heading : initialOrientation.heading,
        pitch : initialOrientation.pitch,
        roll : initialOrientation.roll
    }
};
// Set the initial view
viewer.scene.camera.setView(homeCameraView);
```

现在将摄像机定位并定向为向下看向曼哈顿,并且我们的视图参数保存在一个对象中,我们可以将其传递给其他摄像机方法。

实际上,我们可以使用同一视图来更新按下主屏幕按钮的效果。与其让我们从远处返回到地球的默认视图,不如覆盖按钮以将我们带到曼哈顿的初始视图。我们可以通过添加更多选项来调整动画,然后添加事件监听器以取消默认排期,并调用 flyTo() 新的主视图:

```
// Add some camera flight animation options
homeCameraView.duration = 2.0;
homeCameraView.maximumHeight = 2000;
homeCameraView.pitchAdjustHeight = 2000;
homeCameraView.endTransform = Cesium.Matrix4.IDENTITY;
// Override the default home button
viewer.homeButton.viewModel.command.beforeExecute.addEventListener(function (e) {
    e.cancel = true;
    viewer.scene.camera.flyTo(homeCameraView);
});
```

有关基本相机控制的更多信息,请查看官方的相机教程 [2]。

## 时钟控制

配置查看器 Clock I 并 Timeline I 控制场景中时间的流逝。

当使用特定时间时,Cesium使用该 JulianDate <sup>[2]</sup> 类型,该类型存储自1月1日正午-4712(公元前4713年)以来的天数。为了提高精度,此类将日期的整数部分和日期的秒数部分存储在单独的组件中。为了安全进行算术运算并表示leap秒,该日期始终存储在国际原子时间标准中。

这是我们如何设置场景时间选项的示例:

```
// Set up clock and timeline.

viewer.clock.shouldAnimate = true; // make the animation play when the viewer starts

viewer.clock.startTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:00:00Z");

viewer.clock.stopTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:20:00Z");

viewer.clock.currentTime = Cesium.JulianDate.fromIso8601("2017-07-11T16:00:00Z");

viewer.clock.multiplier = 2; // sets a speedup

viewer.clock.clockStep = Cesium.ClockStep.SYSTEM_CLOCK_MULTIPLIER; // tick computation mode

viewer.clock.clockRange = Cesium.ClockRange.LOOP_STOP; // loop at the end

viewer.timeline.zoomTo(viewer.clock.startTime, viewer.clock.stopTime); // set visible range
```

这将设置场景动画的速率,开始和停止时间,并在达到停止时间时告诉时钟返回到开始。还将时间线小部件设置为适当的时间范围。查看此时钟示例代码 🖸 以尝试时钟设置。

## 参考

- https://cesium.com/docs/tutorials/cesium-workshop/#creating-the-viewer □
- https://www.jianshu.com/p/f66caf4cb43f ☐

# cesium 坐标系统

# WGS84坐标系和笛卡尔空间Cartesian3直角坐标系

- WGS84 <sup>□</sup> 坐标系
- 笛卡尔空间(Cartesian3 <sup>□</sup>)直角坐标系

地球仪长半轴: 6378137.0米

- Cartographic <sup>□</sup> 制图坐标(longitude,latitude,height),对应经纬度坐标,弧度制,主要用在用户接口上。方便理解、直观。
- Cartesian2 <sup>□</sup> 平面坐标系
- Cartesian3 <sup>□</sup> 笛卡尔直角坐标系(x,y,z)做空间计算用
- Cartesian4 □ 几乎用不到

笛卡尔空间坐标的原点就是椭球的中心。单位米。

Cesium的坐标是以地心为原点,一向指向南美洲(X 经度0),一向指向亚洲(Y),一向指向北极州(Z)

• 从经纬度经 fromDegrees 函数转换成 Cartesian3 🗅 世界坐标。

fromDegrees()方法,将经纬度和高程转换为世界坐标

```
Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
//等同于
//new Cesium.Cartesian3(-2457919.937615054, -4790818.832832404,3435047.293539871)
```

• 直接new Cartesian3:

new Cesium.Cartesian3(-2457919.937615054, -4790818.832832404,3435047.293539871)

# 坐标转换

构造定义:

- 1. Cartesian2: new Cesium.Cartesian2(x, y)
- 2. Cartesian3: new Cesium.Cartesian3(x, y, z)
- 3. Cartographic: new Cesium.Cartographic(longitude, latitude, height) 注: 经纬度为弧度单位

#### 角度与弧度转换

```
/**

* 弧度转角度

*/
function radian2Degrees(radian) {

    // 角度 = 弧度 * 180 / Math.PI;
    return radian * 180 / Math.PI;
}

/**

* 角度转弧度

*/
function degrees2Radian(degrees) {

    // 弧度= 角度 * Math.PI / 180;
    return degrees * Math.PI / 180;
}

//将弧度转换为度。

Cesium.Math.toDegrees(radian);
//将度数转换为弧度。
Cesium.Math.toRadians(degrees);
```

#### 获取鼠标点在屏幕中的坐标

```
// 获取画布
var canvas = viewer.scene.canvas;

var mouseHander = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(canvas);

// 绑定鼠标左点击事件
mouseHander.setInputAction(function (event){
    // 获取鼠标点的windowPosition
    var windowPosition = event.position;
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);)
```

### 屏幕坐标转换为笛卡尔空间直角坐标

```
var ray = viewer.camera.getPickRay(windowPosition);

var cartesian3 = viewer.scene.globe.pick(ray, viewer.scene);
```

## 三维笛卡尔空间直角坐标转换为地理坐标(弧度)

```
var ellipsoid=viewer.scene.globe.ellipsoid;
var cartographic=ellipsoid.cartesianToCartographic(cartesian);
```

## 三维笛卡尔空间直角坐标转换为地理坐标(经纬度)

```
var ellipsoid=viewer.scene.globe.ellipsoid;

var cartographic=ellipsoid.cartesianToCartographic(cartesian);

var lat=Cesium.Math.toDegrees(cartographic.latitude);
var lng=Cesium.Math.toDegrees(cartographic.longitude);
var alt=cartographic.height;
```

#### 经纬度转换为笛卡尔空间直角坐标

直接转

```
# Cesium.Cartesian3.fromDegrees(longitude, latitude, height, ellipsoid, result)
var position = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-115.0, 37.0);
```

先转换为弧度,再进行转换

```
var ellipsoid=viewer.scene.globe.ellipsoid;
var cartographic=Cesium.Cartographic.fromDegrees(lng, lat, alt);
var cartesian = ellipsoid.cartographicToCartesian(cartographic);
```

### 笛卡尔空间直角坐标转换为屏幕坐标

```
var pick = Cesium.SceneTransforms.wgs84ToWindowCoordinates(viewer.scene, cartesian);
```

### 三维笛卡尔坐标转换为二维笛卡尔坐标

```
Cesium.Cartesian2.fromCartesian3(cartesian, result)
```

### 弧度与经纬度的相互转换

经纬度转换为弧度

```
Cesium.CesiumMath.toRadians(degrees)
```

弧度转换为经纬度

```
Cesium.CesiumMath.toDegrees(radians)
```

大体总结: Cartographic 与 Cartesian3 、 Cartesian2 、 经纬度坐标(WGS84) 坐标转换:

- Cartographic → Cartesian3 : Cartographic.toCartesian □
- Cartesian3 → Cartographic: Cesium.Cartographic.fromCartesian(cartesian, ellipsoid, result) □
- Cartesian3 → Cartesian2: Cesium.Cartesian2.fromCartesian3(cartesian, result) □

- 经纬度坐标(WGS84)→ Cartesian3: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(longitude, latitude, height, ellipsoid, result) <sup>□</sup>
- 弧度坐标 → Cartesian3: Cesium.Cartesian3.fromRadians(longitude, latitude, height, ellipsoid, result) □
- 经纬度坐标(WGS84)→ Cartographic: Cesium.Cartographic.fromDegrees(longitude, latitude, height, result) □

#### Cartesian3一些常用API:

- Cartesian3.clone ☐ 复制Cartesian3实例。
- Cartesian3.distance <sup>□</sup> 计算两点之间的距离。
- Cartesian3.dot <sup>□</sup> 计算两个笛卡尔的点(标量)乘积。
- Cartesian3.cross <sup>□</sup> 计算两个笛卡尔的叉(外)乘积。
- Cartesian3.normalize <sup>□</sup> 计算提供的笛卡尔坐标系的标准化形式,归一化

注意传入参数末尾参数result,为了优化内存使用,传入result,计算后结果赋值 给该result,可复用,不传则会创建一个result。

### 参考

- 关于Cesium中的常用坐标系及说明 [3]
- Cesium中的坐标的转化 <sup>□</sup>
- Cesium中的几种坐标和相互转换 <sup>[7]</sup>
- Cesium.Cartesian3 和经纬度以及屏幕坐标等之间的转换 [2]

# Viewer类-一切API的入口

# Camera 相机及视角

# Camera类-去哪儿,随心所欲

Carrier A. W. L. W
cesium中的相机:
Cesium.Viewer.camera :Camera □
Camera常用属性:
● position 檔 相机在世界坐标中的位置, direction 檔 相机的观看方向, right 檔 相机的朝右方向? up 檔 相机的向上方向?
● heading [ (朝向)、 pith [ (俯仰)、 roll [ (翻滚)
图中 g 是重力方向与 Z 相反。
盗个图:
<b>盗图选自</b> @installing □: Cesium类HeadingPitchRoll及heading、pitch、roll等参数详解 □
Camera有几个常用API:
<ul> <li>[setView(options)](https://cesium.com/docs/cesiumjs- startref-doc/Camera.html#setView) Sets the camera position, orientation and transform. 设置相机的位置、方向和变换。</li> <li>flyTo(options) <sup>©</sup> Flies the camera from its current position to a new position. 使相机从当前位置飞到新位置。</li> <li>HeadingPitchRange(heading, pitch, range) <sup>©</sup></li> </ul>
● lookAt(target, offset) □

# setView(options)

官方示例:

```
// 1. Set position with a top-down view 设置相机位置
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
// 2 Set view with heading, pitch and roll
viewer.camera.setView({
    destination : cartesianPosition,
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(90.0), // east, default value is 0.0 (north) 左右摆头
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down) 上下抬头
        roll : 0.0
viewer.camera.setView({
    orientation: {
        heading : Cesium.Math.toRadians(90.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch : Cesium.Math.toRadians(-90),  // default value (looking down)
        roll : 0.0
// 4. View rectangle with a top-down view
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Rectangle.fromDegrees(west, south, east, north)
});
// 5. Set position with an orientation using unit vectors.
viewer.camera.setView({
    destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
    orientation : {
        direction: new Cesium.Cartesian3(-0.04231243104240401, -0.20123236049443421, -0.978629
        up: new Cesium.Cartesian3(-0.47934589305293746, -0.8553216253114552, 0.1966022179118339
```

#### 查看北京城:

```
viewer.camera.setView({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9, 15000.0),
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(0.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

# setView 之 rectangle 方式

```
view.camera.setView({
    destination: Cesium.Rectangle.fromDegrees(0.0,20.0,10.0,30.0),//west, south, east, north
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(20.0), // 方向
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90.0),// 倾斜角度
        roll: 0
    }
});
```

# flyTo(options)

官方示例:

```
viewer.camera.flyTo({
      destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)
  // 2. Fly to a Rectangle with a top-down view
  viewer.camera.flyTo({
      destination : Cesium.Rectangle.fromDegrees(west, south, east, north)
  // 3. Fly to a position with an orientation using unit vectors.
  viewer.camera.flyTo({
      destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
      orientation : {
          direction: new Cesium.Cartesian3(-0.04231243104240401, -0.20123236049443421, -0.978629
          up: new Cesium.Cartesian3(-0.47934589305293746, -0.8553216253114552, 0.1966022179118339
  // 4. Fly to a position with an orientation using heading, pitch and roll.
  viewer.camera.flyTo({
      destination : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-122.19, 46.25, 5000.0),
          heading : Cesium.Math.toRadians(175.0),
          pitch : Cesium.Math.toRadians(-35.0),
          roll : 0.0
4
```

#### 查看北京城:

```
viewer.camera.flyTo({
    destination: Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9, 15000.0),
    orientation: {
        heading: Cesium.Math.toRadians(0.0), // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: Cesium.Math.toRadians(-90), // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

# HeadingPitchRange(heading, pitch, range)

在局部框架中定义 航向角 , 俯仰角 和 范围 。

- 航向是从局部北向旋转,其中正角向东增加。间距是从局部xy平面旋转的角度。
- 正俯仰角在平面上方。负俯仰角在平面下方。
- 范围是距框架中心的距离。

#### 参数:

- heading 航向角,以弧度为单位。航向方向的右侧为正
- pitch 俯仰角(以弧度为单位)。仰为正,俯为负
- range 距中心的距离,以米为单位。

Using a HeadingPitchRange offset

```
var center = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9);
var heading = Cesium.Math.toRadians(50.0);
var pitch = Cesium.Math.toRadians(-20.0);
var range = 5000.0;
viewer.camera.lookAt(center, new Cesium.HeadingPitchRange(heading, pitch, range));
```

# lookAt(target, offset)

使用 目标 和 偏移量 设置摄像机的 位置 和 方向 。目标 **必须以世界坐标给出** 。偏移可以是 笛卡尔坐标系 ,也可以是以目标为中心的局部北北向上参考系中的 航向 / 俯仰 / 范围 。

如果偏移量是笛卡尔坐标,则它是相对于转换矩阵定义的参考帧中心的偏移量。

如果偏移为航向/俯仰/范围,则航向和俯仰角在变换矩阵定义的参考帧中定义。

航向是从y轴到x轴的角度。间距是从xy平面开始的旋转。

正俯仰角在平面下方。负俯仰角在平面上方。范围是距中心的距离。

在2D模式下,必须有一个俯视图。摄像机将被放置在目标上方并向下看。目标上方的高度将是 偏移量 。 航向将根据偏移量确定。如果无法从偏移量确定航向,则航向将为北。

- target 世界坐标中的目标位置。
- offset 在局部东北向上参考系中与目标的偏移,以目标为中心。

Using a cartesian offset

```
var center = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(116.39, 39.9);
viewer.camera.lookAt(center, new Cesium.Cartesian3(0.0, -4790000.0, 3930000.0));
```

### 记录视角

- viewer.camera.heading
- viewer.camera.pitch
- viewer.camera.position

回车可以得到信息, 获取到的是弧度, 角度与弧度转换

```
//获取视角
function getCamera() {
    return {
        position: viewer.camera.position,
        heading: viewer.camera.heading,
        pitch: viewer.camera.pitch
    }
}
```

```
//设置视角
viewer.camera.flyTo({
    destination: getCamera().position,
    orientation: {
        heading: getCamera().heading, // east, default value is 0.0 (north)
        pitch: getCamera().pitch, // default value (looking down)
        roll: 0.0 // default value
    }
});
```

在线预览-查看北京城 🖸 在线预览-地球自转 🖸

# 设置默认视角

cesium默认视角定位在美国,也就是点击 HomeButton 转向的视角,怎么修改默认视角呢?

需要在 创建 Viewer 之前 执行下面代码:

```
//设置默认视角在中国
var china = Cesium.Rectangle.fromDegrees(100,10,120,70);
Cesium.Camera.DEFAULT_VIEW_RECTANGLE = china;
var viewer = new Cesium.Viewer("cesiumdiv");
```

## Cartesian3和Cartographic

- Cartographic <sup>□</sup> 制图坐标(longitude,latitude,height),对应经纬度坐标,弧度制,主要用在用户接口上。方便理解、直观。
- Cartesian3 <sup>□</sup> 笛卡尔直角坐标系(x,y,z)做空间计算用

#### 坐标转换:

- Cartographic -> Cartesian3 : Cartographic.toCartesian ☐
- Cartesian3 -> Cartographic: Cartographic.fromCartesian ☐

#### Cartesian3一些常用API:

- Cartesian3.clone ☑ 复制Cartesian3实例。
- Cartesian3.distance □ 计算两点之间的距离。
- Cartesian3.dot ☑ 计算两个笛卡尔的点(标量)乘积。
- Cartesian3.cross ☑ 计算两个笛卡尔的叉(外)乘积。
- Cartesian3.normalize <sup>□</sup> 笛卡尔标准化,归一化

## 获取相机朝向在水平面上的投影的方向

应用场景: 做第一人称漫游时,调整相机方向朝向地下,前进 camera.moveForward © 和后退 camera.moveBackward © 时出现上天入地的情况,为模拟人物在水平面行走, 这种情况是不允许的,不论相机朝天朝地都应该在水平面平行方向运动。

由 camera.lookUp <sup>[7]</sup> 的源码有感而发。

```
var pitch = viewer.camera.pitch;
viewer.camera.look(viewer.camera.right,pitch);//调整相机朝向水平
//相机朝向在水平面上的投影的方向
console.log(viewer.camera.direction.clone());
viewer.camera.look(viewer.camera.right,-pitch);//恢复相机朝向为之前的方向
```

查看 示例 🖸

# 参考

- [官方示例]Camera Tutorial <sup>[2]</sup>
- Cesium相机 <sup>□</sup>
- Cesium中级教程3 Camera 相机(摄像机) <sup>□</sup>
- cesium中定位方法使用 <sup>[2]</sup>
- cesium中的定位方法比较 <sup>[2]</sup>

# ImageryLayer类-影像图层,给地球换个皮肤

lmageryLayer类

ImageryProvider类

# TerrainProvider类-地形,让三维表现更立体

# sample Terrain

# Entity-API 与地球交互

Entity ☐

# **Option**

### 属性:

名称	类型	描述
id	String	可选 此对象的唯一标识符。如果未提供,则将生成 GUID。
name	String	可选 显示给用户的人类可读名称。它不必是唯一的。
availability	TimeIntervalCollection ਪੌ	可选 与此对象关联的可用性(如果有)。
show	boolean	可选 的布尔值,指示是否显示实体及其子级。
description	Property ☐	可选 字符串属性,用于为此实体指定HTML描述。
position	PositionProperty ☐	可选一个指定实体位置的属性。
orientation	Property ☐	可选 一个指定实体方向的属性。

可添加的Graphics 图案:

option	类型	描述
billboard	BillboardGraphics ☐	可选与此广告实体关联的广告牌。
box	BoxGraphics ☐	可选与此实体关联的框。
corridor	CorridorGraphics ☐	可选与此实体关联的走廊。
cylinder	CylinderGraphics ☐	可选 要与此实体关联的圆柱体。
ellipse	EllipseGraphics 🗹	可选与此实体关联的椭圆。
ellipsoid	EllipsoidGraphics 🗹	可选与此实体关联的椭球。
label	LabelGraphics □	可选 的options.label与此实体关联。
model	ModelGraphics □	可选与该实体关联的模型。
path	PathGraphics 🖸	可选与此实体关联的路径。
plane	PlaneGraphics 🖸	可选与此实体关联的平面。
point	PointGraphics □	可选与此实体关联的点。
polygon	PolygonGraphics ☐	可选 要与此实体关联的多边形。
polyline	PolylineGraphics 🖸	可选与此实体关联的折线。
polylineVolume	PolylineVolumeGraphics 🗹	可选 polylineVolume与此实体关联。
rectangle	RectangleGraphics 🗗	可选 要与此实体关联的矩形。
wall	WallGraphics □	可选与此实体关联的墙。

#### 举例:

#### 官方例子 Points <sup>[7]</sup>

```
viewer.entities.add({
    position : Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-75.59777, 40.03883),
    point : {
        pixelSize : 10,
        color : Cesium.Color.YELLOW
    }
});
```

上面示例中,使用了viewer的entities添加Entity实体,entities实际是entity的集合对象。其中:

- id :表示唯一标识符
- name :表示名字,可以不设置
- position :点在场景中位置
- point : 指明该entity对象为point类型 PointGraphics ♂,其中大小为10、颜色为黄色。

同样,添加面对象和多边形雷同,具体查询对应API文档。

查看 示例 🖸

## 材质

空间对象可视化,不仅需要知道对象的空间位置,还需要知道对象的显示样式。显示样式就是通过材质来控制,比如说颜色、透明度、纹理贴图、更高级的光照等等。我们常用到就是颜色和透明度。

以下代码为绘制一个半透明的红色椭圆,设置material为Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5)透明度为0.5的红色:

```
viewer.entities.add({
   position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
   name:'Red ellipse on surface with outline',
   ellipse:{
      semiMinorAxis:250000.0,
      semiMajorAxis:400000.0,
      material:Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5),
   }
});
```

## 填充和边框

填充和边框共同组成了面状对象的样式,通过制定属性 fill (默认为 true )和 outline (默认为 false )来确定是否显示填充和边框, material 对应填充样式, outlineColor 和 outlineWidth 对应边框的颜色和宽度。如一下内容绘制一个填充半透明红色边框为蓝色的椭圆:

```
viewer.entities.add({
    position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
    name:'Red ellipse on surface with outline',
    ellipse:{
        semiMinorAxis:300000.0,
        semiMajorAxis:300000.0,
        height:200000.0,
        fill:true,
        material:Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5),
        outline:true, //必须设置height, 否则ouline无法显示
        outlineColor:Cesium.Color.BLUE.withAlpha(0.5),
        outlineWidth:10.0//不能设置,固定为1
    }
});
```

### 贴图

通过设置material为图片url,可以将图片填充到对象中:

```
viewer.entities.add({
    position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
    name:'Red ellipse on surface with outline',
    ellipse:{
        semiMinorAxis:250000.0,
        semiMajorAxis:400000.0,
        height:200000.0,
        fill:true,
        material:"./sampledata/images/globe.jpg",
        outline:true, //必须设置height, 否则ouline无法显示
        outlineColor:Cesium.Color.BLUE.withAlpha(0.5),
        outlineWidth:10.0//windows系统下不能设置固定为1
    }
});
```

# 垂直拉伸

有时候我们需要将面在垂直方向进行拉伸形成体,通过extrudedHeight即可实现这种效果,形成的体积任然符合它拉伸面的地球曲率。

```
viewer.entities.add({
   position:Cesium.Cartesian3.fromDegrees(103.0, 40.0),
   name:'Red ellipse on surface with outline',
   ellipse:{
      semiMinorAxis:250000.0,
      semiMajorAxis:400000.0,
      height:200000.0,
      extrudedHeight:400000.0,
      fill:true,
      material:Cesium.Color.RED.withAlpha(0.5),
      outline:true, //必须设置height, 否则ouline无法显示
      outlineColor:Cesium.Color.BLUE.withAlpha(0.5),
      outlineWidth:10.0//windows系统下不能设置固定为1
    }
});
```

# 场景中entity管理

viewer.entities属性实际上是一个EntityCollecton对象,是entity的一个集合,提供了add、remove、removeAll等等接口来管理场景中的entity。

查看帮助文档,提供一下接口:

- Cesium.EntityCollection.collectionChangedEventCallback(collection,added, removed, changed) <sup>[]</sup> The signature of the event generated by EntityCollection#collectionChanged <sup>[]</sup>.
- add(entity) → Entity <sup>□</sup> 添加实体
- computeAvailability() → TimeInterval <sup>□</sup> 计算集合中实体的最大可用性。如果集合包含无限可用数据和非无限数据的混合,则它将返回仅与非无限数据有关的时间间隔。如果所有数据都是无限的,则将返回无限的间隔。
- contains(entity) → Boolean <sup>□</sup> 是否有包含
- getById(id) → Entity 🖸 通过ID查询实体
- getOrCreateEntity(id) → Entity <sup>[2]</sup> 获取具有指定ID的实体或创建它,如果不存在,则将其添加到集合中。
- remove(entity) → Boolean <sup>□</sup> 移除指定实体
- removeAll() □ 移除全部,清空
- removeById(id) → Boolean <sup>□</sup> 移除指定ID的实体
- resumeEvents() 檔 EntityCollection#collectionChanged 檔 添加或删除项目后立即 恢复引发事件。调用 此函数时,在事件暂停期间进行的任何修改将作为单个事件触发。该函数是按引用计数的,只要有对的 相应调用,就可以安全地多次调用 EntityCollection#resumeEvents 檔 。
- suspendEvents() 檔 EntityCollection#collectionChanged 檔 在引发到的相应调用之前, 防止引发事件 EntityCollection#resumeEvents 檔 ,此时将引发涵盖所有已暂停操作的单个事件。这允许有效地添加和 删除许多项目。只要有相应的调用,就可以安全地多次调用此函数 EntityCollection#resumeEvents 檔 。

#### **DataSource**

说到dataSourceDisplay,或许初学者会有点儿陌生。但是说到viewer.entities,可能大家都很熟悉了。实际上我们平常通过viewer.entities加入到场景中的各种对象,等同于加入到dataSourceDisplay当中。

dataSourceDisplay实际上内部管理着一堆dataSource对象,其中有一个比较特殊的dataSource,名字叫 defaultDataSource。它的内部和其他类型的dataSource也很相似,都是由一堆entity组成的entities。entity 代表一个实体。我们平时使用的viewer.entities,其实只是一个快捷方式。它真正调用的是 dataSourceDisplay.defaultDataSource.entities 。

我们通过viewer.entities增加到场景中的实体,实际上是由dataSourceDisplay来管理的。

defaultDataSource相当于Cesium为我们内置的一个dataSource,不需要我们手动创建,只需要调用 viewer.entities直接加载三维实体就好。

### 参考

https://zhuanlan.zhihu.com/p/80904975 ☐

#### Scene

Scene是用来管理三维场景的各种对象实体的核心类.

globe用来表示整个地球的表皮,地球表皮的绘制需要两样东西,地形高程和影像数据。Cesium的地形高程数据只能有一套,而影像数据可以由多层,多层可以相互叠加。

primitives、groundprimitives则是表示加入三维场景中的各种三维对象了。groundPrimitives用来表示贴地的三维对象。我们之前通过viewer.entities加入场景中的三维实体,大多会转化成primitives和groundPrimitives。

这里面有一个值得注意的问题: 经常有开发者会调用 scene.primitives.removeAll() 来清空所有三维场景对象。这个操作是破坏性的。因为viewer.entities可以自己管理和自身相关的primitive的,也就是它会自动调用scene.primitives的 add 和 remove 方法,来进行primitive的增删操作。然而此时因为 removeAll 的操作,却也被强制删掉了,从而导致viewer.entities失效。 removeAll 并非不能用,我们在接下来的Primitive类中论述。

最后剩下的就是一堆地球周边的环境对象了,比如 skyBox (用来表示星空)、 skyAtmosphere (用来表示大气)、 sun (表示太阳)、 moon (表示月亮)等等。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/80904975 
 □

# Cesium的 Property机制

#### 参考

● Cesium的Property机制总结 <sup>□</sup>

# Cesium3DTileset 让场景更细致更真实

### 3d tile特点

- 3d tiles的特点 https://cesium.com/blog/2015/08/10/introducing-3d-tiles/ <sup>□</sup>
- 协议完全开放: 任何组织机构都可以用此标准来定义自己的数据。
- 渐进加载和渲染: 这是3dtiles的主要目的,采用HLOD技术,保证只加载和渲染和当前精度匹配的数据。
- 面向三维空间: 定义在三维空间中,不仅仅是点、线、面等常规二维数据
- 可交互: 支持鼠标选择和高亮
- 样式可配置:根据对象属性修改对象的显示样式。
- 更强的适应性: 空间索引不仅仅支持常规四叉树,可以根据数据内容动态构建索引树。
- 更强的灵活性: 动态调整数据加载精度
- 更广泛的数据支持: 点云(points)、三维模型(b3dm,i3dm)、甚至地形、矢量(vctr)都可以用3d tiles格式定义。
- 精度: 使用矩阵偏移解决大坐标值的漂移问题
- 实时的: 支持动态数据

# Cesium3DTile 四类

点云(pnts)、三维模型(b3dm,i3dm)、甚至地形、矢量(vctr)都可以用3d tiles格式定义。

# Cesium3DTileset 🗈 类

举例:

```
var tileset = scene.primitives.add(new Cesium.Cesium3DTileset({
    url : 'http://localhost:8002/tilesets/Seattle/tileset.json'
}));
viewer.scene.primitives.add(tileset);
viewer.flyTo(tileset);
```

#### 高度调整

```
//readyPromise 异步
  tileset.readyPromise.then(function (argument) {
     var heightOffset = 20.0;//高度 抬升
     var boundingSphere = tileset.boundingSphere;//包围球
      var cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(boundingSphere.center);//包围求中心点
     var surface = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude,
     var offset = Cesium.Cartesian3.fromRadians(cartographic.longitude, cartographic.latitude, he
      var translation = Cesium.Cartesian3.subtract(offset, surface, new Cesium.Cartesian3());
      tileset.modelMatrix = Cesium.Matrix4.fromTranslation(translation);
4
                                                                                             ١
  //经纬度高度 一起调整 仅限原数据中 root.transform 使用这种方式计算的
  tileset.readyPromise.then(function (argument) {
     var position = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(106.540585, 29.558622, 20);
     var mat = Cesium.Transforms.eastNorthUpToFixedFrame(position);
     tileset._root.transform = mat;
```

# Cesium3DTileStyle 🗈 类

举例:

# 参考

- CESIUM3DTITLE 调整位置 □
- Cesium学习笔记(五): 3D 模型 <sup>□</sup>

# Primitive-API 性能好,才是真的好

GeometryInstance类

Geometry类

# Fabric 玩点高级

Appearance类

Material类

# ParticleSystem 粒子系统

## 什么是粒子系统?

粒子系统是一种图形技术,可以模拟复杂的基于物理的效果。粒子系统是小图像的集合,当一起查看时,它们会形成更复杂的"模糊"对象,例如火,烟,天气或烟火。通过使用诸如初始位置,速度和寿命之类的属性指定单个粒子的行为,可以控制这些复杂的效果。

cesium 中粒子效果相关:

- Particle <sup>□</sup> 粒子系统发射的粒子。
- ParticleBurst ☑ 表示在系统生命周期中给定时间的粒子系统中的粒子爆发。
- ParticleEmitter <sup>©</sup> 一个从ParticleSystem初始化Particle的对象。此类型描述一个接口,不能直接实例化。
- ParticleSystem <sup>□</sup> 粒子系统管理粒子集合的更新和显示。
- 一个基本粒子系统代码:

```
var particleSystem = viewer.scene.primitives.add(new Cesium.ParticleSystem({
    image : '../../SampleData/smoke.png',//图片资源
    imageSize : new Cesium.Cartesian2(20, 20),//图像大小
    startScale : 1.0,//开始缩放比
    endScale : 4.0,//死亡时缩放比
    particleLife : 1.0,
    speed : 5.0, //速度
    emitter : new Cesium.CircleEmitter(0.5),//发射器 圆形粒子发射器
    emissionRate : 5.0,
    modelMatrix : entity.computeModelMatrix(viewer.clock.startTime, new Cesium.Matrix4()),
    lifetime : 16.0 //寿命
}));
```

## Particle 类

粒子系统发射的粒子。

```
构造函数
new Cesium.Particle(options)
```

可选参数 options :

名称	类型	默认值	描述
mass	Number	1.0	可选 粒子的质量(以千克为单位)。
position	Cartesian3 ぱ	Cartesian3.ZERO	可选 粒子在世界坐标中的初始位置。
velocity	Cartesian3 □	Cartesian3.ZERO	可选世界坐标系中粒子的速度向量。
life	Number	Number.MAX_VALUE	可选世界坐标系中粒子的速度向量。
image	Object		可选 用于广告牌的 URI,HTMLImageElement或 HTMLCanvasElement。
startColor	Color □	Color.WHITE	可选 粒子诞生时的颜色。
endColor	Color □	Color.WHITE	可选 粒子死亡时的颜色。
startScale	Number	1.0	可选 粒子诞生时的比例。
endScale	Number	1.0	可选 死亡时粒子的比例。
imageSize	Cartesian2 옵	new Cartesian2(1.0, 1.0)	可选 尺寸,宽度乘高度,以像素为单位缩 放粒子图像。

## ParticleBurst 类

表示在系统生命周期中给定时间的粒子系统中的粒子爆发。 控制每秒发射多少粒子,从而改变系统中粒子的密度。

# 构造函数 new Cesium.ParticleBurst(options)

#### 参数 options :

名称	类型	默认 值	描述
time	Number	0.0	可选 粒子系统生命周期开始后发生爆发的时间(以秒为单位)。
minimum	Number	0.0	可选 突发中发射的最小粒子数。
maximum	Number	50.0	可选 爆发中发射的最大粒子数。

指定一个 burst 对象数组,以在指定的时间发射粒子爆发(如上面的动画所示)。这会增加粒子系统的 多样性或爆炸性。

将此属性添加到您的中 particleSystem 。

```
bursts : [
    new Cesium.ParticleBurst({time : 5.0, minimum : 300, maximum : 500}),
    new Cesium.ParticleBurst({time : 10.0, minimum : 50, maximum : 100}),
    new Cesium.ParticleBurst({time : 15.0, minimum : 200, maximum : 300})
]
```

在给定的时间,这些脉冲将在最小和最大粒子之间发射。

## ParticleEmitter 类

一个从 ParticleSystem 初始化 Particle 的对象。此类型描述一个接口,不能直接实例化。

当粒子诞生时,其初始位置和速度矢量受的控制 ParticleEmitter 。发射器每秒会产生由 emissionRate 参数指定的一定数量的粒子,并根据发射器类型使用随机速度进行初始化。

对应 ParticleSystem 的 emitter :

```
var fireSystem = new Cesium.ParticleSystem({
   image: '.../../assets/img/fire.png',
   emitter: new Cesium.ConeEmitter(Cesium.Math.toRadians(20.0)),//粒子发射器
   imageSize: new Cesium.Cartesian2(40, 40),
   emissionRate: 15.0,
   lifetime: 16.0,
   modelMatrix: computeModelMatrix(modelEntity, Cesium.JulianDate.now()),//位置
});
scene.primitives.add(fireSystem);
```

内置的几个发射器对象:

● BoxEmitter □ 在箱子内发射粒子的粒子发射器。粒子将随机放置在盒子中,并且具有从盒子中心发出的初始速度。 在一个盒子内随机采样的位置初始化粒子,并将它们从六个盒子面之一中引出。它接受一个 Cartesian3 □ 参数,该参数指定盒子的宽度,高度和深度尺寸。

参数:

o dimensions : Cartesian3 🖸 盒子的宽度, 高度和深度尺寸。正方体盒子

```
○ //默认值
new Cartesian3(1.0, 1.0, 1.0)
```

● CircleEmitter ☑ 从圆形发射粒子的粒子发射器。粒子将定位在一个圆内,并且具有沿z向量移动的初始速度。

参数:

o radius :Number 圆的半径,以米为单位。

```
○ //默认值 1.0
new Cesium.CircleEmitter(1.0)
```

● ConeEmitter <sup>□</sup> 在圆锥体内发射粒子的粒子发射器。粒子将位于圆锥体的尖端,并且初始速度朝向底部。

#### 参数:

o angle :Number 圆锥角(以弧度为单位)。

```
○ //默认值 30度角对应弧度
new Cesium.ConeEmitter(Cesium.Math.toRadians(30.0))
```

● SphereEmitter <sup>□</sup> 在球体内发射粒子的粒子发射器。粒子将随机放置在球体内,并且具有从球体中心发出的初始速度。

#### 参数:

o radius :Number 球体的半径,以米为单位。默认1.0

```
」

is

is

is

new Cesium.SphereEmitter(1.0)
```

## ParticleSystem 类

粒子系统管理粒子集合的更新和显示。

#### 粒子发射速率

emissionRate 属性控制每秒生成多少个粒子,用来调整粒子密度。值越大每秒产生粒子数越多,粒子越密集。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    emissionRate: 15.0,
    //...
});
```

#### 粒子/粒子系统的生命周期

一些参数控制了粒子系统的 **生命周期**,默认粒子系统一直运行。 设置 lifetime 属性控制粒子的持续时间,同时需要设置 loop 属性为 false 。 loop 设为 true ,一直循环执行下去。比如设定一个粒子系统运行5秒,5秒后粒子效果结束:

```
new Cesium.ParticleSystem({
    lifetime: 5.0,
    loop: false,
    //...
});
```

为了每个粒子都有一个随机生命周期,我们可以设置 minimumParticleLife 和 maximumParticleLife 。比如下面的代码设置了粒子生命周期在5秒和10秒之间:

```
new Cesium.ParticleSystem({
    minimumParticleLife: 5.0,
    maximumParticleLife: 10.0,
    //particleLife: 1.0,
    //...
});
```

设置 particleLife 属性为5.0 表示设置每个粒子的生命周期是5秒。 如果设置 particleLife , minimumParticleLife 和 maximumParticleLife 将失效。

#### 粒子样式

#### 贴图(image):

纹理贴图。为粒子 Particle 换个皮肤。

```
new Cesium.ParticleSystem({
   image: '../../assets/img/fire.png',
   //...
});
```

#### 颜色 (Color □)

除了设定image属性来控制粒子的纹理外,还可以设定一个颜色值,这个值可以在粒子的生命周期内变化。

下面代码使火焰粒子产生的时候是淡红色,消亡的时候是半透明黄色。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    //color:Cesium.Color.RED,
    startColor: Cesium.Color.YELLOW.withAlpha(0.5),
    endColor: Cesium.Color.RED.withAlpha(0.7),
    //...
})
```

#### 大小 (Size)

通常粒子大小通过 imageSize 属性控制。如果想设置一个随机大小,每个粒子的宽度在 minimumImageSize.x 和 maximumImageSize.x 之间随机,高度在 minimumImageSize.y 和 maximumImageSize.y 之间随机,单位为像素。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    minimumImageSize : new Cesium.Cartesian2(30.0, 30.0),
    maximumImageSize : new Cesium.Cartesian2(60.0, 60.0),
    //...
});
```

和颜色一样,粒子大小的倍率在粒子整个生命周期内,会在 startScale 和 endScale 属性之间插值。这个会导致你的粒子随着时间变大或者缩小。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    startScale: 1.0,
    endScale: 4.0,
    //...
});
```

#### 运行速度(Speed)

发射器控制了粒子的位置和方向,速度通过 speed 参数或者 minimumSpeed 和 maximumSpeed 参数来控制。

速度越大相同生命周期内运动越远。

```
new Cesium.ParticleSystem({
    //speed: 5.0,
    minimumSpeed: 5.0,
    maximumSpeed: 10.0,
    //...
});
```

如果设置 speed 将覆盖 minimumSpeed 和 maximumSpeed 。

#### 位置

粒子系统使用两个转换 矩阵 🖸 来定位:

- modelMatrix : 把粒子系统从模型坐标系转到世界坐标系。
- emitterModelMatrix : 在粒子系统的局部坐标系内变换粒子发射器。

我们提供两个属性也是为了方便,当然可以仅仅设置一个,把另一个设置为单位矩阵。为了学习创建这个矩阵,我们尝试把我们的粒子系统相对另一个 entity 。

#### 颗粒质量 (mass)

- mass 以千克为单位设置最小和最大颗粒质量。默认1.0kg
- minimumMass □ 设置粒子质量的最小范围(以千克为单位)。粒子的实际质量将被选择为高于此值的随机量。
- maximumMass □ 以千克为单位设置最大粒子质量。粒子的实际质量将选择为低于此值的随机量。

## 方法 (Methods)

- destroy() <sup>□</sup> 销毁
- isDestroyed() □ → Boolean 是否被销毁

#### 完成事件 (complete)

当粒子系统达到其生命周期尽头时触发事件。

#### 更新回调( UpdateCallback 🗈 )

为了提升仿真效果,粒子系统有一个更新函数。这个是个手动更新器,比如对每个粒子模拟重力或者风力的影响,或者除了线性插值之外的颜色插值方式等等。每个粒子系统在仿真过程种,都会调用更新回调函数来修改粒子的属性。回调函数传过两个参数,一个是粒子本身,另一个是仿真时间步长。大部分物理效果都会修改速率向量来改变方向或者速度。下面是一个粒子响应重力的示例代码:

```
var gravityScratch = new Cesium.Cartesian3();

/**

* 用于在每个时间步修改粒子属性的函数。这可以包括力的修改,颜色,大小等。

* @param {Particle} particle 正在更新的粒子。

* @param {Number} dt 自上次更新以来的时间(以秒为单位)。

*/

function applyGravity(particle, dt) {

// 计算每个粒子的向上向量(相对地心)

var position = particle.position;

Cesium.Cartesian3.normalize(position, gravityScratch);

Cesium.Cartesian3.multiplyByScalar(gravityScratch, viewModel.gravity * dt, gravityScratch);

particle.velocity = Cesium.Cartesian3.add(particle.velocity, gravityScratch, particle.velocity}
```

这个函数计算了一个重力方向,然后使用重力加速度(-9.8米每秒平方)去修改粒子的速度方向。

设置粒子系统的更新函数:

```
new Cesium.ParticleSystem({
    updateCallback: applyGravity,
    //...
});
```

## 额外的天气效应

使用雾和大气效果来增强可视化效果,并匹配我们试图复制的天气类型。

hueshift 沿着颜色光谱改变颜色, saturationShift 改变了视觉实际需要的颜色与黑白的对比程度, brightnessShift 改变了颜色的生动程度。

雾密度 density 改变了地球上覆盖物与雾的颜色之间的不透明程度。雾的 minimumBrightness 用来使雾变暗。

```
scene.skyAtmosphere.hueShift = -0.8;
scene.skyAtmosphere.saturationShift = -0.7;
scene.skyAtmosphere.brightnessShift = -0.33;
scene.fog.density = 0.001;
scene.fog.minimumBrightness = 0.8;
```

## 参考

- [官方]Introduction to Particle Systems 🖸
- [官方]Advanced Particle System Effects 🗹
- [官方示例]Particle System 小车尾气 <sup>□</sup>
- [官方示例]Particle System Fireworks 烟花 🗅
- [官方示例]天气 🖸
- [官方示例]拖尾 🖸
- Cesium官方教程9--粒子系统 <sup>□</sup>
- CESIUM实时目标跟踪最新特效教程系列2—粒子系统(实时发射波束跟踪目标) <sup>□</sup>
- CESIUM粒子特效笔记 <sup>□</sup>
- CESIUM中级教程9 ADVANCED PARTICLE SYSTEM EFFECTS 高级粒子系统效应 □

## 鼠标交互

拾取技术(picking)能够根据一个屏幕上的像素位置返回三维场景中的对象信息。

有好几种拾取:

- Scene.pick <sup>□</sup>:返回窗口坐标对应的图元的第一个对象。
- Scene.drillPick 🖸 :返回窗口坐标对应的所有对象列表。
- Globe.pick <sup>□</sup>:返回一条射线和地形的相交位置点。

#### 官方示例:

- 拾取示例 🖸
- 3D Tiles 对象拾取 <sup>□</sup>

举例,拾取构件查看属性:

```
var scene = viewer.scene;

//添加一个左键点击事件

viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function (movement) {

    //拾取

    var feature = scene.pick(movement.position);

    if (feature instanceof Cesium.Cesium3DTileFeature) {

        //查看拾取到构件属性

        var propertyNames = feature.getPropertyNames();

        var length = propertyNames.length;
        for (var i = 0; i < length; ++i) {

            var propertyName = propertyNames[i];
            console.log(propertyName + ': ' + feature.getProperty(propertyName));
        }

    }
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

查看 示例 🖸

## Cesium获取鼠标点击位置

屏幕坐标(鼠标点击位置距离 canvas 左上角的像素值)

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');
var handler= new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
     console.log(movement.position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

#### 世界坐标(Cartesian3)

通过: Camera.pickEllipsoid(windowPosition, ellipsoid, result) → Cartesian3 □ 拾取,可以获取 当前点击视线与椭球面相交处的坐标,其中ellipsoid是当前地球使用的椭球对象:

viewer.scene.globe.ellipsoid .

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
     var position = viewer.scene.camera.pickEllipsoid(movement.position, viewer.scene.globe.ell:
     console.log(position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

#### 场景坐标

中拾取相应的位置,返回笛卡尔坐标。

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
     var position = viewer.scene.pickPosition(movement.position);
     console.log(position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

#### 地标坐标

通过: viewer.scene.globe.pick(ray, scene, result) 🖸 获取,可以获取点击处地球表面的世界坐 标,不包括模型、倾斜摄影表面。其中ray=viewer.camera.getPickRay(movement.position)。

```
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');

var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function (movement) {
    var ray=viewer.camera.getPickRay(movement.position);
    var position = viewer.scene.globe.pick(ray, viewer.scene);
    console.log(position);
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

## 限制鼠标的视图控制

```
js
// 禁用放大缩小和自由旋转视图
viewer.scene.screenSpaceCameraController.enableZoom = false;
viewer.scene.screenSpaceCameraController.enableTilt = false;
```

#### 修改视图默认鼠标操作方式

添加自定义鼠标事件(1),实现点击、双击、右键点击等事件

添加自定义鼠标事件(2),实现点击、双击、右键点击等事件。本质来讲和上面是一样的,只是写法不同。

```
// 添加事件
// 可以通过Cesium.ScreenSpaceEventType类实现不同的触发条件
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(viewer.scene.canvas);
handler.setInputAction(function(click){
    console.log('左键单击事件: ',click.position);
},Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);

// 移除事件
handler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

## 参考

- Cesium获取鼠标点击位置(PickPosition) <sup>□</sup>
- Cesium鼠标事件汇总 <sup>□</sup>

## 自定义气泡

```
var info = document.getElementById("info");
function showInfo(entity) {
    info.innerHTML = entity.name + '<br>' + entity.description;
    info.style.display = 'block';
function hideInfo() {
    info.style.display = 'none';
var scene = viewer.scene;
var pickPosition;
viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function onLeftClick(movement) {
    var picked = scene.pick(movement.position);
    if (picked) {
        if (picked.id == model) {
            pickPosition = scene.pickPosition(movement.position);
            showInfo(model);
        hideInfo();
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
var removeChanged = scene.postRender.addEventListener(function (percentage) {
    //转换到屏幕坐标
    if (pickPosition && info.style.display == 'block') {
        var winpos = scene.cartesianToCanvasCoordinates(pickPosition);
        if (winpos) {
            info.style.left = (winpos.x - 100 / 2).toFixed(0) + 'px';
            info.style.top = (winpos.y - 100).toFixed(0) + 'px';
```

# Cesium 中的pick

在cesium中,想获取不同的对象,需要通过pick方法来进行拾取,但是Cesium中有多种pick的方法,例如:

- scene中有pick、pickPosition、及drillPick等
- camera中有getPickRay、pickEllipsoid等
- globel中有pick

先来分类说一下各个pick的作用:

scene中(一般用来获取entity对象):

- pick: scene.pick 可以通过此方法获取到pick对象,通过pick.id即可拾取当前的entity对象,也可以 获取Cesium3DTileFeature对象;
- drillPick: scene.drillPick(click.position) 是从当前鼠标点击位置获取entity的集合,然后通过 for循环可以获取当前坐标下的所有entity;
- pickPosition: 通过 viewer.scene.pickPosition(movement.position) 获取,可以获取场中任意点击 处的对应的世界坐标。(高程不精确)

pick与drillPick的区别: pick只可获取一个entity对象(如该位置存在多个entity,哪怕面点线不在同一高度,面entity都可能会盖住点线entity),但drillPick可获取当前坐标下的多个对象;

camera和globel中的pick:

这两个里面的pick一般搭配使用,通过camera中的getPickRay获取ray(射线),然后通过globel中的pick 方法,获取世界坐标,如下面的地形坐标的获取;

1. 通过pick进行地形上的坐标的获取

这个是常用的方法,当你想获取当前鼠标位置的三维坐标时,经常使用到这个方法:

第一步: 通过camera的getPickRay,将当前的屏幕坐标转为ray(射线);

```
viewer.camera.getPickRay(windowCoordinates);
```

第二步:找出ray和地形的交点,即可求出三维世界坐标

```
globe.pick(ray, scene);
```

2. 通过pick获取entity

```
handler.setInputAction(function (movement) {
    var pick = viewer.scene.pick(movement.endPosition); //获取的pick对象
    var pickedEntity = Cesium.defined(pick) ? pick.id : undefined; //pick.id即为entity
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.MOUSE_MOVE);
```

● Cesium 中的pick讲解 <sup>□</sup>

## Cesium 各高度的获取

#### 1. 地形高度的获取

• 方法a: 通过事件获取到像素坐标, 然后转为世界坐标, 再求地形高度

```
var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(scene.canvas);
handler.setInputAction(function(evt) {
    var ray=viewer.camera.getPickRay(evt.position);
    var cartesian=viewer.scene.globe.pick(ray,viewer.scene);
    var cartographic=Cesium.Cartographic.fromCartesian(cartesian);
    var height = cartographic.height的值为地形高度。
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
```

- 方法b: 先转为经纬度,通过viewer.scene.globe.getHeight(cartographic) 直接求地形高度,cartographic.height可以为0
- 方法c: Cesium.sampleTerrain 获取简单地形高度; (异步)
- 方法d: Cesium.sampleTerrainMostDetailed 获取精确地形高度;(异步)

地形高度获取小结:如果你是在事件里获取可用a方法,如果你要是想实时获取可用b,其它情形可用c

## 2. 模型表面高度的获取

## 参考

● Cesium 各高度的获取 <sup>[7]</sup>

# dae转gltf/bgltf

使用COLLADA2GLTF-bin.exe把dae数据转为gltf格式。通过cmd进入到colladaTogltf.exe所在的文件夹,使用如下命令:

COLLADA2GLTF-bin.exe -f daePath -e

sh

或者

COLLADA2GLTF-bin.exe -f daePath -o gltfPath

sh

这里的daePath为dae文件的全路径,比如 C:\Test.dae

gltf的转换工具可以在 https://github.com/KhronosGroup/glTF/wiki/Converter-builds <sup>II</sup> 获取——COLLADA2GLTF-bin.exe

#### 参考:

- [github]COLLADA to glTF converter □
- dae转gltf <sup>□</sup>
- Cesium中导入三维模型方法(dae到glft/bgltf) <sup>□</sup>

# 跨域问题

- Access to image at 'http://localhost:8082/error/cesiumla cros.html:1 b.png' from origin 'http://localhost:8081' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
- 症状: 浏览器输出CORS policy错误,所加载的对象没显示
- 问题定位: web前端开发,与cesium无关
- 问题复现:页面引用的一些不在当前页面地址的资源
- 问题解决:
  - 。 跨域问题的终极解决方法在服务端
  - 若服务端代码可改:添加跨域头
  - 若服务端不可控:添加代理服务器

# 模型漂移

- 症状: 随着视角旋转,模型并不能在中心位置
- 问题定位:图形学,与cesium有关
- 问题复现: 模型和地形的相对高度不一致
- 问题解决:
  - 1. viewer.scene.globe.depthTestAgainstTerrain=true;//打开地形深度检测
  - 2. 调节对象高度;
  - 3. viewer.scene.globe.depthTestAgainstTerrain=false;//关闭地形深度检测

# 底图偏移

- 症状: 换了底图之后,影像和实体有较大偏差
- 问题定位: GIS数据源,与cesium有关
- 问题复现: 国内公开访问的底图(除天地图)都有火星偏移
- 问题解决:
  - 不要采用有偏移的底图数据(可以使用天地图底图)
  - 。 或者实时编译修正