Complément sur les Réseaux

Plan: - Introduction


- Définitions
- Techniques de commutation.
- Mécanismes mis en œuvre dans un réseau.
- Transmission des données
 - Quantification du trafic
 - Multiplexage et Optimisation
- Quelques protocoles hauts débits
 - IEEE 802.6 alias DQDB
 - ISO 9314 alias FDDI
 - Frame relay
 - ATM ...

ISIMA

P. Laurençot

Définition et Objectif

Un réseau est un ensemble de moyens informatiques géographiquement dispersés destinés à offrir un service ou assurer le transport des données.



Critère pour un réseau

• Etendue géographique

- PAN, LAN, MAN, WAN
- WPAN, WLAN, WMAN, WWAN

Type

- réseau privé
- réseau public

Modes de diffusion

- réseau de diffusion 1 -> n
- réseau de collecte n -> 1
- réseau de commutation 1<-> 1

Topologie (1)

- Différence entre topologie physique et logique
- Topologie physique en bus.
 - Un câble backbone unique qui est terminé aux deux extrémités.
 - Bon rapport performance/prix
 - Insertion d'une nouvelle station très simple sur le backbone
 - Longueur du bus limité -> affaiblissement du signal
 - Câble coupé -> plus de réseaux
- 🔲 Topologie physique en étoile ou en étoile étendue.
 - Tous les sites sont reliés à un nœud central
 - Tous les messages transitent par ce nœud central
 - Le nœud central agit comme un filtre
 - Problème si panne du nœud central

Topologie (2)

- Topologie physique en anneau.
 - Chaque hôte est connecté à son voisin
 - L'information circule dans un seul sens
 - Le message est lu et régénéré par chaque station
 - Débit élevé et grande distance possible
 - Pour augmenter la sécurité, double anneau
- Topologie physique hiérarchique ou arborescente.
 - Dérivés des réseaux en étoile étendue et reliés entre eux par des ordinateurs ou routeurs
- **☐** Topologie maillée
 - Utilisation de commutateurs
 - Très performant au niveau des pannes
- Topologie logique : broadcast ou passage de jeton

Equipement d'un réseau

- Couche Physique :
 - Modem, carte CSU/DSU (channel service Unit/ Data Service Unit)
 - Répéteur
 - Concentrateur (HUB) ou répéteur multiport
- Couche Liaison de données
 - NIC (Network Interface Card) == carte réseau
 - Pont
 - Commutateur (switch) ou Pont multiport
- Couche Réseau
 - Routeur, commutateur multi-couches (layer3)
- **Couche Application**
 - Passerelle, Proxy

Commutation (1)

But:

Relier les différents abonnés entre eux en minimisant les coûts
 Partage des ressources

Commutation de circuits.

- Création d'un lien physique par juxtaposition de différents supports physiques afin de constituer une liaison de bout en bout entre le destinataire et la source
 - Connexion réalisé avant l'échange d'information
 - Libération à la fin de la connexion
 - Pas de stockage intermédiaire
 - Des ressources sont mobilisées
 - Régulation faite à la connexion

Etablissement d'un circuit virtuel

Commutation (2)

- Commutation de messages.
 - Pas de lien physique entre le destinataire et la source
- Chaque bloc d'informations (message) constitue une unité de transfert acheminée individuellement par le réseau
 - Le message est mémorisé à chaque nœud
 - Utilisation d'une mémoire importante
 - Meilleure utilisation des lignes
 - Transfert même si le correspondant est occupé
 - Multicast possible
- Commutation de paquets.
 - Les messages sont découpés en paquet de longueur maximale fixe
 - Le séquencement des paquets n'est pas garanti
 - Réassemblage des paquets
 - Meilleure utilisation des lignes
 - •••

Commutation (3)

Comparaison circuits / paquets

Technique	Circuits	Paquets
Circuit dédié	Fixe	Dynamique
Gaspillage de BP	Oui	Non
Mémoire tampon	Non	Oui
Même chemin	Oui	Oui/Non
Congestion	Non	Oui
Facturation	Temps	Taille
Séquencement	Oui	Non

But: Emuler un circuit virtuel dans un réseau à commutation de paquets

Mode Non connecté

- Les informations (paquets) transitent dans le réseau indépendamment les uns des autres
 - Les routes empruntées ne sont pas toujours les mêmes
 - Le séquencement n'est pas garanti
 - Un paquet peut se perdre

Le mécanisme de réception d'un paquet est assez compliqué (remise en ordre,...)



Mode Datagramme

Mode connecté

- 3 phases distinctes
 - Connexion (discussion des paramètres,...)
 - Transfert des données
 - Déconnexion

	Paquets	Circuits
Mode non	UDP	UDP
connecté	au-dessus de	au-dessus de
Niveau 4	IP	ATM
Mode	TCP	AAL1 (ATM)
connecté	au-dessus de	au-dessus de
Niveau 4	IP	ATM

Mécanismes mis en œuvre dans un réseau (1)

- L'adressage
 - Identification sans ambiguïté d'une machine
 - Adressage à plat ou global
 - Adressage hiérarchique (réseau, pt d'accès, identifiant)

Exemple : adresse IP, adresse ATM, n° téléphone,...

- Découpage des données
 - Fragmentation des données pour être en adéquation avec les protocoles transmettant les données

Chaque réseau à une taille maximale au niveau paquet:

MTU: Maximum Transfert Unit


Exemple: Arpanet: 1000 octets

Ethernet: 1500 octets FDDI: 4470 octets



Mécanismes mis en œuvre dans un réseau (2)

Exemple découpage des données en IP (Fragmentation IP)



Flag: bit 1 : non utilisé

bit 2 : indique si le paquet peut être fragmenté

bit 3 : dernier fragment (0), fragment autre (1)

<u>Identification</u>: n° attribué à chaque fragment afin de permettre leur

réassemblage

Position fragment : position du début du fragment

Un paquet fragmenté n'est jamais réassemblé sauf par le destinataire

Mécanismes mis en œuvre dans un réseau (3)

- Le routage
 - Mise en œuvre de protocole de routage (RIP, OSPF, BGP,...)
 - Implémentation manuelle des routes
- La congestion
 - Mise en œuvre de méthode de contrôle de flux
 - → exemple dans TCP, frame relay,...

- La sécurité
 - Politique de sécurité, cryptage, certificat ...

Transmission des données

Quantification du trafic (1)

• But:

- Minimiser le nombre de lignes sans dégrader trop le service
- Formule d'Erlang

1 erlang = 1 ligne occupée pendant 1 heure

$$- V = \int_{0}^{T} \mathbf{T}$$

$$\mathbf{V} = \mathbf{N} * \mathbf{T} \text{ avec } \mathbf{V} : \mathbf{Volume du trafic \'ecoul\'e}$$

$$\mathbf{T} : \text{ dur\'ee moyenne d'une session (en s)}$$

$$\mathbf{N} : \text{ nb de connexions par heure}$$

- E = V/T E = N*T / 3600 avec **E**: Intensité du trafic (en erlang)
- <u>Formule de erlang B</u>: Etant donné une **intensité E**, comment choisir **m** pour que la probabilité **p** de refus d'appel soit inférieur à un nombre fixé :

$$p = (E^m / m!) / (\sum_{k=0}^{k=m} E^k / k!)$$

Quantification du trafic (2)

• Taux d'activité d'une ligne

$$A = t / T$$
 avec A: taux d'activité

t : temps de transfert effectif

T: temps d'occupation de la ligne

• Or t = Volume /Débit

d'où
$$A = Volume / (Débit * T)$$

• Exemple

• Nb de session/ h: 15

• Durée moyenne d'une session : 3 mn

• Longueur moyen d'un message : 640 caractères

• Nb de messages transmis par session: 1

• Débit : 2400 b/s

$$E = 0.75$$

$$A = 1 \%$$


Multiplexage (1)

<u>But</u>: permettre de faire passer plusieurs voies de communications sur un même support

• Multiplexage spatial ou fréquentiel

FDMA: Frequency Division Multiple Access

- Bande passante divisée en canaux
- Entre chaque canal, un espace de fréquence (bande de garde) pour éviter l'intermodulation
 - Chaque canal est affecté à une voie basse vitesse



Multiplexage WDMA

Wavelength Division Multiple Access

- utilisation de longueurs d'ondes différentes dans les fibres optiques.

Multiplexage (2)

• Multiplexage temporel

TDMA: Time Division Multiple Access

- utilisable par les réseaux numériques
- On divise le temps en intervalle de temps, chaque intervalle étant dédié à une communication.
 - Nécessite de la mémoire

• Multiplexage de code

CDMA: Code Division Multiple Access

- utilisé par les réseaux téléphoniques (UMTS)
- basé sur l'utilisation de vecteurs orthogonaux (multiplication = $0 \rightarrow \text{exemple}$: (1,0,1,1) et (1,-1,-1,0))
- permet de coder plusieurs signaux sur la même fréquence

Multiplexage (3)

• Fonctionnement CDMA (sur un cas simple)

vecteur
$$v = (1, -1)$$
 et $x = (1, 1)$

$$v*x=0$$

On associe à v le bit 1, et à –v le bit 0 (idem pour x)

On veut transmettre
$$(1,0,1,1)$$
 pour v \rightarrow $((1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,-1))$

On veut transmettre
$$(0,0,1,1)$$
 pour x \rightarrow $((-1,-1),(-1,-1),(1,1),(1,1))$

En transmettant ensemble, addition des vecteurs

résultat transmis : (0,-2,-2,0,2,0,2,0)

On prend par couple (vecteurs sont constitués par un couple): Pour déchiffrer le message de v, pour déchiffrer le message de x

$$(0,-2) * (1,-1) = 2 > 0 \rightarrow 1$$

 $(-2,0) * (1,-1) = -2 < 0 \rightarrow 0$
 $(2,0) * (1,-1) = 2 > 0 \rightarrow 1$
 $(2,0) * (1,-1) = 2 > 0 \rightarrow 1$

$$(0,-2) * (1,1) = -2 < 0 \rightarrow 0$$

 $(-2,0) * (1,1) = -2 < 0 \rightarrow 0$
 $(2,0) * (1,1) = 2 > 0 \rightarrow 1$
 $(2,0) * (1,1) = 2 > 0 \rightarrow 1$

Optimisation

• <u>But</u>: diminuer le trafic sur le réseau coût d'une liaison → Utilisation de la bande passante

Plusieurs solutions:

- Compression des données
 - 1. Avec perte exemple: mpeg1, mpeg2, mpeg4,...
 - 2. Sans perte exemple : codage de Huffman
- Optimisation dans les échanges du protocole de communication un acquittement de temps en temps, etc...
- Diminution de la taille des entêtes

Protocoles Hauts débits

(Autre que Ethernet Cf. premier semestre)

DQDB: IEEE 802.6 (1)

DQDB: Distributed Queue Dual Bus

→ objectif : être un réseau MAN


→ débit : 160 MB/s sur fibre optique

Caractéristiques :

- Technologie en double bus et de sens inverse
- Chaque station est raccordée en parallèle sur chacun des deux bus
- A chaque extrémité d'un bus, une "tête de bus" qui émet régulièrement des trames/cellules vides
- Chaque trame est composée de 53 octets.
- Possibilité d'avoir des communications :
 - en mode connecté/ non connecté
 - en mode asynchrone/ isochrone

DQDB: IEEE 802.6 (2)

HOB: Head Of Bus



Chaque cellule comprend 53 octets, 5 octets pour l'entête et 48 octets pour les données.

DQDB: Accès au médium (1)

But : Réserver une trame par l'intermédiaire du bus B pour émettre sur le bus A.

Chaque station a 4 compteurs :

- 2 Request Counter (RC)
- 2 Countdown Counter (CD)

Un pour chaque bus

RC: compte le nombre de requêtes venant des autres stations nb de cellules vides à laisser passer

2 bits importants dans l'entête :

- Bit **Busy**: cellule vide ou pleine
- Bit Rsvd : cellule déjà réservé ou non

DQDB: Accès au médium (2)

Exemple : Station x veut émettre sur le bus A

- Sur le bus B,
 - première trame dont rsvd= 0, alors rsvd <- 1
 - recopie RC dans CD
 - remise à zéro de RC
- Sur le bus A,
 - Si CD=0, et trame vide, alors on émet sinon si trame vide, CD = CD -1

Autre station :

A chaque requête sur le bus B, RC = RC + 1 A chaque cellule vide sur le bus A, RC = RC -1

DQDB: Trames

- Les cellules sont architecturées en trame qui sont émises toutes les 125 µs
- Chaque trame contient en plus des cellules DQDB, un entête et une fin de trame utilisées pour la synchronisation des stations.

