

# TP6 (partie A)

Important: Pour réaliser ce TP à distance au CREMI, il faudra commencer par trouver un poste libre (par exemple, miro dans la salle 008), le réveiller s'il est éteint et ensuite s'y connecter avec la commande ssh (plus d'info). Par ailleurs, il faudra adapter les commandes QemuNet pour utiliser un affichage en mode texte basé sur tmux, surtout si votre connexion n'est pas fiable... Voir la documentation de QemuNet sur la page Moodle, ainsi que ce petit tutoriel en vidéo.

## 1 Routage

#### 1.1 Préliminaires

Pour dialoguer avec la Terre entière, il est nécessaire de passer par des passerelles. Lancez la commande /sbin/route -n . Il y a deux routes importantes.

- La route des machines de la salle (en 10.0.x.y), qui sont accessibles directement en Ethernet sans passer par un routeur, remarquez le Genmask, il indique la séparation entre la partie réseau (bits à 1) et la partie machine des adresses IP (bits à 0). Comparez avec l'adresse d'une machine voisine dans la même salle : êtes-vous bien dans le même réseau?
- La route par défaut (0.0.0.0), qui utilise une passerelle (quelle est son adresse IP?)

On peut aussi utiliser la version plus moderne ip route ls . À quoi correspond le suffixe /24?

Pour observer en IPv6, on utilise ip -6 route ls . On a les mêmes deux routes importantes :

- La route des machines de la salle (en 2001:660:6101:800:x::y), qui sont accessibles directement en Ethernet. Observez le suffixe /80, et comptez le nombre de chiffres hexadécimaux auxquels cela correspond dans l'adresse IP pour déterminer la partie réseau et la partie machine. (attention, les 0 non significatifs ne sont pas écrits en IPv6, chaque paquet séparé par : compte pour 16 bits).
- La route des adresses locales fe80::/64: on a sur eth0 non seulement une adresse publique (2001:...), mais aussi une adresse locale en fe80::/64. L'une ou l'autre sera utilisée selon que l'on veut émettre en local seulement, ou bien sur le reste d'Internet.
- La route par défaut (default) utilise une passerelle de type fe80::...: c'est l'adresse IPv6 locale du routeur pour cette salle-ci.




### Memento Routage

En guise de documentation rapide, voici un résumé des commandes que l'on va utiliser dans les sections suivantes. Il n'y a donc pas d'action à faire dans cette section, c'est juste de la documentation. Il faut bien sûr remplacer <@gateway> par une adresse IP, etc.

- Activer le relai des paquets sur une machine (ip forward) : echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward
- Configurer de manière permanente le relai des paquets : voir le fichier /etc/sysctl.conf
- Afficher la table de routage : route -n
- Définir une route par défaut : route add default gw <@gateway>
- Ajouter une route vers un réseau spécifique : route add -net <@network/bits> gw <@gateway>
- Pour supprimer une règle, il faut taper la commande route del <...> avec exactement les mêmes arguments que pour la commande add.
- Vérifier la route envoyer un paquet à une adresse spécifique : traceroute <@host>
- On peut aussi utiliser la commande ip pour ajouter des route :ip route add <@network/bits> via <@gateway> (de même pour une seule adresse).

### 1.2 Routage Basique

Dans un LAN, toutes les machines peuvent communiquer directement, car elles sont physiquement connectées par leurs interfaces réseaux. Dans un réseau plus complexe, comme celui que nous allons étudier maintenant, il est nécessaire de configurer les tables de routage des machines, pour qu'elles collaborent à l'acheminement des messages d'un bout à l'autre du réseau.



Pour lancer la topologie ci-dessus, veuillez taper la commande suivante sur votre machine au CREMI :

\$ /net/ens/qemunet/qemunet.sh -x -s /net/ens/qemunet/demo/gw1.tgz

Il est également possible de lancer QemuNet à distance au CREMI en utilisant l'affichage tmux (en mode texte). Il vous suffit alors de remplacer l'option -x par -b -d tmux dans la commande précédente, puis on s'attache à la session tmux comme cela :

\$ /net/ens/qemunet/qemunet.sh -b -d tmux -s /net/ens/qemunet/demo/gw1.tgz
\$ tmux a




(Dans ce cas, il ne faudra pas oublier de faire Ctrl-b x pour fermer la session tmux.)

Si cela ne se lance pas, vérifiez que vous n'avez pas virtualbox lancé (qui vient en conflit pour la virtualisation, il faut donc le fermer).

- Les adresses IPs sont déjà configurées. Veuillez reporter chaque adresse IP sur le schéma ci-dessus en précisant à chaque fois le nom de l'interface ethX. Pour vous aider, vous pouvez consulter, sur la machine hôte, le fichier demo/gw.topo ce fichier détaille la configuration du réseau virtuel dans QemuNet. Puisque certaines machines ont plusieurs adresses IP, il vaut mieux systématiquement donner aux commandes des adresses IP, et non des noms de machines.
- Vérifiez avec 'ping' que les machines peuvent communiquer dans leurs réseaux locaux respectifs.
- Afficher les tables de routage avec la commande 'route -n'.
- Configurez les tables de routage des différentes machines à l'aide de la commande 'route'. Il faut également activer le relai des paquets sur immortal pour qu'il agisse comme un routeur. On rappelle quelques éléments de syntaxe dans le memento cidessous. Vérifiez avec ping que toutes les machines sont capables de communiquer ensemble. Si ça ne passe pas, utilisez tcpdump -n -i any sur les différentes machines pour voir où ça coince.
- Faites un ping entre opeth et grave. Lancez tcpdump -n -i any sur immortal afin d'afficher le trafic qui circule...
- Si vous ne l'avez pas fait, simplifiez le routage en utilisant default plutôt que des routes explicites.

## 1.3 Routage Avancé (Bonus)

Voici une nouvelle configuration, composée de 4 sous-réseaux /24 dans le réseau 147.210.0.0/16 :



Démarrez ce réseau virtuel 1 :

\$ /net/ens/qemunet/qemunet.sh -x -s /net/ens/qemunet/demo/chain0.tgz

<sup>1.</sup> Adaptez la commande comme précédemment si vous souhaitez lancer QemuNet à distance avec tmux.



Les adresses IP sont déjà configurées. Il faut donc configurer les tables de routage afin que tout le monde puissent communiquer avec tout le monde. La machine grave nécessite l'utilisation de routes spécifiques, les autres peuvent utiliser des routes default