
Linux IO_Uring

Linux IO_Uring


- 一、网络 IO
 - 1. 阻塞 IO (BIO)
 - 2. 非阻塞 IO (NIO)
 - 3. IO 多路复用
 - 4. 异步 IO (AIO)
- 二、IO_Uring 框架结构
 - 1. SQ && CQ
 - 2. io_uring_setup
 - 3. io_uring_enter
 - 4. Advanced features
- 三、liburing 学习
 - 1. 数据结构
 - 2. 主要接口
- 四、参考文档

一、网络 IO

下图是一个 UDP 连接中 socket 的 IO 流程:



可以看到,在每次调用 recvfrom 时,由于网络数据传输的时延缘故,Client/Server 都需要一定程度的等待,如果不做特殊的处理,这里就只能阻塞进程,被迫放弃 CPU,内核调度其他的进程运行。在内核中,IO 更为具体的流程如下:



- 1. 用户进程通过 socket 系统调用, 创建 socket
- 2. 在进程 socket 配置之后,发起 recvfrom 系统调用陷入内核。此时,由于 socket 的数据接收队列 还没有数据到来,所以内核将用户进程阻塞,且将进程描述符添加到进程等待队列,之后调度其他 进程执行
- 3. 在其他进程执行的过程中,数据到达网卡
- 4. 网卡通过 DMA 将数据拷贝到内存环形缓冲区 RingBuffer
- 5. 网卡随后就向 CPU 发出硬件中断
- 6. CPU 向内核中断进程发出软中断
- 7. 中断进程首先通过 RingBuffer 中的数据(IP + 端口),找到对应的 socket
- 8. 将 RingBuffer 中的数据拷贝到 socket 中的接收队列,并唤醒用户进程
- 9. 用户进程进入运行队列,继续从之前被阻塞的 recvfrom 处执行,此时接收队列有数据,将数据拷贝进用户空间的 buffer。


根据上面的流程可知,在 Client/Server 执行一次网络 IO 的过程中,需要等待两次:

- 在调用 recvfrom 陷入内核时,由于 socket 的接收队列没有数据,所以需要等待数据从网卡输入最终进入 socket 的接收队列
- 在 socket 的接收队列准备好数据,原用户进程被唤醒以后,还需要等待将数据从内核中的 socket 接收队列拷贝进用户空间

其中,根据第一次等待需不需要发生,将IO分为阻塞IO和非阻塞IO。

1. 阻塞 IO (BIO)


上文中,清晰地展示了阻塞 IO 模型。当进程调用 recvfrom 时,由于此时 socket 中数据为空,进程阻塞。只有当内核将数据准备好,并且拷贝到用户空间后,进程才能继续执行,recvfrom 系统调用返回。



在阻塞 IO 中,在调用 recvfrom 时,会发生阻塞,导致进程切换,数据需要经历从网卡到内核,从内核到用户空间的两次转换。一次进程切换或者或者是数据拷贝均会导致许多不必要的 CPU 开销。

2. 非阻塞 IO (NIO)

非阻塞 IO 即不发生阻塞的网络 IO。Linux 中为 socket 实现了 non_blocking 选项,这样在调用 recvfrom 时,socket 接收队列没有准备好数据时,进程不会阻塞,没有上下文切换,而是直接返回。因此,在使用是,需要轮询数据是否就绪,如下图:



虽然不会发生阻塞,但当数据已经到达内核空间的 socket 的接收队列后,用户进程依然要等待 recvfrom() 函数将数据从内核空间拷贝到用户空间,才会从 recvfrom() 系统调用函数中返回。

小结:

- NIO 解决了 BIO 的进程阻塞,上下文切换的问题,但是需要频繁的系统调用,消耗系统资源
- 在 NIO 和 BIO 中,都需要两次数据的拷贝,一次从网卡到内核空间,一次从内核空间到用户空间。即便对于 NIO 来说,当 socket 中的数据已经就绪,仍然需要等待数据从内核到用户的时间开销,这个过程对数据来说是同步的,也因此,他们都是同步 IO。

3. IO 多路复用

为了解决非阻塞 IO 频繁系统调用的问题,引出 IO 多路复用机制,一次性管理多个连接的 IO。我们不用频繁的系统调用,而可以非阻塞的处理多个连接。不过,在没有连接就绪时,我们仍然需要轮询或者阻塞进程进行等待,并且数据还是需要进行两轮拷贝。由于 IO 多路复用不是本文的重点,这里忽略详细介绍,具体请看这里。

4. 异步 IO (AIO)

在之前的 IO 模型中,当数据在内核态就绪时,在内核态拷贝用用户态的过程中,仍然会进行短暂时间的 阻塞等待。而 AIO 的使用则是为了避免这一点:内核态拷贝数据到用户态交给内核来实现,不由用户线程完成。这样,当数据在内核态就绪时,进程可以直接在用户态读取数据并处理,没有额外的等待时间。

在之前的 Linux 中已经存在异步 IO 框架,AIO,尽管 AIO 已经在数据库领域得到较好应用。但是 AIO 仍然存在一些问题:

- **仅支持direct IO**。在采用AIO的时候,只能使用O_DIRECT,不能借助文件系统缓存来缓存当前的 IO请求,还存在size对齐(直接操作磁盘,所有写入内存块数量必须是文件系统块大小的倍数,而 且要与内存页大小对齐。)等限制,这直接影响了aio在很多场景的使用。对常规的非数据库应用 几乎是无用的;
- 仍然可能被阻塞。语义不完备。
- **拷贝开销大**。每个IO提交需要拷贝64+8字节,每个IO完成需要拷贝32字节,总共104字节的拷贝。 这个拷贝开销是否可以承受,和单次IO大小有关:如果需要发送的IO本身就很大,相较之下,这点 消耗可以忽略,而在大量小IO的场景下,这样的拷贝影响比较大。
- **API 不友好**。每一个IO至少需要两次系统调用才能完成(submit和wait-for-completion),需要非常小心地使用完成事件以避免丢事件。
- **系统调用开销大**。也正是因为上一条,io_submit/io_getevents造成了较大的系统调用开销,在存在spectre/meltdown(CPU熔断幽灵漏洞,CVE-2017-5754)的机器上,若要避免漏洞问题,则系统调用性能会大幅下降。所以在存储场景下,高频系统调用的性能影响较大。


也正是因此,设计出了新的异步 IO 框架, IO_Uring。

二、IO_Uring 框架结构

在上文的介绍中,可以知道同步 IO 影响性能的主要问题在于:

- 数据的多次拷贝 (从网卡到内核,从内核到用户)
- 频繁多次的系统调用 (利用特殊的机制: IO 多路复用解决)

如果要解决从内核到用户的数据拷贝,最自然的思路就是在内核和用户空间共享一块内存,同时采用一种同步的机制去使用它。然而,不经过系统调用,内核和用户空间是无法共同使用锁机制的,而系统调用又会影响性能。因此 IO_Uring 采用 单生产者单消费者 的环形缓冲区,通过内存排序和内存屏障而不是共享锁来实现 IO 操作。因为对于一个异步接口有两个最基本的操作:提交请求的行为、请求完成的事件。对于 提交 IO 的操作:应用是生产者、内核是消费者,对于 IO 完成的事件:应用是消费者、内核是生产者。因此需要一对 channel 以供应用和内核进行通信:submission queue(SQ)、(Completion Queue)(CQ)。其大致的架构如下:



1. SQ && CQ

这里详细介绍 SQ 和 CQ 的数据结构设计。

SQE

内核作为消费者,在 SQ 中消费 SQE,应用则生成带有新数据的 SQE,提交到 SQ 中:

```
struct io_uring_sqe {
  __u8 opcode;
  __u8 flags;
  __u16 ioprio;
   __s32 fd;
   __u64 off;
  __u64 addr;
  __u32 len;
  union {
       __kernel_rwf_t rw_flags;
       __u32 fsync_flags;
       __u16 poll_events;
       __u32 sync_range_flags;
       __u32 msg_flags;
  };
   __u64 user_data;
   union {
       __u16 buf_index;
       __u64 __pad2[3];
   };
};
```

- opcode:操作码,例如 IORING_OP_READV,代表向量读
- flags: 标志位集合
- ioprio: 请求的优先级,对于普通的读写,具体定义可以参照ioprio_set(2)
- fd: 与这个请求相关的文件描述符
- off: 操作的偏移量
- addr:表示这次IO操作执行的地址,如果操作码 opcode 描述了一个传输数据的操作,这个操作是基于向量的,addr就指向 struct iovec 的数组首地址;如果不是基于向量的,那么addr必须直接包含一个地址,len 这里(非向量场景)就表示这段 buffer 的长度,而向量场景就表示 iovec 的数量

- 接下来的是一个 union,表示一系列针对特定操作码 opcode 的一些 flag。例如,对于上文所提的 IORING_OP_READV ,随后的flags就遵循 preadv2 系统调用
- user_data: 对于各个操作码都是通用的,内核不会尝试 touch
- 结构的最后用于内存对齐,对齐到64字节,为了更丰富的特性,未来这个请求结构应该会包含更多的内容

CQE

应用作为消费者,在CQ中消费CQE,内核则在内核空间中生产,其数据结构为:

```
struct io_uring_cqe {
    __u64 user_data;
    __s32 res;
    __u32 flags;
};
```

- user_data:来自于这个CQE对应的SQE,内核不会修改它的数据,一个常见的应用就是作为一个 指针指向原始请求
- res: 请求完成后的结果。对于成功的请求: 是传送的字节数, 如果失败: 是一个负的错误值
- flags: 是标志位集合。在这一版文档中,还没有使用,但是在 man page 中已经存在一些用例了

communication channel

已知 SQE 和 CQE 的数据结构,这里介绍 SQ 和 CQ 的使用方式。虽然 SQ 和 CQ 在原理上来说,相对于用户进程是对称的,一个是作为生产者,一个是作为消费者,但是在索引上还是有区别的。这里从稍微简单一点的 CQ 开始:

```
unsigned head;
head = cqring head;
read_barrier();
if (head != cqring tail) {
    struct io_uring_cqe *cqe;
    unsigned index;
    index = head & (cqring mask);
    cqe = &cqring cqes[index];
    /* process completed cqe here */
    ...
    /* we've now consumed this entry */
    head ++;
}
cqring head = head;
write_barrier();
```

对于 CQ 来说,应用是消费者,会从 head 开始取出对应的 CQE。当 head != cqring→tail 时,可知 CQ ring 不为空。CQE 在 CQ 内部通过数组的形式存储,通过 CQ 的 head 索引具体的 CQE。

为什么这里需要 index = head & (cqring→mask) 创建索引?

这是 CQ 之所以被设计为 ring buffer 的关键。这里的 head 和 tail 都是 32 位的无符号整数,IO_Uring 框架不会维护 head 和 tail 的累加溢出,在超过内存所能表示的范围以后 head 和 tail 会自动从 0 开始继续累加。通过 index = head & (cqring→mask),可以将 index 的范围限制在 mask 以内。例如当 mask 的原码为 1111 时,无论 head 和 tail 的大小为多少,得到的 index 都是落在 0~1111 范围之内的,且按照 head、tail 的环形迭代,index 也是环形的。当然这里的 mask 被限制为 2^n - 1。在 IO_Uring 框架中,mask 设置为 ring_entries - 1,这也要求 ring 的大小是 2 的幂。

```
struct io_uring_sqe *sqe;
unsigned tail, index;
tail = sqring→tail;
index = tail & (*sqring→ring_mask);
sqe = &sqring→sqes[index];
/* this call fills in the sqe entries for this IO */
init_io(sqe);
/* fill the sqe index into the SQ ring array */
sqring→array[index] = index;
tail++;
write_barrier();
sqring→tail = tail;
write_barrier();
```

和 CQ 直接通过共享内存索引 CQE 不同,SQ 在这中间还添加了一层 array,这个 array 的作用是什么呢?

- 应用程序可能需要一次性提交多个 SQE
- 内核可以通过索引数组知道一次提交所需要添加的 SQE

接下来介绍 IO_Uring 的三个主要系统调用。

2. io_uring_setup

应用通过 io_uring_setup(unsigned entries, struct io_uring_params *params); 设置一个 io_uring 的实例。entries 表示期望 SQ ring 中 SQE 的数量,要求必须是 2 的 幂([1..4096])。params 结构体如下:

```
struct io_uring_params {
    __u32 sq_entries;
    __u32 cq_entries;
    __u32 flags;
    __u32 sq_thread_cpu;
    __u32 sq_thread_idle;
    __u32 resv[5];
    struct io_sqring_offsets sq_off;
    struct io_cqring_offsets cq_off;
};
```

params 由内核读写,其中:

- sq_entries 表示 SQ ring 支持的 SQE 数量
- cq_entries 表示 CQ ring 支持的大小
- sq_off 和 cq_off 分别描述了 SQ 和 CQ 的指针在 mmap 中的 offset
- 其他的结构成员涉及到高级用法:
 - o flags 用来设置当前整个 io_uring 的标志的,它将决定是否启动 sq_thread,是否采用 iopoll模式等等
 - o sq_thread_cpu、sq_thread_idle 也由用户设置,用来指定 io_sq_thread 内核线程 CPU、idle 时间

对于 io_sqring_offsets, 其结构如下:

```
struct io_sqring_offsets {
    __u32 head; /* offset of ring head */
    __u32 tail; /* offset of ring tail */
    __u32 ring_mask; /* ring mask value */
    __u32 ring_entries; /* entries in ring */
    __u32 flags; /* ring flags */
    __u32 dropped; /* number of sqes not submitted */
    __u32 array; /* sqe index array /
    __u32 resv1;
    __u64 resv2;
};
```

为了能够访问到对应地址的共享内存,应用还必须使用 mmap 将对应内存 map 到用户空间使用。由于内核 需要和应用映射到同一个地址空间,所以这里的 mmap 偏移量是固定的:

```
#define IORING_OFF_SQ_RING OULL
#define IORING_OFF_CQ_RING 0x8000000ULL
#define IORING_OFF_SQES 0x10000000ULL
```

一个简单的用户设置 IO uring 初始化的函数如下 (来自 man page):

```
int app_setup_uring(void) {
   struct io_uring_params p;
   void *sq_ptr, *cq_ptr;
   /* See io_uring_setup(2) for io_uring_params.flags you can set */
   memset(&p, 0, sizeof(p));
    ring_fd = io_uring_setup(QUEUE_DEPTH, &p);
   if (ring_fd < 0) {</pre>
       perror("io_uring_setup");
       return 1;
    }
    * io_uring communication happens via 2 shared kernel-user space ring
     * buffers, which can be jointly mapped with a single mmap() call in
     * kernels >= 5.4.
     */
    int sring_sz = p.sq_off.array + p.sq_entries * sizeof(unsigned);
    int cring_sz = p.cq_off.cqes + p.cq_entries * sizeof(struct io_uring_cqe);
    /* Rather than check for kernel version, the recommended way is to
    * check the features field of the io_uring_params structure, which is a
     * bitmask. If IORING_FEAT_SINGLE_MMAP is set, we can do away with the
     * second mmap() call to map in the completion ring separately.
    if (p.features & IORING_FEAT_SINGLE_MMAP) {
       if (cring_sz > sring_sz)
            sring_sz = cring_sz;
       cring_sz = sring_sz;
    }
    /* Map in the submission and completion queue ring buffers.
    * Kernels < 5.4 only map in the submission queue, though.
     */
```

```
sq_ptr = mmap(0, sring_sz, PROT_READ | PROT_WRITE,
                   MAP_SHARED | MAP_POPULATE,
                   ring_fd, IORING_OFF_SQ_RING);
    if (sq_ptr == MAP_FAILED) {
         perror("mmap");
         return 1;
    if (p.features & IORING_FEAT_SINGLE_MMAP) {
        cq_ptr = sq_ptr;
    } else {
        /* Map in the completion queue ring buffer in older kernels separately
*/
        cq_ptr = mmap(0, cring_sz, PROT_READ | PROT_WRITE,
                       MAP_SHARED | MAP_POPULATE,
                       ring_fd, IORING_OFF_CQ_RING);
        if (cq_ptr == MAP_FAILED) {
             perror("mmap");
             return 1;
        }
    /* Save useful fields for later easy reference */
    sring_tail = sq_ptr + p.sq_off.tail;
    sring_mask = sq_ptr + p.sq_off.ring_mask;
    sring_array = sq_ptr + p.sq_off.array;
    /* Map in the submission queue entries array */
    sqes = mmap(0, p.sq_entries * sizeof(struct io_uring_sqe),
                 PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_POPULATE,
                 ring_fd, IORING_OFF_SQES);
    if (sqes == MAP_FAILED) {
        perror("mmap");
         return 1;
    }
    /* Save useful fields for later easy reference */
    cring_head = cq_ptr + p.cq_off.head;
    cring_tail = cq_ptr + p.cq_off.tail;
    cring_mask = cq_ptr + p.cq_off.ring_mask;
    cqes = cq_ptr + p.cq_off.cqes;
    return 0;
}
```

在设置好 IO_Uring 的实例之后,可以对 SQ 和 CQ 进行 IO 的提交和处理,包括为 SQ 提交新的 SQE 请求,处理 来自 CQ 的 CQE 事件。同时,IO_Uring 还提供了一些其他接口使用。

3. io_uring_enter

函数原型为:

```
int io_uring_enter(unsigned int fd, unsigned int to_submit, unsigned int
min_complete, unsigned int flags, sigset_t sig);
```

- fd 表示 IO_Uring 描述符(由 setup 返回)
- to_submit 指定了 SQ 中提交的 I/O 数量
- 依据不同模式:

- 默认模式,如果指定了 min_complete,会等待这个数量的 I/O 事件完成再返回;
- o 如果 io_uring 是 polling 模式,即设置 flags 有 IORING_ENTER_GETEVENTS ,这个参数表示:如果有事件完成,内核仍然立即返回;如果没有完成事件,内核会 poll,等待指定的次数完成,或者这个进程的时间片用完

4. Advanced features

FIXED FILE AND BUFFER

每次将一个 fd 填入 SQE 并提交给内核时,内核必须获取该文件的引用。一旦 IO 操作完成,内核会释放该文件引用。由于这个文件引用的操作是原子性的,因此在高 IOPS(每秒输入输出操作)工作负载中,这可能会导致显著的性能下降。为了缓解这个问题,io_uring 提供了一种为 io_uring 实例预先注册一组文件的方法。通过这种方式,可以减少每次 IO 操作中对文件引用的获取和释放开销。该系统调用为:

int io_uring_register(unsigned int fd, unsigned int opcode, void *arg, unsigned
int nr_args);

- fd: IO Uring 实例 fd
- opcode:操作码,表示注册的类型,例如 IORING_REGISTER_FILES ,表示注册一个 fd_set
- arg: 指向应用已经打开的, 想要注册的 fd 数组
- nr args: fd set 中 fd 数量

一旦注册成功,应用可以在 SQE 的 fd 中使用其在这个 arg 中的 index,并且需要把 SQE 中的 flags 设置有 IOSQE_FIXED_FILE,以表明这个 fd 是一个 fd_set 的索引。这些注册的 fd_set 会在 IO_Uring 销毁的时候释放,或者也可以通过设置 opcode 为 IORING_UNREGISTER_FILES 调用此接口。同理也可以使用 iovec 注册缓冲区。通过注册文件或用户缓冲区,使内核能长时间持有对该文件在内核内部的数据结构引用,或创建应用内存的长期映射,以此进一步提高 IO 性能。

POLLED IO

如果应用追求非常低的延时性能,IO_Uring 提供了对文件的 poll IO 机制。在这里,poll 指不再依靠硬件中断信号传递事件完成,而是采用应用不断地向驱动请求提交的 IO 状态来判断事件是否完成。实现方式是在 io_uring_setup 中设置 IORING_SETUP_IOPOLL flags。当使用了 poll IO,应用就不能通过检查 CQ 来判断 IO 是否完成,而是需要使用io_uring_enter 系统调用,并且传入 flags 设置 IORING_ENTER_GETEVENTS。

KERNEL SIDE POLLING

IO_Uring 已经通过更少的系统调用发起和完成更多请求,但仍有一些情况下可以通过进一步减少执行 IO 所需的系统调用数量来提高效率。也就是**内核侧轮询**。IO_Uring 启用该功能后,应用不再需要调用 io_uring_enter 来提交 IO。当应用更新 SQ 并填充新的 SQE 时,内核会自动检测到新的条目并提交它们。而这是通过一个特定于该 io_uring 的内核线程来完成的。

具体使用为:

- 在 setup 的 params 中设置 flags 有 IORING_SETUP_SQPOLL
- 额外的,可以通过添加 IORING_SETUP_SQ_AFF 设置 CPU 亲和性,设置 params 中的 sq_thread_cpu 为亲和 CPU
- 但是,这是一个特权功能,需要应用获得足够的权限,否则失败

由于这里内核线程会一直占用 CPU,所以在长时间没有时间完成时,为防止资源浪费,该进程会进入休眠,并在 SQ 的 flags 中设置 IORING_SQ_NEED_WAKEUP ,这时候是不能再依靠内核检查 CQ 了,而是需要一段这样的代码:

```
/* fills in new sqe entries */
  add_more_io();
/*
 * need to call io_uring_enter() to make the kernel notice the new IO
  * if polled and the thread is now sleeping.
  */
if ((*sqring→flags) & IORING_SQ_NEED_WAKEUP)
  io_uring_enter(ring_fd, to_submit, to_wait, IORING_ENTER_SQ_WAKEUP);
```

同时内核进程休眠的时间默认是一秒,但是可以再 params 中设置,参数为 sq_thread_idle。对于内核侧轮询模式,要得到完成 IO 的事件,直接检查 CQ 的 head。

三、liburing 学习

liburing 是官方支持 io_uring 库,这里简单学习一下它为 io_uring 做的封装。

1. 数据结构


liburing中,核心的结构有 io_uring、io_uring_sq、io_uring_cq

```
/*
 * Library interface to io_uring
struct io_uring_sq {
   unsigned *khead;
    unsigned *ktail;
    // Deprecated: use `ring_mask` instead of `*kring_mask`
    unsigned *kring_mask;
    // Deprecated: use `ring_entries` instead of `*kring_entries`
   unsigned *kring_entries;
    unsigned *kflags;
    unsigned *kdropped;
    unsigned *array;
    struct io_uring_sqe *sqes;
    unsigned sqe_head;
    unsigned sqe_tail;
    size_t ring_sz;
    void *ring_ptr;
    unsigned ring_mask;
    unsigned ring_entries;
    unsigned pad[2];
};
struct io_uring_cq {
    unsigned *khead;
    unsigned *ktail;
    // Deprecated: use `ring_mask` instead of `*kring_mask`
    unsigned *kring_mask;
    // Deprecated: use `ring_entries` instead of `*kring_entries`
    unsigned *kring_entries;
    unsigned *kflags;
    unsigned *koverflow;
```

```
struct io_uring_cqe *cqes;
    size_t ring_sz;
    void *ring_ptr;
    unsigned ring_mask;
    unsigned ring_entries;
    unsigned pad[2];
};
struct io_uring {
    struct io_uring_sq sq;
    struct io_uring_cq cq;
    unsigned flags;
   int ring_fd;
   unsigned features;
   int enter_ring_fd;
    __u8 int_flags;
    __u8 pad[3];
    unsigned pad2;
};
```

2. 主要接口

简单梳理了一下 /liburing/examples/io_uring-test.c 简单使用一个 IO_Uring 的函数调用链:



四、参考文档

- Efficient IO with io uring
- How io uring and eBPF Will Revolutionize Programming in Linux
- An Introduction to the io_uring Asynchronous I/O Framework
- 深入学习IO多路复用 select/poll/epoll 实现原理
- 网络 IO 演变发展过程和模型介绍
- 操作系统与存储:解析Linux内核全新异步IO引擎io uring设计与实现
- <u>liburing</u>