

Migración de correo: GoDaddy → Bluehosting

Dominio **fluidsolutionsbc.com** · Guía fácil paso a paso

En simple: ¿qué estamos haciendo?

Estamos **copiando** todos los correos al servidor nuevo (Bluehosting) y luego le diremos al dominio que **entregue el correo nuevo allí**.

Es como **mudarte de casa dejando la casa vieja abierta** hasta terminar de llevar todo: el cartero sigue entregando en las dos, así **no se pierde ninguna carta**.

✓ Tu correo **NUNCA** se detiene

Nada se apaga. GoDaddy sigue funcionando **hoy, mañana y durante todo el cambio**.

Si mañana no tienes acceso a GoDaddy: no pasa nada — el correo sigue igual en GoDaddy, sin cortes. Solo esperamos. **El correo jamás se detiene por esto.**

EL PLAN EN 2 DÍAS

HOY	MAÑANA (con acceso a GoDaddy)
• Copiar los correos de Carlos y ventas a Bluehosting. • Revisar que se vean en el buzón nuevo. <i>El correo sigue llegando normal a GoDaddy.</i>	• Entrar a GoDaddy → Administrar DNS. • Aplicar los 5 registros de la Parte 2. • Hacerlo al final del día. <i>El correo nuevo empieza a llegar a Bluehosting.</i>

CONTINUIDAD DEL SERVICIO — lo más importante

✓ QUÉ SÍ HACER

1. **Mantener GoDaddy ACTIVO** durante 1–2 semanas después del cambio (es tu red de seguridad).
2. Tener las **dos cuentas** (GoDaddy y Bluehosting) abiertas en tu programa de correo, para ver los mensajes caigan donde caigan durante la propagación.
3. Usar siempre **IMAP** (nunca POP).
4. Antes/después del cambio, hacer una **última copia** de la Bandeja de GoDaddy a Bluehosting para tomar los correos de último minuto.

✗ QUÉ NO HACER (esto **SÍ** causaría pérdida)

1. **NO cancelar, apagar ni eliminar** el correo de GoDaddy hasta pasadas 1–2 semanas del cambio. Este es el **ÚNICO** error que puede perder correos — y es 100% evitable.
2. **NO borrar** los correos originales de GoDaddy mientras copias.
3. **NO usar POP** (borraría correos del servidor).
4. **NO apurar** la baja de GoDaddy antes de confirmar que todo llega bien a Bluehosting.

¿Y durante el cambio de mañana, se corta?

No. Al cambiar el MX, los **dos servidores quedan activos a la vez**. Durante la propagación (24–48 h) unos correos llegan a GoDaddy y otros a Bluehosting, pero como ambos buzones existen, **ningún correo rebota ni se pierde**. Es una transición suave, sin caídas.

PARTE 1 — Configurar en BLUEHOSTING (cPanel)

Paso 1 · Crear las cuentas

cPanel → **Cuentas de correo electrónico** → Crear. Mismo nombre que en GoDaddy y **cuota ilimitada**:

- carlos.cg.burgos@fluidsolutionsbc.com
- ventas@fluidsolutionsbc.com

Paso 2 · Datos para conectar en Thunderbird / Outlook (IMAP)

Configuración de la cuenta nueva (Bluehosting)

Tipo	IMAP (nunca POP)
Usuario	la dirección de correo completa
Servidor entrante	fluidsolutionsbc.com · puerto 993 · SSL/TLS
Servidor saliente	fluidsolutionsbc.com · puerto 465 · SSL/TLS

Paso 3 · Copiar los correos (en Thunderbird)

Con las dos cuentas agregadas: clic en cada carpeta de GoDaddy → **Ctrl+A** → clic derecho → **Copiar a** → cuenta Bluehosting → carpeta igual.

Copiar: Bandeja de entrada, Enviados, Borradores, Archivar, Archivo.

NO copiar: Spam ni Papelera (es basura).

Copiar entre cuentas distintas **no borra** el original de GoDaddy.

Paso 4 · Obtener el DKIM y SPF para GoDaddy

cPanel → **Email Deliverability** → dominio → **Administrar**. Ahí copias los valores SPF y DKIM (botón «Copiar»). Que diga «Problems Exist» es normal, se arregla al ponerlos en GoDaddy.

PARTE 2 — Modificar en GODADDY (los 5 registros)

GoDaddy → Mis productos → Dominios → **fluidsolutionsbc.com** → **Administrar DNS**. Copia estos registros tal cual:

Primero: BORRAR los 2 MX viejos de GoDaddy

- smtp.secureserver.net (prioridad 0)
- mailstore1.secureserver.net (prioridad 10)

Luego: **AGREGAR / cambiar estos registros**

Registro 1 · MX (a dónde llega el correo)	
Tipo	MX
Nombre / Host	@
Destino	mail.fluidsolutionsbc.com
Prioridad	0

Registro 2 · A (hace que «mail» exista)	
Tipo	A
Nombre / Host	mail
Apunta a (IP)	186.64.118.5

Registro 3 · SPF (reemplaza el TXT actual)	
Tipo	TXT
Nombre / Host	@
Valor	v=spf1 +ip4:186.64.118.8 +include:secureserver.net -all

Registro 4 · DKIM	
Tipo	TXT
Nombre / Host	default._domainkey
Valor	v=DKIM1; k=rsa; p=... (copiar COMPLETO del cPanel)

El valor del DKIM es muy largo: cópialo completo desde cPanel → Email Deliverability → Administrar → DKIM → botón «Copiar». No lo escribas a mano.

Registro 5 · DMARC (opcional, recomendado)	
Tipo	TXT
Nombre / Host	_dmarc
Valor	v=DMARC1; p=none;

PARTE 3 — Después del cambio

1. **Espera la propagación** (de minutos hasta 24–48 h). Por eso conviene cambiarlo al final del día.
2. **Deja GoDaddy activo** 1–2 semanas y revisa por si llega algo rezagado.
3. **Prueba:** desde un Gmail externo, envía un correo y confirma que llega a Bluehosting.
4. **Verifica** que cPanel → Email Deliverability quede en verde (OK).
5. **Recién ahí**, cancela / no renueves el correo de GoDaddy.

Datos de referencia — Servidor Bluehosting: 186.64.118.5 (entrante) · 186.64.118.8 (salida/SPF). · GoDaddy (Titan) origen: imap.secureserver.net (993) / smtpout.secureserver.net (465). · Nameservers del dominio: ns55 / ns56.domaincontrol.com.