

Migración de correo: GoDaddy → Bluehosting

Dominio: **fluidsolutionsbc.com** · Guía de configuración

Regla de oro: no cancelar ni apagar GoDaddy hasta 1–2 semanas después de confirmar que todo llegó bien a Bluehosting. El correo viejo queda en GoDaddy como respaldo hasta entonces. Usar siempre **IMAP** (nunca POP).

PARTE 1 — Configurar en BLUEHOSTING (cPanel)

1. Crear las cuentas de correo

cPanel → **Cuentas de correo electrónico** → Crear. Usar el **mismo nombre** que en GoDaddy y **cuota ilimitada**:

Ítem	Valor
Cuenta 1	carlos.cg.burgos@fluidsolutionsbc.com
Cuenta 2	ventas@fluidsolutionsbc.com
Cuota	Ilimitado (Allocated Storage Space)

2. Datos de servidor (para Thunderbird / Outlook)

Configurar la cuenta de destino como **IMAP**, manualmente:

Campo	Valor
Usuario	dirección de correo completa
Contraseña	la definida en Bluehosting
IMAP (entrante)	fluidsolutionsbc.com · puerto 993 · SSL/TLS
SMTP (saliente)	fluidsolutionsbc.com · puerto 465 · SSL/TLS

3. Copiar los correos (con Thunderbird)

Agregar en Thunderbird la cuenta vieja (GoDaddy) y la nueva (Bluehosting). Luego, carpeta por carpeta: clic en la carpeta de GoDaddy → **Ctrl+A** → clic derecho → **Copiar a** → cuenta Bluehosting → carpeta equivalente.

Regla	Detalle
Copiar Sí	Bandeja de entrada, Enviados, Borradores, Archivar, Archivo
NO copiar	Spam y Papelera (es basura)
Importante	Copiar entre cuentas distintas NO borra el original en GoDaddy

4. Obtener el DKIM/SPF (para usar luego en GoDaddy)

cPanel → **Email Deliverability** → dominio → **Administrar**. Ahí se copian los valores SPF y DKIM (botón «Copiar»). Marcará «Problems Exist» hasta que se instalen en GoDaddy — es normal, porque el DNS está en GoDaddy.

PARTE 2 — Modificar en GODADDY (Administrar DNS)

GoDaddy → Mis productos → Dominios → **fluidsolutionsbc.com** → **Administrar DNS**. El DNS vive en GoDaddy (nameservers ns55/ns56.domaincontrol.com), por eso estos cambios **SÍ** o **SÍ** se hacen aquí.

1. Registro MX

Borrar los MX actuales:

MX actual	Acción
smtp.secureserver.net	prioridad 0 — BORRAR
mailstore1.secureserver.net	prioridad 10 — BORRAR

Agregar el MX de Bluehosting:

Campo	Valor
Tipo	MX
Host / Nombre	@
Destino / Apunta a	mail.fluidsolutionsbc.com
Prioridad	0

2. Registro A para «mail» (necesario para el MX)

Campo	Valor
Tipo	A
Host / Nombre	mail
Apunta a	186.64.118.5

3. SPF (reemplazar el TXT actual)

Reemplazar `v=spf1 include:secureserver.net -all` por:

Campo	Valor
Tipo	TXT
Host / Nombre	@
Valor	<code>v=spf1 +ip4:186.64.118.8 +include:secureserver.net -all</code>

4. DKIM (agregar TXT)

Campo	Valor
Tipo	TXT
Host / Nombre	default._domainkey
Valor	<code>v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA...</code> (COMPLETO)

El valor DKIM es muy largo. Copiarlo COMPLETO desde cPanel → Email Deliverability → Administrar → DKIM → botón «Copiar». No escribirlo a mano.

5. DMARC (opcional, recomendado)

Campo	Valor
Tipo	TXT
Host / Nombre	_dmarc
Valor	<code>v=DMARC1; p=none;</code>

PARTE 3 — Después del cambio de DNS

Paso	Detalle
Propagación	De minutos hasta 24–48 h. Hacer el cambio a fin de jornada o fin de semana.
Convivencia	Mantener GoDaddy ACTIVO 1–2 semanas; revisar correos rezagados y moverlos.
Prueba	Enviar un correo desde un Gmail externo y confirmar que llega a Bluehosting.
Última copia	Antes/después del cambio, copiar de nuevo la Bandeja para tomar lo más reciente.
Entregabilidad	cPanel → Email Deliverability debe pasar a OK (verde).
Baja GoDaddy	Recién tras 1–2 semanas OK: cancelar / no renovar el correo de GoDaddy.

Datos de referencia — Servidor Bluehosting: 186.64.118.5 (correo entrante) · 186.64.118.8 (salida/SPF). Origen GoDaddy (Titan): imap.secureserver.net (993) / smtpout.secureserver.net (465). Nameservers del dominio: ns55/ns56.domaincontrol.com.