

Guía de instalación

Cómo poner a funcionar el cotizador en los notebooks de la oficina

Esta guía es para instalar el sistema **una sola vez**. Después de esto, usarlo día a día es tan simple como abrir el navegador. No se necesita internet ni conocimientos técnicos para usarlo — solo para esta instalación inicial.

Tiempo estimado	Requisito	Se instala en
15-20 minutos	Conexión a internet (solo hoy)	1 de los notebooks

1 Elegir el notebook que hará de "servidor"

Escoja **cualquiera** de los notebooks — no necesita ser especial. Ese equipo va a "guardar" toda la información (productos, cotizaciones, fichas). Los demás lo van a usar desde su navegador, sin instalar nada en ellos.

- Debe quedar **encendido** mientras el equipo esté cotizando (como cualquier PC con un programa abierto).
- No necesita ser el más nuevo ni el más rápido — cualquier notebook de oficina alcanza.

2 Instalar Node.js (solo en el notebook servidor)

Es el único programa externo que se necesita. Se instala una sola vez, gratis, igual que cualquier programa de Windows.

- Entre a **nodejs.org** desde el navegador.
- Descargue la versión **LTS** (el botón más grande y recomendado).
- Abra el instalador descargado y presione **Siguiente** → **Siguiente** → **Instalar**, sin cambiar ninguna opción.

3 Copiar la carpeta del sistema

Copie la carpeta **fluidsolutions-cotizador** completa al notebook servidor — por USB, WeTransfer, Google Drive o como le resulte más cómodo.

Importante: Déjela en una carpeta **que NO se sincronice con OneDrive** (por ejemplo cree **C:\Cotizador** y péguela ahí). Si la deja en un Escritorio o carpeta sincronizada con OneDrive, la nube puede intentar subir el archivo de datos mientras el sistema lo está usando y dañar la información guardada.

4 Iniciar el sistema

Dentro de la carpeta, haga doble clic en el archivo correspondiente a su equipo:

- **Windows:** Iniciar-Windows.bat
- **Mac:** Iniciar-Mac.command (si el sistema dice "no se puede abrir", haga clic derecho sobre el archivo → Abrir, una sola vez)

La primera vez se instalará algo internamente (1-2 minutos). Después se abre una **ventana negra** que debe dejar abierta mientras trabajen — ahí aparece la dirección para los otros notebooks, algo así:

<http://192.168.1.XX:8090>

Importante: Windows puede preguntar "¿Permitir acceso a esta app en redes privadas?" — presione **Permitir**. Si no, los otros notebooks no van a poder conectarse.

5 Conectar los demás notebooks

Asegúrese de que todos los notebooks estén en la **misma WiFi** de la oficina. En cada uno de los demás, abra el navegador (Chrome, Edge o Safari) y escriba la dirección que apareció en el paso anterior. Guárdela en **Favoritos** para no tener que volver a escribirla.

6 Inicio automático (opcional pero recomendado)


Para que el sistema arranque solo cada vez que **enciendan** el notebook servidor, sin tener que abrir el archivo del Paso 4 a mano:

- Haga **clic derecho** sobre **Activar-Inicio-Automatico.bat** → "Ejecutar como administrador".
- Listo — desde ahora arranca solo, sin mostrar ninguna ventana, cada vez que el notebook **encienda** (no depende de con qué usuario se inicie sesión).
- Para desactivarlo más adelante, use **Desactivar-Inicio-Automatico.bat** (también como administrador).


Importante: nunca abra el archivo del Paso 4 a mano mientras el inicio automático ya esté activo (o al revés). El sistema detecta e impide que se abran dos copias a la vez, para proteger la información. Si activa el inicio automático y no ve el sistema disponible tras reiniciar, revise el archivo **data\inicio-automatico.log** — ahí queda registrado cada intento de arranque.

7 Primeros pasos dentro del sistema

- **Empresas** → si van a usar más de una empresa, créelas aquí; cada una queda con su propio catálogo, cotizaciones y correlativo, totalmente separados.
- **Configuración** → confirme logo, datos de la empresa activa, términos y condiciones, y datos de transferencia.
- **Productos** → cargue su catálogo real (nombre, código, precio, imagen y ficha técnica del fabricante si corresponde).
- **Cotizaciones** → cree su primera cotización de prueba y revise el botón "Ver / PDF" y "Generar documento completo".



Pantalla de Cotizaciones



Empresas (cada una con su propio catálogo)

FLUID SOLUTIONS

FLUID SOLUTIONS BUSINESS CENTER

EMPRESA ACTIVA

FLUID SOLUTIONS BUSINESS CENTER

Cotizaciones

Productos

Fichas técnicas

Cientes

Empresas

Configuración

Nueva cotización

CLIENTE *

Ciente de ejemplo

RUT

CONTACTO

CORREO

FECHA

03-07-2026

VALIDEZ

15 días

FORMA DE PAGO

Ej: 50% anticipo, saldo contra entrega

PLAZO DE ENTREGA

Ej: 7 a 10 días hábiles

ESTADO

Borrador

PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	DESC. %	SUBTOTAL
Item libre (escribir descripción) Descripción Detalle (opcional)	1	0	0	\$0

+ Nueva cotización

Creando una nueva cotización



Comandos útiles (para soporte técnico)

Esta página es solo para quien dé soporte. El uso normal del sistema no requiere ningún comando. Todos estos se ejecutan en el **Símbolo del sistema (cmd)** abierto como administrador (busque "cmd" → clic derecho → "Ejecutar como administrador").

1. Activar el inicio automático a mano (si el botón "Activar-Inicio-Automatico.bat" no funcionó)

Primero entre a la carpeta del sistema (reemplace la ruta por la real donde está la carpeta):

```
cd /d "C:\Cotizador\fluidsolutions-cotizador"
```

Luego cree la tarea (copie y pegue tal cual, en una sola línea):

```
schtasks /Create /TN "FluidSolutionsCotizador" /TR "wscript.exe \"%cd%\Iniciar-Oculto.vbs\" /SC ONSTART /RU "NT AUTHORITY\SYSTEM" /RL HIGHEST /F
```

Debe responder: "Correcto: se creó correctamente la tarea programada".

2. Probar el arranque sin reiniciar el equipo

```
schtasks /Run /TN "FluidSolutionsCotizador"
```

Espere ~10 segundos y abra **localhost:8090** en el navegador. Para ver el detalle del arranque:

```
type data\inicio-automatico.log
```

3. Verificar si la tarea existe / diagnosticar

```
schtasks /Query /TN "FluidSolutionsCotizador"
```

Si responde "El sistema no puede encontrar el archivo especificado", la tarea NO existe — vuelva al comando del punto 1.

4. Desactivar el inicio automático

```
schtasks /Delete /TN "FluidSolutionsCotizador" /F
```

5. Detener el cotizador que está corriendo

```
taskkill /F /IM node.exe
```

6. Mover la carpeta a otra ubicación (ej. de Escritorio a C:\Cotizador)

La tarea guarda la ruta exacta de la carpeta. Si mueve la carpeta, hay que volver a crear la tarea:

1. Detenga el cotizador (comando 5).
2. Mueva la carpeta a la nueva ubicación.
3. Repita el comando del punto 1 parado en la carpeta nueva (el **/F** reemplaza la tarea vieja automáticamente).
4. Pruébalo con el comando del punto 2.

Recomendado: no deje la carpeta en el Escritorio ni en ninguna carpeta sincronizada con OneDrive. Úsela en una ruta simple como **C:\Cotizador**, para que la nube no intente subir el archivo de datos mientras el sistema lo está usando.



Recomendaciones y respaldo

- Toda la información vive en un solo archivo: **data/fluidsolutions.db**. Copie la carpeta **data** a un pendrive o la nube de vez en cuando (por ejemplo, cada viernes).
- Si el notebook servidor se apaga o se desconecta del WiFi, los demás no van a poder acceder hasta que vuelva a estar disponible.
- Pídale a quien administre el router de la oficina que le asigne una **IP fija** al notebook servidor, para que la dirección no cambie con el tiempo (ajuste de una sola vez).
- Para cerrar el sistema manualmente, simplemente cierre la ventana negra que quedó abierta (si usa inicio automático, apague o reinicie el notebook, o desactívelo con el script del Paso 6).

¿Dudas con la instalación? Contacte a quien le entregó este sistema.