Лабораторная работа: просмотр таблиц маршрутизации узлов

Топология



Задачи

- Часть 1. Доступ к таблице маршрутизации узла
- Часть 2. Изучение записей в таблице маршрутизации узла IPv4
- Часть 3. Изучение записей в таблице маршрутизации узла IPv6

Исходные данные/сценарий

Для доступа к ресурсам сети ваш узел должен определить маршрут до узла назначения по таблице маршрутизации. Таблица маршрутизации узла мало чем отличается от таблицы маршрутизатора, но характерна для локального узла и выглядит гораздо проще. Чтобы пакет достиг локального узла назначения, необходима таблица маршрутизации локального узла. Чтобы достигнуть удалённого узла назначения, нужны таблицы маршрутизации локального узла и маршрутизатора. Команды netstat — и route print позволяют получить представление о том, как локальный узел маршрутизирует пакеты до места назначения.

В данной лабораторной работе вам предстоит отобразить и изучить информацию, которая содержится в таблице маршрутизации вашего ПК, с помощью команд **netstat –r и router print**. Вы увидите, как ваш ПК маршрутизирует пакеты в зависимости от адреса назначения.

Примечание. Эту лабораторную работу нельзя выполнять при помощи Netlab. Она предполагает наличие доступа к Интернету.

Необходимые ресурсы

• 1 ПК (Windows 7, Vista или XP с доступом в Интернет и командной строкой)

Часть 1: Доступ к таблице маршрутизации узла

Шаг 1: Запишите данные своего ПК.

На ПК откройте окно командной строки и введите команду **ipconfig** /all, чтобы отобразить и записать следующие данные:

IPv4-адрес	
МАС-адрес	
Шлюз по умолчанию	

Шаг 2: Отобразите таблицы маршрутизации.

В окне командной строки введите команду **netstat –r** (или **route print**), чтобы отобразить таблицу маршрутизации узла.

```
C:\Users\user1>netstat -r
Interface List
                  be 15 63 .....Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
......Software Loopback Interface 1
00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
13...90 4c e5
              00 00
 25...00 00
 12...00
               00 00
           00
 26...00 00 00 00 00 00 00 e0
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 Route Table
                    ______
Active Routes:
Network Destination
0.0.0.0
                                                                         Interface
192.168.1.11
                                   Netmask
                                                          Gateway
                                                                                           Metric
                                                    192.168.1.1
On-link
On-link
On-link
                                   0.0.0.0
                                                                             127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
                                                                                               306
306
          127.0.0.0
                                 255.0.0.0
  127.0.0.1
127.255.255.255
                                                                                               306
                                                        On-link
                                                                         192.168.1.11
                                                        On-link
                                                                         192.168.1.11
                                                        On-link
                                                                               168.1.11
                                                                         127.0.0.1
192.168.1.11
127.0.0.1
                                                        On-link
  224.0.0.0
255.255.255.255
255.255.255.255
                        240.0.0.0
255.255.255.255
255.255.255.255
                                                        On-link
                                                        On-link
On-link
                                                                          192.168.1.11
Persistent Routes:
  None
IPv6 Route Table
Active Routes:
    Metric Network Destination 58 ::/0
                                               Gateway
             ::/0 On-link
::1/128 On-link
2001::/32 On-link
2001:0:9d38:6ab8:1863:3bca:3f57:fef4/128
 14
        306
          58
                                               On-link
On-link
        On-link
On-link
        306 ff00::/8
306 ff00::/8
                                               On-link
 14
 ______
Persistent Routes:
  None
```

Какие три раздела отображаются в выходных данных команды?

Шаг 3: Изучите список интерфейсов.

В первом разделе, Interface List (Список интерфейсов), отображаются адреса управления доступом к среде передачи данных (МАС), а также номера, присвоенные каждому интерфейсу подключения к сети на этом узле.

```
Interface List

13...90 4c e5 be 15 63 .....Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter

1........................Software Loopback Interface 1

25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter

12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter

26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter

26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
```

В первом столбце приводится номер интерфейса, а во втором — список МАС-адресов, связанных с интерфейсами подключения к сети на узлах. Эти интерфейсы могут включать в себя адаптеры Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. В третьем столбце указываются производитель и описание интерфейса.

В данном примере в первой строке отображается беспроводной интерфейс, подключённый к локальной сети.

Примечание. Если на вашем ПК активированы интерфейс Ethernet и беспроводной адаптер, то в списке интерфейсов будут указаны оба интерфейса.

Назовите МАС-адрес интерфейса, подключённого к вашей локальной сети. Отличается ли этот МАС-адрес от того, который вы записали в шаге 1?

Во второй строке указан loopback (интерфейс «обратной петли»). Если на узле работает протокол TCP/IP, интерфейсу loopback автоматически назначается IP-адрес 127.0.0.1.

Последние четыре строки отражают технологию передачи данных, которая обеспечивает связь в смешанной среде и включает протоколы IPv4 и IPv6.

Часть 2: Изучение записей в таблице маршрутизации узла IPv4

В части 2 вам необходимо изучить таблицу маршрутизации узла IPv4. Она составляет второй раздел выходных данных команды **netstat -r**. В таблице указываются все известные маршруты IPv4, включая прямые подключения, локальную сеть и локальные маршруты по умолчанию.

Выходные данные содержат пять столбцов: Сеть назначения (Network Destination), Маска подсети (Netmask), Шлюз (Gateway), Интерфейс (Interface) и Метрика (Metric).

• В столбце Network Destination (Сеть назначения) перечисляются доступные сети. Для сопоставления с IP-адресом назначения сеть назначения используется с маской подсети.

- В столбце Netmask (Маска подсети) указываются маски подсети, позволяющие определить сетевую и узловую части IP-адреса.
- В столбце Gateway (Шлюз) указывается, какой адрес используется узлом для отправления пакетов по адресу назначения удалённой сети. Если узел назначения подключён напрямую, то в выходных данных шлюз отображается как On-link.
- В столбце Interface (Интерфейс) указывается IP-адрес, настроенный на адаптере локальной сети. Он используется для передачи пакета по сети.
- В столбце Metric (Метрика) указывается стоимость использования маршрута. Эти данные позволяют рассчитать наилучший маршрут к месту назначения. Предпочтительный маршрут отличается более низким значением метрики по сравнению с другими вариантами.

В выходных данных отображаются пять различных типов активных маршрутов:

- Локальный маршрут по умолчанию 0.0.0.0 используется в тех случаях, когда пакет не соответствует другим адресам, указанным в таблице маршрутизации. Для дальнейшей обработки пакет направляется на шлюз с ПК. В данном примере пакет будет отправлен на адрес 192.168.1.1 с адреса 192.168.1.11.
- Адреса loopback с 127.0.0.0 до 127.255.255.255 относятся к прямому подключению и предоставляют сервисы локальному узлу.
- Все адреса для подсети с 192.168.1.0 до 192.168.1.255 относятся к узлу и локальной сети. Если конечный пункт назначения пакета находится в локальной сети, то пакет покинет интерфейс 192.168.1.11.
 - Адрес локального маршрута 192.168.1.0 представляет все устройства в сети 192.168.1.0/24.
 - Адрес локального узла 192.168.1.11.
 - Широковещательный адрес сети 192.168.1.255 используется для отправки сообщений на все узлы в локальной сети.
- Особые групповые адреса класса D 224.0.0.0 зарезервированы для использования либо через интерфейс loopback (127.0.0.1), либо через узел (192.168.1.11).
- Локальный широковещательный адрес 255.255.255.255 можно использовать через интерфейс loopback (127.0.0.1) или узел (192.168.1.11).

Исходя из содержимого таблицы маршрутизации IPv4, что будет делать ПК, если пакет нужно отправить по адресу 192.168.1.15?	
Что будет делать ПК, если пакет нужно отправить на удалённый узел по адресу 172.16.20.23?	

Часть 3: Изучение записей в таблице маршрутизации узла IPv6

В части 3 вам необходимо изучить таблицу маршрутизации узла IPv6. Она составляет третий раздел выходных данных команды **netstat -r**. В таблице указываются все известные маршруты IPv6, включая прямые подключения, локальную сеть и локальные маршруты по умолчанию.

Выходные данные таблицы маршрутизации IPv6 отличаются по заголовкам столбцов и формату, поскольку длина адресов IPv6 составляет не 32, а 128 бит. В разделе IPv6 Route Table (Таблица маршрутизации IPv6) отображаются четыре столбца:

- В столбце If (Если) перечисляются номера сетевых интерфейсов под управлением протокола IPv6, взятые из раздела Interface List (Список интерфейсов) выходных данных команды **netstat -r**.
- В столбце Metric (Метрика) указывается стоимость каждого маршрута до места назначения. Чем ниже стоимость, тем более предпочтительным является маршрут, и метрика позволяет выбрать лучший из нескольких вариантов с одинаковым префиксом.
- В столбце Network Destination (Сеть назначения) указывается префикс адреса для маршрута.
- В столбце Gateway (Шлюз) указывается IPv6-адрес следующего перехода на пути к месту назначения. Если адрес следующего перехода подключён к узлу напрямую, приводится состояние On-link.

Раздел таблицы маршрутизации IPv6, сгенерированный командой **netstat -r** и приведённый в данном примере, содержит следующие адреса назначения в сети:

- ::/0: эквивалент IPv6 в локальном маршруте по умолчанию. В столбце Gateway (Шлюз) указывается локальный адрес маршрутизатора по умолчанию.
- ::1/128: эквивалент IPv4-адреса в интерфейсе loopback, обеспечивающий сервисы для локального v3ла.
- 2001::/32: глобальный индивидуальный префикс сети.
- 2001:0:9d38:6ab8:1863:3bca:3f57:fef4/128: глобальный индивидуальный IPv6-адрес локального компьютера.
- fe80::/64: локальный адрес маршрута, который представляет все компьютеры в локальной сети IPv6.
- fe80::1863:3bca:3f57:fef4/128: локальный IPv6-адрес канала локального компьютера.
- ff00::/8: специальные зарезервированные групповые адреса класса D, эквивалентные IPv4адресам 224.x.x.x.

Лабораторная работа: просмотр таблиц маршрутизации узлов

	Таблица маршрутизации узла IPv6 содержит примерно ту же информацию, что и таблица маршрутизации IPv4. Назовите локальный маршрут по умолчанию для IPv4 и для IPv6.
	Назовите адрес loopback и маску подсети для IPv4 и IP-адрес loopback для IPv6.
	Сколько IPv6-адресов присвоено данному компьютеру?
	Сколько широковещательных адресов содержит таблица маршрутизации IPv6?
30	просы на закрепление
	Как определяется количество битов для сети с протоколом IPv4? А с протоколом IPv6?
. .	Почему в таблицах маршрутизации узлов отображаются данные обоих протоколов IPv4 и IPv6?