
5-3. 연속적인 전하 분포


■ 전하 밀도(charge density)

- ① 선전하밀도(λ), 면전하밀도(σ), 부피전하밀도(ρ)를 정의하시오.
- ② 원천 전하가 연속적인 전하 분포를 이루고 있다면 원천 전하에 의한 전기장은 어떻게 해석할 수 있는가?
- 예1> 1차원 위에 길이가 l인 도선이 x=a부터 x=a+l까지 놓여 있다. 원점에서 도선에 의한 전기장을 구하면? (단, 도선의 전하는 Q이며 도선은 균일한 전하 분포를 갖는다고 가정한다.)

선전하밀도를 사용하는 경우 → 길이 변수를 적분변수로만 치환하면 된다.



- 예2> 균일한 면전하밀도 σ 를 갖는 반지름 R인 원판이 있다. 원판의 중심을 지나고 수직인 축 상의 점 P에서 전기장을 구하라. (단, 원판으로부터 점 P까지의 거리는 x라 한다.)
- 면전하밀도를 사용하는 경우 → 적분변수로 통일하기 위해 각도와 거리 모두를 고려해야 한다.



■ 전기선속

- ① 면벡터란 무엇인가? 면벡터와 법선벡터의 차이는 무엇인가?
- ② 전기선속을 정의하고 단위를 구하시오.
- 예3> 균일한 전기장 \vec{E} 가 빈 공간에서 x 방향으로 향하고 있다. 한 변의 길이가 l인 정육면체의 표면을 통과하는 알짜 전기선속을 구하라.

5-4. 가우스법칙

■ 가우스 법칙

- ① 가우스법칙을 정의하고 폐곡면 적분 ∮의 의미를 설명하시오.
- ② 도체 구와 부도체 구의 전하 분포는 어떤 특성을 갖는가?
- ③ (7 EM) 전체 양전하 Q인 균일하게 대전되어 있는 반지름 a인 도체 구와 부도체 구가 있다.
- 1) 정전기적 평형 상태에 있는 도체 구 밖의 한 점에서 전기장의 크기를 구하라.
- 2) 정전기적 평형 상태에 있는 도체 구 내부의 한 점에서 전기장의 크기를 구하라.
- 3) 속이 꽉 찬 부도체 구 밖의 한 점에서 전기장의 크기를 구하라.
- 4) 속이 꽉 찬 부도체 구 내부의 한 점에서 전기장의 크기를 구하라.
- 5) 부도체 구에서 가우스면에 따른 전기장의 그래프를 그리면?