实验 4 进程调度的模拟

实验内容:

熟悉进程调度的各种算法,并对模拟程序给出数据和流程的详细分析,之 后画出流程图,最后参考模拟程序写出时间片轮转调度算法的程序。

实验目的:

通过本实验,加深对进程调度算法原理和过程的理解。

实验要求:

- (1) 对调度算法进行详细分析,在仔细分析的基础上,完全理解主要数据结构和过程的作用,给出主要数据结构的说明及画出主要模块的流程图。
 - (2) 根据提示信息,把函数写完整,使成为一个可运行程序。
- (3) 反复运行程序,观察程序执行的结果,验证分析的正确性,然后给出一次执行的最后运行结果,并由结果计算出周转时间和带权周转时间。

1 数据结构与算法、流程图

1.1 数据结构与算法

时间片轮转算法是一种常见的进程调度算法,它旨在公平地分配 CPU 时间片给就绪状态的进程。下面是对该算法的详细分析:

1.1.1 数据结构

ProcStruct 结构体:用于表示进程的相关信息,包括进程 ID、状态、运行序列、位置、 开始时间、结束时间、CPU 时间、IO 时间和下一个进程指针等字段。

全局变量: RunPoint 表示当前运行的进程指针, WaitPoint 表示阻塞进程指针, ReadyPoint 表示就绪进程指针, ClockNumber 表示时钟计数器, ProcNumber 表示进程数量, FinishedProc 表示已完成的进程数量。


1.1.2 调度算法

在每个时钟周期内,根据当前时钟计数器的值,将到达开始时间的进程添加到就绪队列中。

CPU 调度:如果没有进程在 CPU 上运行,则选择下一个要运行的进程。如果当前运行的进程的 CPU 时间片还未用完,则继续运行。如果 CPU 时间片用完,则根据其运行序列决定进程的状态:如果序列中的所有任务都已完成,则将进程设置为已完成状态;否则,将进程设置为阻塞状态,并将其添加到阻塞队列中。

IO 调度:如果没有进程在阻塞状态,则返回。否则,减少阻塞进程的 IO 时间片。如果 IO 时间片用完,则将进程从阻塞队列中移除,并将其设置为就绪状态,添加到就绪队列的末尾。

1.2 流程图



2 时间片轮转算法程序

```
struct ProcStruct {
   int p_pid; // 进程的标识号
   char p state; // 进程的状态, C--运行 R--就绪 W--组塞 B--后备 F--完成
   int p rserial[10]; // 模拟的进程执行的 CPU 和 I/O 时间数据序列, 间隔存储, 第 0 项
存储随后序列的长度(项数),以便知晓啥时该进程执行结束
   int p pos; // 当前进程运行到的位置,用来记忆执行到序列中的哪项
   int p starttime; // 进程建立时间
   int p endtime; // 进程运行结束时间
   int p cputime; // 当前运行时间段进程剩余的需要运行时间
   int p iotime; // 当前 I/O 时间段进程剩余的 I/O 时间
   int p next; // 进程控制块的链接指针,指向该进程所在队列的下一个进程 id
} proc[10];
int RunPoint; // 运行进程指针, -1 时为没有运行进程
int WaitPoint; // 阻塞队列指针, -1 时为没有阻塞进程
int ReadyPoint; // 就绪队列指针, -1 时为没有就绪进程
long ClockNumber; // 系统时钟
int ProcNumber; // 系统中模拟产生的进程总数
int FinishedProc; // 系统中目前已执行完毕的进程总数
void Create ProcInfo(); //创建进程
void DisData(); //显示进程初始值
void Scheduler FF(); //进程调度函数
void Read Process Info(); //从磁盘读取进程初始值
void NewReadyProc(); // 判别新进程是否到达
void Cpu Sched(); // CPU 调度
void IO Sched(); // IO 调度
void Display ProcInfo(); //显示当前状态
void NextRunProcess();//寻找下一个运行程序
void Statistic(); //统计
int main() {
   while (true) {
      RunPoint = -1; // 运行进程指针, -1 时为没有运行进程
      WaitPoint = -1; // 阻塞队列指针, -1 时为没有阻塞进程
      ReadyPoint = -1; // 就绪队列指针, -1 时为没有就绪进程
      ClockNumber = 0; // 系统时钟
      ProcNumber = 0; // 当前系统中的进程总数
      printf("******************************\n");
      printf("1: 建立进程调度数据序列 \n");
      printf("2: 读进程信息, 执行调度算法\n");
```

printf("*******************************\n");

```
printf("Enter your choice (1 \sim 2): ");
         char ch; cin >> ch;
         cout << endl;
         if (ch == '1') Create ProcInfo();
         else if (ch == '2') Scheduler FF();
         else cout << "invalid input" << endl;
    }
}
void Create ProcInfo() {
    srand(GetTickCount()); //初始化种子
    ProcNumber = rand() % 5 + 5; //随机产生进程数量
    for (int i = 0; i < ProcNumber; i++) { // 生成进程的 CPU--I/O 时间数据序列
         proc[i].p pid = ((float)rand() / 32767) * 1000; // 初始化随机的进程 ID 号
         proc[i].p state = 'B'; // 初始都为后备状态,可用其他表示符
         //生成 CPU 和 I/O 时间序列
         int listLength = proc[i].p rserial[0] = rand() % 7 + 1; //序列长度
         for (int i = 1; i \le listLength; i++)
              proc[i].p rserial[j] = rand() \% 3 + 1;
         proc[i].p_pos = 1;
         proc[i].p starttime = rand() \% 5 + 1;
         proc[i].p endtime = -1;
         proc[i].p cputime = proc[i].p rserial[1];
         proc[i].p iotime = -1;
         proc[i].p next = -1;
    printf("建立了%d 个进程数据序列\n\n", ProcNumber);
    DisData();
}
void DisData() {
    ofstream outFile;
    outFile.open("./Process Info.txt", ios::out);
    for (int i = 0; i < ProcNumber; i++) {
         outFile << format("ID={}(len={},startTime={}):", proc[i].p pid, proc[i].p rserial[0],
proc[i].p starttime);
         cout << format("ID={}(len={},startTime={}):", proc[i].p pid, proc[i].p rserial[0],
proc[i].p starttime);
         for (int j = 1; j \le proc[i].p rserial[0]; j++) {
              outFile << proc[i].p rserial[j] << " ";
              cout << proc[i].p rserial[j] << " ";</pre>
         outFile << endl;
         cout << endl;
```

```
}
    cout << endl;
    outFile.close();
}
void Scheduler FF() {
    if (ProcNumber == 0) Read_Process_Info(); //磁盘读取上次的进程信息
    NewReadyProc();
    Display ProcInfo();
    while (FinishedProc < ProcNumber) {
        ClockNumber++; // 时钟前进 1 个单位
       NewReadyProc(); // 判别新进程是否到达
        Cpu_Sched(); // CPU 调度
       IO Sched(); // IO 调度
        Display ProcInfo(); //显示当前状态
        Sleep(0);
    Statistic();
}
void NewReadyProc() {
    for (int i = 0; i < ProcNumber; i++) {
        if (proc[i].p starttime == ClockNumber) {// 进程进入时间达到系统时间,
ClockNumber 是当前的系统时间
           proc[i].p state = 'R'; // 进程状态修改为就绪
           proc[i].p next = -1; // 该进行即将要挂在队列末尾,它肯定是尾巴,后面没人
的,所以先设置 next=-1
           if (ReadyPoint == -1) // 如果当前就绪队列无进程
               ReadyPoint = i;
           else { // 如果就绪队列有进程,放入队列尾
               int n = ReadyPoint;
               while (proc[n].p next != -1)
                   n = proc[n].p next; //找到原来队伍中的尾巴
               proc[n].p_next = i; //挂在这个尾巴后面
            }
        }
    }
}
void Cpu_Sched() {
    int n;
    if (RunPoint == -1) { // 没有进程在 CPU 上执行
        NextRunProcess();
        return;
```

```
}
    proc[RunPoint].p_cputime--; // 进程 CPU 执行时间减少 1 个时钟单位
    if (proc[RunPoint].p cputime > 0) return; // 还需要 CPU 时间,下次继续,这次就返回
了
    if (proc[RunPoint].p_rserial[0] == proc[RunPoint].p_pos) {//进程全部序列执行完成
        FinishedProc++;
        proc[RunPoint].p state = 'F';
        proc[RunPoint].p_endtime = ClockNumber;
        RunPoint = -1; //无进程执行
        NextRunProcess(); //找分派程序去,接着做下一个
    } else { //进行 IO 操作, 进入阻塞队列
        proc[RunPoint].p pos++;
        proc[RunPoint].p_state = 'W';
       proc[RunPoint].p iotime = proc[RunPoint].p rserial[proc[RunPoint].p pos];
        proc[RunPoint].p next = -1; //标记下,就自己一个进程,没带尾巴一起来;否则,
当p next 不为-1 时,后面的那一串都是被阻塞者
       n = WaitPoint;
       //是阻塞队列第一个 I/O 进程
       if (n == -1) {
           WaitPoint = RunPoint;
           proc[WaitPoint].p iotime++; //为了避免一个时钟周期内两次减少,做的处理
        } else {
            do { //放入阻塞队列尾
                if (proc[n].p_next == -1) {
                    proc[n].p next = RunPoint;
                   break;
                n = proc[n].p next;
            \} while (n != -1);
        RunPoint = -1;
        NextRunProcess();
    return;
}
void IO Sched() {
    if (WaitPoint == -1) return;// 没有等待 I/O 的进程,直接返回
    proc[WaitPoint].p iotime--; // 进行 1 个时钟的 I/O 时间
    if (proc[WaitPoint].p iotime > 0) return;// 还没有完成本次 I/O
    else {
        //进程全部序列执行完成
        if (proc[WaitPoint].p rserial[0] == proc[WaitPoint].p pos) {
```

```
FinishedProc++;
             proc[WaitPoint].p state = 'F';
             proc[WaitPoint].p endtime = ClockNumber;
             //阻塞队列更新
             WaitPoint = proc[WaitPoint].p_next;
         } else {
             int i = WaitPoint;
             //进程本身变化
             proc[i].p state = 'R';
             proc[i].p pos++;
             proc[i].p cputime = proc[i].p rserial[proc[i].p pos];
             //阻塞队列更新
             WaitPoint = proc[i].p_next;
             proc[i].p next = -1;
             //插到就绪队列队尾
             if (ReadyPoint == -1) ReadyPoint = i;// 如果当前就绪队列无进程
             else { // 如果就绪队列有进程,放入队列尾
                 int n = ReadyPoint;
                 while (proc[n].p next != -1)
                     n = proc[n].p_next; //找到原来队伍中的尾巴
                 proc[n].p next = i; //挂在这个尾巴后面
             }
        }
    }
}
void NextRunProcess() {
    int n = ReadyPoint;
    if (n == -1) return;
    if (proc[n].p starttime == ClockNumber) return;
    RunPoint = ReadyPoint, ReadyPoint = proc[n].p next;
    proc[n].p state = 'C';
}
void Display ProcInfo() {
    cout << format(" 当 前 系 统 模 拟 {} 个 进 程 的 运 行             时 钟 : {}", ProcNumber,
ClockNumber);
    cout << format("就绪指针={}, 运行指针={}, 阻塞指针={}\n\n", ReadyPoint, RunPoint,
WaitPoint);
    cout << ".....Running Process.....\n";</pre>
    if (RunPoint != -1) {
        cout << format("NO.{} ID:{},总 CPU 时间={},剩余 CPU 时间={},serial:", RunPoint,
proc[RunPoint].p pid,
             proc[RunPoint].p rserial[proc[RunPoint].p pos], proc[RunPoint].p cputime);
```

```
for (int j = 1; j \le proc[RunPoint].p rserial[0]; <math>j++)
              cout << format("{} ", proc[RunPoint].p rserial[j]);</pre>
         cout << endl;
    } else cout << "No Process Running!\n";
    int n = ReadyPoint;
    cout << " \backslash n...... Ready \ Process...... \backslash n";
    while (n!=-1) { // 显示就绪进程信息
         cout << format("NO.{} ID:{},第{} 个/总时间={},serial:",
              n, proc[n].p pid, proc[n].p pos, proc[n].p rserial[proc[n].p pos]);
         for (int j = 1; j \le proc[n].p rserial[0]; j++)
              cout << format("{} ", proc[n].p rserial[j]);</pre>
         n = proc[n].p next;
         cout << endl;
    }
    n = WaitPoint;
    cout << "\nWaiting Process ..... \n";</pre>
    while (n!=-1) { // 显示阻塞进程信息
         cout << format("NO.{} ID:{},I/O 执行到序列中的第{}个,总 I/O 时间={},剩余 I/O
时间={},serial:",
              n, proc[n].p_pid, proc[n].p_pos, proc[n].p_rserial[proc[n].p_pos],
              proc[n].p iotime);
         for (int j = 1; j \le proc[n].p rserial[0]; j++)
              cout << format("{} ", proc[n].p rserial[j]);</pre>
         n = proc[n].p next;
         cout << endl;
    cout << "\n=======\n";
    for (int i = 0; i < ProcNumber; i++)
         if (proc[i].p_state == 'B') {
              cout << format("NO.{} ID:{},serial:", i, proc[i].p pid);</pre>
              for (int j = 1; j \le proc[i].p rserial[0]; j++)
                   cout << format("{} ", proc[i].p rserial[j]);</pre>
              cout << endl;
    cout << "\n======\n";
    for (int i = 0; i < ProcNumber; i++)
         if (proc[i].p state == 'F') {
              cout << format("NO.{} ID:{},EndTime={},serial:", i, proc[i].p_pid,
                   proc[i].p endtime);
              for (int j = 1; j \le proc[i].p rserial[0]; j++)
                   cout << format("{} ", proc[i].p rserial[j]);</pre>
              cout << endl;
    cout << endl;
```

```
}
void Statistic() {
     cout << "统计\n";
     for (int i = 0; i < ProcNumber; i++)
          if (proc[i].p state == 'F') {
               int runTime = 0;
                      <<
                             format("ID:{},StartTime={},EndTime={},serial:", proc[i].p_pid,
proc[i].p_starttime, proc[i].p_endtime);
               for (int j = 1; j \le proc[i].p rserial[0]; j++) {
                    cout << format("{} ", proc[i].p rserial[j]);</pre>
                    runTime += proc[i].p rserial[j] * (j % 2);
               }
               cout << format("(周转: {},带权周转: {})", proc[i].p endtime -
proc[i].p starttime,
                    (proc[i].p endtime - proc[i].p starttime) * 1.0 / runTime);
               cout << format("\n");</pre>
          }
     cout << format("\n");</pre>
}
void Read Process Info() {
     ifstream inFile;
     inFile.open("./Process Info.txt", ios::in);
     char data[500];
     while (true) {
          inFile.getline(data, 500);
          proc[ProcNumber].p pid
                                                       proc[ProcNumber].p rserial[0]
proc[ProcNumber].p_starttime = 0;
          int i = 3;
          if (data[0] == '\0') break;
          while (data[i] != '(')
               proc[ProcNumber].p pid = data[i] - '0' + proc[ProcNumber].p pid * 10, i++;
          i += 5;
          while (data[i] != ',')
               proc[ProcNumber].p rserial[0] = data[i] - '0' + proc[ProcNumber].p rserial[0] *
10, i++;
          i += 11;
          while (data[i] != ')')
               proc[ProcNumber].p starttime = data[i] - '0' + proc[ProcNumber].p starttime *
10, i++;
          i += 2;
          for (int j = 1; j \le proc[ProcNumber].p rserial[0]; <math>j++) {
               int number = 0;
```

```
for (;; i++) {
                   if (data[i] == ' ') {
                        i++;
                        break;
                   } else number = data[i] - '0' + number * 10;
              }
              proc[ProcNumber].p rserial[j] = number;
         proc[ProcNumber].p state = 'B';
         proc[ProcNumber].p pos = 1;
                                                        proc[ProcNumber].p_iotime
         proc[ProcNumber].p endtime
proc[ProcNumber].p next = -1;
         proc[ProcNumber].p_cputime = proc[ProcNumber].p_rserial[1];
         ProcNumber++;
    }
    cout << format("从文件读取了{}个进程数据序列\n", ProcNumber);
    for (int i = 0; i < ProcNumber; i++) {
         cout << format("ID={}(len={},startTime={}):", proc[i].p_pid, proc[i].p_rserial[0],
              proc[i].p starttime);
         for (int j = 1; j \le proc[i].p\_rserial[0]; j++)
              cout << format("{} ", proc[i].p rserial[j]);</pre>
         cout << endl;
    cout << endl;
}
```

3 程序运行结果和分析

3.1 程序运行演示

3.1.1 建立进程调度序列

3.1.2 读进程信息,执行调度算法

```
2: 读进程信息, 执行调度算法
**********
Enter your choice (1 ~ 2): 2
从文件读取了5个进程数据序列
ID=857(len=7,startTime=3):2 1 2 1 3 2 1
ID=878(len=1,startTime=1):3
ID=646(len=7,startTime=5):2 2 3 2 1 3 1
ID=416(len=7,startTime=3):3 3 3 2 1 1 1
ID=569(len=6,startTime=5):2 2 1 1 1 1
当前系统模拟5个进程的运行 时钟:6就绪指针=−1,运行指针=−1,阻塞指针=−1
.....Running Process.....
No Process Running!
.....Ready Process.....
Waiting Process .....
NO.0 ID:857,serial:2 1 2 1 3 2 1
NO.1 ID:878, serial:3
NO.2 ID:646,serial:2 2 3 2 1 3 1
NO.3 ID:416, serial:3 3 3 2 1 1 1
NO.4 ID:569, serial:2 2 1 1 1 1
当前系统模拟5个进程的运行 时钟:1就绪指针=1,运行指针=-1,阻塞指针=-1.
.....Running Process.....
No Process Running !
.....Ready Process.....
NO.1 ID:878,第1个/总时间=3,serial:3
Waiting Process .....
NO.0 ID:857,serial:2 1 2 1 3 2 1
NO.2 ID:646, serial:2 2 3 2 1 3 1
NO.3 ID:416, serial:3 3 3 2 1 1 1
NO.4 ID:569, serial:2 2 1 1 1 1
```

1: 建立进程调度数据序列

```
当前系统模拟5个进程的运行
                      时钟:15就绪指针=3,运行指针=0,阻塞指针=4
.....Running Process.....
NO.0 ID:857,总CPU时间=2,剩余CPU时间=1,serial:2 1 2 1 3 2 1
  ....Ready Process.....
NO.3 ID:416,第3个/总时间=3,serial:3 3 3 2 1 1 1
NO.2 ID:646,第3个/总时间=3,serial:2 2 3 2 1 3 1
Waiting Process .....
NO.4 ID:569,I/0执行到序列中的第2个, 总I/0时间=2, 剩余I/0时间=2,serial:2 2 1 1 1 1
NO.1 ID:878, EndTime=5, serial:3
当前系统模拟5个进程的运行 时钟:34就绪指针=-1,运行指针=-1,阻塞指针=-1
.....Running Process.....
No Process Running !
.....Ready Process.....
Waiting Process .....
NO.0 ID:857,EndTime=30,serial:2 1 2 1 3 2 1
NO.1 ID:878,EndTime=5,serial:3
NO.2 ID:646,EndTime=34,serial:2 2 3 2 1 3 1
NO.3 ID:416,EndTime=31,serial:3 3 3 2 1 1 1
NO.4 ID:569,EndTime=33,serial:2 2 1 1 1 1
统计
ID:857,StartTime=3,EndTime=30,serial:2 1 2 1 3 2 1 (周转:27,带权周转:3.375)
ID:646,StartTime=5,EndTime=34,serial:2 2 3 2 1 3 1 (周转:29,带权周转:4.142857142857143)
ID:416,StartTime=3,EndTime=31,serial:3 3 3 2 1 1 1 (周转:28,带权周转:3.5)
ID:569,StartTime=5,EndTime=33,serial:2 2 1 1 1 1 (周转:28,带权周转:7)
```

3.2 最后一次结果的分析

```
ID:857,StartTime=3,EndTime=30,serial:2 1 2 1 3 2 1 (周转:27,带权周转:3.375)
ID:878,StartTime=1,EndTime=5,serial:3 (周转:4,带权周转:1.3333333333333333)
ID:646,StartTime=5,EndTime=34,serial:2 2 3 2 1 3 1 (周转:29,带权周转:4.142857142857143)
ID:416,StartTime=3,EndTime=31,serial:3 3 3 2 1 1 1 (周转:28,带权周转:3.5)
ID:569,StartTime=5,EndTime=33,serial:2 2 1 1 1 1 (周转:28,带权周转:7)
```

以 ID857 为例,周转时间为 完成时间 - 到达时间 = 27,带权周转时间为 周转时间 / 运行时间 = 3.375