NCU-RSS-1.5 Training 使用說明書

- 1. 前往 https://github.com/ISSLLAB/NCU-RSS-1.5,将此專案 clone 下來。
- 2. 安裝套件【注意: 只需安裝一次】
 - (1) 開啟 CMD,切換至 NCU-RSS-1.5-main
 - ,並輸入下列指令。 pip install -r requirements.txt
- 3. 修改 Configs

前往/ NCU-RSS-1.5-main/configs ,開啟 config.py。

- train on all frames: 設為 True
- select specific parcels: 設為 True,使模型使用先前選擇之邱塊作為訓練。
- shape:設為 (320, 320)
- total parcel amount: 設為 15,000
- rice_cluster_n: 設為 2
- non rice cluster n: 設為 2
- rice ratio: 設為 0.5
- round number: 設為1
- batch_size: 設為 64
- optimizer learning rate: 設為 0.00001
- EPOCH N: 設為 40
- Data root folder path: 設為"./data/train test"。此路徑可更改。
- 4. 準備訓練資料
- 將 PNG_Producing 輸出之 RSS15_Training_rice_mask 資料夾的內容(.png) 放在 data\train test\parcel mask。data\train test 路徑可更改。
- 將 PNG_Producing 輸出之 Training_NIRRG 資料夾的內容(.png)放在 data\train_test\NRG_png。data\train_test 路徑可更改。
- 將 PNG_Producing 輸出之 RSS15_Training_selected_mask 資料夾的內容 (.png) 放在 data\train_test\selected_parcel_mask。data\train_test 路徑可更改。




圖 1. 輸入資料存放位置

- 5. 依序執行以下程式
- py generate_parcel_dataset_for_train_test.py
- py kmeans_cluster_for_train_test.py
- py random_sampling_for_parcel_dataset_for_train_test.py
- py train_and_val_model.py

完成訓練之模型 model_val_acc.h5 將存放於

`data\train_test\For_training_testing\[H]x[W]\train_test`。 訓練紀錄將存放於 data/logs。




圖 2. 模型存放位置