postgresql-集群管理器-pgclusteradmin

作者: PostgreSQL 中国社区---阿弟

http:/www.postgres.cn

QQ:4893310

Email:4893310@qq.com

Pgclusteradmin 是一款基于 go 开发的 postgresql 集群管理工具,当前主要功能是实现对 postgresql 服务进行管理,主备切换进行管理;系统支持多用户,操作认证;操作人员通过浏览器从远程登录进入管理平台,前面的界面使用 easyui 实现。

一、功能列表

- 节点资料增加,编辑,删除。
- 单一节点服务 start、stop、restart、reload 及显示服务状态。
- 主备节点一键切换。

二、部署环境

Ip: 192.168.1.10 os: centos 7.0

golang: go version go1.7.4 linux/amd64

Postgresql: 9.6.1

三、Pgclusteradmin 部署方法

● 安装 golang

[root@ad ~]# yum install golang-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm [root@ad ~]# yum install golang-src-1.7.4-1.el6.noarch.rpm [root@ad ~]# yum install golang-bin-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm

● 妄装 postgresql

使用 postgresql 主要是用于存储管理节点资料,操作员资料及操作日志。

--下载源码

wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v9.6.1/postgresql-9.6.1.tar.gz

--解压

tar zxf postgresql-9.6.1.tar.gz

--编译

cd postgresql-9.6.1

 $./configure \quad --prefix = /usr/local/pgsql 9.6.1 \quad --with-perl \quad --with-python \quad --with-python \quad --with-perl \quad --with-python \quad --with-perl \quad --with-perl \quad --with-python \quad --with-python \quad --with-perl \quad --with-perl \quad --with-python \quad --with-python \quad --with-perl \quad --with-perl \quad --with-python \quad --with-pyt$

```
gmake
gmake install
--初始化
su postgres
/usr/local/pgsql9.6.1/bin/initdb -D /home/postgres/data9.6.1 -E utf8 -U postgres -W
  一postgresql.conf 配置
listen_addresses = '*'
log destination = 'stderr'
logging collector = on
--pg_hba.conf 配置
# IPv4 local connections:
host
        all
                                          192.168.1.0/24
                         all
                                                                   md5
配置完成后需要重启服务,其它参数视需要自己配。
    建立 pgclusteradmin 库并导入建立资料表
/usr/local/pgsql9.6.1/bin/psql -h 192.168.1.10 -U postgres -d postgres -p 5432
postgres=# create database pgcluster ENCODING 'utf8' template template0;
\c pgcluster
--导入下面数据表及数据
--节点资料表
create table nodes
   id serial not null unique,
   node_name text not null unique,
   createtime timestamp not null default now(),
   host text not null,
   ssh port integer not null,
   ssh_user text not null,
   ssh password text not null,
   pg_bin text not null,
   pg_data text not null,
   pg_log text not null default ",
   pg_port integer not null,
```

pg_database text not null,
pg_user text not null,

```
pg password text not null,
  master vip text,
  master vip networkcard text,
  slave vip text,
  slave_vip_networkcard text,
  bind vip user text,
  bind_vip_password text,
  remark text
);
COMMENT ON TABLE nodes IS '节点资料表':
COMMENT ON COLUMN nodes.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN nodes.node name IS '节点名称';
COMMENT ON COLUMN nodes.createtime IS '建立时间';
COMMENT ON COLUMN nodes.host IS '主机名或 ip';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh port IS 'ssh 服务端口号';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh user IS 'ssh 用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh password IS 'ssh 密码';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg bin IS 'pg 管理程序所在路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg data IS 'pgDATA 所在路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg log IS '用户访问日志保存路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg_port IS 'pg 服务端口号';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg user IS 'pg 用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg password IS 'pg 密码';
COMMENT ON COLUMN nodes.master vip IS '主节点时绑定 VIP';
COMMENT ON COLUMN nodes.master vip networkcard IS '主节点时绑定网卡设备号';
COMMENT ON COLUMN nodes.slave vip IS '备节点时绑定 VIP';
COMMENT ON COLUMN nodes.slave vip networkcard IS '备节点时绑定网卡设备号';
COMMENT ON COLUMN nodes.bind vip user IS '绑定网卡操作用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.bind vip password IS '绑定网卡操作密码';
--操作员资料表
CREATE TABLE users
(
   id serial not null unique,
   username text not null unique,
   password text not null
);
COMMENT ON TABLE users IS '操作员资料表';
COMMENT ON COLUMN users.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN users.username IS '登录账号';
COMMENT ON COLUMN users.password IS '登录密码 md5 值';
--增加一个操作员记录表
```

INSERT INTO users (username,password) values('admin',md5('admin'));

--操作日志表

```
CREATE TABLE log
(
    id serial not null unique,
    createtime timestamp not null default now(),
    remote ip text,
    modlename text,
    username text,
    log_level text,
    remark text
);
COMMENT ON TABLE log IS '日志表';
COMMENT ON COLUMN log.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN log.createtime IS '访问时间';
COMMENT ON COLUMN log.remote ip IS '访问客户端 ip 地址';
COMMENT ON COLUMN log.username IS '用户名';
COMMENT ON COLUMN log.modlename IS '模块名称';
COMMENT ON COLUMN log.log_level IS '目志级别';
COMMENT ON COLUMN log.remark IS '目志内容';
    下载 pgclusteradmin 所需要的 go 支持包
--ssh 支持包
[root@ad ~]# cd /usr/lib/golang/src
[root@ad src]# mkdir golang.org
[root@ad src]# cd golang.org/
[root@ad golang.org]# mkdir x
[root@ad src]# cd x/
[root@ad x]# git clone https://github.com/golang/crypto.git
正克隆到 'crypto'...
remote: Counting objects: 3256, done.
remote: Total 3256 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 3255
接收对象中: 100% (3256/3256), 2.31 MiB | 958.00 KiB/s, done.
处理 delta 中: 100% (2106/2106), done.
--session 支持包
[root@ad x]# cd /usr/lib/golang/src
[root@ad src]# mkdir github.com
[root@ad src]# cd github.com
[root@ad github.com]# mkdir astaxie
```

[root@ad github.com]# cd astaxie/

[root@ad astaxie]# git clone https://github.com/astaxie/session

正克隆到 'session'...

remote: Counting objects: 50, done.

remote: Total 50 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 50

Unpacking objects: 100% (50/50), done.

[root@ad astaxie]# ll

总用量 8

--postgresql 操作支持包

[root@ad astaxie]# cd /usr/lib/golang/src/github.com/ [root@ad github.com]# mkdir jackc [root@ad github.com]# cd jackc [root@ad jackc]# git clone https://github.com/jackc/pgx 正克隆到 'pgx'...

remote: Counting objects: 3613, done.

remote: Compressing objects: 100% (243/243), done.

remote: Total 3613 (delta 157), reused 0 (delta 0), pack-reused 3370 接收对象中: 100% (3613/3613), 1.24 MiB | 228.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (2481/2481), done.

四、pgclusteradmin 部署配置和访问

● 下载 pgclusteradmin 源码

[root@ad pgclusteradmin]# cd /home/ad

[root@ad ad]# git clone https://github.com/chenaisheng/pgclusteradmin

正克隆到 'pgclusteradmin'...

remote: Counting objects: 374, done.

remote: Compressing objects: 100% (177/177), done.

remote: Total 374 (delta 201), reused 348 (delta 185), pack-reused 0 接收对象中: 100% (374/374), 284.09 KiB | 197.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (201/201), done.

[root@ad ad]#

● 配置连接数据库参数

打开 pgclusteradmin.go 文件, 拉下最后面, 找到函数 extractConfig(), 代码如下所示

/*

功能描述:配置 postgresql 连接参数

参数说明:无

返回值说明:

```
pgx.ConnConfig -- pg 连接参数结构体
*/

func extractConfig() pgx.ConnConfig {

var config pgx.ConnConfig

config.Host = "192.168.1.10" //数据库主机 host 或 ip config.User = "postgres" //连接用户
config.Password = "pgsql" //用户密码
config.Database = "pgcluster" //连接数据库名
config.Port = 5432 //端口号

return config
```

修改成上面部署 postgresql 的相应参数即可。

● 运行 pgclusteradmin

[root@ad ad]# cd pgclusteradmin/ [root@ad pgclusteradmin]# go run pgclusteradmin.g

● 访问 pgclusteradmin

打开一个浏览器,输入 http://192.168.1.10:10001 即可进入管理器,192.168.1.10 换成你自己 ip 地址即可。

五、Pgclusteradmin 使用文档

● 主界面说明



● 增加要维护的节点资料



"编辑窗口"如下所示



- 1、要维护的节点如果非主备节点,则一般都不需要配置 vip 相关参数。
- 2、Vip 绑定和解绑"设备号"如果不清楚请询问你们的 sa,千万别配置错了,用命令 ip a 可查询"设备号"。
- 3、编辑完成后按"保存"即可保存资料。
- 编辑节点资料



说明: 节点资料维护窗口跟新增节点资料一致,说明请参考上面的"增加节点"。

● 删除节点资料



● 参数配置





- 1、配置文件有 postgresql.conf, pg hba.conf, recovery.conf(备机上才有这个项目)。
- 2、修改好参数值后可以分别保存,保存&reload,保存&restart。
- 3、执行结果会显示在"执行结果"输出显示框中。
- 节点服务管理



"服务管理"窗口如下所示



操作说明:

- 1、关闭模式只能 stop/restart 操作有作用。
- 2、执行返回的结果显示在"执行结果"显示框。
- 节点 VIP 管理

节点 VIP 管理功能主要是对运行 postgresql 服务的机器网卡进行绑定或解绑对外提供服务的 IP 地址。



PostgreSQL 中国社区---阿弟 第 12 页 共 17 页

如果前面编辑节点资料时有录入 VIP 绑定相关参数,这里会根据节点的类型自动带出,解绑和绑定的 IP 时系统会自动检查是否存在 IP 冲突情况。"IP 绑定详情"会显示当前节点机器的 IP 绑定情况。

P绑定管理					
节点编号	32	节点名称	users_cluster_10_9410		
节点类别	主节点	运行状态	运行中		
版本号	PostgreSQL 9.4.1 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9), 64-bit				
主机名或IP	192.168.1.10	SSH端口号	22		
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql/bin/				
PGDATA所在路径	/home/postgres/data/				
VIP地址		网卡设备号 要绑定或解绑的参数都在i	如eth0:1		
绑定操作用户名		女 \$ 7 (E \$ 3 (AF \$ 7) E \$ 3	△王以旦	•	
IP绑定详情	valid_lft forever preferred_lft forever inet 192, 168,1, 11/24 brd 192, 168,1, 255 scope global secondary em1:1 valid_lft forever preferred_lft forever 3: em2: (NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000 link/ether o8:1f:66:c2:c8:5c brd ff:ff:ff:ff:ff: 4: virbr0: (NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN link/ether 52:54:00:66:89:12 brd ff:ff:ff:ff:ff: inet 192, 168, 122, 1/24 brd 192, 168, 122, 255 scope global virbr0 valid_lft forever preferred_lft forever 5: virbr0-mio: (BROADCAST, MULTICAST) mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state DOWN qlen 500 link/ether 52:54:00:66:89:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:				
执行结果	绑定或解绑IP执行结果显示区				
操作说明	填写要解绑或绑定IP和对应的网卡设 万不能乱操作	备号,再按"绑定VIP"或"解绑VIP"即可.Linnx	下绑定vip一般需要root权限,不清楚网卡设备号请	询问SA,千	
	功能按钮区	● 绑定	VIP 解绑VIP N 刷新p绑定详情	※ 取消	

操作说明:

- 1、输入要绑定的"VIP地址", "网卡设备号", "绑定操作用户名", "操作用户密码"。
- 2、点击"绑定 VIP"或"解绑 VIP"。
- 3、执行返回的结果显示在"执行结果"显示框。
- 4、点击"刷新 IP 绑定详情"在"IP 绑定详情"显示该节点所在机器的 IP 绑定情况。

● 备机唤醒



"备机唤醒"窗口如下所示

机唤醒管理				×	
节点编号	30	节点名称	users_cluster_06_9610		
节点类别	备节点	运行状态	运行中		
版本号	PostgreSQL 9.6.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11), 64-bit				
主机名或IP	192.168.1.6	SSH端口号	22		
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql9.6.1/bin/ /home/postgres/data9.6.1/				
PGDATA所在路径					
唤醒后绑定VIP地址			如eth0:1 在这里设置绑定VIP相关信息		
绑定操作用户名		操作用户密码	•		
唤醒后执行VACUUM	ON 唤醒成功后是否	S执行VACUUM开关,建议执行			
IP绑定详情	1: lo: 《LOOPBACK, UP, LOWER_UP》 mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo 2: em1: 《BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP》 mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000 link/ether o8:1f:66:o6:14:35 brd ff:ff:ff:ff:ff: inet 192.168.1.6/24 brd 192.168.1.255 scope global em1 inet 192.168.1.9/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:0 inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:0 inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:12 inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:1 3: em2: 《BROADCAST, MULTICAST, UP》 mtu 1500 qdisc mq state UNKNOWN qlen 1000 link/ether o8:1f:66:o5:14:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.15/24 brd 192.168.1.255 scope global em2				
执行结果	执行结果显示区				
操作说明	备机唤醒后,如果节点为同步复制模	式并且没备机连接上来,则系统会修改运行参数	效把节点的同步模式修改为异步模式。		
	功能按領	祖区	□ 执行 ② 刷新ip绑定详情 ※ 耳	以消	

- 1、如果备机唤醒成功后需要绑定 VIP 供业务连接使用,则需要录入"唤醒后绑定 VIP 地址","绑定网卡设备号","绑定操作用户名","操作用户密码"。程序会自动检测要绑定的 IP 是否已经被其它机器占用。
- 2、"唤醒后执行 VACUUM"是一个执行开关,打开表示备机唤醒成功后需要执行垃圾回收操作,默认是打开,备机唤醒后在提供服务前建议执行这个操作。
- 3、配置好相关参数后按"执行"按钮即可唤醒备机,如果执行出错,错误信息将显示在"执行结果"显示框中。
- 4、点击"刷新 IP 绑定详情"在"IP 绑定详情"显示该节点所在机器的 IP 绑定情况。
- 5、唤醒成功后系统会自动检查节点是否为"同步复制模式"和是否有"同步备机"连接上来,如果是"同步复制模式"并且没有"同步备机"连接上来,程序会主动把节点降级为"异步复制"模式。
- 主备切换



"主备切换"框窗口如下所示



- 1、主备切换需要同时勾选两个节点记录,两个节点必需是一主一备。
- 2、要切换的两个节点当前状态必需是处于"运行中"。
- 3、系统会判断两个节点是否为主备关系。

PostgreSQL 中国社区---阿弟 第 15 页 共 17 页


- 4、如果需要解绑和绑定 VIP 的话,则需要配置"主节点切为备节点参数"和"备节点切为主节点参数"。
- 5、程序会自动检测要绑定的 IP 是否已经被其它机器占用。
- 5、配置完参数后,按"一键切换"即可完成主备切换。
- 6、如果如果执行出错,错误信息将显示在"执行结果"显示框中。
- 7、点击"刷新 IP 绑定详情"在主备两个页框的"IP 绑定详情"显示节点所在机器的 IP 绑定情况。
- "切换参数配置"框如下图所示



● 修改登录密码



下面是修改登录密码窗口



操作说明:

- 1、输入旧的登录密码。
- 2、新的密码需要连续输入两次。
- 3、录入完成后按"确认修改"即可完成登录密码的修改。
- 退出登录状态



退出后系统返回到登录页面。

六、<u>接下来开发计划</u>

短期内

- 1、增加操作员管理
- 2、增加权限管理
- 3、根据 go 的异步执行特性,优化或重写部分代码,让应用执行效率更高

长期内

- 1、数据库相关对象管理模块
- 2、数据库一些指标监控模块
- 3、数据库巡检相关模块

社区网站

PostgreSQL 全球社区网: http://www.postgresql.org
PostgreSQL 中国社区网: http://www.postgres.cn

社区 QQ 群

技术群#1: 5276420

技术群#2: 3336901

文档翻译群: 309292849

二维码



官方微信公众号



官方微博



阿弟@postgresql-微信号