postgresql-集群管理器-pgclusteradmin

作者: PostgreSQL 中国社区---阿弟

http:/www.postgres.cn

QQ:4893310

Email:4893310@qq.com

PostgreSQL 中国社区---阿弟 第 2 页 共 18 页

Pgclusteradmin 是一款基于 go 开发的 postgresql 集群管理工具,当前主要功能有"节点资料集中管理"、"参数在线配置,参数文件多版本管理,参数文件模板管理"、"服务管理(即服务 start,stop,restart,stop)"、"vip 管理"、"备机唤醒"、"主备切换"、"巡检报告";系统支持多用户,操作认证,支持 SSH 密码登陆和 SSH 公钥、私钥登陆;操作人员通过浏览器从远程登录进入管理平台,前面的界面使用 easyui 实现。

一、<u>功能列表</u>

- 节点资料增加,编辑,删除。
- 各个节点运行参数配置,参数文件多版本管理,参数文件模板管理。
- 单一节点服务 start、stop、restart、reload 及显示服务状态。
- 节点对应机器 VIP 绑定与解绑。
- 备机唤醒管理。
- 主备节点一键切换。
- 巡检报告生成及导出

二、部署环境

Ip: 192.168.1.10 os: centos 7.0

golang: go version go1.7.4 linux/amd64

Postgresql: 9.6.1

三、Pgclusteradmin 部署方法

● 妄装 golang

[root@ad ~]# yum install golang-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm [root@ad ~]# yum install golang-src-1.7.4-1.el6.noarch.rpm [root@ad ~]# yum install golang-bin-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm

● 妄装 postgresql

使用 postgresql 主要是用于存储管理节点资料,操作员资料及操作日志。

--下载源码

wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v9.6.1/postgresql-9.6.1.tar.gz

--解压

tar zxf postgresql-9.6.1.tar.gz

--编译

cd postgresql-9.6.1

./configure --prefix=/usr/local/pgsql9.6.1 --with-perl --with-tcl --with-python --with-openssl --with-pam --without-ldap --with-libxslt gmake gmake install

--初始化

su postgres

/usr/local/pgsql9.6.1/bin/initdb -D /home/postgres/data9.6.1 -E utf8 -U postgres -W

——postgresql.conf 配置

listen_addresses = '*'
log_destination = 'stderr'
logging collector = on

--pg_hba.conf 配置

IPv4 local connections:

host all all 192.168.1.0/24 md5

配置完成后需要重启服务,其它参数视需要自己配。

● 建立 pgclusteradmin 库并导入建立资料表

/usr/local/pgsql9.6.1/bin/psql -h 192.168.1.10 -U postgres -d postgres -p 5432 postgres=# create database pgcluster ENCODING 'utf8' template template0; \c pgcluster

--导入源码包中的 pgcluster.sql 脚本

\i pgcluster.sql

● 下载 pgclusteradmin 所需要的 go 支持包

--ssh 支持包

[root@ad ~]# cd /usr/lib/golang/src [root@ad src]# mkdir golang.org [root@ad src]# cd golang.org/ [root@ad golang.org]# mkdir x [root@ad src]# cd x/ [root@ad x]# git clone https://github.com/golang/crypto.git

正克隆到 'crypto'...

remote: Counting objects: 3256, done.

remote: Total 3256 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 3255 接收对象中: 100% (3256/3256), 2.31 MiB | 958.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (2106/2106), done.

--session 支持包

[root@ad x]# cd /usr/lib/golang/src

[root@ad src]# mkdir github.com

[root@ad src]# cd github.com

[root@ad github.com]# mkdir astaxie

[root@ad github.com]# cd astaxie/

[root@ad astaxie]# git clone https://github.com/astaxie/session

正克隆到 'session'...

remote: Counting objects: 50, done.

remote: Total 50 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 50

Unpacking objects: 100% (50/50), done.

[root@ad astaxie]# ll

总用量 8

--postgresql 操作支持包

[root@ad astaxie]# cd /usr/lib/golang/src/github.com/

[root@ad github.com]# mkdir jackc

[root@ad github.com]# cd jackc

[root@ad jackc]# git clone https://github.com/jackc/pgx

正克隆到 'pgx'...

remote: Counting objects: 3613, done.

remote: Compressing objects: 100% (243/243), done.

remote: Total 3613 (delta 157), reused 0 (delta 0), pack-reused 3370 接收对象中: 100% (3613/3613), 1.24 MiB | 228.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (2481/2481), done.

--golang excel 驱动包

[root@ad github.com]# cd /usr/lib/golang/src/github.com/

[root@ad github.com]# mkdir tealeg

[root@ad github.com]# cd tealeg/

[root@ad tealeg]# git clone https://github.com/tealeg/xlsx

正克隆到 'xlsx'...

remote: Counting objects: 2793, done.

remote: Total 2793 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2792 接收对象中: 100% (2793/2793), 1.11 MiB | 357.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (1503/1503), done.

四、pgclusteradmin 部署配置和访问

● 下载 pgclusteradmin 源码

[root@ad pgclusteradmin]# cd /home/ad

```
[root@ad ad]# git clone https://github.com/chenaisheng/pgclusteradmin
正克隆到 'pgclusteradmin'...
remote: Counting objects: 374, done.
remote: Compressing objects: 100% (177/177), done.
remote: Total 374 (delta 201), reused 348 (delta 185), pack-reused 0
接收对象中: 100% (374/374), 284.09 KiB | 197.00 KiB/s, done.
处理 delta 中: 100% (201/201), done.
[root@ad ad]#
    配置连接数据库参数
打开 pgclusteradmin.go 文件, 拉下最后面, 找到函数 extractConfig(), 代码如下所示
/*
功能描述: 配置 postgresql 连接参数
参数说明:无
返回值说明:
pgx.ConnConfig -- pg 连接参数结构体
*/
func extractConfig() pgx.ConnConfig {
    var config pgx.ConnConfig
    config.Host = "192.168.1.10" //数据库主机 host 或 ip
    config.User = "postgres"
                              //连接用户
                              //用户密码
    config.Password = "pgsql"
    config.Database = "pgcluster" //连接数据库名
                                //端口号
    config.Port = 5432
    return config
}
```

● 配置 ssh 登录使用的私钥

修改成上面部署 postgresql 的相应参数即可。

怎样配置使用 SSH 公钥、私钥登陆

1、使用 root 用户登陆后,运行以下第一句指令,其他根据提示进行输入:

ssh-keygen -t rsa

也可以使用 DSA

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id rsa):

建议直接回车使用默认路径

Created directory '/root/.ssh'

Enter passphrase (empty for no passphrase):

输入密码短语 (留空则直接回车)

重复密码短语

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /root/.ssh/id rsa.pub.

The key fingerprint is:

05:71:53:92:96:ba:53:20:55:15:7e:5d:59:85:32:e4 root@test

The key's randomart image is:

```
+--[ RSA 2048]----+
| 0 0 ..
| 0 00.+ . |
| 0.+... = |
| ...0 |
| 0 S |
| . |
```

此时在/root/.ssh/目录下生成了 2 个文件, id_rsa 为私钥, id_rsa.pub 为公钥。

将公钥复制到需要登录电脑的/root/.ssh/authorized keys 文件中。

好了,至此只要你保存好你的私钥,你的服务器相比原来使用 root 用户加密码登陆来说已经安全多了。

- 2、数据库服务管理用户 postgres 的公钥、私钥生成方法与上面 root 用户的公钥、私钥生成方法一致,也可以与 root 共用一对公钥、私钥。
- 3、打开 pgclusteradmin.go 文件, 拉下最后面, 找到函数 get_postgres_private_key()和 get_root_private_key(), 把数据库服务管理用户和管理员 root 使用的私钥复制上去
- 运行 pgclusteradmin

[root@ad ad]# cd pgclusteradmin/

[root@ad pgclusteradmin]# go run pgclusteradmin.g

● 访问 pgclusteradmin

打开一个浏览器,输入 http://192.168.1.10:10001 即可进入管理器,192.168.1.10 换成你自己 ip 地址即可。

五、Pgclusteradmin 使用文档

● 主界面说明



● 增加要维护的节点资料



[&]quot;编辑窗口"如下所示



- 1、要维护的节点如果非主备节点,则一般都不需要配置 vip 相关参数。
- 2、VIP 绑定和解绑"设备号"如果不清楚请询问你们的 sa,千万别配置错了,用命令 ip a 可查询"设备号"。
- 3、编辑完成后按"保存"即可保存资料。
- 编辑节点资料



说明: 节点资料维护窗口跟新增节点资料一致,说明请参考上面的"增加节点"。

● 删除节点资料



● 参数配置



"参数配置"窗口如下所示

- 1、配置文件有 postgresql.conf, pg hba.conf, recovery.conf(备机上才有这个项目)。
- 2、修改好参数值后可以分别保存,保存&reload,保存&restart。
- 3、执行结果会显示在"执行结果"输出显示框中。
- 4、选择"历史备份"可以导入先前保存的版本。
- 5、选择"模板文件"可以导入已经准备好的标准模板文件。
- 6、"历史备份", "模板文件"下拉选择框支持删除不需要的版本或模板文件。



● 节点服务管理



[&]quot;服务管理"窗口如下所示



- 1、关闭模式只能 stop/restart 操作有作用。
- 2、执行返回的结果显示在"执行结果"显示框。
- 节点 VIP 管理

节点 VIP 管理功能主要是对运行 postgresql 服务的机器网卡进行绑定或解绑对外提供服务的 IP 地址。



如果前面编辑节点资料时有录入 VIP 绑定相关参数,这里会根据节点的类型自动带出,解绑和绑定的 IP 时系统会自动检查是否存在 IP 冲突情况。"IP 绑定详情"会显示当前节点机器的 IP 绑定情况。


	1	节点名称	users_cluster_10_9610					
节点类别	主节点	运行状态	运行中					
版本号	PostgreSQL 9.6.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4), 64-bit							
主机名或IP	192.168.1.10	SSH端口号	22					
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql9.6.1/bin/							
PGDATA所在路径	/home/postgres/data9.6.1/							
VIP地址		网卡设备号	如eth0:1					
8定网卡登录认证方式	密钥登陆(key) 要绑定或解绑的参数在这里设置							
绑定操作用户名		操作用户密码	•					
	1: lo: <loopback, lower_up="" up,=""> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever 2: eml: <broadcast, lower_up="" multicast,="" up,=""> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000 link/ether o8:1f:66:o2:o8:55 brd ff:ff:ff:ff:ff: inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global eml valid_lft forever preferred_lft forever inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eml:1 valid_lft forever preferred_lft forever valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,></loopback,>							
IP绑定详情	link/loopback 00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scop valid_lft forever; 2: eml: (BROADCAST,MULTIC, link/ether c8:1f:66:ci inet 192.168.1.10/24 valid_lft forever; inet 192.168.1.11/24	5:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 e host lo preferred_lft forever AST, UP, LOWER_UP > mtu 1500 qdisc mq state UP 2:c8:5b brd ff:ff:ff:ff:fff brd 192.168.1.255 scope global em1 preferred_lft forever brd 192.168.1.255 scope global secondary em1	glen 1000					
IP绑定详情 执行结果	link/loopback 00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scop valid_lft forever; 2: eml: (BROADCAST,MULTIC, link/ether c8:1f:66:ci inet 192.168.1.10/24 valid_lft forever; inet 192.168.1.11/24	5:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 e host lo preferred_lft forever AST, UP, LUWER_UP > mtu 1500 qdisc mq state UP 2:08:5b brd ff:ff:ff:ff:ff brd 192.168.1.255 scope global em1 preferred_lft forever brd 192.168.1.255 scope global secondary em1 preferred_lft forever	glen 1000					

- 1、输入要绑定的"VIP地址", "网卡设备号",选择"绑定网卡登录认证方式",
- "绑定操作用户名",如果"绑定网卡登录认证方式"值为密码登录则需要录入"操作用户密码"。
- 2、点击"绑定 VIP"或"解绑 VIP"。
- 3、执行返回的结果显示在"执行结果"显示框。
- 4、点击"刷新 IP 绑定详情"在"IP 绑定详情"显示该节点所在机器的 IP 绑定情况。
- 备机唤醒



备机唤醒管理				×		
节点编号	2	节点名称	users_cluster_06_9610			
节点美别	备节点	运行状态	运行中			
版本号	PostgreSQL 9.6.1 on x86_64-pc-linu	x-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.4.7 201	20313 (Red Hat 4.4.7-11), 64-bit			
主机名或IP	192.168.1.6	SSH端口号	22			
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql9.6.1/bin/					
PGDATA所在路径	/home/postgres/data9.6.1/					
唤醒后绑定VIP地址		绑定网卡设备号	如eth0:1			
绑定网卡登录认证方式	密钥登陆(key) 唤醒成功后如	果需要绑定VIP,则在这里设置村	I 关参数	~		
绑定操作用户名		操作用户密码		•		
唤醒后执行VACUUM	ON 打开则在备机唤酬	星成功后执行VACUUM——建议	打开			
IP绑定详情	1: lo: LOOPBACK , UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo 2: eml: LoopBack , MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UF qlen 1000 link/ether o8:1f:66:05:14:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:inet 192.168.1.6/24 brd 192.168.1.255 scope global eml inet 192.168.1.9/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eml:0 inet 192.168.1.13/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eml:12 inet 192.168.1.13/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eml:1 3: em2: LoopBack , MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc mq state UNKNOWN qlen 1000					
执行结果	执行	返回的信息在这里显示				
操作说明	备机唤醒后,如果节点为同步复制模式并	中且没备机连接上来,则系统会修改运行参数	她节点的同步模式修改为异步模式.			
		按键区	□ 执行 ○ 刷新p绑定详情	₩ 取消		

- 1、如果备机唤醒成功后需要绑定 VIP 供业务连接使用,则需要录入"唤醒后绑定 VIP 地址", "绑定网卡设备号",选择"绑定网卡登录认证方式", "绑定操作用户名",如果"绑定网卡登录认证方式"值为密码登录则需要录入"操作用户密码"。程序会自动检测要绑定的 IP 是否已经被其它机器占用。
- 2、"唤醒后执行 VACUUM"是一个执行开关,打开表示备机唤醒成功后需要执行垃圾回收操作,默认是打开,备机唤醒后在提供服务前建议执行这个操作。
- 3、配置好相关参数后按"执行"按钮即可唤醒备机,如果执行出错,错误信息将显示在"执行结果"显示框中。
- 4、点击"刷新 IP 绑定详情"在"IP 绑定详情"显示该节点所在机器的 IP 绑定情况。
- 5、唤醒成功后系统会自动检查节点是否为"同步复制模式"和是否有"同步备机"连接上来,如果是"同步复制模式"并且没有"同步备机"连接上来,程序会主动把节点降级为"异步复制"模式。
- 主备切换



"主备切换"框窗口如下所示

E节点 (users_cluste	er_10_9610)	备节点(users_cluster_06_9610)	切换参数配置			
E 节点信息显示相	Ē	备节点信息显示框	主备切换参数配	2置框		
节点编号	1		节点名称	users_cluster_10_9610		
节点类别	主节点		运行状态	运行中		
版本号	PostgreSQL (9.6.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compile	d by gcc (GCC) 4.8.5 201	50623 (Red Hat 4.8.5-4), 64-bit		
主机名或IP	192.168.1.10		SSH端口号	22		
SSH认证方式	密钥登陆 (ke	:у)			~	
SSH用户名	postgres		SSH登录密码		•	
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql9.6.1/bin/					
PGDATA所在路径	/home/postgres/data9.6.1/					
PG服务端口号	9610		连接数据库名称	template1		
数据库用户名称	postgres		数据库用户密码	••••	•	
IP绑定详情	link/ether o8:1f:66:c2:c8:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global em1 valid_lft forever preferred_lft forever inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:1 valid_lft forever preferred_lft forever 3: em2: (NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UF) mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000 link/ether o8:1f:66:c2:c8:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: virbr0: (NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UF) mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN link/ether 52:54:00:66:89:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0 valid_lft forever preferred_lft forever 5: virbr0-nic: (BROADCAST, MULTICAST) mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state DOWN qlen 500 link/ether 52:54:00:66:89:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:					

- 1、主备切换需要同时勾选两个节点记录,两个节点必需是一主一备。
- 2、要切换的两个节点当前状态必需是处于"运行中"。
- 3、系统会判断两个节点是否为主备关系。
- 4、如果需要解绑和绑定 VIP 的话,则需要配置"主节点切为备节点参数"和"备节点切为主节点参数"。

- 5、程序会自动检测要绑定的 IP 是否已经被其它机器占用。
- 5、配置完参数后,按"一键切换"即可完成主备切换。
- 6、如果如果执行出错,错误信息将显示在"执行结果"显示框中。
- 7、点击"刷新 IP 绑定详情"在主备两个页框的"IP 绑定详情"显示节点所在机器的 IP 绑定情况。
- "切换参数配置"框如下图所示



● 巡检报告管理



巡检报告管理窗口如下所示

PostgreSQL 中国社区---阿弟 第 16 页 共 18 页




- 1、点击左边的巡检报告列表即可在右边显示该报告的明细
- 2、点击右边的报告的明细页框标题即可查看各个统计对象的明细数据
- 3、点击按钮"创建",弹出创建对话框,录入参数后按确定即可生成巡检报告(注意:比较消耗资源,建议在系统空闲时生成)
- 4、点击按钮"修改",可以修改巡检报告名称。
- 5、点击按钮"删除",可以删除选择的巡检报告。
- 6、点击按钮"导出",可以导出 excel 文件,内容为巡检报告明细数据

● 修改登录密码



下面是修改登录密码窗口

PostgreSQL 中国社区---阿弟 第 17 页 共 18 页



- 1、输入旧的登录密码。
- 2、新的密码需要连续输入两次。
- 3、录入完成后按"确认修改"即可完成登录密码的修改。
- 退出登录状态



退出后系统返回到登录页面。

六、接下来开发计划

短期内

- 1、增加操作员管理
- 2、增加权限管理
- 3、根据 go 的异步执行特性, 优化或重写部分代码, 让应用执行效率更高

长期内

- 1、数据库相关对象管理模块
- 2、数据库一些指标监控模块
- 3、完善数据库巡检相关模块

社区网站

PostgreSQL 全球社区网: http://www.postgresql.org
PostgreSQL 中国社区网: http://www.postgres.cn

社区 QQ 群

技术群#1: 5276420

技术群#2: 3336901

文档翻译群: 309292849

二维码



官方微信公众号



官方微博



阿弟@postgresql-微信号