```
程池参数。同时在面对高负载的情况下,线程池经常发生拒绝策略,导致任务执行成功率不高,同时直
                                接修改任务队列长度又可能导致其他业务的RT提高,因此需要一款动态负载线程池
                         背景结合
                                SSD故障预测平台
                                                SMART数据采集 (IO密集型)
                                                寿命预测计算 (CPU密集型)
                                         任务多样
                                                消息传递(IO密集型)
                                                告警判断(低延迟实时要求)
                         业务场景SSD故障预测平台
                                                      平时 SSD 健康数据采集频率低,负载轻。
                                         流量和负载波动较大
                                                      在批量检测、日志回溯、全盘扫描时,采集/计算任务数量陡增。
                 业务背景
                                                      当某些 SSD 出现异常时,短时间内可能触发 高频告警分析。
                                                    告警模块要求 毫秒级实时性,但如果整体线程池参数固定,一旦计
                                         RT响应时间敏感
                                                    算或采集任务堆积,就会拉高告警延迟,影响 SLA。
                                                              为什么不用多线程池
                                                              如果为 采集、预测、消息、告警 各自分配一个线程池:
                                                              参数需要反复调优 (比如采集线程池要多少? 预测线程池要多少?)。
                                为什么不设置多个线程池,每个线程
                                                     多线程局限性
                                                              峰值来临时,某个线程池会爆满(触发拒绝策略),而其他线程池却闲置。
                                池针对不同场景?
                                                              即使人为扩大队列,也会导致 计算和告警线程抢占资源,拉高整体 RT。
                                                              → 结果: 故障预测成功率低、延迟高。
                                                                                          数据未被采集全,预测就是不完整的
                                                                     在高峰期瞬时任务量激增时,固定线
                                业务能接受延迟,为啥还要动态线程池?
                         疑问解答
                                                        接受延迟≠不需要优化
                                                                     程池,队列满,任务被拒绝丢失。队
                                                                                          异常告警未及时触发,风险增加,故
                                                                     列长, 等待时间长, 影响告警判断
                                                                                          障成本增加
                                                        根据负载情况智能切换入队策略,不影响线程池吞吐量,也不
                                             动态强制入队策略
                                                        为系统带来额外负载
                                                      传统线程池如JDKTP和Tomcat,任务执行率只有50%,而该线程
                                动态负载线程池优点
                                             高任务执行率
                                                      池可达到95%以上
                                                    调节Buffer Degree即BT,可根据不同的业务场景快速适配线程池,无
                                             便捷调优
                                                    需手动修改线程数或任务队列长度, 降低运维成本
                                                                 TIO: 任务中IO执行时间
                                             缓冲因子BF
                                                     BF=1-TIO/Ttotal
                                                                 Ttotal: 任务执行总时间
                                                               Qsize: 队列长度
                                        引入:
                                             缓冲阈值BT
                                                     BT=Qsize×BF
                                                               BT越大,越为CPU线程池;反之则为IO线程池
                                                           接近1, IO密集型 — 尽可能多创建线程
                                                   TIO/Ttotal
                                                           4-6区间,混合密集型
                                             阻塞度
                                                           接近0, CPU密集型 — 尽可能少创建线程
                                                  核心线程扩展阶段
                         缓冲优先的线程扩展策略
                                        任务入队划分
                                                             控制非核心线程的创建速率
                                                  最大线程饱和阶段
                                                             核心线程已满且任务队列中的任务≤BT,新任务直接入队
                                                             任务数量 > BT且线程数小于最大线程数,创建新线程
                                                   假设任务队列为100,阈值为0.8。核心线程数被创建完,任务队列也达到80,那么就
                                        流程图实现思路
                                                   可以直接创建非核心线程数。如果达到最大最大线程数,此时任务队列还剩下20,继
                                                   续往里面加,直到达到100,才触发拒绝策略。
                                        在任务入队失败,基于CPU和线程池负载等级自适应选择策略
                 设计思路
                                        借鉴synchronized锁升级机制和以太网的CSMA/CD协议的数据冲突处理思路
                                                                                   面试问法2.6
                                                    阻塞等待BWS -
                                                             线程阻塞等待一定时长,成功则入队,否则结束
                                                    退避空转BISS
                                        三种强制入队方式
                                                              空转+延迟退避,尝试多次,达到失败阈值终止
                                                    重试入队RQS -
                                                             尝试载入对一次,失败则终止等待
                                                                 TPLL+1
                                                                       - 每执行一次FQS/触发拒绝策略
                                                      TPLL线程池负载
                                                                 TPLL-1
                                                                       一成功入队或执行任务
                                               基础知识
LADBTP线程池
                                                      CLL系统CPU负载
                                                                  大于指定阈值为高负载反之为低负载
                         负载驱动的强制入队策略
                                                             线程池阈值: TPLJ
                                        入队策略
                                                      阈值高低
                                                                           根据项目需求设计
                                                             cpu压力阈值: CLJ
                                                             低TPLL,低CLL:任务量为略超任务队列上限,使用BWS最大化任务执行成功率
                                               入队模块
                                                             低TPLL,高CLL: 任务量为略超任务队列上限,但CPU使用率高,使用BWS释放CPU内存
                                                      判定条件
                                                             高TPLL,低CLL: 任务量大幅度超过任务队列上限,但系统负载低,使用BISS充分利用CPU资源
                                                             高TPLL,高CLL: 任务量大幅度超过任务队列上限,且CPU使用率高,系统和线程池都处于高
                                                             负载,应该优先保证系统稳定性,舍弃部分任务减轻负载,使用RQS最小化消耗CPU
                                                             加长阻塞队列只是一种预防手段,但
                                        为什么不直接加长阻塞队列从而避免
                                                             不能从根本上解决问题,并且也容易 ─ 具体的应用场景:
                                        拒绝策略的执行?
                                                             导致OOM
                                测试在保证任务成功率的情况下,性能会不会有影响
                                任务执行成功率
                         测试目的
                                线程创建次数、触发拒绝策略次数
                                                                核心指标: TCC
                                         测试线程池在不同业务场景下的适配度  
                                缓存扩展策略
                                         测试线程池在高负载下的任务处理能力
                                负载均衡策略
                                                               - 核心指标: AEEF、TESR
                                  平均有效执行时间AEEF — 衡量线程池成功处理任务的平均时间,AEEF越低,线程池吞吐量越高
                         核心评价指标
                                  线程创建次数TCC ── TCC越高,资源消耗越高,但线程扩展速率越高
                                  任务执行成功率TESR — 成功执行任务数量/总任务数量,TESR越高,线程池越稳定
                                              I/O密集型: CPU核数×2+1
                                  核心线程数Ncore
                 测评流程
                                              CPU密集型: CPU核数+1
                                  最大线程数Nmax
                                             Nmax=Ncpu/BF
                         核心参数分析
                                                                  Tavg: 任务平均执行时间
                                  队列容量Qcap
                                            - Qcap=(Ncore/Tavg)×Tresp-Ncore
                                                                  Tresp: 任务最大响应时间
                                Ncore: 16, Nmax = 160, Qcap= 300
                         参数设计
                                               在设置缓冲因子的时候,并不是越大越好,在一定程度上影响不
                                               是很大。在一定场景下,差个0.2没有太大的影响。为什么是这个
                                缓冲优先的线程扩展策略
                                               数值,并不了解,但实际测试得知在0.2效果最好
                         实验分析
                                负载驱动的强制入队策略
                                 初始阶段: 创建单线程调度器, 每5s执行updateCPULoad方法
                                                    获取当前CPU的tick1计数
                                                    休眠1s — 足够的时间间隔来计算CPU使用率,且1s是常见的采样间隔,与linus的top等工具一致
                                             计算流程
                                                    获取新的CPU的tick2计数
                                                    计算两次tick之间的CPU负载
                                                      用户态时间
                         cpu利用率
                 项目提问
                                 CPU负载采样方法
                                                      核心态时间
                                 updateCPULoad
                                             tick计数含义
                                                      空闲时间
                                                      I/O等待时间
                                                                          总时间: tick1与2对应的所有时间相减
                                             核心计算原理: CPU利用率 = 非空闲时间 / 总时间
                                                                          非空闲时间: 除去对应的空闲时间
```

获取缓存值:返还最近计算的CPU负载值

业务管理平台需要不断接入新的业务,每个业务场景的流量情况、处理要求不同,导致需要频繁调整线