

log_redis_stat

描述

将统计信息写入 `reids` 。

基础属性

名称	类型	默认值	说明
key_prefix	string	空	写入 <code>reids</code> 的 KEY 前缀，例如： <code>edgestat_mobile_</code> 等。
key	string or array[string]	空	写入 <code>reids</code> 的 KEY 格式，可以配置复数个，例如： <code>["\${req_start_time}", "\${req_start_time},\${uri}", ...]</code> 等。

数据属性

名称	类型	默认值	说明
key_prefix	string	<code>edgestat_\${worksite}_</code>	写入 <code>reids</code> 的 KEY 前缀，例如： <code>edgestat_mobile_</code> 等。
key	string or array[string]	<code>\${req_start_time#time_format, %Y%m%d%H%M%S}, \${exporter_uri}</code>	写入 <code>reids</code> 的 KEY 格式，可以配置复数个，例如： <code>["\${req_start_time}", "\${req_start_time},\${uri}", ...]</code> 等。
exptime	integer	<code>600</code>	数据写入 <code>reids</code> 的过期时间，单位： 秒，例如： <code>600</code> 。
redis_dc	string	空	指定需要连接的 <code>reids</code> 集群名，例如： <code>local</code> 。
redis_conf	object	空	配置 <code>reids</code> 的集群信息。
redis_conf.CLUSTER_\${name}	array[array]	空	配置 <code>reids</code> 的集群信息，例如： <code>"CLUSTER_local": [["127.0.0.1", 16379], ...]</code> 。
redis_conf.MODE[_\${name}]	string	<code>redis</code>	配置 <code>reids</code> 的集群类型， <code>redis</code> 或 <code>rediscluster</code> ，可以省略 <code>_\${name}</code> ，即，如果 <code>local</code> 集群的 <code>redis_conf.MODE_local</code> 属性不存在，会取 <code>redis_conf.MODE</code> 的属性，相当于配置所有集群的默认属性，下同。
redis_conf.AUTH[_\${name}]	string	空	配置 <code>reids</code> 的连接密钥。
redis_conf.TIMEOUT[_\${name}]	number	<code>1</code>	配置 <code>reids</code> 的连接超时时间，单位： 秒，精确到 0.001。
redis_conf.DATABASE[_\${name}]	integer	<code>0</code>	配置 <code>reids</code> 的数据库ID。
batch_max_size	integer	<code>1000</code>	数据单次最大推送到 <code>reids</code> 的记录数，例如： <code>1000</code> 。
batch_duration	integer	<code>10</code>	数据推送到 <code>reids</code> 的时间间隔，单位： 秒，例如： <code>10</code> 。

注意

1. 如果启用了uri白名单插件，`${exporter_uri}` 为匹配的uri地址或路由地址，否则为路由地址。

事例

启用插件

如果需要使用或调整 `${worksite}` 属性，修改 `conf/edge.cfg`，并调整 `worksite` 值

```
plugin_attr:
...
pre_process:
  worksite: mobile
...
```

修改 `conf/plugins.cfg`，确保插件 `log_redis_stat` 已启用

```
plugins:
...
- log_redis_stat
...
```

配置插件

配置插件数据

```
/edge/admin/plugin_metadata/log_redis_stat
```

```
{
  "batch_max_size": 1000,
  "batch_duration": 10,
  "exptime": 60,
  "redis_dc": "local",
  "redis_conf": {
    "CLUSTER_local": [
      [ "127.0.0.1", 16379 ]
    ]
  }
}
```

在指定路由上启用 `log_redis_stat` 插件：

```
/edge/admin/routes/3001
```

```
{
  "uri": "/hello1/*",
  "plugins": {
    "log_process": {},
    "log_redis_stat": {}
  },
  "upstream": {
    "type": "roundrobin",
    "nodes": {
      "127.0.0.1:8111": 1,
      "127.0.0.1:8112": 1
    }
  }
}
```

测试插件

- 测试

```
ab -n100 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1'
```

- 查看 `redis` 信息

```
127.0.0.1:16379> get edgestat_mobile_20241202164240,/hello1/*  
"71"  
127.0.0.1:16379> get edgestat_mobile_20241202164241,/hello1/*  
"29"
```