### PXE 一键装机平台-部署说明

2015.01.16 TsengYia

### 项目案例环境:

PXE 装机服务器:

操作系统: CentOS 6.5 x86 64

主机名、IP 地址: pxesvr.tarena.com, 192.168.4.1/24

支持装机类型: RHEL 6.5 x86\_64、CentOS 6.5 x86\_64

网络类型:VMnet1

服务初始化:关闭 iptable 服务、关闭 NetworkManager 服务、关闭 SELinux 机制

### 案例需求:

- 1. 客户机 PXE 引导后进图形菜单,可选装 RHEL 6.5 或 CentOS 6.5 系统
  - 1) 倒计时 60 秒 , 若未选择则默认从本地硬盘启动
  - 2)添加进 RHEL6 的 rescue 模式的菜单项
  - 3)客户机分区:/100GB、/boot 200MB、SWAP 8192MB、/data 100GB
- 2. 装配过程实现全自动应答 (kickstart 无人值守), 并为装好的 RHEL 6.5 做如下调整
  - 1) 自动配置好 yum 仓库
  - 2) 软件包选择最小化安装
- 3. 装配过程实现全自动应答 (kickstart 无人值守), 并为装好的 CentOS 6.5 做如下调整
  - 1) 自动配置好 yum 仓库
  - 2)添加一个名为 zyadm 的管理员用户 (具有 root 权限), 密码设为 pwd123
  - 3)配置匿名下载的 vsftpd 服务,设为开机自运行

- 4)配置 Apache 服务器,默认主页是 This is a Test Page!!!,设为开机自运行
- 5)自动 yum 安装 NTFS 支持工具、LibreOffice 办公软件
- 4. 所涉及的软件源/仓库设置/应答文件均可以通过 HTTP 和 FTP 方式提供给客户机

### 一、检查环境

1. 检查实验环境要求

```
[root@pxesvr ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS release 6.5 (Final)
[root@pxesvr ~]# uname -r
2.6.32-431.el6.x86_64
[root@pxesvr ~]# hostname
pxesvr.tarena.com
[root@pxesvr ~]# ifconfig vmnet1
vmnet1
          Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01
          inet addr:192.168.4.1 Bcast:192.168.4.255 Mask:255.255.255.0
[root@pxesvr ~]# iptables -F
                                               //清除防火墙
[root@pxesvr ~]# iptables –L
                                               //查看防火墙
Chain INPUT (policy ACCEPT)
                                        destination
          prot opt source
target
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
                                        destination
target
          prot opt source
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                                        destination
target
          prot opt source
[root@pxesvr ~]# service iptables save
[root@pxesvr ~]# vim /etc/sysconfig/selinux
 6 SELINUX=disabled
                                               //临时关闭 selinux
[root@pxesvr ~]# setenforce 0
                                               //查看当前 selinux 状态
[root@pxesvr ~]# getenforce
Disabled
[root@pxesvr ~]# chkconfig NetworkManager off
[root@pxesvr ~]# chkconfig --list NetworkManager
```

NetworkManager 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭

[root@pxesvr ~]# /etc/init.d/NetworkManager stop [root@pxesvr ~]# /etc/init.d/NetworkManager status

NetworkManager 已停

### 二、为 RHEL6、CentOS6 准备安装素材

- 1. 拷贝 RHEL 6.5 iso 到/root 下
  - 1) 创建资源文件夹 /var/ftp/pub/iso/rhel6.5/

[root@pxesvr ~]# mkdir -p /var/ftp/pub/iso/rhel6.5/

2) 拷贝 RHEL 6.5 iso 到/root 下,将挂载点的文档复制到上述目录

[root@pxesvr ~]# mount -o loop rhel-server-6.5-x86\_64-dvd.iso /mnt/ [root@pxesvr ~]# \cp -rf /mnt/\* /var/ftp/pub/iso/rhel6.5/

- 2. 拷贝 CentOS 6.5 iso 到/root 下
  - 1) 创建资源文件夹 /var/ftp/pub/iso/centos6.5/

[root@pxesvr ~]# mkdir -p /var/ftp/pub/iso/centos6.5/

2) 卸载 RHEL 6.5 光盘, 插入 CentOS 6.5 的 DVD1 光盘, 复制光盘文档

[root@pxesvr ~]# umount /mnt

//卸载光盘

[root@pxesvr ~]# mount -o loop CentOS-6.5-x86\_64-bin-DVD1.iso /mnt/

[root@pxesvr ~]# \cp -rf /mnt/\* /var/ftp/pub/iso/centos6.5/

3) 卸载 CentOS 6.5 的 DVD1 光盘,插入 DVD2 光盘,复制光盘文档

[root@pxesvr ~]# umount /mnt

//卸载光盘

[root@pxesvr ~]# mount -o loop CentOS-6.5-x86 64-bin-DVD2.iso /mnt/

[root@pxesvr ~]# \cp -rf /mnt/\* /var/ftp/pub/iso/centos6.5/

- 3. 提供以第三方 rpm 包构建的软件源
  - 1) 创建资源文件夹 /var/ftp/pub/iso/otherrpms/

[root@pxesvr ~]# mkdir -p /var/ftp/pub/iso/otherrpms/

2)将 ntfs-3g 的 rpm 包拷入 Web 目录

[root@pxesvr ~]# mv ntfs-3g-2014.2.15-6.el6.x86\_64.rpm /var/ftp/pub/iso/otherrpms/

## 4) 安装 createrepo 工具,并为资源目录生成 repodata/ 库数据

[root@pxesvr ~]# yum -y install createrepo
[root@pxesvr ~]# createrepo /var/ftp/pub/iso/otherrpms/
Spawning worker 0 with 1 pkgs
Workers Finished
Gathering worker results

Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
Generating sqlite DBs
Sqlite DBs complete

[root@pxesvr ~]# ls /var/ftp/pub/iso/otherrpms/repodata/

### 4. 配置本地 YUM 客户端并测试

# 1) 配置 YUM 客户端

repomd.xml

```
[root@pxesvr ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@pxesvr yum.repos.d]# rm -rf *.repo
[root@pxesvr yum.repos.d]# cat centos6.5.repo
[CentOS-source]
name=CentOS 6.5
baseurl=ftp://192.168.4.1/pub/iso/centos6.5/
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
[root@pxesvr ~]# yum clean all

[root@pxesvr ~]# yum repolist //测试 YUM 配置
```

### 2)安装并启用 FTP 服务

```
[root@pxesvr ~]# rpm -q vsftpd
[root@pxesvr ~]# service vsftpd status

vsftpd (pid 2216) 正在运行...
[root@pxesvr ~]# chkconfig --list vsftpd

vsftpd 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
```

## 5. 安装并启用 Web 服务

## 1)安装 httpd 包,简单配置

```
[root@pxesvr ~]# yum -y install httpd
[root@pxesvr ~]# cd /etc/httpd/conf
[root@pxesvr conf]# cp httpd.conf httpd.conf.bak
[root@pxesvr conf]# vim httpd.conf
...
276 ServerName pxesvr.tarena.com:80
...
292 #DocumentRoot "/var/www/html"
293 DocumentRoot "/var/ftp/"
...
318 #<Directory "/var/www/html">
319 <Directory "/var/ftp">
...
```

## 2) 启动 httpd 服务,并设为开机自动运行

[root@pxesvr ~]# service httpd restart
停止 httpd: [失败]

正在启动 httpd: [确定]
[root@pxesvr ~]# netstat -anpt | grep httpd
tcp 0 0:::80 :::\* LISTEN 16221/httpd
[root@pxesvr ~]# chkconfig httpd on

- 6. 为客户机提供 yum 仓库配置文件
  - 1) 创建 pxe 素材文件夹 /var/ftp/pub/repo

[root@pxesvr ~]# mkdir -p /var/ftp/pub/repo

## 2) 提供 RHEL6 客户机的仓库配置文件

```
[root@pxesvr ~]# vim /var/ftp/pub/repo/rhel6.repo
[rhel-packages]
name=Red Hat Enterprise Linux 6.5
baseurl=http://192.168.4.1/pub/iso/rhel6.5
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
```

#### 3)提供 CentOS6 客户机的仓库配置文件

```
[root@pxesvr ~]# vim /var/ftp/pub/repo/centos6.repo
[CentOS]
name=CentOS 6.5
```

baseurl=http://192.168.4.1/pub/iso/centos6.5
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CENTOS-6
[other]
name=Other Packages
baseurl=http://192.168.4.1/pub/iso/otherrpms
gpgcheck=0

- 7. 为客户机提供 kickstart 自动应答配置文件
  - 1) 创建 kickstart 素材文件夹 /var/ftp/pub/ks

[root@pxesvr ~]# mkdir -p /var/ftp/pub/ks

2) 提供 RHEL6 客户机的 ks-rhel6.cfg 应答文件

找一台 RHEL 6.5 客户机, 配好 yum 仓库:

[root@pxesvr ~]# ssh -X root@192.168.4.5

root@192.168.4.5's password:

[root@svr5 ~]# cd /etc/yum.repos.d/

[root@svr5 yum.repos.d]# rm -rf \*

[root@svr5 yum.repos.d]# wget ftp://192.168.4.1/pub/repo/rhel6.repo

[root@svr5 yum.repos.d]# yum list system-config-kickstart

Loaded plugins: product-id, subscription-manager

This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register.

rhel-6.5

| 3.9 kB 00:00

Available Packages

system-config-kickstart.noarch

2.8.6.5-1.el6


rhel-6.5


[root@svr5 yum.repos.d]# yum -y install system-config-kickstart.noarch


[root@svr5 yum.repos.d]# system-config-kickstart

安装 system-config-kickstart,并用来生成 ks-rhel6.cfg 应答文件。













## 将生成的 ks-rhel6.cfg 应答文件拷贝到 PXE 服务器上,部署到 Web 目录:

```
[root@svr5 ~]# scp ks-rhel6.cfg 192.168.4.1:/var/ftp/pub/ks/
The authenticity of host '192.168.4.1 (192.168.4.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is 56:ce:c7:59:10:2c:52:00:76:84:d6:0e:6c:ea:e2:89.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.4.1' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.4.1's password:
ks-rhel6.cfg 100% 1190 1.2KB/s 00:00
```

# 在 pxesvr 上面编辑 ks-rhel6.cfg 文件

```
[root@pxesvr ~]# vim /var/ftp/pub/ks/ks-rhel6.cfg
firewall --disabled
install
url --url="ftp://192.168.4.1/pub/iso/rhel6.5"
rootpw --iscrypted $1$Wdaf1q05$Aw5Pc3w.gWKMQgnUICwno1
auth --useshadow --passalgo=sha512
text
keyboard us
lang en_US
selinux --disabled
skipx
logging --level=info
reboot
timezone Asia/Shanghai
network --bootproto=dhcp --device=eth0 --onboot=on
```

```
bootloader --location=mbr
zerombr
clearpart --all --initlabel
part /boot --fstype="ext4" --size=200
part / --fstype="ext4" --size=100000
part swap --fstype="swap" --size=8192
part /data --fstype="ext4" --size=100000


%post --interpreter=/bin/bash
cd /etc/yum.repos.d/
rm -rf *.repo
wget ftp://192.168.4.1/pub/repo/rhel6.repo
%end


%packages
@core
%end
```


2) 提供 CentOS6 客户机的 ks-centos6.cfg 应答文件


找一台 CentOS 6.5 客户机 (PXE 服务器本机即可),


安装 system-config-kickstart,并用来生成 ks-centos6.cfg 应答文件。











### 软件包选择

Web 服务 全不选

可扩展文件系统支持 全不选

基本系统 选择基本

应用程序 选择互联网浏览器/办公套件和生产率

开发 全不选

弹性存储 全不选

数据库 全不选


服务器 全不选


桌面 选择 X 窗口系统/字体/桌面/输入法/远程桌面客户端/

系统管理 全不选

虚拟化 全不选

语言支持 选择中文支持/





## 将生成的 ks-centos6.cfg 应答文件拷贝到 PXE 服务器上,部署到 Web 目录:

```
[root@pxesvr ~]# mv ks-centos6.cfg /var/ftp/pub/ks/
[root@pxesvr ~]# vim /var/ftp/pub/ks/ks-centos6.cfg
firewall --disabled
install
url --url="http://192.168.4.1/pub/iso/centos6.5/"
rootpw --iscrypted $1$Wdaf1q05$Aw5Pc3w.gWKMQgnUICwno1
auth --useshadow --passalgo=sha512
text
firstboot --disable
keyboard us
lang en_US
selinux --disabled
logging --level=info
reboot
timezone Asia/Shanghai
network --bootproto=dhcp --device=eth0 --onboot=on
bootloader --location=mbr
zerombr
clearpart --all --initlabel
part /boot --fstype="ext4" --size=200
part / --fstype="ext4" --size=100000
part /data --fstype="ext4" --size=100000
part swap --fstype="swap" --size=8192
```

```
%post --interpreter=/bin/bash
useradd -u 0 -o zyadm
echo pwd123 | passwd --stdin zyadm
cd /etc/yum.repos.d/
rm -rf *.repo
wget http://192.168.4.1/pub/repo/centos6.repo
yum -y install ntfs-3g
%end
%packages
@base
@basic-desktop
@chinese-support
@fonts
@input-methods
@internet-browser
@office-suite
@remote-desktop-clients
@x11
%end
```

### 二、配置 PXE 装机服务各组件

- 1. 搭建 DHCP 服务器
  - 1)安装 dhcp 软件包、配置 dhcpd 服务

```
[root@pxesvr ~]# yum -y install dhcp
[root@pxesvr ~]# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
option domain-name "tarena.com";
option domain-name-servers 192.168.4.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.4.5 192.168.4.10;
    option routers 192.168.4.1;
    next-server 192.168.4.1;
    //TFTP 引导服务器的地址
    filename "pxelinux.0"; //网卡引导文件名
}
```

//限制服务接口,避免影响真机网络

[root@pxesvr ~]# vim /etc/sysconfig/dhcpd

DHCPDARGS="vmnet1"

## 2) 启用 dhcpd 服务,并设置为开机自动运行

[root@pxesvr ~]# service dhcpd restart [root@pxesvr ~]# chkconfig dhcpd on

### 2. 搭建 TFTP 服务器

## 1)安装 tftp-server 软件包,并启用服务

```
[root@pxesvr ~]# yum -y install tftp-server
[root@pxesvr ~]# chkconfig tftp on
[root@pxesvr ~]# chkconfig xinetd on
[root@pxesvr ~]# service xinetd restart
```

### 2) 拷贝用来安装 RHEL6 客户机的内核文件、初始化镜像文件

```
[root@pxesvr ~]# mkdir -p /var/lib/tftpboot/rhel6/
[root@pxesvr ~]# cd /var/ftp/pub/iso/rhel6.5/images/pxeboot/
[root@pxesvr pxeboot]# cp -rf vmlinuz initrd.img /var/lib/tftpboot/rhel6/
```

### 3) 拷贝用来安装 CentOS6 客户机的内核文件、初始化镜像文件

```
[root@pxesvr ~]# mkdir -p /var/lib/tftpboot/centos6
[root@pxesvr ~]# cd /var/ftp/pub/iso/centos6.5/images/pxeboot
[root@pxesvr pxeboot]# cp -rf vmlinuz initrd.img /var/lib/tftpboot/centos6/
```

### 4) 拷贝 PXE 网卡启动文件、图形模块文件、背景图片文件

```
[root@pxesvr ~]# yum -y install syslinux

[root@pxesvr ~]# cd /var/lib/tftpboot/

[root@pxesvr tftpboot]# cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 ./

[root@pxesvr tftpboot]# cp /usr/share/syslinux/vesamenu.c32 ./

[root@pxesvr tftpboot]# cd /usr/share/doc/syslinux-4.02/sample/

[root@pxesvr sample]# cp syslinux_splash.jpg /var/lib/tftpboot/splash.jpg
```

#### 5)配置 PXE 引导菜单

```
[root@pxesvr ~]# mkdir /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
[root@pxesvr ~]# cd /var/www/html/centos6/isolinux/
[root@pxesvr isolinux]# cp isolinux.cfg /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
[root@pxesvr isolinux]# chmod 644 /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
[root@pxesvr ~]# vim /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
default vesamenu.c32
timeout 600

menu background splash.jpg
menu title Welcome to PXE Installation Server!
```

```
menu color border 0 #fffffff #00000000
menu color sel 7 #fffffff #ff000000
menu color title 0 #fffffff #00000000
menu color tabmsq 0 #fffffff #00000000
menu color unsel 0 #fffffff #00000000
menu color hotsel 0 #ff000000 #ffffffff
menu color hotkey 7 #fffffff #ff000000
menu color scrollbar 0 #fffffff #00000000
label rhel6
         menu label Install RH^EL 6.5 (Kickstart)
         kernel rhel6/vmlinuz
         append ks=http://192.168.4.1/pxe/ks-rhel6.cfg initrd=rhel6/initrd.img
label centos6
         menu label Install ^CentOS 6.5 (Kickstart)
         kernel centos6/vmlinuz
         append ks=http://192.168.4.1/pxe/ks-centos6.cfg initrd=centos6/initrd.img
label rescue
         menu label ^Rescue Installed System
         kernel rhel6/vmlinuz
         append initrd=rhel6/initrd.img rescue
label local
         menu label Boot From ^Local Drive
         menu default
        localboot 1
```

# 6) 确认 TFTP 目录及文件结构、测试 tftp 下载

```
[root@pxesvr isolinux]# ls -R /var/lib/tftpboot/
/var/lib/tftpboot/:
centos6 pxelinux.0 pxelinux.cfg rhel6 splash.jpg vesamenu.c32

/var/lib/tftpboot/centos6:
initrd.img vmlinuz

/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg:
default

/var/lib/tftpboot/rhel6:
initrd.img vmlinuz

[root@pxesvr ~]# yum -y install tftp
[root@pxesvr ~]# fftp 192.168.4.1 -c get pxelinux.0
[root@pxesvr ~]# ls -l pxelinux.0
```

### 三、测试 PXE 选择装机

- 1. 找一台需要重装系统的虚拟机,从 PXE 网卡启动、验证安装过程
  - 1) 自动获取 IP 地址,连接指定的 TFTP 服务器
  - 2)下载并运行 pxelinux.0 启动文件
  - 3)读取 pxelinux.cfg/default 配置文件,显示图形引导菜单
  - 4)根据用户选择安装 RHEL6 或 CentOS6 系统,或者超时从硬盘启动



图 1 PXE 启动菜单

- 2. 检查安装后的客户机系统
  - 1) 以备用管理员账号 zyadm 登录 ( 密码为 pwd123 )

```
Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 (Santiago)
Kernel 2.6.32-431.el6.x86_64 on an x86_64

pxesvr login: zyadm
Password:
Last login: Mon Nov 10 16:41:07 from 192.168.4.110
[root@pxesvr ~]#
[root@pxesvr ~]# whoami
root
[root@pxesvr ~]# id
uid=0(root) gid=502(zyadm) groups=0(root),502(zyadm) co
```

图 2 以备用管理员登录并验证

2) 通过应用程序菜单组可打开 LibreOffice 办公相关软件



图 3 LibreOffice 程序快捷方式

### 3) 已经装好 ntfs-3g 支持工具

[root@pxesvr ~]# ntfs-3g --help

ntfs-3g 2014.2.15 integrated FUSE 27 - Third Generation NTFS Driver
Configuration type 1, XATTRS are on, POSIX ACLS are off

Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy

Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits

Copyright (C) 2007-2012 Jean-Pierre Andre

Copyright (C) 2009 Erik Larsson

Usage: ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image\_file> <mount\_point>

Options: ro (read-only mount), windows\_names, uid=, gid=,

umask=, fmask=, dmask=, streams\_interface=.

Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).

Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows

News, support and information: http://tuxera.com