Netty初探

NIO 的类库和 API 繁杂, 使用麻烦: 需要熟练掌握Selector、 ServerSocketChannel、 SocketChannel、 ByteBuffer等。

开发工作量和难度都非常大: 例如客户端面临断线重连、 网络闪断、心跳处理、半包读写、 网络拥塞和异常流的处理等等。

Netty 对 JDK 自带的 NIO 的 API 进行了良好的封装,解决了上述问题。且Netty拥有高性能、 吞吐量更高,延迟更低,减少资源消耗,最小化不必要的内存复制等优点。

Netty 现在都在用的是4.x, 5.x版本已经废弃, Netty 4.x 需要JDK 6以上版本支持

Netty的使用场景:

- 1) 互联网行业:在分布式系统中,各个节点之间需要远程服务调用,高性能的 RPC 框架必不可少,Netty 作为异步高性能的通信框架,往往作为基础通信组件被这些 RPC 框架使用。典型的应用有:阿里分布式服务框架 Dubbo 的 RPC 框架使用 Dubbo 协议进行节点间通信,Dubbo 协议默认使用 Netty 作为基础通信组件,用于实现。各进程节点之间的内部通信。Rocketmq底层也是用的Netty作为基础通信组件。
- 2) 游戏行业:无论是手游服务端还是大型的网络游戏,Java 语言得到了越来越广泛的应用。Netty 作为高性能的基础通信组件,它本身提供了TCP/UDP 和 HTTP 协议栈。
- 3) 大数据领域: 经典的 Hadoop 的高性能通信和序列化组件 Avro 的 RPC 框架,默认采用 Netty 进行跨界点通信,它的 Netty Service 基于 Netty 框架二次封装实现。

netty相关开源项目: https://netty.io/wiki/related-projects.html

Netty通讯示例

Netty的maven依赖:

```
1 <dependency>
2 <groupId>io.netty</groupId>
3 <artifactId>netty-all</artifactId>
4 <version>4.1.35.Final</version>
5 </dependency>
```

服务端代码:

```
public class NettyServer {
public static void main(String[] args) throws Exception {
5 //创建两个线程组bossGroup和workerGroup,含有的子线程NioEventLoop的个数默认为cpu核数的两倍
6 // bossGroup只是处理连接请求,真正的和客户端业务处理,会交给workerGroup完成
7 EventLoopGroup bossGroup = new NioEventLoopGroup(1);
8 EventLoopGroup workerGroup = new NioEventLoopGroup();
9 try {
10 //创建服务器端的启动对象
ServerBootstrap bootstrap = new ServerBootstrap();
12 //使用链式编程来配置参数
13 bootstrap.group(bossGroup, workerGroup) //设置两个线程组
   .channel(NioServerSocketChannel.class) //使用NioServerSocketChannel作为服务器的通道实现
   // 初始化服务器连接队列大小,服务端处理客户端连接请求是顺序处理的,所以同一时间只能处理一个客户端连接。
   // 多个客户端同时来的时候,服务端将不能处理的客户端连接请求放在队列中等待处理
   .option(ChannelOption.SO_BACKLOG, 1024)
   .childHandler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {//创建通道初始化对象,设置初始化参数
20
  @Override
21 protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
```

```
//对workerGroup的SocketChannel设置处理器
   ch.pipeline().addLast(new NettyServerHandler());
24
   }
   });
26 System.out.println("netty server start...");
   //绑定一个端口并且同步,生成了一个ChannelFuture异步对象,通过isDone()等方法可以判断异步事件的执行情况
   //启动服务器(并绑定端口), bind是异步操作, sync方法是等待异步操作执行完毕
   ChannelFuture cf = bootstrap.bind(9000).sync();
   //给cf注册监听器,监听我们关心的事件
   /*cf.addListener(new ChannelFutureListener() {
32 @Override
   public void operationComplete(ChannelFuture future) throws Exception {
34 if (cf.isSuccess()) {
   System.out.println("监听端口9000成功");
   } else {
   System.out.println("监听端口9000失败");
38
39 }
   });*/
40
41 //对通道关闭进行监听, closeFuture是异步操作, 监听通道关闭
42 // 通过sync方法同步等待通道关闭处理完毕,这里会阻塞等待通道关闭完成
43 cf.channel().closeFuture().sync();
   } finally {
   bossGroup.shutdownGracefully();
   workerGroup.shutdownGracefully();
47
48 }
49 }
52 /**
* 自定义Handler需要继承netty规定好的某个HandlerAdapter(规范)
55 public class NettyServerHandler extends ChannelInboundHandlerAdapter {
56
58
  * 读取客户端发送的数据
   * @param ctx 上下文对象,含有通道channel,管道pipeline
   * @param msg 就是客户端发送的数据
   * @throws Exception
62
63
   @Override
64
   public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) throws Exception {
   System.out.println("服务器读取线程 " + Thread.currentThread().getName());
   //Channel channel = ctx.channel();
   //ChannelPipeline pipeline = ctx.pipeline(); //本质是一个双向链接, 出站入站
   //将 msg 转成一个 ByteBuf, 类似NIO 的 ByteBuffer
   ByteBuf buf = (ByteBuf) msg;
   System.out.println("客户端发送消息是:" + buf.toString(CharsetUtil.UTF_8));
71
72
73
```

```
74 /**
75 * 数据读取完毕处理方法
76 *
77 * @param ctx
78 * @throws Exception
80 @Override
   public void channelReadComplete(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
82 ByteBuf buf = Unpooled.copiedBuffer("HelloClient", CharsetUtil.UTF 8);
   ctx.writeAndFlush(buf);
83
84 }
85
   * 处理异常,一般是需要关闭通道
87
88 *
89 * @param ctx
90 * @param cause
91 * @throws Exception
92 */
93 @Override
94 public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause) throws Exception {
95 ctx.close();
96 }
97 }
```

客户端代码:


```
public class NettyClient {
public static void main(String[] args) throws Exception {
3 //客户端需要一个事件循环组
4 EventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();
5 try {
6 //创建客户端启动对象
7 //注意客户端使用的不是 ServerBootstrap 而是 Bootstrap
8 Bootstrap bootstrap = new Bootstrap();
9 //设置相关参数
10 bootstrap.group(group) //设置线程组
11 .channel(NioSocketChannel.class) // 使用 NioSocketChannel 作为客户端的通道实现
.handler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {
13 @Override
14 protected void initChannel(SocketChannel channel) throws Exception {
15 //加入处理器
channel.pipeline().addLast(new NettyClientHandler());
18 });
19 System.out.println("netty client start");
20 //启动客户端去连接服务器端
21 ChannelFuture channelFuture = bootstrap.connect("127.0.0.1", 9000).sync();
22 //对关闭通道进行监听
23 channelFuture.channel().closeFuture().sync();
24 } finally {
   group.shutdownGracefully();
25
26 }
```

```
27
28 }
29
30 public class NettyClientHandler extends ChannelInboundHandlerAdapter {
31
32 /**
   * 当客户端连接服务器完成就会触发该方法
   * @param ctx
   * @throws Exception
38 @Override
   public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
40 ByteBuf buf = Unpooled.copiedBuffer("HelloServer", CharsetUtil.UTF_8);
41 ctx.writeAndFlush(buf);
43
44 //当通道有读取事件时会触发,即服务端发送数据给客户端
46 public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) throws Exception {
47 ByteBuf buf = (ByteBuf) msg;
48 System.out.println("收到服务端的消息:" + buf.toString(CharsetUtil.UTF_8));
49 System.out.println("服务端的地址: " + ctx.channel().remoteAddress());
50
51
52 @Override
53 public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause) throws Exception {
54 cause.printStackTrace();
55 ctx.close();
56 }
57 }
```

看完代码,我们发现Netty框架的目标就是让你的业务逻辑从网络基础应用编码中分离出来,让你可以专注业务的开发,而不需写一大堆类似NIO的网络处理操作。

Netty线程模型

可以先理解下《Scalable IO in Java》这篇文章里说的一些IO处理模式,Netty的线程模型如下图所示:



模型解释

- 1) Netty 抽象出两组线程池BossGroup和WorkerGroup, BossGroup专门负责接收客户端的连接, WorkerGroup专门负责网络的读写
- 2) BossGroup和WorkerGroup类型都是NioEventLoopGroup
- 3) NioEventLoopGroup 相当于一个事件循环**线程组**, 这个组中含有多个事件循环线程, 每一个事件循环线程是 NioEventLoop
- 4) 每个NioEventLoop都有一个selector,用于监听注册在其上的socketChannel的网络通讯
- 5) 每个Boss NioEventLoop线程内部循环执行的步骤有 3 步
 - 处理accept事件,与client 建立连接,生成 NioSocketChannel
 - 将NioSocketChannel注册到某个worker NIOEventLoop上的selector
 - 处理任务队列的任务 , 即runAllTasks
- 6) 每个worker NIOEventLoop线程循环执行的步骤
 - 轮询注册到自己selector上的所有NioSocketChannel 的read, write事件
 - 处理 I/O 事件,即read, write 事件,在对应NioSocketChannel 处理业务
 - runAllTasks处理任务队列TaskQueue的任务,一些耗时的业务处理一般可以放入TaskQueue中慢慢处
 - 理,这样不影响数据在 pipeline 中的流动处理
- 7) 每个worker NIOEventLoop处理NioSocketChannel业务时,会使用 pipeline (管道),管道中维护了很多 handler 处理器用来处理 channel 中的数据

Netty模块组件

[Bootstrap, ServerBootstrap]:

Bootstrap 意思是引导,一个 Netty 应用通常由一个 Bootstrap 开始,主要作用是配置整个 Netty 程序,串联各个组件,Netty 中 Bootstrap 类是客户端程序的启动引导类,ServerBootstrap 是服务端启动引导类。

[Future、ChannelFuture]:

正如前面介绍,在 Netty 中所有的 IO 操作都是异步的,不能立刻得知消息是否被正确处理。

但是可以过一会等它执行完成或者直接注册一个监听,具体的实现就是通过 Future 和 ChannelFutures,他们可以注册一个监听,当操作执行成功或失败时监听会自动触发注册的监听事件。

[Channel]:

Netty 网络通信的组件,能够用于执行网络 I/O 操作。Channel 为用户提供:

- 1) 当前网络连接的通道的状态 (例如是否打开? 是否已连接?)
- 2) 网络连接的配置参数 (例如接收缓冲区大小)
- 3) 提供异步的网络 I/O 操作(如建立连接,读写,绑定端口),异步调用意味着任何 I/O 调用都将立即返回,并且不保证在调用结束时所请求的 I/O 操作已完成。
- 4) 调用立即返回一个 ChannelFuture 实例,通过注册监听器到 ChannelFuture 上,可以 I/O 操作成功、失败或取消时回调通知调用方。
- 5) 支持关联 I/O 操作与对应的处理程序。

不同协议、不同的阻塞类型的连接都有不同的 Channel 类型与之对应。

下面是一些常用的 Channel 类型:

- 1 NioSocketChannel, 异步的客户端 TCP Socket 连接。
- 2 NioServerSocketChannel, 异步的服务器端 TCP Socket 连接。
- 3 NioDatagramChannel, 异步的 UDP 连接。
- 4 NioSctpChannel, 异步的客户端 Sctp 连接。
- 5 NioSctpServerChannel, 异步的 Sctp 服务器端连接。
- 6 这些通道涵盖了 UDP 和 TCP 网络 IO 以及文件 IO。

[Selector]:

Netty 基于 Selector 对象实现 I/O 多路复用,通过 Selector 一个线程可以监听多个连接的 Channel 事件。

当向一个 Selector 中注册 Channel 后,Selector 内部的机制就可以自动不断地查询(Select) 这些注册的 Channel 是 否有已就绪的 I/O 事件(例如可读,可写,网络连接完成等),这样程序就可以很简单地使用一个线程高效地管理多个 Channel 。

[NioEventLoop]:

NioEventLoop 中维护了一个线程和任务队列,支持异步提交执行任务,线程启动时会调用 NioEventLoop 的 run 方法,执行 I/O 任务和非 I/O 任务:

I/O 任务,即 selectionKey 中 ready 的事件,如 accept、connect、read、write 等,由 processSelectedKeys 方 法触发。

非 IO 任务,添加到 taskQueue 中的任务,如 register0、bind0 等任务,由 runAllTasks 方法触发。

[NioEventLoopGroup]:

NioEventLoopGroup, 主要管理 eventLoop 的生命周期,可以理解为一个线程池,内部维护了一组线程,每个线程 (NioEventLoop)负责处理多个 Channel 上的事件,而一个 Channel 只对应于一个线程。

[ChannelHandler]:

ChannelHandler 是一个接口,处理 I/O 事件或拦截 I/O 操作,并将其转发到其 ChannelPipeline(业务处理链)中的下一个处理程序。

ChannelHandler 本身并没有提供很多方法,因为这个接口有许多的方法需要实现,方便使用期间,可以继承它的子类:

- 1 ChannelInboundHandler 用于处理入站 I/O 事件。
- 2 ChannelOutboundHandler 用于处理出站 I/O 操作。

或者使用以下适配器类:

- 1 ChannelInboundHandlerAdapter 用于处理入站 I/O 事件。
- 2 ChannelOutboundHandlerAdapter 用于处理出站 I/O 操作。

[ChannelHandlerContext]:


保存 Channel 相关的所有上下文信息,同时关联一个 Channel Handler 对象。

[ChannelPipline]:

保存 Channel Handler 的 List, 用于处理或拦截 Channel 的入站事件和出站操作。

ChannelPipeline 实现了一种高级形式的拦截过滤器模式,使用户可以完全控制事件的处理方式,以及 Channel 中各个的 ChannelHandler 如何相互交互。

在 Netty 中每个 Channel 都有且仅有一个 Channel Pipeline 与之对应,它们的组成关系如下:



一个 Channel 包含了一个 ChannelPipeline,而 ChannelPipeline 中又维护了一个由 ChannelHandlerContext 组成的双向链表,并且每个 ChannelHandlerContext 中又关联着一个 ChannelHandler。

read事件(入站事件)和write事件(出站事件)在一个双向链表中,入站事件会从链表 head 往后传递到最后一个入站的 handler,出站事件会从链表 tail 往前传递到最前一个出站的 handler,两种类型的 handler 互不干扰。


ByteBuf详解

从结构上来说, ByteBuf 由一串字节数组构成。数组中每个字节用来存放信息。

ByteBuf 提供了两个索引,一个用于读取数据,一个用于写入数据。这两个索引通过在字节数组中移动,来定位需要读或者写信息的位置。

当从 ByteBuf 读取时,它的 readerIndex (读索引) 将会根据读取的字节数递增。

同样, 当写 ByteBuf 时, 它的 writerIndex 也会根据写入的字节数进行递增。



需要注意的是极限的情况是 readerIndex 刚好读到了 writerIndex 写入的地方。

如果 readerIndex 超过了 writerIndex 的时候,Netty 会抛出 IndexOutOf-BoundsException 异常。示例代码:

```
import io.netty.buffer.ByteBuf;
import io.netty.buffer.Unpooled;
import io.netty.util.CharsetUtil;

public class NettyByteBuf {
 public static void main(String[] args) {
    // 创建byteBuf对象,该对象内部包含一个字节数组byte[10]
```

```
8 // 通过readerindex和writerIndex和capacity,将buffer分成三个区域
9 // 已经读取的区域: [0,readerindex)
10 // 可读取的区域: [readerindex, writerIndex)
11 // 可写的区域: [writerIndex,capacity)
12 ByteBuf byteBuf = Unpooled.buffer(10);
   System.out.println("byteBuf=" + byteBuf);
   for (int i = 0; i < 8; i++) {
    byteBuf.writeByte(i);
17
18
    System.out.println("byteBuf=" + byteBuf);
20
   for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println(byteBuf.getByte(i));
22
23
   System.out.println("byteBuf=" + byteBuf);
24
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
26
    System.out.println(byteBuf.readByte());
27
    System.out.println("byteBuf=" + byteBuf);
28
29
30
    //用Unpooled工具类创建ByteBuf
   ByteBuf byteBuf2 = Unpooled.copiedBuffer("hello,zhuge!", CharsetUtil.UTF_8);
   //使用相关的方法
   if (byteBuf2.hasArray()) {
    byte[] content = byteBuf2.array();
   //将 content 转成字符串
36
    System.out.println(new String(content, CharsetUtil.UTF_8));
    System.out.println("byteBuf2=" + byteBuf2);
38
39
    System.out.println(byteBuf2.getByte(0)); // 获取数组0这个位置的字符h的ascii码, h=104
40
41
    int len = byteBuf2.readableBytes(); //可读的字节数 12
    System.out.println("len=" + len);
43
   //使用for取出各个字节
    for (int i = 0; i < len; i++) {</pre>
    System.out.println((char) byteBuf2.getByte(i));
48
49
   //范围读取
    System.out.println(byteBuf2.getCharSequence(0, 6, CharsetUtil.UTF_8));
   System.out.println(byteBuf2.getCharSequence(6, 6, CharsetUtil.UTF_8));
54
55 }
```

Netty实战聊天室系统

参见示例代码com.tuling.netty.chat包

A TOTAL PORT OF THE PARTY OF TH