优质IT资源微信x923713

本文由 简悦 SimpRead 转码, 原文地址 www.imooc.com

慕课网慕课教程 2. 数据类型的转换涵盖海量编程基础技术教程,以图文图表的形式,把晦涩难懂的编程专业用语,以通俗易懂的方式呈现给用户。

```
valueOfTypeB = typeB(valueOfTypeA)
```

```
a := 5.0

b := int(a)

type IT int

var a IT = 5

b := int(5)

c := IT(b)

var a int32 = 1

var b int64 = 3

b = int64(a)

fmt.Println(a, b)
```

int 转换为字符串: Itoa()

```
println("a" + strconv.Itoa(32))
```

string 转换为 int: Atoi()

优质IT资源微信x923713

```
i,_ := strconv.Atoi("3")
println(3 + i)

i,err := strconv.Atoi("a")
if err != nil {
    println("converted failed")
}
```

Parse 类函数用于转换字符串为给定类型的值: ParseBool()、ParseFloat()、ParseInt()、ParseUint()。

```
b, err := strconv.ParseBool("true")
f, err := strconv.ParseFloat("3.1415", 64)
i, err := strconv.ParseInt("-42", 10, 64)
u, err := strconv.ParseUint("42", 10, 64)
```

ParseInt()和 ParseUint()有3个参数:

```
func ParseInt(s string, base int, bitSize int) (i int64, err error)
func ParseUint(s string, base int, bitSize int) (uint64, error)
```

说明:

- 1. bitSize 参数表示转换为什么位的 int/uint,有效值为 0、8、16、32、64。当 bitSize=0 的时候,表示转换为 int 或 uint 类型。例如 bitSize=8 表示转换后的值的类型为 int8 或 uint8。
- 2. base 参数表示以什么进制的方式去解析给定的字符串,有效值为 0、2-36。当 base=0 的时候,表示根据 string 的前缀来判断以什么进制去解析: 0x 开头的以 16 进制的方式去解析, 0 开头的以 8 进制方式去解析, 其它的以 10 进制方式解析。

将给定类型格式化为 string 类型: FormatBool()、FormatFloat()、FormatInt()、FormatUint()。

```
s := strconv.FormatBool(true)
s := strconv.FormatFloat(3.1415, 'E', -1, 64)
s := strconv.FormatInt(-42, 16)
s := strconv.FormatUint(42, 16)
```

第二个参数 base 指定将第一个参数转换为多少进制,有效值为 2 <= base <= 36 。当指定的进制位大于 10 的时候,超出 10 的数值以 a-z 字母表示。例如 16 进制时,10-15 的数字分别使用 a-f 表示,17 进制时,10-16 的数值分别使用 a-g 表示。

FormatFloat()参数众多:

优质IT资源微信x923713

func FormatFloat(f float64, fmt byte, prec, bitSize int) string

bitSize 表示 f 的来源类型(32:float32、64:float64),会据此进行舍入。 fmt 表示格式: 'f'(-ddd.dddd)、'b'(-ddddp±ddd,指数为二进制)、'e'(-d.dddde±dd,十进制指数)、'E'(-d.ddddE±dd,十进制指数)、'g'(指数很大时用'e'格式,否则'f'格式)、'G'(指数很大时用'E'格式,否则'f'格式)。

prec 控制精度(排除指数部分): 对'f'、'e'、'E',它表示小数点后的数字个数; 对'g'、'G',它控制总的数字个数。 如果 prec 为 - 1,则代表使用最少数量的、但又必需的数字来表示 f。