



0-

1.1	计算机网络在信息时代中的作用
1.2	互联网概述
1.3	互联网的组成
1.4	计算机网络在我国的发展
1.5	计算机网络的类别
1.6	计算机网络的性能
1.7	计算机网络的体系结构



1.1 计算机网络 在信息时代 中的作用

1.1.1	计算机网络的定义
1.1.2	计算机网络的特点



# 信息时代: 以网络为核心





### 大众熟悉的三大类网络

电信网络



提供电话、电报 及传真等服务。 有线电视网络



向用户传送各 种电视节目。 计算机网络



使用户能在计算机 之间传送数据文件。

发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。



# "三网融合": 融入现代计算机网络技术





#### Internet: 全球最大、最重要的计算机网络

- 如何称呼 Internet?
- 因特网:推荐,但却长期未得到推广。
- 互联网:目前流行最广,事实上的标准译名。
- 互联网 ≠互连网。
  - ◆ 互连网:局部范围互连起来的计算机网络。

思考:它们说的是哪个网?

上网, 联网, 网民, 网吧, 网银, 网购, 网管, 知网。



## 互联网是什么?

#### 应用和服务

- •游戏,视频,社交,电子邮件,购物,网店,
- 网银,无现金支付,数字钱包,数字货币,...

#### 工作原理

- 互连结构, 交换技术,
- · TCP/IP 体系结构与协议, ...



### 互联网的 2 个重要基本特点

#### 连通性 (connectivity)

- 使上网用户之间可以非常 便捷、非常经济地交换各 种信息
- · 好像这些用户终端都彼此 直接连通一样。

#### 资源共享 (Sharing)

- · 实现信息共享、软件共享、 硬件共享。
- 由于网络的存在,这些资源好像就在用户身边一样地方便使用。

是 Internet 提供许多服务的基础。



## 互联网在生活中地位

- ☑ 已经融入人们的生活、工作、学习和交往。
- 已经成为社会最为重要的基础设施之一。



#### 互联网+:新的经济形态

- 指"互联网+各个传统行业"。
- 把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域。





# 互联网的负面影响







- 不良信息
- ₩ 欺诈
- **図**瘾



需要加强对互联网的管理。



1.2 互联网概述

1.2.1	网络的网络
1.2.2	互联网基础结构发展的三个阶段
1.2.3	<b>万联网的标准化工作</b>



# 1.2.1 网络的网络

- 计算机网络:
  - ◆ 由若干节点(node)和连接这些 节点的链路(link)组成。
  - ◆ 节点可以是计算机、集线器、 交换机或路由器等。





图1-1 (a) 简单的网络



## 1.2.1 网络的网络

- 互连网 (internetwork 或 internet):
  - ◆ 多个网络通过一些路由器相 互连接起来,构成了一个覆 盖范围更大的计算机网络。
  - ◆ "网络的网络" (network of networks)。







图1-1 (b) 由网络构成的互连网




# 用"云"表示网络: 主机在"云"里





# 用"云"表示网络: 主机在"云"外





#### 网络与互连网

- 网络: 把许多计算机连接在一起。
- 互连网: 把许多网络通过一些路由器连接在一起。与网络相连的 计算机常称为主机。
- 互连网 (internet) ≠ 互联网 (Internet)



# 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段

1969 – 1990

从单个网络 ARPANET

向互联网发展。

1985 - 1993

建成了三级结构的

互联网。

1993 – 现在


全球范围的多层次

ISP 结构的互联网。



#### 第一阶段: 1969 - 1990

- ARPANET: 最初只是一个单个的分组交 换网,不是一个互连网。
- 1983 年, TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议,使得所有使用 TCP/IP 协 议的计算机都能利用互连网相互通信。
- 人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
- 1990 年, ARPANET 正式宣布关闭。




1969 年的 ARPANET



### 第二阶段: 1985 - 1993

- 国家科学基金网 NSFNET。
- 三级结构: 主干网、地区网和 校园网(或企业网)。
- 覆盖了全美国主要的大学和研究所,并且成为互联网中的主要组成部分。






### 第三阶段: 1993 – 现在

- 出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider):
  - ◆ 提供接入到互联网的服务。
  - ◆ 需要收取一定的费用。
- 多层次 ISP 结构:
  - ◆ 主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP。
  - ◆ 覆盖面积大小和所拥有的 IP 地址数目的不同



#### 第三阶段: 1993 – 现在



通信举例: 主机A  $\rightarrow$  本地 ISP  $\rightarrow$  地区 ISP  $\rightarrow$  主干 ISP  $\rightarrow$  地区 ISP  $\rightarrow$  本地 ISP  $\rightarrow$  主机B




### 第三阶段: 1993 – 现在

- 互联网交换点 IXP (Internet eXchange Point): 允许两个网络直接相连并快速交换分组。
  - ◆ 常采用工作在数据链路层的网络交换机。
  - ◆ 世界上较大的 IXP 的峰值吞吐量都在 Tbit/s 量级。
- 内容提供者 (Content Provider): 在互联网上向所有用户提供视频等内容的公司。不向用户提供互联网的转接服务。



#### 20 世纪 90 年代: 万维网 WWW 的问世

- 万维网 WWW (World Wide Web):
  - ◆ 由欧洲原子核研究组织 CERN 开发。
  - ◆ 成为互联网指数级增长的主要 驱动力。
  - ◆ 2019 年 3 月底,互联网的用户数已超过了 43.8亿。





# 1.2.3 互联网的标准化工作

互联网的标准化工作对互联 网的发展起到了非常重要的 作用。







组织架构




#### 标准发表:以 RFC 的形式

- RFC: Request For Comments (请求评论)。
- 所有的 RFC 文档都可从互联网上免费下载。
- 任何人都可以用电子邮件随时发表对某个文档的意见或建议。
- 但并非所有的 RFC 文档都是互联网标准。只有很少部分的 RFC 文档最后才能变成互联网标准。
- RFC 文档按发表时间的先后编上序号(即 RFCxxxx, xxxx 是阿拉伯数字)。



## 标准化过程





1.3 互联网的 组成

1.3.1	互联网的边缘部分
1.3.2	互联网的核心部分




## 1.3 互联网的组成

#### 从互联网的工作方式上看,可以划分为两大块:

- 边缘部分: 由所有连接在互联网上的主机组成,由用户直接使用, 用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。
- 核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成,为边缘部分提供服务(提供连通性和交换)。



# 1.3 互联网的组成






## 1.3.1 互联网的边缘部分

- 处在互联网边缘部分的就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。
- 端系统在功能上可能有很大差别:
  - ◆ 小的端系统: 普通个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
  - ◆ 大的端系统: 非常昂贵的大型计算机或服务器。
- 端系统的拥有者:可以是个人、单位、或某个 ISP。



# 1.3.1 互联网的边缘部分





## "计算机之间通信"的含义

### 实际上是指:

主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信。



## 端系统之间的两种通信方式

#### 客户/服务器方式

- Client / Server 方式
- ・简称为 C/S 方式

#### 对等方式


- Peer to Peer 方式
- · 简称为 P2P 方式



## 1. 客户-服务器方式 (C/S 方式)

- 客户/服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- 客户是服务的请求方, 服务器是服务的提供方。

客户与服务器的通信关系建立 后,通信可以是<mark>双向</mark>的,客户 和服务器都可发送和接收数据。



客户 A 向服务器 B 发出请求服务,服务器 B 向客户 A 提供服务。



#### 客户程序和服务器程序主要特点


- 客户程序
  - ◆ 被用户调用后运行,需主动向远地服务器发起通信(请求服务)。必须 知道服务器程序的地址。
  - ◆ 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
- 服务器程序
  - ◆ 专门用来提供某种服务的程序,可同时处理多个客户请求。
  - ◆ 一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。不需要知道客户程序的地址。
  - ◆ 一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。



### 2. 对等连接方式 (P2P 方式)

- 两台主机在通信时不区分 服务请求方和服务提供方。
- 只要都运行了 P2P 软件, 就可以进行平等的、对等 连接通信。

对等连接方式从本质上看仍然 是使用客户服务器方式,只是 对等连接中的每一个主机既是 客户又是服务器。





### 1.3.2 互联网的核心部分

- 是互联网中最复杂的部分。
- 向网络边缘中的主机提供连通性,使任何一台主机都能够向其他主机通信。
- 在网络核心部分起特殊作用 的是路由器 (router)。
- 路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关 键构件,其任务是转发收到 的分组。



分组转发是网络核心部分最重要的功能。




# 1.3.2 互联网的核心部分

- 典型交换技术包括:
  - ◆ 电路交换
  - ◆ 分组交换
  - ◆ 报文交换等。
- 互联网的核心部分采用分组交换技术。



#### 1. 电路交换的主要特点

### 电线对的数量与电话机数量的平方 (N²) 成正比。




5 部电话机两两直接相连,需 10 对电线。

N 部电话机两两直接相连, 需 N(N -1)/2 对电线。



#### 使用交换机

#### 当电话机的数量增多时,使用电话交换机将这些电话连接起来。




每一部电话都直接连接到交换机上,而交换机使用<mark>交换</mark>的方法,让电话用户彼此之间可以很方便地通信。

这种交换方式就是电路交换 (circuit switching)。



### "交换 (switching)"的含义

- 转接:把一条电话线转接到 另一条电话线,使它们连通 起来。
- 从通信资源的分配角度来看, 就是按照某种方式动态地分 配传输线路的资源。





#### 电路交换特点


#### 分为三个阶段:

- 建立连接:建立一条专用的物理通路(占用通信资源)。
- 通话: 主叫和被叫双方互相通电话(一直占用通信资源)。
- **释放连接:释放刚才使用的专用的物理通路(归还通信资源)。**

这种必须经过"建立连接(占用通信资源)、通话(一直占用通信资源)、释放连接(归还通信资源)"三个步骤的交换方式称为电路交换。



#### 电路交换特点:通话的两个用户始终占用端到端的通信资源



计算机数据具有突发性,这导致在传送数据时,通信线路的利用率很低,真正用来传送数据的时间往往不到 10%,甚至不到 1%,已被用户占用的通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的。



### 2. 分组交换的主要特点


• 采用存储转发技术。



在发送端,先把较长的报文划分成更小的等长数据段。



### 数据段前面添加首部就构成了分组 (packet)




分组又称为"包",而分组的首部也可称为"包头"。




### 分组交换以"分组"作为数据传输单元

- 互联网采用分组交换技术。分组是在互联网中传送的数据单元。
- 发送端依次把各分组发送到接收端。





## 接收端收到分组后剥去首部,还原成原来的报文









### 分组在互联网中的转发

- 根据首部中包含的目的地址、源地址等重要控制信息进行转发。
- 每一个分组在互联网中独立选择传输路径。
- 位于网络核心部分的路由器负责转 发分组,即进行分组交换。
- 路由器要创建和动态维护转发表。




路由器处理分组的过程



(a) 核心部分的路由器把网络互连起来






(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示




### 每个分组独立选择传输路径





### 分组的存储转发过程





# 分组交换的优点

优点	所采用的手段	
高效	在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。	
灵活	为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。	
迅速	以分组作为传送单位,可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。	
可靠	保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存性。	



#### 分组交换带来的问题

排队延迟:分组在各路由器存储转发时需要排队。

• 不保证带宽: 动态分配。

● 增加开销:各分组必须携带控制信息;路由器要暂存分组,维护转 发表等。




#### 报文交换

- 在 20 世纪 40 年代,电报通信就采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching)。
- 但报文交换的时延较长,从几分钟到几小时不等。
- 现在报文交换已经很少有人使用了。



### 电路交换、报文交换和分组交换的主要区别





#### 三种交换方式的比较

- 若要连续传送大量的数据,且其传送时间远大于连接建立时间,则 电路交换的传输速率较快。
- 报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽,在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
- 由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度,因此分组交换比报文交换的时延小,同时也具有更好的灵活性。

1.5 计算机网络 的类别 1.5.1 计算机网络的定义

1.5.2 几种不同类别的计算机网络



### 1.5.1 计算机网络的定义

- 计算机网络的精确定义并未统一。
- 较好的定义:

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数据或视频信号)。 这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。



#### 如何理解?

- "可编程的硬件"表明:这种硬件—定包含有中央处理器 CPU。
- 计算机网络所连接的硬件包括:
  - ◆ 一般的计算机;
  - ◆ 智能手机、电视 等。
- 计算机网络可以:
  - ◆ 传送数据;
  - ◆ 支持多种应用(包括今后可能出现的各种应用)。



## 1.5.2 几种不同类别的计算机网络

- 计算机网络有多种类别。
- 可以按以下方法分类:
  - ◆ 按照网络的作用范围进行分类;
  - ◆ 按照网络的使用者进行分类;
  - ◆ 用来把用户接入到互联网的网络。



### 1. 按照网络的作用范围进行分类

类别	作用范围或距离
广域网 WAN	通常为几十到几千公里。有时也称为 <mark>远程网</mark>
(Wide Area Network)	(long haul network)。是互联网的核心部分。
城域网 MAN	作用范围一般是一个城市,作用距离约为
(Metropolitan Area Network)	5~50 公里。
局域网 LAN	局限在较小的范围(如 1 公里左右)。通常采
(Local Area Network)	用高速通信线路。
个人区域网 PAN	范围很小,大约在 10 米左右。有时也称为无
(Personal Area Network)	线个人区域网 WPAN (Wireless PAN)。

若中央处理机之间的距离非常近(如仅1米甚至更小些),则一般就称之为多处理机系统,而不称它为计算机网络。



### 2. 按照网络的使用者进行分类

类别	作用范围或距离
公用网 (public network)	按规定交纳费用的人都可以使用的网络。也可称为公众网。
专用网 (private network)	为特殊业务工作的需要而建造的网络。

公用网和专用网都可以传送多种业务。如传送的是计算机数据,则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。



### 3. 用来把用户接入到互联网的网络

- 接入网 AN (Access Network)
  - ◆ 又称为本地接入网或居民接入网。
  - ◆ 用于将用户接入互联网。
  - ◆ 实际上就是本地 ISP 所拥有的网络,它既不是 互联网的核心部分,也不是互联网的边缘部分。
  - ◆ 是从某个用户端系统到本地 ISP 的第一个路由器 (也称为边缘路由器)之间的一种网络。
  - ◆ 从覆盖的范围看,很多接入网还是属于局域网。



1.6 计算机网络 的性能 

 1.6.1
 计算机网络的性能指标

 1.6.2
 计算机网络的非性能特征



# 1.6.1 计算机网络的性能指标

#### 性能指标:

从不同的方面来度量 计算机网络的性能。



#### 1. 速率

- 最重要的一个性能指标。
- 指的是数据的传送速率,也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)。
- 单位: bit/s, 或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。
   例如 4 × 10<sup>10</sup> bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
- 速率往往是指额定速率或标称速率,非实际运行速率。

干 = K =  $2^{10}$  = 1024, 兆 = M =  $2^{20}$  = 1024 K, 吉 = G =  $2^{30}$  = 1024 M 1 字节 (Byte) = 8 比特 (bit)

#### 2. 带宽 (bandwidth)

#### 频域

- 某个信号具有的频带宽度。
- 单位是赫(或干赫、兆赫、吉赫等)。
- 某信道允许通过的信号频带范围称为该信道的带宽(或通频带)。

#### 时域

- 网络中某通道传送数据的能力,表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的"最高数据率"。
- ・单位就是数据率的单位 bit/s。
- ◆ 两者本质相同。
- ◆ 一条通信链路的"带宽"越宽, 其所能传输的"最高数据率"也越高。



### 3. 吞吐量 (throughput)

- 单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的实际数据量。
- 受网络的带宽或网络的额定速率的限制。
  - ◆ 额定速率是绝对上限值。
  - ◆ 可能会远小于额定速率, 甚至下降到零!
- 有时可用每秒传送的字节数或帧数来表示。



## 4. 时延 (delay 或 latency)

- 指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。
- 有时也称为延迟或迟延。
- 组成:
  - ◆ (1) 发送时延
  - ◆ (2) 传播时延
  - ◆ (3) 处理时延
  - ◆ (4) 排队时延



#### (1) 发送时延

- 也称为传输时延。
- 是主机或路由器发送数据帧所需要的时间,也就是从发送数据帧的 第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。



#### (2) 传播时延

是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。

- 电磁波传播速率:
  - ◆ 自由空间的传播速率是光速 = 3.0 x 10<sup>5</sup> km/s
  - ◆ 在铜线电缆中的传播速率约 = 2.3 x 10<sup>5</sup> km/s
  - ◆ 在光纤中的传播速率约 = 2.0 x 10<sup>5</sup> km/s



#### (2) 传播时延

- 注意: 发送时延与传播时延有本质上的不同。
  - ◆ 发送时延发生在机器内部的发送器中,与传输信道的长度(或信号传送的距离)没有任何关系。
  - ◆ 传播时延则发生在机器外部的传输信道媒体上,而与信号的发送速率无关。信号传送的距离越远,传播时延就越大。



## (3) 处理时延和(4) 排队时延

- (3) 处理时延
  - ◆ 主机或路由器在收到分组时,为处理分组(例如分析首部、提取数据、 差错检验或查找路由)所花费的时间。
- (4) 排队时延
  - ◆ 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理和转发所经历的时延。
  - ◆ 排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。当网络的通信量很大时会发生队列溢出,使分组丢失,这相当于排队时延为无穷大。



## 4. 时延 (delay 或 latency)


总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

- 一般说来,小时延的网络要优于大时延的网络。
- 在某些情况下,一个低速率、小时延的网络很可能要优于一个高速率但大时延的网络。

必须指出,在总时延中,究竟是哪一种时延 占主导地位,必须具体分析。



#### 四种时延产生的地方



四种时延产生的地方不一样



#### 容易产生的错误概念

#### 以下说法是错误的:

"在高速链路(或高带宽链路)上,比特会传送得更快些"。

- 对于高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的发送速率,而不是比特在链路上的传播速率。
- 提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延。



#### 分析举例



- 结点 A 要将一个数据块通过 1000 km 的光纤链路发送给结点 B。假设忽略处理时延和排队时延。请分别计算下列情况时的总时延,并验证"数据的发送速率越高,其传送的总时延就越小"的说法是否正确。
  - ◆ (1) 数据块大小为 100 MB, 信道带宽为 1 Mbit/s
  - ◆ (2) 数据块大小为 100 MB, 信道带宽为 100 Mbit/s
  - ◆ (3) 数据块大小为 1 B, 信道带宽为 1 Mbit/s
  - ◆ (4) 数据块大小为 1 B, 信道带宽为 1 Gbit/s

不能笼统地认为: "数据

的发送速率越高, 其传送

的总时延就越小"。

#### 分析举例


#### ● 解:

传播时延 = 1000 km / 2.0 x 10<sup>5</sup> km/s = 5 ms。

- (1) 发送时延 = 100 × 2<sup>20</sup> × 8 ÷ 10<sup>6</sup> = 838.9 s, 总时延 = 838.9 + 0.005 ≈ 838.9 s。
- (2) 发送时延 = 100 × 2<sup>20</sup> × 8 ÷ 10<sup>8</sup> = 8.389 s 总时延 = 8.389 + 0.005 = 8.394 s。缩小到 (1) 的近 1/100。
- (3) 发送时延 = 1 × 8 ÷ 10<sup>6</sup> = 8 × 10<sup>-6</sup> s = 8 μs, 总时延 = 0.008 + 5 = 5.008 ms。
- (4) 发送时延 =  $1 \times 8 \div 10^9 = 8 \times 10^{-9} \text{ s} = 0.008 \,\mu\text{s}$  总时延 =  $0.000008 + 5 = 5.000008 \,\text{ms}$ 。与(3) 相比没有明显减小。



#### 5. 时延带宽积



链路的<mark>时延带宽积</mark>又称为以比特为单位的<mark>链路长度。</mark> 管道中的比特数表示从发送端发出<mark>但尚未</mark>到达接收端的比特数。 只有在代表链路的管道都充满比特时,链路才得到了充分利用。




## 6. 往返时间 RTT (Round-Trip Time)

表示从发送方发送完数据,到 发送方收到来自接收方的确认 总共经历的时间。

往返时间 RTT = 结点 A 到 B 的传播时延 t<sub>p</sub>

- + 结点 B 处理和排队时延 t<sub>POB</sub>
- + 结点 B 发送时延 t<sub>TB</sub>
- + 结点 B 到 A 的传播时延 t<sub>p</sub>
- = 2 x 传播时延 t<sub>p</sub>
  - + 结点 B 处理和排队时延 t<sub>PQB</sub>
  - + 结点 B 发送时延 t<sub>TB</sub>






#### 分析举例



结点 A 要将一个 100 MB 数据以 100 Mbit/s 的速率发送给结点 B, B 正确收完该数据后, 就立即向 A 发送确认。假定 A 只有在收到 B 的确认信息后, 才能继续向 B 发送数据, 且确认信息很短。计算 A 向 B 发送数据的有效数据率。




## 分析举例



● 解:



## 6. 往返时间 RTT (Round-Trip Time)



- 在互联网中,往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以 及转发数据时的发送时延。
- 当使用卫星通信时,往返时间 RTT 相对较长,此时,RTT 是很重要的一个性能指标。



# 7. 利用率

#### 信道利用率

- 某信道有百分之几的时间是被利用的(即有数据通过)。
- · 完全空闲的信道的利用 率是零。

#### 网络利用率

· 全网络的信道利用率的 加权平均值。

问题:信道利用率越高越好吗?



## 时延与网络利用率的关系

• 根据排队论,当某信道的利用率增大时,时延会迅速增加。

$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$


其中:

D<sub>0</sub>: 网络空闲时的时延。

D: 网络在当前的时延。

U: 网络当前的利用率, 数值在

0 到 1 之间。



当信道的利用率增大时, 该信道引起的时延迅速增加。



# 1.6.2 计算机网络的非性能特征



这些非性能特征与性 能指标有很大的关系。 1.7 计算机网络 体系结构

1.7.1	计算机网络体系结构的形成
1.7.2	协议与划分层次
1.7.3	具有五层协议的体系结构
1.7.4	实体、协议、服务和服务访问点
1.7.5	TCP/IP 的体系结构



# 1.7.1 计算机网络体系结构的形成

#### 计算机网络是一个 非常复杂的系统。

#### 两台计算机要互相传送文件需解决很多问题



- (2) 发起方必须激活通路。
- (3) 要告诉网络如何识别接收方。
- (4) 发起方要清楚对方是否已开机,且与网络连接正常。
- (5) 发起方要清楚对方是否准备好接收和存储文件。
- (6) 若文件格式不兼容,要完成格式的转换。
- (7) 要处理各种差错和意外事故,保证收到正确的文件。







#### 提出了不同体系结构

- 最初的 ARPANET 设计时提出了分层的设计方法。
- 分层:将庞大而复杂的问题,转化为若干较小的局部问题。
- 1974年,IBM 按照分层的方法制定并提出了系统网络体系结构 SNA (System Network Architecture)。
- 此后,其他一些公司也相继推出了具有不同名称的体系结构。

但由于网络体系结构的不同,不同公司的设备很难互相连通。



#### 国际标准:开放系统互连参考模型 OSI/RM

- ISO (国际标准化组织) 提出的 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model) 是使各种计算机在世界范围 内互连成网的标准框架。
- OSI/RM 是个抽象的概念。
- 1983年,形成了著名的 ISO 7498 国际标准,即七层协议的体系结构。

OSI 试图达到一种理想境界:全球计算机网络都遵循这个统一标准,因而全球的计算机将能够很方便地进行互连和交换数据。



#### 但 ISO/OSI 失败了

- 基于 TCP/IP 的互联网已抢先在全球相当大的范围成功地运行了。
- OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力;
- OSI 的协议实现起来过分复杂,且运行效率很低;
- OSI 标准的制定周期太长,使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场;
- OSI 的层次划分也不太合理,有些功能在多个层次中重复出现。



## 存在两种国际标准

法律上的 (de jure) 国际标准 OSI

• 但并没有得到市场的认可。

事实上的 (de facto) 国际标准 TCP/IP


• 获得了最广泛的应用。



## 1.7.2 协议与划分层次

- 网络协议 (network protocol), 简称为协议, 是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准 或约定。
- 三个组成要素:
  - ◆ 语法:数据与控制信息的结构或格式。
  - ◆ 语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。
  - ◆ 同步:事件实现顺序的详细说明。

网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。





## 协议的两种形式

文字描述: 便于人来阅读和理解。

程序代码: 让计算机能够理解。

不论什么形式,都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。




## 层次式协议结构

ARPANET 的研制经验表明:对于非常复杂的计算机网络协议,其结构应该是层次式的。




#### 划分层次的概念举例:两台主机通过网络传送文件

#### 1,将文件传送模块作为最高的一层






#### 划分层次的概念举例:两台主机通过网络传送文件





#### 划分层次的概念举例:两台主机通过网络传送文件



网络

接口

网络接入模块

网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作,并向上层提供接入和通信服务。

通信网络

网络

接口

网络接入模块



#### 分层的优点与缺点



各层之间是独立的。 灵活性好。 结构上可分割开。 易于实现和维护 能促进标准化工作。 有些功能会重复出现, 因而产生了额外开销。

注意:每一层的功能应非常明确。

层数太少,就会使每一层的协议太复杂。

层数太多,又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。



#### 各层完成的主要功能

- 差错控制:使相应层次对等方的通信更加可靠。
- 流量控制: 发送端的发送速率必须使接收端来得及接收,不要太快。
- 分段和重装: 发送端将要发送的数据块划分为更小的单位,在接收端将其还原。
- 复用和分用:发送端几个高层会话复用一条低层的连接,在接收端 再进行分用。
- 连接建立和释放:交换数据前先建立一条逻辑连接,数据传送结束 后释放连接。



#### 计算机网络的体系结构

- 网络的体系结构 (Network Architecture) 是计算机网络的各层及 其协议的集合,就是这个计算机网络及其构件所应完成的功能的精 确定义(不涉及实现)。
- 实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下,用何种硬件或软件完成这些功能的问题。

体系结构是<mark>抽象</mark>的,而实现则是<mark>具体</mark>的,是真正 在运行的计算机硬件和软件。



# 1.7.3 具有五层协议的体系结构

#### OSI 的七层协议体系结构

- 7 应用层
- 6 表示层
- 5 会话层
- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

(a)

#### TCP/IP 的四层协议体系结构 五层协议的体系结构

4 应用层

(各种应用层协议,如 DNS, HTTP, SMTP等)

- 3 运输层 (TCP 或 UDP)
- 2 网际层 IP
- 网络接口层

(这一层并没有具体内容)

(b)

5 应用层

- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

(c)



## 各层的主要功能

5 应用层

- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

- 任务:通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。
- 协议: 定义的是应用进程间通信和交互的规则。
- 把应用层交互的数据单元称为报文(message)。
- 例如: DNS, HTTP, SMTP



## 各层的主要功能

5 应用层

- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

- 任务: 负责向两台主机中进程之间的通信提供 通用的数据传输服务。
- 具有复用和分用的功能。
- 主要使用两种协议:
  - ◆ 传输控制协议 TCP
  - ◆ 用户数据报协议 UDP。



## 各层的主要功能

5 应用层

- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

- TCP (Transmission Control Protocol):
  - ◆ 提供面向连接的、可靠的数据传输服务。
  - ◆ 数据传输的单位是报文段 (segment)。
- UDP (User Datagram Protocol):
  - ◆ 提供无连接的尽最大努力 (best-effort) 的数据传输服务 (不保证数据传输的可靠性)。
  - ◆ 数据传输的单位是用户数据报。



- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

- ▶ 为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
- 两个具体任务:
  - ◆ 路由选择:通过一定的算法,在互联网中的每一个路由器上,生成一个用来转发分组的转发表。
  - ◆ 转发:每一个路由器在接收到一个分组时,要 依据转发表中指明的路径把分组转发到下一个 路由器。



- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

- 互联网使用的网络层协议是无连接的网际协议 IP (Internet Protocol) 和许多种路由选择 协议,因此互联网的网络层也叫做网际层或 IP 层。
- IP 协议分组也叫做 IP 数据报,或简称为数据报。



- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层


- 常简称为链路层。
- 任务:实现两个相邻节点之间的可靠通信。
- 在两个相邻节点间的链路上传送<mark>帧</mark> (frame) 。
- **如发现有差错,就简单地<mark>丟弃</mark>出错帧**。
- 如果需要改正出现的差错,就要采用可靠传输 协议来纠正出现的差错。这种方法会使数据链 路层协议复杂。




- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

- 任务: 实现比特 (0 或 1) 的传输。
- 确定连接电缆的插头应当有多少根引脚,以及 各引脚应如何连接。
- 注意:传递信息所利用的一些物理媒体,如双 绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等,并不在 物理层协议之内,而是在物理层协议的下面。










































































































#### 对等层与协议数据单元

- OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据 单元 PDU (Protocol Data Unit)。
- 任何两个同样的层次把 PDU (即数据单元加上控制信息)通过水平 虚线直接传递给对方。这就是所谓的"对等层"之间的通信。

各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。



### 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点

- 实体 (entity):表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- 协议:控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
- 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
- 要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。



### 注意: 协议和服务在概念上是不一样的

#### 协议

其实现保证了能够向上一层提供服务。

对上面的服务用户是透明的。

是"水平的"

#### 服务

上层使用服务原语获得下层所提供的 服务。

上面的服务用户只能看见服务,无法 看见下面的协议。

是"垂直的"




#### 服务访问点 SAP

- 在同一系统中相邻两层的实体进行交互(即交换信息)的地方,通常称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
- SAP 是一个抽象的概念,它实际上就是一个逻辑接口。
- OSI 把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元 SDU (Service Data Unit)。
- SDU 可以与 PDU 不一样。
  - ◆ 例如:可以是多个 SDU 合成为一个 PDU,也可以是一个 SDU 划分为 几个 PDU。




#### 相邻两层之间的关系






#### 协议很复杂,要应付所有异常情况






# 1.7.5 TCP/IP 的体系结构






#### TCP/IP 体系结构的另一种表示方法

现在互联网使用的 TCP/IP 体系结构已经发生了演变,即某些应用程序可以直接使用 IP 层,或甚至直接使用最下面的网络接口层。





#### 沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族



设计理念: 网络核心

部分越简单越好。

IP over Everything: IP 协议可以在多种类型的网络上运行



#### 互联网中客户-服务器工作方式

计算机 A

应用层

客户

运输层

网络层

数据链路层

物理层

① 客户发起连接建立请求

② 服务器接受连接建立请求

所有这些通信实际上都需要使用 下面各层所提供的服务。 计算机 B

应用层

服务器

运输层

网络层

数据链路层

物理层

互联网



#### 同时运行多个服务器进程同时为多个客户进程提供服务

