《基础物理实验》实验报告

实验日期 2023 年 12 月 4 日 实验地点 教学楼 713 调课/补课 □是 成绩评定

实验目的

略. 详见附录预习报告.

实验仪器

略. 详见附录预习报告.

实验原理

略. 详见附录预习报告.

实验步骤与实验数据

第一部分

- 1. 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线
- (1) 观测样品 1 的饱和磁滞回线

取电路参数 $R_1 = 2.0\Omega$, $R_2 = 50$ k Ω , C = 10.0μF, 励磁电流频率f = 100Hz. 线圈 1 和线圈 2 的匝数为 $N_1 = 150$, $N_2 = 150$, 材料截面积为 $S = 1.24 \times 10^{-4}$ m², 磁路长度为l = 0.13m. 按照电路图连接回路 1 (交流励磁电流) 和回路 2 (交流磁场测量). 将 R_1 两端接入示波器 CH1 输入端,记其幅值为 u_1 ;将C两端接入示波器 CH2 输入端,记其幅值为 u_2 .则样品中的磁场强度H和磁感应强度B分别为

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_1,$$

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C.$$

将示波器的时基改为 X-Y 模式,调节励磁电流的大小和示波器,使得示波器上显示一个关于原点对称的典型磁滞回线图形. 用示波器的 Cursor 测量 u_1 和 u_C ,计算对应的H和B. 测量点还要包括饱和磁感应强度 B_s 和对应的磁场强度 H_s ,矫顽力 H_c 和剩磁强度 B_r .

表 1 样品 1 的饱和磁滞回线测量表

序号	u_1/mV	u_C/mV	$H/(\mathbf{A} \cdot \mathbf{m}^{-1})$	B/T
$1(B_s, H_s)$	-150.0	-14.2	-86.54	-0.382
$2(H_c)$	-14.0	0.0	-8.08	0.000
3 (<i>H</i> _c)	-14.0	-7.40	-8.08	-0.199
$4(B_r)$	0.0	3.40	0.00	0.091
$5(B_r)$	0.0	-3.80	0.00	-0.102
6 (<i>H</i> _c)	14.0	7.80	8.08	0.210
7 (<i>H</i> _c)	14.0	0.0	8.08	0.000
$8(B_s, H_s)$	140.0	14.8	80.77	0.398
B_r		3.60		0.097
H_c	14.0		8.08	




图 1 样品 1 的饱和磁滞回线示意图

测得 $B_r = 3.87 \times 10^{-6} \text{T}, \ H_c = 3.23 \times 10^{-4} \text{A/m}.$

(2) 观测样品 1 饱和磁滞回线形状随频率的变化规律 保持信号源的输出幅值不变, 改变频率f, 重新测量 H_c 和 B_r .

表 2 不同频率下的饱和磁滞回线测量表

f/Hz	95	150
u_1/mV	12.8	13.2
$H_c/(\mathrm{A} ullet \mathrm{m}^{-1})$	7.38	7.62
u_C/mV	4.20	4.20
B_r/T	0.113	0.113

由于在测量 u_C 时假设了积分常数满足 $R_2C\gg 1/f$,由表 2 中数据和测量结果可知,当频率升高时,磁滞回线会更细锐,测量更准确.

(3) 观测样品 1 饱和磁滞回线李萨如图形随积分常数的变化规律 改取f = 50Hz, 保持幅值 $u_1 = 200$ mV, 改变积分常数 R_2 C, 并观察此时 $u_1 - u_C$ 李萨如图形的形状.




图 2-1 积分常数为 0.01s 时的李萨 如图形




图 2-2 积分常数为 0.05s 时的李萨 如图形



图 2-3 积分常数为 0.1s 时的李萨 如图形

由于在测量 u_C 时假设了积分常数满足 $R_2C\gg 1/f$. 因此当积分常数减小, RC的交流效应产生振荡, u_C 的测量值随之波动. 图 2-1 清晰地表现了 u_C 的值在未饱和磁化之前就出现了最大值.

2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁滞回线

取电路参数 $R_1=2.0\Omega$, $R_2=50$ k Ω , $C=10.0\mu$ F, 励磁电流频率f=100Hz. 先将励磁电流调节到最小, 然后逐渐增大直到样品达到饱和磁化. 测量 u_1 和 u_C , 即对应于磁滞回线顶端处的 H_m 和 B_m . 计算对应的振幅磁导率 $\mu_m=B_m/(\mu_0H_m)$, 并绘制 B_m - H_m 和 μ_m - H_m 的关系图.

表 3 样品 1 的动态磁化曲线测量表

序号	u_1/mV	u_C/mV	$H_m/(\mathbf{A} \cdot \mathbf{m}^{-1})$	B_m/T	μ_m
1	7.0	2.40	4.04	0.0645	1.27E+04
2	13.7	2.68	7.90	0.0720	7.25E+03
3	17.8	3.76	10.3	0.101	7.83E+03
4	23.0	5.50	13.3	0.148	8.87E+03
5	30.6	6.70	17.7	0.180	8.12E+03
6	36.8	7.80	21.2	0.210	7.86E+03
7	44.4	9.60	25.6	0.258	8.02E+03
8	53	10.8	30.6	0.290	7.56E+03
9	57	10.9	32.9	0.293	7.09E+03
10	61	11.7	35.2	0.315	7.11E+03
11	67	11.9	38.7	0.320	6.59E+03
12	72	12.5	41.5	0.336	6.44E+03
13	76	12.7	43.8	0.341	6.20E+03
14	82	13.0	47.3	0.349	5.88E+03
15	88	13.4	50.8	0.360	5.65E+03
16	100	13.7	57.7	0.368	5.08E+03
17	108	14.4	62.3	0.387	4.94E+03
18	120	14.5	69.2	0.390	4.48E+03
19	128	14.5	73.8	0.390	4.20E+03
20	158	15.0	91.2	0.403	3.52E+03




图 3-1 样品 1 的动态磁化曲线图




图 3-2 样品 1 的 *µ_m-H* 曲线图

由于在交流磁化时样品的磁化强度不稳定,磁场的测量误差较大,导致图 3-1 中动态磁化曲线在在H=0附近的趋势不明显. 可以从图 3-2 中推测出样品的起始磁导率 μ_i 约在 8000-12000 范围内; 随H增加, μ_i 先增大后减小.

3. 测量样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

取电路参数 $R_1=2.0\Omega$, $R_2=50$ kΩ, C=10.0μF, 将电路连接到样品 2 上. 材料截面积为 $S=1.20\times 10^{-4}$ m², 磁路长度为l=0.075m. 固定 $H_m=400$ A/m, 改变励磁电流频率f, 测量 B_m , B_r 和 H_c .

表 4 样品 2 在不同频率下的磁滞同线》

$f/{ m Hz}$	20	40	60
u_C/mV	24.2	24.0	24.0
B_m/T	0.672	0.667	0.667
u_C/mV	16.4	17.0	17.4
B_r/T	0.456	0.472	0.483
u_1/mV	88	102	113
$H_c/(\mathbf{A} \cdot \mathbf{m}^{-1})$	88	102	113

由于硅钢片中的涡流影响, 在f升高时, 测量的误差可能增大. 表 4 中显示了 H_c 与f是正相关的, 这也表明涡流消耗的能量与f是正相关的.

4. 测量样品 1 (铁氧体) 在有直流偏置磁场下的可逆磁导率

连接回路 3 (直流偏置磁场),取电路参数 $R_1=2.0\Omega$, $R_2=20$ k Ω ,C=10.0μF,将电路连接到样品 1 上,励磁电流频率f=100Hz. 逐渐增加直流励磁电流i,直流偏置磁场强度即为

$$H = \frac{N_1}{I}i,$$

再输入一个小的交流励磁电流. 此时示波器上出现一小段磁化曲线. 测量其上某一点的 u_1 和 u_C ,就得到对应的 H_1 和 B_1 ,从而计算可逆磁导率 $\mu_i = B_1/(\mu_0 H_1)$,并绘制 μ_i -H的关系图.

表 5 样品 1 的可逆磁导率测量表

序号	i/A	u_1/mV	u_C/mV	$H/(\mathbf{A} \cdot \mathbf{m}^{-1})$	$H_1/(\mathbf{A} \bullet \mathbf{m}^{-1})$	B_1/T	μ_i
1	0.010	9.7	10.0	12	5.6	0.1075	1.5E+04
2	0.020	8.9	7.6	23	5.1	0.0817	1.3E+04
3	0.030	8.6	4.5	35	5.0	0.0484	7.8E+03
4	0.040	8.3	3.2	46	4.8	0.0344	5.7E+03
5	0.050	8.0	2.24	58	4.6	0.0241	4.2E+03
6	0.060	8.1	1.64	69	4.7	0.0176	3.0E+03
7	0.070	7.9	1.24	81	4.6	0.0133	2.3E+03
8	0.080	9.8	1.12	92	5.7	0.0120	1.7E+03
9	0.090	9.5	1.00	104	5.5	0.0108	1.6E+03
10	0.100	9.5	0.80	115	5.5	0.0086	1.2E+03




图 4 样品 1 的 μ_i -H曲线图

由图 4 可以看出μ;随Η增加而逐渐减小,这与磁滞回线的图形大致相符.

第二部分

5. 测量样品的起始磁化曲线

- (1) 连接电路. 将霍尔传感器放在铁芯空隙中, 观察特斯拉计的示数, 微调霍尔传感器使其位于磁场均匀 区域的中央.
- (2) 样品退磁. 将励磁电流增加至最大值, 然后逐渐减小到零. 此时将电流反向, 重新将励磁电流增加至稍小一些的值, 再逐渐减小到零. 如此往复调节, 直到当励磁电流为零时剩磁强度*B*_r小于 5mT 为止.
- (3) 重新从零开始逐渐增加励磁电流,记录对应的感应强度B. 样品匝数N=2000,铁芯磁路长度为l=0.24m,气隙的宽度为l'=0.0020m. 对应的磁场强度H即为

$$H = \frac{N}{l}I.$$

若考虑气隙对磁场的影响, 得磁场强度的修正值为

$$H = \frac{NI - \frac{Bl'}{\mu_0}}{l}.$$

表 6 样品的起始磁化曲线测量表

序号	I/mA	B/mT	$H/(\mathbf{A} \cdot \mathbf{m}^{-1})$	修正值H/(A•m ⁻¹)
0 (剩磁强度B _r)	0.0	5.9	0	-39
1	30.0	17.9	250	131
2	60.0	29.9	500	302
3	90.0	42.6	750	468
4	120.0	56.2	1000	627
5	150.0	72.1	1250	772
6	180.0	90.5	1500	900
7	210.0	110.9	1750	1015
8	240.0	130.8	2000	1133
9	270.0	153.0	2250	1235
10	300.0	172.9	2500	1353
11	330.0	193.3	2750	1468
12	360.0	214.6	3000	1577
13	390.0	234.1	3250	1698
14	420.0	255.4	3500	1806
15	450.0	274.7	3750	1928
16	480.0	292.9	4000	2058
17	510.0	312.0	4250	2181
18	540.0	328.8	4500	2320
19	570.0	345.0	4750	2462
20	600.0	359.3	5000	2617




图 5 样品的起始磁化曲线图

由图 5 可以看出B和H是正相关的, 这与磁化曲线的图像相符.

6. 测量样品的磁滞回线

- (1) 磁锻炼, 使得样品的磁滞回线稳定下来. 固定励磁电流为 600.0mA, 改变电流方向若干次. 拉动开关时速度可以慢一些, 来让电流的变化更平缓.
- (2) 将励磁电流逐渐减小到零, 然后改变电流方向再次增加到 600.0mA. 再逐渐减小到零, 重新增加到

表 7 样品的磁滞回线测量表

序号	I/mA	B/mT	$H/(\mathbf{A} \cdot \mathbf{m}^{-1})$	修正值H/(A•m ⁻¹)
1	600.0	372.1	5000	2532
2	550.0	364.9	4583	2164
3	500.0	356.7	4167	1801
4	450.0	347.0	3750	1449
5	400.0	334.8	3333	1113
6	350.0	320.2	2917	793
7	300.0	301.3	2500	502
8	250.0	277.5	2083	243
9	200.0	248.6	1667	18
10	150.0	216.5	1250	-186
11	100.0	180.8	833	-366
12	50.0	144.5	417	-542
13	0.0	106.3	0	-705
14	-50.0	67.0	-417	-861
15	-100.0	23.8	-833	-991
16	-150.0	-14.1	-1250	-1156
17	-200.0	-54.7	-1667	-1304
18	-250.0	-92.9	-2083	-1467
19	-300.0	-130.3	-2500	-1636
20	-350.0	-168.9	-2917	-1797
21	-400.0	-203.6	-3333	-1983
22	-450.0	-237.0	-3750	-2178
23	-500.0	-269.2	-4167	-2381
24	-550.0	-299.5	-4583	-2597
25	-600.0	-324.9	-5000	-2845
26	-550.0	-318.3	-4583	-2473
27	-500.0	-310.5	-4167	-2108
28	-450.0	-301.4	-3750	-1751
29	-400.0	-289.5	-3333	-1414
30	-350.0	-275.5	-2917	-1090
31	-300.0	-258.1	-2500	-788
32	-250.0	-236.0	-2083	-518
33	-200.0	-208.5	-1667	-284
34	-150.0	-176.7	-1250	-78
35	-100.0	-142.6	-833	112
36	-50.0	-105.3	-417	282
37	0.0	-68.1	0	452
38	50.0	-28.9	417	608
39	100.0	11.2	833	759
40	150.0	51.2	1250	910
41	200.0	93.9	1667	1044

42	250.0	134.0	2083	1195
43	300.0	167.5	2500	1389
44	350.0	205.0	2917	1557
45	400.0	240.5	3333	1738
46	450.0	275.0	3750	1926
47	500.0	306.0	4167	2137
48	550.0	344.7	4583	2297
49	600.0	361.3	5000	2604




图 6 样品的磁滞回线曲线图

由图 6 可以得到典型的磁滞回线图像.

实验结论

在本次实验中,我了解了铁磁材料的磁化特性和相关物理量的概念,熟悉示波器的操作和线圈的接法.同时,锻炼了数据处理和计算机绘图的能力.

图 1 的磁滞回线由于时间紧凑, 没有测量足够多的数据, 图像不够饱满.

图 3-1 和图 3-2 在H较小时图形波动很大.此时交流信号的幅值和直流信号相当,加上仪器精度和交流信号的偏差,波形测量误差较大.

表 4 中的 H_c 的大小受频率的影响很大,可能是由于涡流损耗随之增加. 在第二部分的实验中同样存在磁滞损耗,使得样品H测量值偏大.

表 7 和图 6 的测出样品的磁滞回线不是相对原点对称的,而是存在 $\Delta H = 100 A/m$, $\Delta B = 10 mT$ 的偏移. 由于励磁电流是手工调节,竖直方向B的误差可能是测量时电流调节不稳定产生的随机误差; 也可能是初始时材料磁滞回线未完全达到稳定产生的;水平方向的误差产生的原因可能与竖直方向相同,也可能是仪器零点的偏移误差.

第二部分的实验是我和同组同学张译允 (1-03-4) 一起完成的,实验数据共享. 特别感谢他对我的帮助.

思考题

1. 铁磁材料的动态磁滞回线与(准)静态磁滞回线在概念上有什么区别?铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受那些因素影响?

动态磁滞回线对应的励磁电流是交流的,而静态磁滞回线的是直流的.虽然二者都是绘制出来的B-H曲线,但是动态磁滞回线可以通过调整示波器的扫描频率来显示整个周期,因此能看到完整的磁滞回线.由于交流信号没有直流稳定,而且电路中的容性和感性元件容易影响测量,通过不断改变直流励磁电流来测量磁场的方法绘制的静态磁滞回线会更精确.

2. 什么叫做基本磁化曲线? 它和起始磁化曲线间有何区别?

基本磁化曲线就是已经周期性磁化的材料, 其磁滞回线顶点 (H_m, B_m) 的关系曲线. 而起始磁化曲线是将初始未磁化的材料加外磁场强度H时, 对应磁感应强度B的变化曲线. 由于铁磁材料有剩磁, 他们的区别在于测量时材料的状态是否已经磁化, 因此在接近饱和磁化的区域差别很小.

3. 铁氧体和硅钢材料的动态磁化特性各有什么特点?

实验中的锰锌铁氧体是和硅钢都是软磁材料,磁滞回线狭窄,磁导率高,剩磁强度低.对比之下,本实验中的硅钢样品的磁化率约为 1500,矫顽力为100A/m,而铁氧体样品的磁化率约为 3500,矫顽力为80A/m; 二者的磁滞回线都是典型的两段对称曲线.因而直接看出铁氧体的磁特性要好于硅钢.可以发现,硅钢的涡流损耗严重影响了在磁化强度较小时的测量.实际上,硅钢的磁导率较大,矫顽力较小,而铁氧体涡流损耗小.

4. 动态磁滞回线测量实验中,电路参量应怎样设置才能保证 u_1 - u_c 所形成的李萨如图形正确反映材料动态磁滞回线的形状?

李萨如图的形状依赖于交流信号的幅度和测量电路的时间常数 R_2C . 测量时应使得 R_2C 远大于交流信号的周期, 此时电容上积累的电荷才可以忽略, u_c 和B近似为线性关系. 否则, RC的交流效应将产生振荡; 实验验中, 图 2-1 就展示了 u_C 值这样的波动.

5. **准静态磁滞回线测量实验中,为什么要对样品进行磁锻炼才能获得稳定的饱和磁滞回线?** 磁锻炼是为了让材料处于一条稳定的磁滞回线上,此时的测量数据才更稳定.

附录1 预习报告

基础物理实验 预习报告

实验为私: 双翼铁磁材料的磁带回线 性名: 陈苏、 学号: 2022K8009906009 分组及组3:1-03-5. 实验时间: 2023年12月4日 实验地点,,教学楼713

。实验目的

- 1. 令月用言波发观章的态的磁带回线;
- 2. 言习用客子片测室静态磁带回绕中的磁场;
- 3. 3部有关流性的基本概念和不同材料的碳化特性。

0 实验仪器

- 1、DH4516 符合家銓仪(含倍号派及接品);
- 2. 示波说: 3. 直流电流, 数字方用表, 电感

0 实验原理

1. 磁带回线的形效。

对于非铁战材料来讲,其磁化松泽为


M= XH, B= Mo(H+M) = MrMOH,

义部为强峰,10个部为初分报答章


对于铁磁材料,其磁水强度专其历史有

关.在从M=H=0处渐省大外磁场。

会发说:





- ② 多日较大时,如养减小县村,日不会按照原建线返回, 彩为不可造减化、
- ③ B有最大值,此首达到饱和磁化从不再变化. B在国药上的变化可以忽略。 由不可连磁化的规律可以绘出材料的磁谱的线. 周期性改定H,发说自B=O对, H不为零,此分的Hc和为矫顽力,与B达别最大值,从达别饱和,此时的Hs和为 正向(后向)饱和值、磁滞琐耗中磁滞回线围住的面积,对方循环一周的能量损失



向材料中鱼×励磁电流i,则交流磁场强度为

$$P = \frac{N_i}{LR_i} u_i$$






-Br

在设图2中的电影上, $u_c = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \int_{i_2} dt$. 由法记事这样, $u_z = -N_2 S \frac{dB}{dt}$. 若电路的分间常数远头于肠疏的周期,这一规定=-NZS dB Poto uc=- N25 B

利用以和从中可测出H一目的关系,计算和观点动态磁带回线。

3.静志磁带回线.

3. 静态磁带回线。 同介质通入性主的防磁电流,测磁场强度 H为 N3. i



用宿子传感光直在测量磁铁气防处的磁器方强度 B'即符 H-B'的关系,也即 H-B的. 注:由于是在气隙中的磁场,它专真关键场有细微差别. 没磁性材料中磁路长度 为1,气隙的长度为1/2小磁路之理有

$$Ni = Hl + H'l'$$
, $H' = \frac{B'}{\mu_0}$, $H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}$, $B = B'$

$$\frac{Ni}{l + \frac{B'l'}{\mu_0}}$$
.

0 实验内容

1. 闪量样的1的动态饱和磁带回线 信号 f=(00 Hz

- ① TO R,=2.00, Rz=50 KQ, C=10.0 MF. CH1输入U1, CH2输入Uc示波器(季萨如国形) 逐渐增大的强电流、观点饱和的漏净回线,测量 Bs, Br, Hc 并绘图
- ② 改变酚碱中流的频率 f=95Hz,150Hz,测量北对的Br,Hc并观京季符如国形的变
- 2. 测量样品1的动态设净的线.
- (T) TR R1=2.052, R2=50Ks, C=10.0 MF, f=100Hz, 浏查H从O开约逐渐道的对的 Hm, Bm 并绘图, 计真映的spm= Bm/(woHm), 并代制 mm-Hm曲传
- 3.测量样品2的改态强带回线。
- 1 TR RI=2.00, RZ= 50 KSZ, C=10, quf. 132 Hm=400 A/m, : 2/2 f=20 Hz, 40 Hz, 60 Hzof BBm, Br, Hc.
- 4.沏【查样品工的9道孩子率.
- ① 加f=100 Hz, R1=2.00, R2=50KQ, C=10.0puF.从O开的还诉诸如直流电流之, 脚量 端三处的B, 每, 并计算可造液化率从2=H/(1/20B). 绘制 曲袋
- 586. 测量样品1(2)的磁体回线(静态)
- ①用食等10.蒸汽量气隙处减功,并绕制 B-H曲线.
- ②由于气隙的磁阻,采用 H的1岁上位后再绘制 B-H曲线.

2

附录 2 实验数据

基础物理实验原始数据记录

实验名称		观测铁磁材料的	磁滞回线	地点教:	学楼 713
学生姓名_	陈苏	学号_2022K800	9906009_分班分组座-	号 <u>1-03-5</u>	号 (例 1-04-5号)
实验日期_	年_		9906009_分班分组座- 成绩评定	教师签字	- Juli

第一部分: 用示波器观测动态磁滞回线

1. 观测样品 1(铁氧体)的饱和动态磁滞回线(存储数据,在实验报告上精确计算) (1) 测量频率 f =100 Hz 时的饱和磁滞回线。取 R_1 =2.0 Ω , R_2 =50 k Ω , C =10.0 μ F。

表 1. 饱和磁滞回线(竖直方向成对测量)

B H	点 1	点 2
-(50.0mV (注:-Hs)	- 14.2mV	(注:-Bs)
-14.0 mV	0.0mV	-7.40mV
o.omV	3. yomV	-3.80mV.
+ (4.0 mV	o.omV	+7.80 mV
+140.0mV (注:Hs)	14.8mV.	(注:Bs)
Br	14.0mV 3.60mV	
Не	3.60mV IY.OmV	

Br 4 5

H	点 1	点 2
(注:-Bs)		(注:-Hs)

1

(注:Bs)	(注:Hs)
Br	
Нс	

(2) 固定信号源幅度,观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律。

变化规律:

为什么? (课后报告里回答)

保持 R₁, R₂C 不变, 测量并比较 f=95 Hz 和 150 Hz 时的 B_r和 H_c

	95Hz	150Hz		
Br	1-2-8 my 4.20mV	4.zomV.		
Не	4. wm V 12.8mV	13.2m/V		

2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁滞回线

(1) 在 f=100 Hz 时,取 R_1 =2.0 Ω , R_2 =50 k Ω , C=10.0 μ F。测量 20 个顶点。课后绘制动态磁化曲线。计算振幅磁导率 μ m,并绘制其随 Hm 的变化曲线,进而确定起始磁导率。(注: 要绘制两条曲线: 动态磁化曲线和 μ m—Hm 曲线,有同学会忘记绘制磁化曲线)

H _m 23.0mV 30.6mV 36.8mV 44.4mV 53 mV 61 mV 72	1 <u>0</u> 2mV
Hm 23.0mV 30.6mV 36.8mV 44.4mV 53 mV 61 mV 72	2mV
11113-1111	21
Bm 16-6mV 76-0mV 3.76mV 5.50mV 6.70mV 7.80mV 9.60mV 10.8mV 11.7mV 12.	.5mV
TU-1/1 / KM\V	20 13
Hm 82mV 88mV (DOMV (38mV 128mV 128mV 158mV 57mV 67mV	76mV
Bm 13.0 mV 13.4 mV 13.7 mV 14.4 mV 14.5 mV 15.0 mV 10.9 mV 11.9 mV	12.7mV

注:关于20个点的分配,前面点可以适当分配多一些,密集些测量,后面可以少一些。

3. 观察不同频率下样品 2 (硅钢)的动态磁滞回线

	20Hz	40Hz	60Hz	
B _m	24.2 mV	240 mV	z4.om V	

B_r	16,4mV	17.0mV	17.4 mV
Hc	88mV	lozmV	1 13 mV

4. 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

取 f=100 Hz。电路参数设置为: R_1 =2.0 Ω , R_2 =20 k Ω ,C=2.0 μF。直流偏置磁场从 0 到 H_s 单调增加(一定缓慢增加)。测量 10 组回线小线段的斜率。课后把电流换算成磁场强度,并绘制可逆磁导率随外场强度的变化曲线 μ i-H。

	0-00									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电流	0.01 A	0.02	0.03	8.3	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0, 1
端点坐标 H1	150ml	1 3,00	(0.7	27/12	8.0	8.(7.9	7	9.5	9.5
端点坐标 B1	Z- 94	7.18	0.68	0.64	2.24	1.64	1.24	100	1.00	0.80
三象限端点 H3(备用)	10-0	7.6m	4.50	3-20			1.1	2		
三象限端点 B3(备用)										

第二部分: 用霍尔传感器测量铁磁材料 (准) 静态磁滞回线

1、测量样品的起始磁化曲线。 初:和 5-9 mT

将霍尔传感器置于磁场均匀区的中央。取 20 个采样点,测量样品的起始磁化曲线。实验中记录 I 和 B,课后通过计算,在实验报告中补充 H和修正 H的数值,并利用 B和修正后的 H绘图。其中利用 讲义公式(3)来计算 H,利用公式(7)来对 H进行修正。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
30.0	17.9			330.0	193.3		
60.0	29.9			360.0	214.6		
90.0	42.6			390.0	234.1		
120.0	56.2			420.0	255.4		
150.0	72.1			450.0	274.7		
(80.0	90.5			480.0	292.9		
210.0	110.9			510.0	312.0		
240.0	130.8			540.0	328.8		
270.0	153.0			570.0	345.0		
300.0	172.9			600.0	359.3		

2、测量模具钢的磁滞回线

ち张泽龙一起胸

对样品进行磁训练后,磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0,然后将电流反向,电流 又从 0 增加到- I_m ,重复上述过程,再回到 I_m 。每隔 50mA 测一组 (I_i, B_i) 值。实验中记录 I 和 B ,课后通过计算,在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值,并利用 B 和修正后的 H 绘图。H 和修正 H 的计算方法同上。

I	В	H	修正 H	I	В	Н	修正 H
(mA)	(mT)	(A/m)	(A/m)	(mA)	(mT)	(A/m)	(A/m)
600.0	372.1			-550.0	-318.3		
550.0	364.9			-500.0	-310.5		
500.0	356.7			-450.0	-301.4		
450.0	347.0			-400.0	-289.5		
400.0	334.8			-350.0	-275.5	* **	
350.0	320.2			-300.0	-258.1		
300.0	301.3			-250.0	-236.0		
250.0	277.5			-200.0	-208.5		
200.0	248.6	1.		-150.0	-176.7		
150.0	216.5			-100.0	-142.6		
100.0	180.8			-50.0	-105.3		
50.0	144.5			0.0	-68.1		
0.0	106.3			50.0	-28.9		
-50.0	67.0			100.0	11.2		
~(∞,0	23.8			150.0	51.2		
_ 150.0	-14.1			200.0	9 3.9		
-200.0	-54.7			250.0	134.0		
-250.0	-92.9			3∞.0	167.5		
-300.0	-130.3		*	350.0	205.0		
-350.0	-168.9			400.0	240.5		
-400.0	-203.6			450.0	275.0		
-450.0	-237.0			5 00.0	306.0		
-500,0				550.0	344.7		
-550.0	-299.5			600.0	361.3		
-600.0	-324.9						