电学预科实验 激光和光学实验的基本操作

【目的要求】

- 1、了解与学习激光产生的基本原理以及传播和接收等基本特性。
- 2、观测激光传输、扩束等实验现象。
- 3、通过搭建马赫—曾德干涉仪掌握激光光路的基本调节方法。
- 4、通过检偏器学习激光偏振态的检验。
- 5、观察夫琅和费衍射和光栅衍射现象。

【实验简介】

Mach-Zehnder (M-Z)干涉仪是一种分振幅干涉仪,相比其他干涉仪如迈克尔逊干涉仪,M-Z 干涉仪结构简单,但用途广泛。M-Z 干涉仪的基本原理也是通过干涉条纹检测两路干涉臂的相位变化,而通过相位的变化可以检测气体压力,温度以及密度等等物理量的变化。

马吕斯于 1809 年就在实验上发现了光的偏振现象,确定了偏振光强度变化的规律(即马吕斯定律)。光具有偏振性和光的横波特性的发现,在科学上具有极其重要的意义。它不但丰富了光的波动说的内容,而且具有非常重要的应用价值。

衍射指的是波的传播遇到障碍物受到限制,发生偏离直线传播(并非拐反射和折射)的现象。衍射系统主要由光源、衍射屏和接收屏构成,一般用它们相互之间距离的远近将衍射分为两类:一类是衍射屏距光源和接收屏均为有限远(通常入射光为点光源),称为菲涅耳衍射;另一类是衍射屏距光源和接收屏均为无限远或者相当于无限远(通常入射光为平行光),被称之为夫琅和费衍射。这里演示的是夫琅和费衍射现象。

【实验仪器与用具】

氦氖激光器一台(波长: 632.8nm),增强铝反射镜四套,无偏振分光棱镜两个,透镜组一套(焦距分别为-30mm 和 150mm, 1: 5 的透镜组),起偏器一个,检偏器一个,光电池一个,万用表一台,激光防护镜两套,一维调节架,分划板(单缝,双缝,圆孔,光栅等)两种,光栅三种(100线/mm,300线/mm,600线/mm)。

【实验原理】

1、M-Z 干涉仪的原理




图 1 M-Z 干涉仪原理图及干涉条纹示意图

同一激光光源发出的相干光,被无偏振分光棱镜分为光强 1: 1 并且偏振相同两束光,分别称之为信号光和参考光,经过不同的光程后再重合,因为重合时不同点处两路光的相位差不同,即会产生干涉条纹。假设重合光斑某处两路光的电矢量分别为:

$$E_1(t) = E_0 e^{-i\omega t + \phi_1(t)}$$

$$E_2(t) = E_0 e^{-i\omega t + \phi_2(t)}$$

那么可以得到此处的光强为

$$I(t) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\phi$$

其中 $\Delta \phi = \phi(t) - \phi_2(t)$, 为此处干涉臂的相位差。

2、马吕斯定律的原理: 起偏和检偏

偏振片:在赛璐璐基片上蒸镀一层硫酸碘奎宁的晶粒,基片的应力可以使晶粒的光轴定向排列起来,使得振动电矢量与光轴平行的光可以通过,而与振动电矢量与光轴垂直的光不能通过。用偏振片可以做成各种偏振器,如起偏器和检偏器。

当一束激光照在起偏器上,透射光只在一个平面内偏振。如果这个偏振光入射到第二个检偏器上,入射光的偏振平面与检偏器透光轴垂直,则没有光可以透过检偏器;若起偏器和检偏器成一夹角,则有部分偏振光透过检偏器(如图 2 所示)。




图 2 偏振光的检测示意图

偏振光电场 E_0 的该分量 E,可由下式得出:

$$E = E_o \cos \phi$$

因为光强度随电场的平方而变化,所以透过检偏器的光强就可由下式得出,即马呂斯定律:

$$I = I_0 \cos^2 \phi$$

这里, I_o 是透过起偏器的光强, ϕ 是两个偏振器的偏振轴之间的夹角。考虑两种极端的情况:如果 ϕ 等于零,检偏器与起偏器光轴平行, $\cos^2\phi$ 的值等于 1,则透过检偏器的光强等于透过起偏器的光强度。这种情况下,透射光的强度达到最大值。如果 ϕ =90°,检偏器与起偏器的光轴垂直, \cos^2 (90°)的值等于 0,则没有光透过第二个偏振器。这种情况下,透射光的强度达

到最小值。当 ϕ 为其它值时,透射光强介于 $0\sim I_0$ 之间。

3、夫琅和费衍射原理




图 3 光的直线传播与衍射

光的衍射具有三个鲜明特点:

- 1). 衍射光在障碍物边缘附近出现了明暗相间的条纹(说明与干涉效应有关)。
- 2). 限制越强,扩展越大。
- 3). 衍射效应强弱取决于障碍物尺寸和光波长之比:

若大于 103, 衍射效应不明显;

若介于 10 与 10³之间, 衍射效应明显;

若小于等于1,向散射过渡。

(1) 夫琅和费单缝衍射

用散射角极小准直性很好的激光做光源,照在一个宽度可调的竖直单缝上,在离狭缝较远的距离放置一接收屏,转动手轮收缩缝宽可以在屏上观察到一组衍射图样,从(a)到(d)对应狭缝的宽度由大到小收缩变化,中心亮条纹由小到大向左右两侧水平展开,同时出现一系列明暗相间的结构,(如图所示),这就是夫琅和费衍射条纹。




图 4 不同宽度单缝的衍射图样




图 5 实验观察到的单缝衍射的光强分布图

当光通过一狭缝时会产生衍射光,衍射图样中的极小值对应的角度由下式给出:

$$a\sin\theta = m\lambda$$
 $(m = 1,2,3,...)$

这里 a 表示缝宽, θ 表示图样中心到第 m 级极小间的夹角, λ 表示光的波长,m 表示级次。

(2) 夫琅和费双缝衍射

激光通过双缝衍射屏时,每一条狭缝都会各自产生一套单缝衍射的图样,单缝衍射的图样 如图 6(a)所示,由于两条狭缝宽度相同,且相互平行,故两条狭缝衍射的光强分布完全相同。因为狭缝都是同一单色光源照明,所以从两条狭缝射出的光波的叠加是相干叠加,他们之间还 要产生干涉,双缝衍射图样如图 6(b)所示。




图 6 (a) 单缝衍射图样

(b) 双缝衍射图样


干涉条纹中的极大(亮条纹)对应的角度可由下式给出:

$$d\sin\theta = \frac{\delta\lambda}{2\pi} = m\lambda$$
 $(m = 1,2,3,...)$

这里 d 表示狭缝中心间距(d=a+b a 是狭缝的宽度,b 是两狭缝最近邻边的距离)。 θ 表示从干涉图样中心到第 m 级极大之间的夹角, λ 表示光的波长,m 表示级次(从中心向外计数,0 对应中央极大,1 对应第一级极大,2 对应第二级极大,…)。

(3) 夫琅和费多缝衍射(光栅衍射)

光栅的衍射即为夫琅和费多缝衍射,与双缝衍射 类似,它包含了单缝衍射和多缝干涉两个方面,体现 了典型的分波阵面多光束干涉的特性(如图7所示)。



光栅方程:

$$d \sin \theta = m\lambda$$
 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

这里,光栅常数 d 为相邻两缝的中心距离,即光栅每毫米刻缝数的倒数, θ 表示从干涉图样中心到第 m 级主极大之间的夹角, λ 表示光的波长, m 表示级次。

当狭缝数 N(大约为: 10^2-10^3 条)非常大时主极大非常细,这是多光束干涉的重要特征。

缺级:

当缝间干涉的第 p 级主极大与单缝衍射的第 q 级极小相重合时,在这里没有光,称为缺级,缺少干涉的 p 级主极大。缺级发生在缝间距 d 与缝宽 a 成简单整数比时。设 $\mathbf{d} = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{q}} \mathbf{a}$,则 p 级缺级,而且 $\pm \mathbf{p}, \pm 2\mathbf{p}, \pm 3\mathbf{p}, \dots$ 都缺级。

N 缝衍射 N 的判断: 看两个相邻主极大之间有 N-2 个次极大,有 N-1 个极小值。

d/a 关系的判断: 看缺级。

(4) 夫琅和费圆孔衍射

夫琅和费圆孔衍射图样是一组明暗相间的同心圆环,如图 8 所示,中央亮斑被称为爱里斑, 其光强占整个入射光强的 84%,爱里斑的角宽度为:

$$\Delta\theta \approx \sin\theta = 0.61 \frac{\lambda}{r} = 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

式中 d 为圆孔的直径,与单缝衍射中央极大的角半宽相比,除了反映几何形状的因子 1.22 外,其物理实质是一致的,孔径 d 越小,衍射效应就越大。







图 8 夫琅和费圆孔衍射的光强分布

(5) 夫琅禾费矩孔衍射






图 9 夫琅禾费矩孔衍射的光强分布

【实验内容】

- 1、观察激光的传输、及基本光路的搭建;
- 2、搭建 M-Z 干涉仪, 并观察干涉条纹;
- 3、利用检偏器检验马吕斯定律:
- 4、夫琅和费衍射演示实验。
- 5、光栅衍射演示实验。

【实验步骤】

- 1、粗略规划光路安排,摆放各个器件位置,尽量保持光路沿着平台上的孔线。
- 2、 确定光路整体高度。一般以激光器出口位置作为参考,各个器件如反射镜,分束器等安装时保持镜面中心高度与激光器出口高度大致相同。光阑的高度可以通过将光阑置于靠近激光出口位置,调整光阑让激光能够穿过小孔中心即可。
- 3、从激光器开始搭建光路。将 He-Ne 激光器沿光学平台上某一条孔线摆放固定,打开激光器电源,可看到细小的激光束出射。
- 4、准直光路。利用两个光阑定标,然后利用两面反射镜将光路准直到一条直线上。这是光路调节最重要的一步,其要领可概括为"远调近,近调远"。将两个已标定高度的光阑 a 和 b 固定于之前规划的光路上,在空间允许的情况下越远越好,粗略的放置反射镜 A 和 B 的位置,调整 A 和 B 的位置使光大致能同时穿过光阑 a 和 b,固定反射镜。将光阑 a 缩到最小,调节反射镜 A 的螺母,使得激光穿过光阑 a,然后放开光阑 a,将光阑 b 缩到最小,调节反射镜 B 的螺母,使得激光穿过光阑 b,此时激光可能又偏离了光阑 a,那么再缩小光阑 a,调节反射镜 A,使激光穿过 a,如此反复几个周期,即调节 A 使激光穿过 a,调节 B 使激光穿过 b,几个周期之后即能将激光准直到 a 和 b 确定的直线上。




图 10 光路准直原理图

5、扩束。因为激光器出射的激光光斑很小,为了得到清晰的干涉条纹,需要进行扩束。为节省空间,我们选用短焦平凹和长焦平凸的透镜组合。首先根据扩束比在合适位固定凸透镜,并以扩束后的光斑是否经过光阑 b 作为判断标准(先放置平凹的话光束在很短距离内就会发散),固定好平凸之后,再根据同样的判断标准放置平凹。假设需要将激光光斑扩大 5 倍,如选取焦距 3cm 的平凹和 15cm 的平凸,那么平凹应该放置在距离平凸约 12cm 的位置。注意:在使用平凸和平凹透镜的时候,一般要求平的面对准平行光,这样可以减小球差。



- 6、分束。在平凸透镜之后放置分束棱镜,使其反射一路光大致经过沿着孔线;放置反射镜 3,再在预设的路径上一远一近固定两个光阑,采取同步骤 4 一样的操作,使分束镜反射的一路光同时经过光阑。
- 7、合束。放置反射镜 4,使分束镜透射的一路光经反射镜 4 反射后大致沿着孔线;在两路光交叉的放置合束 BS,同样采用步骤 4 的操作,调节反射镜 4 和合束 BS,使两路光在远近重合。
- 8、观察干涉条纹。当两路光在远近都重合的很好时,能够在白屏上看到有明显的干涉条纹出现,挡住其中一路光,则干涉条纹消失。且干涉条纹的粗细和间隔会随光斑重合的好坏发生变化。假设两路光未完全重合,而有微小的夹角 lpha ,如下图所示,




图 12 干涉条纹间距与两路光束夹角的关系

假设两干涉臂的光夹角为 $^{\Omega}$,红色和蓝色虚线分别为两路光的等相位面,间隔为波长 $^{\lambda}$,对于我们所用的 He-Ne 激光器,波长为 632. 8nm。M 点两路光相位相同,即干涉最强,那么与 M 点相邻的干涉最强点 N 与 M 的间距为

$$d = \frac{\lambda}{\sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{\alpha}$$

- 9、激光偏振态的检验。将偏振片置于光路中,旋转偏振片的角度,利用光电池检测光电流随偏振片角度的变化,检验马吕斯定律。
- (1) 将激光器、起偏器、检偏器、光电池按顺序安装,点亮激光器,调节各器件使等高共轴; 将光电池与万用表连接起来。
- (2) 旋转起偏器 P_1 ,使光电池接收到较大光强(一般选择 mA 或 μ A 档),此时起偏器与激光偏振方向一致,旋转检偏器 P_2 ,使光电池光强最大,此时起偏器与检偏器偏振方向夹角 0° 位置,将检偏器 P_2 转至 90° 位置,转动起偏器 P_1 到消光位置,此时光电池读数最小,固定 P_1 (后续所有实验起偏器均固定不变)。实验时,注意杂散光线对实验结果的影响。
- (3) 将 P_2 转到 0° (此时光强为最大值)开始测量,每转 15° 测量一次光电流的数值 I,将 测量结果记入数据表 1_\circ

表 1 马呂斯定律测量数据表				$I_{\max} = $			
θ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
I							
Cos² θ							
I-I _{min}							

(4) 以 I-I_{min} 为纵坐标,cos² θ 为横坐标作图。如果图线为通过坐标原点的直线,则表明马吕 斯定律已被验证。

10、夫琅和费衍射演示实验。

将分划板放入光路中,看衍射图样的变化,根据所学判断衍射图样与分划板参数是否一致。

缝的衍射与孔的衍射图样的区别;

缝与丝、孔与屏的衍射图样的区别;

单缝、双缝与多缝衍射图样的区别;

单缝与多缝衍射如何判断:

一维光栅和二维光栅衍射图样的区别。

分划板参数如下:




图 13 分划板 1

单缝:	F1: a=0.1	F2: a=0.2	F3: a=0.3
单丝:	S1: a=0.1	S2: a=0.2	S3: a=0.3
小孔:	XK1: $\Phi = 0.2$	$XK2: \Phi = 0.3$	XK3: $\Phi = 0.4$
小屏:	XP1: $\Phi = 0.2$	XP2: $\Phi = 0.3$	XP3: $\Phi = 0.4$




图 14 分划板 2

光栅: GS1: 纵横均为50条/mm; GS2: 纵向50条/mm;

双孔 (φ = 0. 2): SK1: d=0.25 SK2: d=0.32 SK3: d=0.4

矩孔: JK a= 0.12, b=0.2

单缝: DF1: a=0.08 (右下1)

双缝: SF1: a= 0.08 d= 0.16; SF2: a= 0.08 d= 0.20; SF3: a= 0.06 d= 0.10;

多缝: DF1: 4 缝 a=0.06 d=0.1×4 ; DF2: 9 缝 a= 0.06 d= 0.1×9;

11、光栅衍射演示实验。

将光栅放入光路中,看衍射光斑图样,根据光栅方程算出光栅常数 d,看与已知光栅刻缝数 是否一致。

光栅方程: $d \sin \theta = m\lambda$ $m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

这里,光栅常数 d 为相邻两缝的中心距离,即光栅每毫米刻缝数的倒数, θ 表示从干涉图 样中心到第m级极大之间的夹角, λ 表示光的波长,m表示级次。

【注意事项】

- 1、严禁直视激光。
- 2、严禁将激光照向他人。
- 3、严禁手触摸光学器件的光学面。

【思考题】

- 1、调研不同类型的干涉仪的原理及优缺点。
- 2、调研干涉仪在不同领域的应用,举例:引力波干涉仪的原理。
- 3、图1中是否可以形成圆形干涉条纹(环)?形成条件差别在哪?
- 4、测光强可以用电压测量模式吗?

【参考文献】

[1]吕斯骅,段家忯。新编基础物理实验,北京:高等教育出版社,2006。

【附录一】马赫—曾德干涉仪 原理图



图 15 M-Z 干涉仪实物图

【附录二】He-Ne 激光器的原理

激光器的基本组成:工作物质,泵浦源,谐振腔。产生激光的基本条件:粒子数翻转。

He-Ne 激光器的组成: He -Ne 激光器中 He 是辅助物质, Ne 是工作物质, He 与 Ne 之比为 5:1~10:1。 谐振腔由两个反射镜组成,根据谐振腔和放电管位置的不同又分为内腔、外腔和半内腔式。放电管中央为毛细管,毛细管的增益系数与其长度成正比,与直径成反比。毛细管周围是储气管,这里不发生放电,用比补偿因慢漏气及管内元件放气或吸附气体造成 He、Ne 气体比例及总气压发生的变化,延长器件的寿命,并且起到连接毛细管和反射镜的作用。储气管的两端是电极,为了增加电子发射面积和减小阴极溅射,一般都把阴极做成圆筒状,然后用钨棒引到管外。采用直流电源激励产生激光。




图 16 内腔式 He-Ne 激光器结构(from wiki)

He-Ne 激光器原理:

由于电子的碰撞,基态 He 原子被激发到 2³S 和 2¹S 能级 (通过电子碰撞直接激发 Ne 原子的几率比较低), He 的 2³S, 2¹S 这两个能级都是亚稳态,集聚了较多的原子。而 Ne 原子 5S 和 4S 态与 He 原子 2¹S 和 2³S 的能量相近,激发态 He 原子与基态 Ne 原子碰撞时容易产生能量的"共振转移",即 Ne 原子被激发到 5S 或 4S 态而 He 原子则由激发态回到基态。而 Ne 原子的 5S, 4S 也是亚稳态,下能级 4P, 3P 的寿命比上能级 5S, 4S 要短得多,从而可以形成粒子数的反转。

放电管做得比较细(毛细管),可使原子与管壁碰撞频繁。借助这种碰撞,3S 态的 Ne 原子可以将能量交给管壁发生"无辐射跃迁"而回到基态。这样可及时减少3S 态的 Ne 原子数,有利于 Ne 原子的下能级4P 与3P 态的"抽空"。




图 17 He-Ne 激光器激发图(from wiki)

【附录三】光电池原理

光伏效应: 当光照射在半导体 pn 结上时,由光子所产生的电子与空穴将分别向 n 区和 p 区集结,使 pn 结两端产生光生电动势,这一现象称为光伏效应。利用半导体 pn 结光伏效应可制成光伏探测器,常用的光伏探测器有光电池、光电二极管和光电三极管等。

光电池是根据光伏效应制成的 pn 结光电器件,不需要加偏压就可以把光能转化为电能。当 光照射光电池时,将产生一个由 n 区到 p 区的光生电流 I_L ,同时,由于 pn 结二极管的特性,存 在正向二极管电流 I_D ,此电流方向从 p 区到 n 区,与光生电流相反,因此,实际获得的电流为:

$$I = I_L - I_D = I_{ph} - I_0 (e^{\frac{qV_D}{nk_BT}} - 1)$$

式中 V_D 为结电压, I_0 为二极管的反向饱和电流, I_{ph} 为光生电流,n为理想系数,是表示 pn 结特性的参数,通常在 $1\sim2$ 之间,q为电子电荷量, k_B 为玻尔兹曼常数,T为结温(单位为K),I为总电流。光生电流 I_{ph} 与光照有关,随光照的增大而增大,呈线性关系,其比例系数由光电池的结构和材料的特性决定的。

光电池的用途:一用做探测器;二用做太阳能电池,将太阳能转化为电能。光电池的结构示意图及基本应用电路如下图:




图 18 光电池的结构示意图及基本应用电路




图 19 某种材料的光电池的伏安特性曲线 图 20 光电池的开路电压、短路电流与入射光强的关系




图 21 光伏探测器 (光电池) 在无偏置和施加反向偏置电压的伏安特性曲线

注:理解反向偏置电压下的伏安特性曲线,需要提前了解二极管在施加正反向电压时的特性。