《基础物理实验》实验报告

实验目的

- 1. 认识热波的概念, 加强对波动理论的理解;
- 2. 了解动态法的特点, 学习用动态法测定良导体的热导率;
- 3. 学习用电位差计测热电偶的温差电动势, 用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的温度特性曲线;
- 4. 设计非平衡电桥电路, 实现对热敏电阻的实时测量.

实验仪器

1. 热导率动态测量主机




图 1-1 主机结构示意图



图 1-2 主机内部照片

如图 1 所示, 仪器主机由用绝热材料紧裹侧表面的圆棒状样品 (铜或铝), 热电偶列阵, 边界上的脉动 热源及冷却装置组成.

样品中热量将沿轴向传播,在任意一个垂直于棒轴的截面上各点的温度相同. 温度的测量采用热电偶列阵,即将热电偶一端插在棒内轴线处,每两个相邻热电偶间距离均为 2cm,为保持棒尾的温度恒定,以防止整个棒温起伏,通入冷却水冷却.

2. DHT-2 热学实验装置温控仪



图 2 DHT-2 热学实验装置温控仪前面板

装置前面板如图 2 所示. 本实验采用 DHT-2 型热学实验仪,由温控仪和保温炉组成. 保温炉内装有热电偶温度计,铜电阻温度计,热敏电阻温度计. 装置通过加热丝升温,通过底部风扇降温,可以用来测试不同类型温度计的温度特性曲线,确定温度系数等.

3. UJ36a 型直流电位差计



图 3 UJ36a 型直流电位差计面板




图 4 UJ36a 型直流电位差计原理电路图

UJ36a 型直流电位差计面板和原理电路图如图 3, 图 4 所示. 热电偶的电压通过 UJ36a 型携带式直流电位差计进行测量. 将电键开关 (4) 拨到"标准", 这时内置标准电池的电动势由电阻 R_N 上的电压降补偿,设电路中电流为I,即有

$$E_N = IR_N$$
.

再电键开关 (4) 拨到 "未知",同时移动触头Q,使检流计再次指零,此时触头Q的读数为 R_Q ,这时被测量的电动势由电阻 R_Q 上的电压降补偿,即有

$$E_x = IR_Q$$
.

因此测得

$$E_x = \frac{R_Q}{R_N} E_N.$$

在实际的调节过程中, RQ 的调节用步进盘 (3) 进行粗调, 用滑线盘 (8) 进行细调. 初始时将倍率开关拨到 "X1"或者 "X0.2", 调节调零旋钮 (6) 将检流计调零; 将电键开关 (4) 拨到 "标准", 调节工作电流调节变阻器, 使检流计指零; 将电键开关 (4) 拨到 "未知", 调节步进读数盘和滑线读数盘使检流计再次指零. 将未知电压*U*,接入未知接线柱 (1)(2), 则读数为

 $U_x = (步进盘(3) 读数 + 滑线盘(8) 读数) \times 倍率.$

4. DHQJ-5 型教学用多功能电桥



图 5 DHQJ-5 型教学用多功能电桥面板




图 6 DHQJ-5 型教学用多功能电桥原理电路图

DHQJ-5 型教学用多功能电桥面板和原理电路图如图 5,图 6 所示. DHQJ-5 型教学用多功能电桥具有 开放式电桥,双臂电桥,单臂电桥,功率电桥及非平衡使用的单臂电桥等功能,可以用平衡电桥测热敏电 阻,并采用非平衡电桥对热敏电阻进行实时测量. 在电桥平衡时, 检流计中的电流和电压均为 0, 待测电阻 值即为

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}.$$

本实验中用电桥测量热敏电阻的过程如下:

- (1) RN 选择"单桥", 工作方式选择"单桥", 电源选择"3V", G 开关选择"G 内接";
- (2) 设置 $F_1 = R_2 = 1000\Omega$,接入未知电阻 R_x .(注意 Rx 端子上方短接片应接好.)
- (3) 打开仪器开关,按下毫伏表下方 "2V" 按钮,调节 "调零" 旋钮使得电压表显示为零. 然后按下 "200mV" 和 "20mV" 再次调零.
- (4) 按下 "2V" 按钮和 "接入" 按钮,调节 R_3 使电压表示数为零. 然后按下"200mV" 和 "20mV" 再次调零,即得 R_3 的精确值.

实验原理

1. 动态法测定良导体的热导率

根据热传导定律, 在单位时间内流过某垂直于传播方向上面积A的热量, 即热流为

$$\frac{dq}{dt} = -kA\frac{dT}{dx},$$

其中k为待测材料的热导率、A为截面积、dT/dx是温度梯度。由对于任意一个微元的热平衡方程

$$\frac{d^2q}{dt^2} = C\rho A \frac{dT}{dt},$$

即得热流方程

$$\frac{dT}{dt} = D\frac{d^2T}{dx^2}.$$

其中 $D = k/C\rho$ 称为热扩散系数,其中C, ρ 分别为材料的比热容与质量密度.

如果热端的温度简谐方式周期变化,即设x=0处

$$T = T_0 + T_m \sin \omega t$$
,

另一端用冷水冷却,保持恒定低温 T_0 ,则热流方程的解为

$$T(x) = T_0 - \alpha x + T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} sin\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right)$$

其中, T_0 是直流成分, α 是线性成分的斜率, 从上述式子中可以看出:

- (1) 热端 (x = 0) 温度的变化将以衰减波的形式在棒内向冷端传播, 称为热波. 热波的波速为 $V = \sqrt{2D\omega}$, 波长为 $\lambda = 2\pi\sqrt{2D/\omega}$;
- (2) 在热端温度变化的角频率 ω 已知的情况下,只要测出波速或波长就可以求D,然后再由 $D=k/C\rho$ 计算出材料的热导率

$$k = \frac{V^2 C \rho}{4\pi f} = \frac{V^2 C \rho}{4\pi} T.$$

2. 用电位差计测热电偶的温差电动势




图 7 温差电动势原理示意图



图 8 温差电动势测量示意图

热电偶亦称温差电偶,是由两种不同材料的金属丝的 A, B 端点彼此紧密接触而组成的. A, B 端点之间的温差电动势E, 仅与两接点处的温差有关,在一定的温度范围内有近似关系

$$E_x = \alpha(t - t_0).$$

其中α称为温差电系数. 不同金属组成的热电偶对应的α也不同.

为了测量温差电动势, 就需要在图 7 的回路中接入电位差计. 为使测量仪器的引入不能影响热电偶在一定的温差 $t-t_0$ 下产生的 E_x , 把 A, B 两根不同化学成份的金属丝的一端焊在一起, 构成热电偶的热端 (工作端). 将另两端各与铜引线 (即第三种金属 C) 焊接, 构成两个同温度 (t_0) 的冷端 (自由端), 如图 8 所示.

将冷端置于冰水混合物中,即保持 $t_0 = 0^{\circ}$ C,并将热端置于待测温度处. 通过电位差计读取待测电压 U_x 即得相应的温差电动势 E_x ,绘制 $E_x - t$ 曲线并进行线性回归,计算 α .

3. 用平衡电桥测量金属电阻的温度特性

一般来说, 金属的电阻随温度的变化, 可以描述为

$$R_x = R_{x_0}(1 + \alpha t + \beta t^2)$$

一般在温度不是很高的情况下, 可以忽略温度二次项, 即

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t) = R_{x0} + \alpha t R_{x0}$$

用控温仪将铜电阻的温度控制在一系列温度值上,待温度稳定后,利用平衡电桥测量并计算出铜电阻的阻值. 绘制 R_x -t曲线并进行线性回归,计算 α ,这就是温度计的标定. 进行标定后的铜电阻就可以当作温度计用于温度测量.

4. 用平衡电桥测量半导体热敏电阻的温度特性

半导体热敏电阻 (NTC) 具有负的电阻温度系数, 电阻值随温度升高而迅速下降, 可以用指数函数来描述为

$$R_T = Ae^{B/T}$$
,

其中A是与材料性质的电阻器几何形状有关的常数,B是与材料半导体性质有关的常数,T为绝对温度. 热敏电阻特性曲线示意图如图 9 所示.




图 9 热敏电阻特性曲线

为了求得准确的A和B, 先将上式两边取对数得

$$\ln R_T = \ln A + \frac{B}{T},$$

用控温仪将热敏电阻温度控制在一系列温度点上,用平衡电桥测出对应的电阻,绘制 $\ln R_T$ -1/T曲线并进行线性回归,计算A 和B.

5. 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量

非平衡电桥的电路图如图 11 所示. 选用电压表测两端电压,认为电压表内阻无穷大,忽略流过电压表的电流. 平衡时电桥电压为 0,非平衡时电桥电压 U_0 随 R_x 实时变化,通过计算选取合适的 R_1,R_2,R_3 以及 E,让测试电压 U_0 随温度 T 线性变化,就可以对温度进行实时测量.




图 11 非平衡电桥电路图

忽略流过电压表的电流, 可以求得

$$U_0 = \left(\frac{R_x}{R_2 + R_x} - \frac{R_3}{R_1 + R_3}\right) E,$$

对U0进行泰勒级数展开, 保留至二阶项可以得到

$$U_0 = U_0(T_1) + U_0'(T_1)(T - T_1) + \frac{1}{2}U_0''(T_1)(T - T_1)^2.$$

其中 T_1 为测试区间中间值. 实验中监测 30-50°C的温度区间,则 $T_1=40$ °C. 又令 $U_0''=0$ 得

$$R_T = Ae^{\frac{B}{T}} = \frac{B+2T}{B-2T}R_2.$$

于是选取特定的 R_1 , R_2 和 R_3 , 就可以将 U_0 表达为

$$U_0 = \lambda + m(t - t_1),$$

其中

$$\begin{split} \lambda &= \left(\frac{B+2T_1}{2B} - \frac{R_3}{R_1 + R_3}\right) E, \\ E &= \left(\frac{4BT_1^{\ 2}}{4T_1^{\ 2} - B^2}\right) m, \\ R_2 &= \frac{B-2T}{B+2T} R_x(T_1), \\ \frac{R_1}{R_3} &= \frac{2BE}{(B+2T_1)E-2B\lambda} - 1. \end{split}$$

实验步骤与实验数据

1. 动态法测定铜棒和铝棒的热导率

- (1) 打开冷却水源.
- (2) 接通电源, 在控制软件中设置热源周期T = 180s, 选择测量铜样品.
- (3) 按下操作栏中"测量"按钮, 仪器开始测量工作, 在电脑屏幕上画出若干组*T-t*曲线. 上述步骤进行 40 分钟后, 按下"暂停"并保存数据.
 - (4) 测量完铜样品后切换成铝样品, 重复上面的测量并保存数据,

实验中通过测量铜棒和铝棒中热波的波速v, 从而得到热导率

$$\kappa = \frac{v^2 c \rho T}{4\pi}.$$

对于铜棒, 比热容 $c=0.385\times 10^3 \mathrm{J/(kg\cdot K)}$, 密度 $\rho=8.92\times 10^3 \mathrm{kg/m^3}$; 对于铝棒, 比热容 $c=0.9\times 10^3 \mathrm{J/(kg\cdot K)}$, 密度 $\rho=2.7\times 10^3 \mathrm{kg/m^3}$.

测量相邻测量点n和n+1之间热波峰值传播的时间差 t_n 和 t_{n+1} ,求出对应的波速

$$\upsilon = \frac{l_0}{t_{n+1} - t_n}.$$

表 1 动态法测量铜的热导率表

n	1	2	3	4	5	6	平均值
t _n /s	3519.04	3525.04	3535.04	3542.52	3550.52	3556.04	一一均但
$v = \frac{l_0}{l_0} / (\mathbf{m} \cdot \mathbf{s}^{-1})$	3.33	2.00	2.67	2.50	3.64		2.83
$U = \frac{1}{t_{n+1} - t_n} / (\text{III-S})$	$\times 10^{-3}$		$\times 10^{-3}$				

由此估算出 $\kappa = 394$ W/(m·K).

对n=1,2的第 3001-7096 组数据进行 FFT, 得到 $t_2-t_1=(7.8\pm0.9)$ s, 即 $v=(2.6\pm0.3)\times10^{-3}$ m/s. 由此得 $\kappa=(330\pm80)$ W/(m·K).

表 2 动态法测量铝的热导率表

n	1	2	3	4	5	6	平均值
t_n /s	3338.04	3344.04	3351.52	3361.52	3370.52	3382.52	一月初阻
l_0 /(m a^{-1})	3.33	2.67	2.00	2.22	1.67		2.38
$v = \frac{t_0}{t_{n+1} - t_n} / (m \cdot s^{-1})$	$\times 10^{-3}$		$\times 10^{-3}$				

由此估算出 $\kappa = 279W/(m \cdot K)$.

对n=1,2的第 3001-7096 组数据进行 FFT, 得到 $t_2-t_1=(8.8\pm1.6)$ s, 即 $v=(2.3\pm0.4)\times10^{-3}$ m/s. 由此得 $\kappa=(180\pm70)$ W/(m·K).

2. 用电位差计测热电偶的温差电动势

按图 12 所示连接线路, 并将热电偶的冷端置于冰水混合物中.




图 12 温差电动势测量电路图

室温为25.1°C, 冷端温度 $t_0=0$ °C. 测量热电偶热端温度t, 用电位差计测量对应的温差电动势 E_x . 由 $E_x=\alpha(t-t_0)$,

绘制 E_x -t图像并线性回归,得到斜率k和截距b.

表 3 温差电动势的测量表

t/°C	25.1	31.0	35.3	39.9	45.4	50.1
E_x/mV	4.92	6.18	6.92	7.60	8.74	9.71




图 12 温差电动势温度趋势图, 统计量 $k=0.187\pm0.008,\ b=0.27\pm0.19,\ r^2=0.9974$

即得 $\alpha = (0.187 \pm 0.008)$ mV/K.

3. 用平衡电桥测量铜金属电阻的温度特性

室温为25.1°C. 将铜金属电阻温度保持为t,用电桥测量对应的电阻 R_x . 线性拟合 R_x-t 得到斜率k和截距b,由

$$E_{x}=\alpha(t-t_{0}),$$

绘制 E_x -t图像并线性回归,得到斜率k和截距b.

表 4 铜电阻温度特性的测量表

t/°C	25.1	31.0	35.3	39.9	45.4	50.1
R_x/Ω	57.5	58.7	59.5	60.5	61.6	62.8




图 13 金属电阻温度趋势图, 统计量 $k=0.210\pm0.008,\ b=52.18\pm0.18,\ r^2=0.9981$

即得 $\alpha = (0.210 \pm 0.008)\Omega/K$.

4. 用平衡电桥测量半导体热敏电阻的温度特性

当前室温为25.1°C. 测量热敏电阻温度t和对应的热力学温度T,用电桥测量对应的电阻 R_T . 绘制曲线 R_T-t ,观察热敏电阻的温度特性;由

$$\ln R_T = \ln A + \frac{B}{T},$$

绘制 $\ln R_T$ -1/T图像并线性回归,得到斜率k和截距b,则 $A=e^b$, B=k.

表 5 热敏电阻温度特性的测量表

t/°C	31.0	34.9	40.0	44.5	50.1
R_T/Ω	2093.0	1788.9	1465.1	1217.4	984.9
$(1/T)/K^{-1}$	0.003288	0.003246	0.003193	0.003148	0.003094
$\ln R_T$	7.64635	7.48936	7.28968	7.10447	6.89254




图 14 热敏电阻温度趋势图, 统计量 $k = 3889 \pm 46$, $b = -5.13 \pm 0.10$, $r^2 = 0.999979$

5. 设计非平衡电桥的温度测量装置

搭建非平衡电桥温度测量装置. 电源开关打到 "0~2V 测量"档,调节电压为所需值. 保持电压不变将电源选择开关打到 "0~2V 非平衡"档,将热敏电阻连接到点桥上,并将 R_1 , R_2 和 R_3 调节到对应值. 这时非平衡电桥已经调好. 由电桥示数为

$$U_0 = \lambda + m(t' - t_1)$$

可以读出测试温度t'.

由

$$E = \frac{4BT_1^2 m}{4T_1^2 - B^2}$$

$$R_2 = \frac{B - 2T_1}{B + 2T_1} R_x(T_1)$$

$$R_1 = \left(\frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1\right) R_3$$

令 $R_3 = 1000.0\Omega$, 计算电桥对应的各参数如下.

温度区间: 30-50℃;

热敏电阻特性常数: A = 0.0059, B = 3889;

表头参数选择: 初始示数 $\lambda = -0.4V$, 分度值m = -0.01V/°C;

工作电源电压: E = 1.035V, $R_2 = 1058.7\Omega$, $R_1 = 34.4\Omega$;

实际值: $R_2 = 1058.7\Omega$, $R_1 = 34.4\Omega$, $R_3 = 1000.0\Omega$.

测量数据如表 6 所示. 将电桥如此调节, 测量热敏电阻设定温度t和电桥示数 U_0 , 对比测试温度t'并绘制校正曲线.

表 6 非平衡电桥设定温度和测试温度测量表

t/°C	33.3	37.0	40.2	45.5	49.9
$U_0/{ m V}$	-0.333	-0.368	-0.401	-0.454	-0.499
t′/°C	33.3	36.8	40.1	45.4	49.9
$t - t' / ^{\circ}$ C	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0




图 15 温度测量装置的校准曲线

可见实验装置与现实测量符合得很好.

实验结论

本次实验中, 我学习了波动法测量热导率及其数据处理, 以及热电偶和热敏电阻的原理和使用方法.

热导率的测量误差达到了 25%. 在测量和数据处理的过程中,不论是波峰还是零点,都存在随机偏差过大和测量精度不足的问题. 加上输入波形的浮动,以至于实验数据的 FFT 需要手动挑选滤波. 我的用 FFT 计算相位的数据处理方法还需要改进.

测量热敏电阻时,由于温度是浮动的,对阻值的测量达不到完全恒温,存在约 2%的随机偏差.而组装温度测量装置时,其测量精度要求相对于仪器本身并不高,加上测量温区小,因此前面的测量误差并未对测量精度造成影响.

思考题

1. 如果想知道某一时刻t时材料棒上的热波, 即T-x曲线, 将如何做?

从数据表格中分别读取热波稳定传播时各测温点在t的温度, 按照

$$T(x) = T_0 - \alpha x + T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} sin\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right)$$

来拟合对应的曲线即可. 具体来讲, 可以对前 8 个点做 FFT 来拟合 $\sqrt{\omega/2D}$ 和 α .

2. 为什么较后面测量点的T-t曲线振幅越来越小?

由于热波的振幅中含有因子 $e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x}$,较后面的位置接近冷端,热波衰减的很快.

3. 为什么实验中铝棒的测温点才 8 个, 而铜棒的测温点达到 12 个?

铝的热导率比铜低,因此因子 $e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x}$ 衰减的更快. 铝棒较后面测温点的温度几乎不发生变化, 波峰难以确定. 实验中看到, 从第 6 个测量点数据开始就已经没有测量价值了.

4. 实验中误差的来源有哪些?

各测温点间距的误差; 热量在传播中的耗散; 未达到稳定热稳态的波动; 测量精度和数据处理精度的限制.

5. 为什么在低温实验中常用四线式伏安法测温度, 而工业仪表中常用非平衡电桥测温度?

低温实验的环境中,细小温度变化引起的阻值变化可忽略,使用四线式伏安法可以方便的精确测量温度.但工业仪表常处在高温环境下,电阻值受温度的影响较为明显,此时使用廉价的非平衡电桥法可以动态测量电阻,可以得到了更好的结果,同时测温元件的耐久度也更高.

6. 工业仪表中使用的三线式非平衡电桥测温度是怎么消除引线电阻的?

采用三线制,将三根导线其中的一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,从而消除导线线路电阻带来的测量误差.

附录: 原始数据



基础物理实验原始数据记录

实验名称____温度的测量,用动态法测定良导体的热导率____地点____数学楼 427___ 学生姓名 陈苏 学号 2022K8009906009 分班分组座号 1-03-5 号(例:1-04-5号) 实验日期 2023 年 11 月 6 日 成绩评定 教师签字 支以 (2) 全)

相邻热电偶间距 l_0 为 2 cm,则波速 $V = l_0/(I_{n+1} - I_n)$, n 为测量点的位置坐标。 C = 3 85K = V2CPT P = 8920

T=1805 动态法测铜的热导率

					<u> </u>		
测量点 n	(2	3	¥	5	6	
对应峰值时间 t (s)	10.0					3556.04	
波速(m/s)	23.3 xi23	2.00 X(2)	2 67 X 63	2.50×13	3.64×13		
波速平均值: 2.	83 X10-3 m	Ys .	热导率:	394.			

动态法测铝的热导率

1 测量点 n 对应峰值时间 t(s) 3338.04 3341.52 3361.52 3370.52 3382.52 3.33×103 2.67×103 2.00×103 2.22×10 波速 (m/s) 波速平均值: 2.38 K10⁻³m/5 热导率: 279

2. 电位差计测热电偶温差电动势 (绘制 E_x-t 温度曲线,求出热电偶的温差电系数α)

温度 t (℃)	у о	35.3	39.9	45.4	50.1
电动势 E _x (mv)	\$ 6.18	6-92	7.60	8.74	9.7

3. 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线(绘制 R_x -t 温度特性曲线,线性拟合求出铜电阻温度 系数α。)

室温: t = ∠5-\ ℃ 电阻: R_x= 57.5 Ω

			29	1 7	
温度 t (℃)	31,0	3 4.7	31.1	44. T	50
电阻 R_x (Ω)	58.7	59.5	60.5	61.6	62.8

1



4. 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

University of Chinese Academy of Sciences $R = LA + B - \frac{1}{7}$ $R^2 = 0.9998$

K = 3889: 403649 - B

绘制 RT-t 曲线,观察热敏电阻的温度特性;绘制 InRT~I/T 曲线,线性拟合求出热敏电

阻的特性常数 A 和 B (注意: T 为热力学温度)。

b=-5137602307=enA

室温: t=ン5.1 ℃

温度 t (℃)	31.0	3 4.9	40.0	4 4. 5	50.1
电阻 R _T (Ω)	2093.0	1788.9	1465.1	1217.4	984.9

5. 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

温度区间: ____30___℃-___50___℃;

热敏电阻特性常数: A=0.00587!75B=_3889.40 ;

工作电源电压: $E = \frac{1.03536}{0.0343836}$ V , $R_2 = \frac{(058.7)}{0.0343836}$ Ω , $R_1/R_3 = \frac{1}{2}$ 0.0343836

实际值: $R_2 = 105 \%$ 7_{Ω} , $R_1 = 34.3$ Ω , $R_3 = 1000$ Ω .

		(34.3)			
设定温度 t (℃)	33.3	37.0	40.2	45.5	49.9
测试电压 U。(mv)	-@333	- ≠ 368	-401	- 454	-499
测试温度(℃)	33.3	37-1	40.1	45.4	49.9

36.8

(热敏电阻温度计: $U_0 = \lambda + m(t-t_1)$, 式中 $t_1 = 40$ °C(所测温度区间的中心值)

A 和 B: 根据热敏电阻电阻值与温度关系 $R = Ae^{\frac{B}{T}}$,可得 $\ln R = \ln A + \frac{B}{T}$,做线性拟合。

$$E = \left(\frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2}\right) m$$
 , 注意 $T_1 = 273 + 40 = 313K$

$$R_2 = \frac{B - 2T_1}{B + 2T_1} R_{xT1} \left(R_{xT1} \right)$$
为在温度 T_1 时热敏电阻的电阻)

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{\left(B + 2T_1\right)E - 2B\lambda} - 1$$

附录: 预习报告

B女. 苏、2022K800990609

某础物理实验预习报告

实验各称: 温度和热导率实验


姓名: 陈苏. 学者: 2022K8009906009 纽多: 1-03-5

实验日期:2023年11月6日 实验地点:教学楼 427

实验原理

一、用动态法测量导体的热导率

1. 导体中心起流



如国所主,由越传导的定体,经过一维导体梅某一截面的热流的(比是代导了级) Q(x)=-KA dT

对于x~x+dx的部分导体稀微元其湿度的变化为(c是材料化越客,p是材料容度)

$$cQAdx \cdot \frac{dT}{dx} = -Q(x+dx) + Q(x).$$

はQ(x+dx)=Q(x) 中+Q(x)dx, 上六印为

$$CPA \frac{dT}{dt} = -\frac{dQ}{dx}$$

代义即传

$$\frac{dT}{dt} = \frac{k}{cP} \frac{d^2T}{dx^2}$$

この= K る型接番級、上式中化为

$$\frac{dT}{dt} = D \frac{d^2T}{dx^2}$$

1

花般定时,对于 dt =0, 印有 dt =0, 因此材料的改度是线性的有的,

若全进界x=0处()没族为T=To+Tmsinwt,而为一世界(x=00)处()没族为To,对可以所出转也()没度分布为_

$$T = T_0 + T_m e^{-\sqrt{2D}X} \sin(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2D}}x)$$


是一副衰减的行波,其波速为 v=JZDw, 衰减的特征波长入=JZD。

在浏出两个沟量至之间的问题以及它们之间的机线差后即锋 U,W.

$$D = \frac{k}{c\rho} = \frac{v^2}{2\omega}, \text{ ap } k = \frac{v^2c\rho}{2\omega}$$

二、测量型电临和整的电阻的温度特值.1. 电桥和电视差计。

华晴丰龄、精、



如国所方, 当电新达到年好时, 右

若 Rx 是被调七阵,通过问题 R1, R2, R3 使之年的,此于MA表1) 于敬为尽,则 $Rx = \frac{R2R3}{R}$

和年吗吧桥.

将上国中的MA最低为电压表,这对对于让意的Rx,电压起音频为

1

古Rx有小文化,其一的及为,


$$\Delta(u)_{1} = \frac{\tilde{E}}{(R_2 + R_6)^2} \Delta(R_*)_{1}$$

二解项为

$$\Delta(\mu)_2 = -\frac{2E}{(R_2 + R_x)^2} \Delta(R_x)_2$$

文社中は一量出山と d(Rx)+ f(Rx)2中可概含出日和Rxの文化曲域.

电话流计



一国地位美计例补充证例出待例电压。 对于方例的转准电压证的意理电流为爱好处于补偿状态,EN=IRN。 门题左侧于这类阻尺,是通过电流为零好处于补偿状态,Ex=IR。 即特左侧的待侧电压 Ex=RNEN。

2. 数电路.

赵七偏由的种不同材料的全届丝编艺相连制度,的个接触端考证度不同,使完产生设美电动器其大比近似为

己时于西端江羌, 从称为江麓电多数、

将越电锅一锅盆于经过下(倒的机二0°C),另一锅板是没度,即可测好水。

3. 食品电阻.

全局中位的在門在沒在的文化故障为

即电桥测量不同注放下口电阻即可确之其面行为放水序。

4.件多付还知中阻、

半导体内部的了这个上升的电子型运动加制,阻使将会下降,可以闭公式描述的
Rx= AeB/T

in the large $\frac{B}{T} + \ln A$,

闭电精测量不同注意下口电阻却引确之东西了多级A,B,

另外,如果蜜欢网Rx随下什么口连续这些情况,可以闭机平均地稀.言证应证了问七级设什的时,可以测出其这化.例如对于超级也阻,

$$\Delta(R_{x})_{1} = -\frac{ABe^{B/T}}{T^{2}} \Delta(T)_{1}$$

$$\Delta(R_{x})_{2} = \left(\frac{AB^{2}}{T^{y}} + \frac{2AB}{T^{3}}\right)e^{B/T} \Delta(T)_{2}.$$

27


$$\Delta(U)_{z} = \frac{-2EAB}{T^{3}(R_{z}+R_{x})^{2}}\left(2+\frac{B}{T}\right)e^{B/T}\Delta(T)_{z}.$$

2打印译A/B.

预习知识是,


1. 电阻的记放特性曲线即其R-T曲线.

(a) State Ry= Roll+at+Bt2)



たーえいは区、らへの、はかもは近似を後性い、

(b) (华子体)超盛电阻、 Rx = AeB/T



胜这海州高、电阻流图下降.

2. 热电路运荡计由海波不同村质的金属片的湖至勘连组成


这话及文化学,即出说这套t-to时,就会产生这套中的努

(用地位美计测量)


宋学使用时将某一满置于没度好是状态下,另一端格独诗则知律中诗 待例物体的温度、大安了前测出口,我可以用于推出符测过度

子的的混美电动势

党王如门所主.



(可以等券前面以实验原理部分) 3. 电新·




了电析并约y,电流计多级为室,即此对 R** \$R2上电压相争;

$$u_{\mathbf{x}} = \frac{R_{\mathbf{x}}}{R_3 + R_{\mathbf{x}}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = u_2.$$

\$\forall \text{R}_3 \text{R}_2 = \text{R}_1 \text{R}_x. \\ \R_x = \frac{\text{R}_3 \text{R}_2}{\text{R}_1}

调整R、/Rz/Rz使や拆车的中可测量Rx.

电记美计、 UK, Ric 都是特征电压或标准电阻。



如国,当Ux,Ux上电视物管时,电路进入补偿状态,此为主回路上电流 I满是 IR=Ux ,和 IRK=Ux

考考UK和RX評等 Ux=RKUK.

当UK和RK却已调好的状态下,旧节R中可以测出申Ux (补偿法)