RocketMQ架构方案

1、功能

- 支持事务消息
- 顺序消费kafka 实现顺序,
- 批量消息
- 定时消息
- 消息回溯

2、概念

• gruop、topic、queue

3、系统组成

- Producer
- Consumer
- Broker
- NameSever, 类似于zookeeper, 做注册中心用。
- 4、学过的mq: rabbitmq, kafka, rokcetmq对比

	rabbit	kafka	rocket
定位	传统消息中间件,保证消息 的可靠性	日志消息	非日志的可靠性 传输
可用性	cluster普通模式,镜像队列 模式	异步刷盘,可能出现数 据丢失	实现了异步/同步 刷盘
单机吞吐 量	1w	10w	10w
积压消息 能力	根据内存和磁盘阈值来决定	非常好,受磁盘限制	非常好,受磁盘 限制
顺序消费	支持;	支持;	支持;
定时消息	支持	不支持	支持
事务消息	不支持	不支持	支持
消息重试	支持	不支持	支持
死信队列	支持	不支持	支持

Producer: rocketmq提供多种消息发送方式,同步发送,异步发送,顺序发送,单向发送。同步发送,异步发送都需要broker给一个应答,单向发送不需要。akcs: 0, 1, -1

Comsumer:两种消费形式;拉取模式,推送模式;(主动,被动)(push, pull)

Broker Server: 做一个中转的角色。负责存储消息,转发消息。

Name Server: 路由,

Topic:表示一类消息的集合,每个主题可以存储很多的消息,每个消息都得属于一个主题,是

rocketmg进行消息订阅的基本单位。

Tag: 消息标签,用于在同一个主题下面区分不同类型的消息,

MessageQueue: 对于每个topic都可以设置一定数量的消息队列用俩进行数据的读取。

5、单实例安装和启动

下载rocketmq安装包:

```
cd /opt/soft
# 下载二进制安装包
wget https://archive.apache.org/dist/rocketmq/4.7.1/rocketmq-all-4.7.1-bin-release.zip
# 如果没有安装unzip
yum install -y unzip
# 解压
unzip rocketmq-all-4.7.1-bin-release.zip
# 创建软链
In -s /opt/soft/rocketmq-all-4.7.1-bin-release /usr/local/rocketmq
```

启动 NameServer、Broker:

```
1 # 修改runserver.sh,把内存调小
   # 启动nameserver
 2
   nohup /usr/local/rocketmq/bin/mqnamesrv &
4 # 关闭
 5
   /usr/local/rocketmq/bin/mqshutdown namesrv
6
7 # 修改runbroker.sh,把内存调小
 8
   # 启动broker
9 | # nohup /usr/local/rocketmq/bin/mqbroker &
10
11 # 编写配置文件,并写好配置
12
   echo "brokerIP1=192.168.18.24" >> conf/broker.properties
   #重点: mrbroker 启动时通过 -c 加载配置文件
13
14 | nohup sh bin/mqbroker -n 192.168.18.24:9876 -c
    /usr/local/rocketmq/conf/broker.conf &
15 # 关闭
16 /usr/local/rocketmq/bin/mqshutdown broker
```

验证

```
1 jps
```

```
[root@node1 bin]# jps
30992 Jps
8289 SSOService.jar
21746 QuorumPeerMain
23698 WebSSH.jar
21908 NamesrvStartup
32523 Kafka
16076 jenkins.war
13404 chixiao-web-0.0.1-SNAPSHOT.jar
25934 BrokerStartup
[root@node1 bin]#
```

发送和接收消息

```
1 /usr/local/rocketmq/bin
2 # autoCreateTopicEnable=true 4.8.0有bug, 加了也没用
3 # 创建topic
4 sh mqadmin updateTopic -t TopicTest -n 192.168.18.24:9876 -b localhost:10911
5 # 临时设置namesrv环境变量
6 export NAMESRV_ADDR=localhost:9876
7 # 使用rocket自动的生产者
8 sh tools.sh org.apache.rocketmq.example.quickstart.Producer
9 # 使用rocket自动的消费者
10 sh tools.sh org.apache.rocketmq.example.quickstart.Consumer
```

6、集群模式安装和启动

准备两台服务器, 192.168.18.24; 192.168.18.27

• 修改配置文件broker-a.propterties 24上面

```
1 | brokerClusterName=rocketmq-cluster
2 #broker名字,注意此处不同的配置文件填写的不一样
3 brokerName=broker-a
4 #0 表示 Master, >0 表示 Slave
5 brokerId=0
  #nameServer地址,分号分割
6
  namesrvAddr=rocketmq-n1:9876;rocketmq-n2:9876
7
   #在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数
   defaultTopicQueueNums=4
10 #是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭
11 | autoCreateTopicEnable=true
12 #是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭
   autoCreateSubscriptionGroup=true
14 #Broker 对外服务的监听端口
15 | listenPort=10911
16 #删除文件时间点, 默认凌晨 4点
17 deletewhen=04
   #文件保留时间, 默认 48 小时
19 | fileReservedTime=120
20 #commitLog每个文件的大小默认1G
21 mapedFileSizeCommitLog=1073741824
22
   #ConsumeQueue每个文件默认存30W条,根据业务情况调整
```

```
mapedFileSizeConsumeQueue=300000
23
    #destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
25
   #redeleteHangedFileInterval=120000
26 #检测物理文件磁盘空间
   diskMaxUsedSpaceRatio=88
28
   #存储路径
29
   storePathRootDir=/data/rocketmq/store
30
   #commitLog 存储路径
31 storePathCommitLog=/data/rocketmq/store/commitlog
   #消费队列存储路径存储路径
33
   storePathConsumeQueue=/data/rocketmq/store/consumequeue
34
   #消息索引存储路径
35
   storePathIndex=/data/rocketmq/store/index
   #checkpoint 文件存储路径
   storeCheckpoint=/data/rocketmq/store/checkpoint
38
   #abort 文件存储路径
39
   abortFile=/data/rocketmq/store/abort
40
   #限制的消息大小
41 maxMessageSize=65536
   #flushCommitLogLeastPages=4
   #flushConsumeQueueLeastPages=2
43
   #flushCommitLogThoroughInterval=10000
44
45
   #flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
46 #Broker 的角色
   #- ASYNC_MASTER 异步复制Master
48
   #- SYNC_MASTER 同步双写Master
49
   #- SLAVE
   brokerRole=SYNC_MASTER
50
51 #刷盘方式
   #- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
53 #- SYNC_FLUSH 同步刷盘
54 flushDiskType=SYNC_FLUSH
55
   #checkTransactionMessageEnable=false
56 #发消息线程池数量
57
   #sendMessageThreadPoolNums=128
58 #拉消息线程池数量
59  #pullMessageThreadPoolNums=128
```

• 修改配置文件broker-b-s.propterties 24上面

```
1 brokerClusterName=rocketmq-cluster
   brokerName=broker-b
2
   brokerId=1
4
   namesrvAddr=192.168.18.24:9876;192.168.18.27:9876
   defaultTopicQueueNums=4
6
   autoCreateTopicEnable=true
7
   autoCreateSubscriptionGroup=true
   listenPort=11011
9
   deleteWhen=04
10 fileReservedTime=120
11
    mapedFileSizeCommitLog=1073741824
12
    mapedFileSizeConsumeQueue=300000
13
    diskMaxUsedSpaceRatio=88
   storePathRootDir=/data/rocketmq/store-s
14
15
   storePathCommitLog=/data/rocketmq/store-s/commitlog
   storePathConsumeQueue=/data/rocketmq/store-s/consumequeue
16
17
    storePathIndex=/data/rocketmq/store-s/index
```

```
18  storeCheckpoint=/data/rocketmq/store-s/checkpoint
19  abortFile=/data/rocketmq/store-s/abort
20  maxMessageSize=65536
21  brokerRole=SLAVE
22  flushDiskType=ASYNC_FLUSH
```

• 修改配置文件broker-b.propterties 27上面

```
1 brokerClusterName=rocketmq-cluster
   #broker名字,注意此处不同的配置文件填写的不一样
2
   brokerName=broker-b
   #0 表示 Master, >0 表示 Slave
5
   brokerId=0
   #nameServer地址,分号分割
6
   namesrvAddr=rocketmq-n1:9876;rocketmq-n2:9876
7
   #在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数
9
   defaultTopicQueueNums=4
10 #是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭
11
   autoCreateTopicEnable=true
12 #是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭
   autoCreateSubscriptionGroup=true
14
   #Broker 对外服务的监听端口
   listenPort=10911
15
   #删除文件时间点,默认凌晨 4点
16
17
   deletewhen=04
   #文件保留时间,默认 48 小时
19
   fileReservedTime=120
20
   #commitLog每个文件的大小默认1G
21 mapedFileSizeCommitLog=1073741824
22
   #ConsumeQueue每个文件默认存30w条,根据业务情况调整
   mapedFileSizeConsumeQueue=300000
24
   #destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
25
   #redeleteHangedFileInterval=120000
   #检测物理文件磁盘空间
26
27
   diskMaxUsedSpaceRatio=88
   #存储路径
   storePathRootDir=/data/rocketmq/store
29
30
   #commitLog 存储路径
   storePathCommitLog=/data/rocketmq/store/commitlog
31
32
   #消费队列存储路径存储路径
33
   storePathConsumeQueue=/data/rocketmq/store/consumequeue
   #消息索引存储路径
35
   storePathIndex=/data/rocketmq/store/index
36
   #checkpoint 文件存储路径
37
   storeCheckpoint=/data/rocketmq/store/checkpoint
38
   #abort 文件存储路径
   abortFile=/data/rocketmq/store/abort
39
40
   #限制的消息大小
41
   maxMessageSize=65536
42
   #flushCommitLogLeastPages=4
43
   #flushConsumeQueueLeastPages=2
44
   #flushCommitLogThoroughInterval=10000
45
   #flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
46
   #Broker 的角色
   #- ASYNC_MASTER 异步复制Master
47
   #- SYNC_MASTER 同步双写Master
48
49
   #- SLAVE
```

```
brokerRole=SYNC_MASTER

#ABA方式

#ASYNC_FLUSH 异步刷盘

SYNC_FLUSH 同步刷盘

flushDiskType=SYNC_FLUSH

#checkTransactionMessageEnable=false

#发消息线程池数量

#zendMessageThreadPoolNums=128

#拉消息线程池数量

#pullMessageThreadPoolNums=128
```

• 修改配置文件broker-a-s.propterties 27上面

```
1 brokerClusterName=rocketmq-cluster
   #broker名字,注意此处不同的配置文件填写的不一样
2
   brokerName=broker-a
   #0 表示 Master, >0 表示 Slave
5
  brokerId=1
   #nameServer地址,分号分割
6
   namesrvAddr=rocketmq-n1:9876;rocketmq-n2:9876
7
   #在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数
   defaultTopicQueueNums=4
9
10 #是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭
11 autoCreateTopicEnable=true
12 #是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭
   autoCreateSubscriptionGroup=true
   #Broker 对外服务的监听端口
15
   listenPort=11011
   #删除文件时间点,默认凌晨 4点
16
17 deletewhen=04
   #文件保留时间,默认 48 小时
19
   fileReservedTime=120
20 #commitLog每个文件的大小默认1G
21 mapedFileSizeCommitLog=1073741824
22 #ConsumeQueue每个文件默认存30w条,根据业务情况调整
   mapedFileSizeConsumeQueue=300000
   #destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
25
   #redeleteHangedFileInterval=120000
   #检测物理文件磁盘空间
26
27
   diskMaxUsedSpaceRatio=88
28
   #存储路径
   storePathRootDir=/data/rocketmq/store-s
30
   #commitLog 存储路径
31 | storePathCommitLog=/data/rocketmq/store-s/commitlog
32
   #消费队列存储路径存储路径
33
   storePathConsumeQueue=/data/rocketmq/store-s/consumequeue
   #消息索引存储路径
35
   storePathIndex=/data/rocketmq/store-s/index
36
   #checkpoint 文件存储路径
37
   storeCheckpoint=/data/rocketmq/store-s/checkpoint
38
   #abort 文件存储路径
39
40
   abortFile=/data/rocketmq/store-s/abort
41 #限制的消息大小
42
   maxMessageSize=65536
43
   #flushCommitLogLeastPages=4
   #flushConsumeQueueLeastPages=2
```

```
45 #flushCommitLogThoroughInterval=10000
46
   #flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
47
   #Broker 的角色
48 #- ASYNC_MASTER 异步复制Master
49 #- SYNC_MASTER 同步双写Master
50
   #- SLAVE
51 brokerRole=SLAVE
52
   #刷盘方式
53 #- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
54 #- SYNC_FLUSH 同步刷盘
55 | flushDiskType=ASYNC_FLUSH
56 #checkTransactionMessageEnable=false
57
   #发消息线程池数量
58 #sendMessageThreadPoolNums=128
59 #拉消息线程池数量
60 #pullMessageThreadPoolNums=128
```

• 启动集群

```
1 # 分别在两台虚拟机上执行 24
   mkdir /data/rocketmq/store -p
3 mkdir /data/rocketmq/store/commitlog -p
   mkdir /data/rocketmq/store/consumequeue -p
   mkdir /data/rocketmq/store/index -p
5
   # 27
6
    mkdir /data/rocketmq/store-s -p
    mkdir /data/rocketmq/store-s/commitlog -p
9
    mkdir /data/rocketmq/store-s/consumequeue -p
    mkdir /data/rocketmq/store-s/index -p
10
11
12
   #停止broker namesrv
13
   cd /usr/local/rocketmq/conf/2m-2s-sync
14
    sh /usr/local/rocketmq/bin/mqshutdown broker
    sh /usr/local/rocketmq/bin/mqshutdown namesrv
15
16
17
    # 在 24 上执行
   nohup /usr/local/rocketmq/bin/mqbroker -c /usr/local/rocketmq/conf/2m-
18
    2s-sync/broker-a.properties &
19
    nohup /usr/local/rocketmq/bin/mqbroker -c /usr/local/rocketmq/conf/2m-
    2s-sync/broker-b-s.properties &
20
   # 在 27 上执行
21
    nohup /usr/local/rocketmq/bin/mqbroker -c /usr/local/rocketmq/conf/2m-
    2s-sync/broker-b.properties &
23
   nohup /usr/local/rocketmq/bin/mqbroker -c /usr/local/rocketmq/conf/2m-
    2s-sync/broker-a-s.properties &
24
25
    # 查看集群信息
26
   /usr/local/rocketmq/bin/mqadmin clusterlist -n
    192.168.18.24:9876;192.168.18.27:9876
27
28
   # 关闭
29
    sh /usr/local/rocketmq/bin/mqshutdown broker
30 sh /usr/local/rocketmq/bin/mqshutdown namesrv
```

6、rocketmq web管理界面

```
git clone https://github.com/apache/rocketmq-externals
cd rocketmq-externals/rocketmq-console
mvn clean package -Dmaven.test.skip=true

# 启动
nohup java -jar rocketmq-console-ng-2.0.0.jar --server.port=8081 --
rocketmq.config.namesrvAddr=192.168.18.24:9876\;192.168.18.27:9876 >>
/root/logs/rocketmqlogs/mq-console.log 2>&1 &
```